

中华人民共和国国家标准

GB/T 16260.2—2006/ISO/IEC TR 9126-2:2003

软件工程 产品质量 第2部分:外部度量

Software engineering— Product quality— Part 2:External metrics

(ISO/IEC TR 9126-2:2003,IDT)

2006-03-14 发布

2006-07-01 实施

目 次

前	言	••••	• • • • • • •	• •		••••	• • • • •		••••		• • • •	••••	••••	••••	• • • • •	•••••		• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	••••	• • • •	••••	•••••	•••	Ι
引	言	•••				••••		••••	••••						• • • • •	••••			····	• • • •	••••		• • • • •		•••••		II
1	范	围·			• • • • •				• • • • •		••••	• • • • •				••••		••••						• • • • •			1
2	彴	合性				••••	••••				••••		••••					• • • • •	• • • • •		••••		••••		• • • • • • •]
3	规	范性	引用	文化	件 .		• • • • •			••••			••••		••••			••••			••••	••••	• • • • •			• • • •	1
4	术	语和	定义		• • • • •	• • • •	••••	• • • • •		••••	••••			• • • • •	••••		••••	••••	• • • • •			• • • • •	••••		• • • • • • •	• • • •	2
5	符	号和	缩略	语	••••	• • • • •	••••			····	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • •	••••	····		••••	• • • • •	••••	••••		• • • • •	• • • • •			2
6	软	件质	量度	量	的使	用	••••			• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • • •		••••	••••	• • • • •		••••		• • • • •	• • • •		• • • •	2
7	度	量表	的说	读	和使	用	• • • • •			••••	••••		••••				••••	• • • • •		•••••	••••		••••	• • • • •		• • • •	3
8	度	量表			• • • •	••••	••••	• • • • •	• • • • •		••••	• • • • •	••••	• • • • •		••••		• • • • •	• • • • •			• • • • •	••••			• • • •	4
8.	1	功能	性度	量	••••		••••			••••	••••	• • • •		• • • • •			•••••	••••			••••	••••	• • • • •	• • • • •	•••••		4
8.	2	可靠	性度	量	••••	••••	••••	• • • • •		••••	• • • •		••••		••••		• • • • •	••••	• • • • •		••••	••••	••••	• • • • •	· · · · · · ·	• • • •	5
8.	3	易用	性度	量	••••	••••	••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••		••••	• • • • •	•••••	••••	• • • • •			•••••	••••		••••	• • • • •		• • • •	5
8.	4	效率	度量	t	• • • • •	• • • •	••••		• • • • •	• • • •	••••	• • • •	••••	• • • • •		••••	••••	• • • • •			••••		• • • • • •			• • • •	6
8.	5	维护	性度	量	••••	• • • •	••••	• • • • •		••••	••••		••••	• • • • •	•••••	••••	••••		• • • • •	••••	••••		••••	• • • • •	• • • • • • •	• • • • •	7
8.	6	可移	植性	度	量・	• • • •	••••	• • • • •	• • • • •	••••	••••		••••	• • • • •	•••••	••••	•••••	••••	• • • • •		••••		••••	• • • • •		• • • •	7
附	录	A(资	料性	附:	录)	使	用度	量品	寸的:	考点	息.			••••	• • • • •	•••••	••••	• • • • •		• • • • •	• • • • •	••••	• • • •		•••••	•••	54
附	录	B(资	料性	附。	录)	使.	用质	量的	度	量、	外音	邓度	量和	11内	部月	t量	的月	法	框刻	火实	例)	••••	• • • •	•••••	•••••	•••	58
附	录	C(资	料性	附表	录)	度	量枋	度类	型	和漢	刂度	类型	刨的	详约	田解	释	••••	• • • • •				••••	• • • • •			•••	64
附	录	D(资	料性	附	录)	术	语							••••		• • • • •							• • • •				69

前 言

GB/T 16260《软件工程 产品质量》分为如下几部分:

- ---第1部分(即 GB/T 16260.1):质量模型:
- ---第2部分(即 GB/T 16260, 2):外部度量;
- ---第3部分(即 GB/T 16260.3):内部度量;
- ---第4部分(即 GB/T 16260,4):使用质量的度量。

本部分为 GB/T 16260 的第 2 部分。

本部分等同采用 ISO/IEC TR 9126-2:2003《软件工程 产品质量 第2部分:外部度量》。

为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:

- a) "ISO/IEC 9126 的本部分"改为"本部分";
- b) 删除了国际标准的前言,修改了国际标准的引言;
- c) 对国际标准 ISO/IEC TR 9126-2;2003 的第8章中的部分内容作了编辑性修改,对表述不明确的地方给出了明确表述,即:将第8章各度量表中的"5.3 软件集成"明确为"5.3.8 软件集成"、将"5.3 合格性测试"明确为"5.3.9 合格性测试",以及将"5.4 运行测试"明确为"5.4.2 运行测试",使之与 GB/T 8566 标准的条目编号一致。去掉了第8章中的注2,保留了注1。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 是资料性附录。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国电子技术标准化研究所归口。

本部分起草单位:中国电子技术标准化研究所、上海计算机软件技术开发中心、杭州波导软件有限公司。

本部分主要起草人:王凌、陈淼芬、冯惠、韩红强、金荣得、王欣、赵建东。

引 言

本部分提供了外部度量,以测量 GB/T 16260. 1—2006 中定义的 6 个外部质量特性的属性。本部分所列的度量并非一个完备集。开发者、评价者、质量管理者和需方可以从本部分中选择合适的度量,用来定义质量需求、评价软件产品、测量质量情况或作其他用途;亦可以修改度量或使用本部分未包括的其他度量。本部分适用于各种软件产品,但并非每种度量适用于各种软件产品。

GB/T 16260. 1—2006 定义了软件质量特性的术语,及这些特性如何被分解为子特性。但在该部分中并没有描述这些子特性是如何被测量的。对于这些特性或子特性的测量,GB/T 16260. 2—2006 定义了外部度量,GB/T 16260. 3—2006 定义了内部度量,GB/T 16260. 4—2006 定义了使用质量的度量。内部度量用来测量软件本身,外部度量用来测量包含该软件的基于计算机系统的行为,使用质量的度量则测量软件在某个特定使用周境中的使用效果。

本部分旨在与 GB/T 16260. 1-2006 一起使用。极力推荐读者在使用本部分之前阅读 GB/T 16260. 1-2006和 GB/T 18905. 1-2002,尤其是在读者不熟悉使用软件度量进行产品规格说明和产品评价的情况下。

第1章至第7章以及附录 A 到附录 D 为 GB/T 16260 的第2部分、第3部分和第4部分共有。

软件工程 产品质量 第2部分:外部度量

1 范围

GB/T 16260 的本部分定义了依据 GB/T 16260. 1—2006 标准定义的特性和子特性来定量测量软件外部质量的外部度量。本部分旨在与 GB/T 16260. 1—2006 —起使用。

本部分包括以下内容:

- a) 如何使用软件质量度量的解释;
- b) 每个子特性的基本度量集:
- c) 在软件产品生存周期内如何使用这些度量的实例。

本部分没有为某个评定级别或依从性等级而设置这些度量值的范围,因为这些值是依据每个软件产品或软件产品的一部分的自身特性而定的,也即依赖于软件分类、完整性级别和用户需求等因素。一些属性可能会有期望的取值范围,但不依赖于特定用户的需求,而范围的确定往往依赖于一般因素,例如人类认知因素。

本部分可用于各种应用软件。用户可以选择、修改及应用本部分中的度量和测度,也可以针对独特的应用领域定义特定应用的度量。例如,对于安全性和安全保密性等质量特性的具体测量可参见有关国家标准和国际标准。

本部分旨在针对以下使用者:

- a) 需方(从供方获得或采购系统、软件产品或软件服务的个体或组织);
- b) 评价者(实施评价的个体或组织。例如评价者可以是测试实验室、软件开发组织的质量部门、 政府组织或用户);
- c) 开发者(执行开发活动的个体或组织,开发活动包括软件生存周期过程中的需求分析、设计、测试百至验收等活动):
- d) 维护者(执行维护活动的个体或组织);
- e) 供方(按所签合同向需方提供系统、软件产品或软件服务的个体或组织),其在合格性测试中确 认软件质量时使用;
- f) 用户(使用软件产品执行具体功能的个体或组织),其在验收测试中评价软件产品质量时使用;
- g) 质量管理者(执行软件产品或软件服务的系统性检查的个体或组织),作为质量保证和质量控制的组成部分评价软件质量时使用。

2 符合性

符合性不作要求。

注:在 GB/T 16260,1-2006 质量模型中有关于度量的一般符合性要求。

3 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 16260 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 16260.2-2006/ISO/IEC TR 9126-2:2003

- GB/T 5271.20—1994 信息技术 词汇 第 20 部分;系统开发 (eqv ISO/IEC 2382-20:1990)
- GB/T 8566-2001 信息技术 软件生存周期过程 (idt ISO/IEC 12207:1995)
- GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第1部分:质量模型 (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT)
- GB/T 16260.3—2006 软件工程 产品质量 第3部分:内部度量 (ISO/IEC TR 9126-3;2003, IDT)
- GB/T 16260.4—2006 软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量 (ISO/IEC TR 9126-4; 2004.IDT)
- GB/T 18491.1—2001 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分:概念定义(idt ISO/IEC 14143-1:1998)
 - GB/T 18905.1-2002 软件工程 产品评价 第1部分:概述 (ISO/IEC 14598-1:1999,IDT)
- GB/T 18905. 2—2002 软件工程 产品评价 第 2 部分:策划和管理 (ISO/IEC 14598-2;2000, IDT)
- GB/T 18905.3—2002 软件工程 产品评价 第3部分:开发者用的过程(ISO/IEC 14598-3; 2000,IDT)
- GB/T 18905.4-2002 软件工程 产品评价 第 4 部分:需方用的过程 (ISO/IEC 14598-4: 1999.IDT)
- GB/T 18905.5—2002 软件工程 产品评价 第5部分:评价者用的过程(ISO/IEC 14598-5; 1998.IDT)
- GB/T 18905.6—2002 软件工程 产品评价 第6部分:评价模块的文档编制 (ISO/IEC 14598-6; 2001.IDT)
 - ISO 9241-10;1996 使用视觉显示终端(VDT)办公的人类工效学要求 第 10 部分;对话原则

4 术语和定义

在 GB/T 18905. 1—2002 和 GB/T 16260. 1—2006 中定义的术语适用于本部分,并且这些术语列在了附录 D中。

5 符号和缩略语

SQA:软件质量保证(组)

SLCP:软件生存周期讨程

6 软件质量度量的使用

GB/T 16260 的第 2 部分、第 3 部分和第 4 部分提出了与第 1 部分"质量模型"--起使用的一组软件质量度量(外部质量、内部质量和使用质量的度量)的建议。这些部分的用户可以修改已定义的度量,和/或也可以使用未列出的度量。当使用一个已修改的或一个未在各部分中定义的新度量时,用户宜说明这些度量与第 1 部分中的质量模型或任何其他所用的替代质量模型之间的关系。

GB/T 16260 的用户宜从第 1 部分中选择用于评价的质量特性和子特性,确定要采用的适当的直接测度和间接测度,确定相关的度量,并以客观的方式解释测量结果。GB/T 16260 的用户也可以从GB/T 18905 系列标准中选择软件生存周期中的产品质量评价过程。上述这些标准给出了测量、评估和评价软件产品质量的方法,旨在供开发者、需方和独立的评价者使用,特别是那些负责软件产品评价的人员(见图 1)。




图 1 度量类型之间的关系

内部度量可用于开发阶段的非执行软件产品(例如标书、需求定义、设计规格说明或源代码等)。内部度量为用户提供了测量中间可交付项的质量的能力,从而可以预测最终产品的质量。这样就可以使用户尽可能在开发生存周期的早期察觉质量问题,并采取纠正措施。

外部度量可以通过测量该软件产品作为其一部分的系统行为来测量软件产品的质量。外部度量只能在生存周期过程中的测试阶段和任何运行阶段使用。在所属系统环境下运行该软件产品即可获得这样的测量。

使用质量的度量是测量产品在特定的使用周境下,满足特定用户达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性和满意度的程度。这只能在真实的系统环境下获得。

用户的质量要求可用使用质量的度量、外部度量甚至是内部度量的质量需求来规定。这些由度量 规定的需求官作为产品评价时的准则。

建议尽可能采用与目标外部度量有密切关系的内部度量,以便能用这些内部度量来预测外部度量的值。然而,往往很难设计出一个能够在内部和外部度量间提供密切关系的严格的理论模型。因此,假设模型可能是模糊的,所以在使用度量时,外部度量和内部度量关系密切程度模型应该使用统计建模的方法。

GB/T 16260 的第 1 部分附录 A 中的 A. 4 列出了与有效性和可信赖性相关的建议和需求。另外,本部分的附录 A 列出了使用度量时的一些考虑细节。

7 度量表的阅读和使用

第 8 章列出的度量依据 GB/T 16260.1--2006 中的特性和子特性进行分类。下面是表中的每个度量应给出的信息。

a) 度量名称

在内部度量表和外部度量表中的相应度量的类似名称。

b) 度量目的

在度量应用中以回答问题的形式进行描述。

c) 应用的方法

提供一个应用的大纲。

d) 测量、公式和数据元素计算

给出测量公式,并解释所用的数据元素的意义。

注: 在某些情况下一个度量对应多个公式。

e) 测量值解释

给出范围和最佳值。

f) 度量标度类型

度量中使用的标度类型。包括:标称标度、顺序标度、间隔标度、比率标度和绝对标度。

注, 附录 C 有详细的解释。

g) 测度类型

所用的类型是:规模类型(例如功能规模、源代码规模)、时间类型(例如经时时间、用户时间)、计数 类型(变更数、失效数)。

- 注: 附录 C 有详细的解释。
- h) 测量输入

测量中使用的数据来源。

i) 在 GB/T 8566 中的应用

标识出应用度量的软件生存周期过程。

j) 目标用户

标识测量结果的使用者。

8 度量表

本章列出的度量并不是一个完备集,而且可能还有未经确认的。这些度量按照 GB/T 16260.1—2006 中说明的软件质量特性和子特性的顺序列出。

可用的度量并不仅局限于所列的。其他特定用途的具体度量将由其他相关文档提出,例如:功能规模的测量.精确时间效率的测量。

注 1, 推荐使用有关标准、技术报告或指南中规定的度量或测量。功能規模测量的定义见 GB/T 18491. 1—2001。 精确时间效率测量的实例见 ISO/IEC 14756。

在一个特定环境中应用度量之前,宜确认该度量(见附录 A)。

8.1 功能性度量

外部功能性度量宜对这样的属性进行测量,即包含该软件的系统的功能行为。系统的行为可以从下列方面加以观察:

- a) 当前实际执行的结果与质量需求规格说明之间的差别;
- 注 1: 功能性质量需求规格说明通常描述为功能需求规格说明。
- b) 实际用户在操作期间检测到的功能欠缺,这些功能是在规格说明中未明确但却是隐含的需求。
- 注 2: 当隐含的操作或功能被检测出后,宜评审、批准它们,并在规格说明中陈述。就其实现程度达成一致意见。

8.1.1 适合性度量

外部适合性度量(见表 8.1.1)宜对这样的属性进行测量,即在测试和用户运行系统期间出现未满足的功能或不满意的操作。

未满足的功能或不满意的操作可能是:

- a) 功能或操作未能按照用户手册或需求规格说明中规定的那样执行;
- b) 功能或操作未能提供合理的和可接受的结果以实现用户任务所期望的特定目标。

8.1.2 准确性度量

外部准确性度量(见表 8.1.2) 宜对这样的属性进行测量,即用户遇到不准确的事项的频率。这 包括:

- a) 由于不充分的数据引起的不正确或不精确,如数据的有效数字太少不足以做精确的计算;
- b) 实际的操作规程与操作手册上描述的规程不一致;
- c) 在运行期间所执行的任务的实际结果与预期的结果有差别。

8.1.3 互操作性度量

外部互操作性度量(见表 8.1.3)宜对这样的属性进行测量,诸如涉及数据和命令的通信缺失的功

能数或事件数,而这类数据和命令在该软件产品和与之相连的其他系统、其他软件产品或设备之间应易于传送。

8.1.4 安全保密性度量

外部安全保密性度量(见表 8.1.4)宜对这样的属性进行测量,即带有安全保密问题的功能或事件的数目,包括。

- a) 未能防止安全保密输出信息或数据的泄露;
- b) 未能防止重要数据的丢失;
- c) 未能防止非法的访问或非法的操作。
- 注1:建议执行模拟攻击的人侵式测试,因为这种危及安全保密的攻击在通常测试中一般不会发生。真正的安全保 密作度量只有在"实际生存系统环境"中,即"使用质量"中才会执行。
- 注 2: 从独立存在的系统的情况到与互联网相连的系统的情况,对安全保密保障的需求变化很大。确定所需的功能 性及确保这些功能的有效性已经在相关标准中广泛阐明。对于那些任何损害造成的影响是重大或是关键的 情况,本部分的用户宜使用适当方式和标准来确定安全保密性功能。对于其他情况,用户可以限制其范围为 通常转号的"信息转术(IT)"的保护测量,即抗病毒的备份方式及访问权限的控制。

8.1.5 功能性的依从性度量

外部功能性的依从性度量(见表 8.1.5)宜对这样的属性进行测量,即带有依从性问题的功能或事件的数目,这些依从性问题是指软件产品不遵从标准、约定、合同或其他法定的需求。

8.2 可靠性度量

外部可靠性度量应对这样一些属性进行测量,在执行测试时,它们与软件作为其一部分的系统的行为有关,以表明在系统运作过程中软件的可靠性程度。在大多数情况下,系统与软件不互相区分。

8.2.1 成熟性度量

外部成熟性度量(见表 8.2.1)应对这样一些属性进行测量,即由于软件本身存在的故障而导致的 软件失效的可能程度。

8.2.2 容错性度量

外部容错性度量(见表 8.2.2)是指一旦发生运行故障或违反规定接口时,软件维持规定性能水平的能力的度量。

8.2.3 易恢复性度量

外部易恢复性度量(见表 8.2.3)应对这样一些属性进行测量,即在失效的情况下系统中的软件仍能重新建立适当的性能水平并恢复直接受影响的数据。

8.2.4 可靠性的依从性度量

外部可靠性的依从性度量(见表 8.2.4)应对这样一些属性进行测量,即带有依从性问题的功能或事件的数目,这些问题是指软件产品不遵循与可靠性有关的标准、约定或法规。

8.3 易用性度量

易用性度量是测量软件能被理解、学习和操作,能被吸引,以及遵循易用性法规和指南的程度。

许多外部易用性度量通过用户尝试使用某一功能来进行测试。其结果将受用户的能力及宿主系统特性的影响。这并非是使测量无效,因为评价的软件应当在明确规定的条件下由代表指定用户群的样本用户来运行。(对于通用产品,可使用一定范围的用户群的代表。)尽管从较小的用户群中也能得到有用的信息,但为得到可靠的结果,必须使用至少有8个用户的样本。在用户进行这些测试时不宜得到任何提示或外来的辅助。

易理解性、易学性及易操作性的度量有两类应用方法:用户测试或产品的使用测试。

注1: 用户测试

试图使用某一功能的用户测试多种外部度量。在不同个体之间,这些测量的面很广。宜由代表某一指定用户 群的样本用户在没有任何提示或外来辅助的情况下执行测试。(对于通用产品,可使用一定范围用户群的代表)。尽管从较小的用户群中也能得到有用的信息,但为了得到可靠的结果,必须使用至少有8个用户的 样本。

对所用的测量,宜尽可能建立验收准则或在产品之间进行比较。这意味着测量宜是有已知值的计数项。其结果宜报告均值及均值的标准差。

许多这类度量可用早期的软件原型来测试。所实施的度量将依赖于易用性不同方面的相对重要性,以及后续的使用质量测试的程度。

注 2: 产品的使用测试

不同于具体功能的测试,某些外部度量要观察产品在更广泛的应用中对某项功能的使用,以完成作为使用质量测试的一部分的典型任务(GB/T 16260.4--2006)。它的优点是要做的测试较少,但缺点是某些功能在正常使用由组心被用到

对所用的测量,宜尽可能建立验收准则或在产品之间进行比较。这意味着测量宜是有已知值的计数项。其结果官报告均值及均值的标准差。

8.3.1 易理解性度量

用户宜能选择一个适合他们的使用要求的软件产品。外部易理解性度量(见表 8.3.1)宜能够评估新的用户能否理解下列内容:

- 软件是否合适;
- 怎样用它去完成特殊任务。

8.3.2 易学性度量

外部易学性度量(见表 8.3.2)宜能够评估用户要用多长时间才能学会如何使用某一特殊的功能, 及评估它的帮助系统和文档的有效性。

易学性与易理解性有很密切的关系,易理解性的测量可作为软件易学性的潜在指标。

8.3.3 易操作性度量

外部易操作性度量(见表 8.3.3)宜能够评估用户能否操作和控制软件。易操作性度量可按 ISO 9241-10中的对话原则进行分类:

- 软件对任务的适合性;
- 软件的自我描述性;
- 软件的可控制性:
- 软件对用户期望的符合性;
- 软件的容错性;
- 软件对各种特例的适合性;

对测试功能的选择受使用这一功能的预期频率、功能的关键性以及任何涉及的使用问题的影响。

8.3.4 吸引性度量

外部吸引性度量(见表 8.3.4)宜能够评估软件的外观,并受屏幕设计、颜色等因素的影响。这一点对于消费类产品特别重要。

8.3.5 易用性的依从性度量

外部易用性的依从性度量(见表 8.3.5)宜能够评估与易用性相关的标准、约定、风格指南或法规的 依附性。

8.4 效率度量

外部效率度量宜能够测量这样一类属性,即在测试或运行期间包含软件的计算机系统的时间消耗及资源利用特性。在测试和运行的多个实例中,建议调查最大时间和时间分布,因为使用条件对这一测量有很大的影响并会造成波动,例如处理数据的负载、使用频率、相连的站点数等等。因此,效率度量可以包括带误差波动的测量的实际值与规格说明中要求的允许误差波动范围的设计值的比率。

建议列出并调查各种因素所起的作用,例如其他软件所用的"CPU"和内存、网络流量和定时的后台处理等。宜建立合适的波动及测量值的有效范围,并把它们与需求规格说明进行比较。

建议标识和定义适合于软件应用的任务:例如作为业务应用任务的一个事务、作为通信应用任务的

一个交换或数据包的发送、作为控制应用任务的一个事件控制,以及作为普通用户应用的由用户可调用功能产生的一个数据输出。

注:

- a) 响应时间:从按动传送键到得到结果为止所需要的时间。这意味着响应时间包括处理时间和传输时间。响应时间只应用于交互系统。在一个单独的系统中,这没有什么明显的不同。但在互联网系统或其他实时系统中, 有时传输时间要长一些。
- b) 处理时间:从接受一个消息到送出它的结果之间计算机的经时时间。有时它包括运行的系统开销时间,在其他情况下,它只意味着应用程序所用的时间。
- c) 周转时间:从提出要求到得到结果所需要的时间。在许多情况下,一个周转时间包括多个响应。例如,在银行的自动柜员机的例子中,周转时间是从按动初始键直到取出钱为止所用的时间,这意味着您必须选择交易类型并等待消息、输入口令并等待下一个信息等。

8.4.1 时间特性度量

外部时间特性度量(见表 8.4.1)宜能对这样一些属性进行测量,即在测试及运行中包含软件的计算机系统的时间特性。

8.4.2 资源利用性度量

外部资源利用性度量(见表 8.4.2)宜能对这样一些属性进行测量,即在测试及运行中包含软件的 计算机系统的资源利用的特性。

8.4.3 效率的依从性度量

外部效率的依从性度量(见表 8.4.3)宜能对这样一些属性进行测量,即软件产品不能遵循与效率相关的标准、约定或法规的功能数或出现依从性问题的数目。

8.5 维护性度量

外部维护性度量宜对这样一些属性进行测量,即在测试和维护中,当软件被维护或修改时,维护者、 用户和包含该软件的系统的行为。

8.5.1 易分析性度量

外部易分析性的度量(见表 8.5.1)宜对这样一些属性进行测量,即当试图诊断缺陷或失效的原因,或标识需要修改的部分时,维护者或用户的工作量或耗费的资源。

8.5.2 易改变性度量

外部易改变性度量(见表 8.5.2)宜对这样一些属性进行测量,即当试图实施规定的修改时,通过维护者、用户和包含该软件的系统的行为来测量维护者或用户的工作量。

8.5.3 稳定性度量

外部稳定性度量(见表 8.5.3)宜对修改后的软件进行测试或运行时,与包含该软件的系统意外的 行为有关的属性进行测量。

8.5.4 易测试性度量

外部易测试性度量(见表 8.5.4)宜对这样一些属性进行测量,即当试图测试已修改或未修改的软件时,通过维护者、用户和包含该软件的系统的行为来测量维护者或用户的工作量。

8.5.5 维护性的依从性度量

外部维护性的依从性度量(见表 8.5.5)宜对这样一些属性进行测量,即软件产品不遵循所要求的与可维护性相关的标准、约定或法规的功能数和出现依从性问题的数目。

8.6 可移植性度量

外部可移植性度量官对移植活动期间操作者或系统的行为这样一些属性进行测量。

8.6.1 适应性度量

外部适应性度量(见表 8.6.1)宜对这样一些属性进行测量,即系统或用户试图使软件适应于不同的规定环境时的用户行为。当用户必须实施一个新的、而不是原先由适应性要求所指定的适应性规程时,也宜测量适应要求的用户工作量。

8.6.2 易安装性度量

外部易安装性度量(见表 8.6.2)宜对这样一些属性进行测量,即当系统或用户试图在其特定的环境中安装该软件产品时的用户行为。

8.6.3 共存性度量

外部共存性度量(见表 8.6.3)宜对这样一些属性进行测量,即当系统或用户试图将软件与其他的 独立软件在公共环境中共享公共资源时的用户行为。

8.6.4 易替换性度量

外部易替换性度量(见表 8.6.4)宜对这样一些属性进行测量,即当系统或用户试图用该软件代替 软件环境中其他规定的软件时的用户行为。

8.6.5 可移植性的依从性度量

外部可移植性的依从性的度量(见表 8.6.5)宜对这样一些属性进行测量,即软件产品不遵循所要求的与可移植性相关的标准,约定或法规的功能数和出现依从性问题的数目。

表 8.1.1 适合性度]

外部适合性度量	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	剡度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
功能的充	被评价的功能其充	适于执行特定任务的	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	需求规格说明	6.5 确认	开发者
分件	分程度如何?	功能数与评价的功能	A=在评价中检测出有问	越接近 1.0,		A=计数	评价报告	6.3 质量保证	SQA
		数相比较。	题的功能数	越充分。		B=计数		5.3.9 合格性	
			B=被评价的功能数					短冕	_
功能实现	按照需求规格说	按照需求规格说明对	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	需求规格说明	6.5 确认	开发者
的完整性	明,功能实现的完	系统做功能性测试	A=在评价中检测出缺少	越接近 1.0,		B=计数	评价报告	6.3 质量保证	SQA
	整程度如何?	(黑金测试)。对在评	的功能数	越完整。		X=计数/计数		5.3.9 合格性	
		价中检测到缺少的功	B=需求规格说明中描述					抵壓	
		能数进行计数,将其	的功能数						
		与需求规格说明中描							
		述的功能数相比较。							•
卅1:	测量过程的输入是更新	f.过的需求规格说明。在	注 1. 测量过程的输入是更新过的需求规格说明。在生存周期中标识的对需求规格说明的任何变更都必须在应用测量过程之前完成。	说明的任何变更	都必须在应用	3灣量过程之前完	错		
75.	注 2; 建议本度量作为试验性使用,	t使用。							
莊:任	何缺少的功能均不能通	通过测试来检查,因为它们	注,任何缺少的功能均不能通过测试来检查,因为它们并没有实现。为了检测出缺少的功能。建议对需求规格说明中说明的每种功能都要在功能测试的	少的功能,建议对	需求规格说	明中说明的每种	功能都要在功能		- 讲作》说: 并首位
**	1结果作为"功能实现的	完整性"度量的输入。为	的结果作为"功能实现的完整柱"度量的输入。为了检测出已实现"但却不够充分的功能,建议对每种功能都用多个规定的任务进行测试。其结果作为"功能的充分柱"度量	分的功能,建议对	每种功能都	1多个规定的任务	r 进行测试。 其结	- H	分性"度量
Æ.	1输人。因此建议度量的	的输入。因此建议度量的用户在功能测试中同时使用上述两种度量	使用上述两种度量。						
功能实现	功能实现的正确程	按照需求规格说明对	X=1-A/B	0.0≪X≤1.0	绝对标度	A=计数	需求规格说明	6.5 确认	开发者
的種語學	度如何?	系统做功能测试(黑	A=在评价中检测出的不	越接近 1.0,		B=计数	评价报告	6.3 质量保证	YOS V
		愈测试)。对在评价	能正确实现或缺少的功	越好。		X=计数/计数		5.3.9 合格存	
		中检测出不能正确实工具	能数					上	
		站现象少迟迟恶效却 作士卷 农士工船协	B=需求规格说明中描述					(
		あるが明中描述的対	的功能数						
		能总数相比较。							
		能完成的功能数计数							
		与未能完成的功能数							
	:	中数八氏。	:						
卅	测量过程的输入是变更	L过的需求规格说明。在<	注:,劑量过程的输入是变更过的需求规格说明。在生存周期中标识的对需求规格说明的任何修改都必须在应用测量过程之前完成。	说明的任何修改	鄂必须在应用	測量过程之前完	· Y		
. 12出	注 2, 本测量用二进制值检测表示确定特征的存在	表示确定特征的存在。							

表 8.1.1(数)

外部适合性度量	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
功能機格 说明的稳 定性(挥 发展)		在进入运行之后, 对系统在投入运行 X=1-A/B 功能规格说明的稳 后,必须变更功能规 A=从系统书定性如何? 格说明中描述的功能 到运行后变更数进行计数,将其与 B=需求规格常规线离求规格说明中描述 的功能数的功能总数相比较。	\$人运行开始 E的功能数 \$说明中描述	0.0≪X≪1.0 魋接近 1.0, 魋好。	绝对标度 A=计数 B=计数 X=计数	A= 计数 B= 计数 X= 计数/计数	需求规格说明 6.8 回腦解决评价报告 5.4 运作	6.8 问题解决5.4 运作	维护者 SQA
知:	注: 建议本度量作为试验性使用。	使用。							

表 8.1.2 准确性度量

外部准确性度量	± 度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	過量整人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
國海的 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	实际的与预期合理 的结果之间的差别 可接受吗? 期合理的结果可以在?	主 实际的与预期合理 执行输入与输出对应 X=A/T 的结果之间的差别 的测试用例,把输出 A=按照预期合理的结 可接受吗? 与预期合理的结果进 用户得到的结果超出可 行比较。 许范围的差别的用例数 对用户得到结果与预 T=运行时间 期合理之间有不可接 受的差别的用例数进 行计数。	X=A/T A=按照預期合理的结果, 用户得到的结果超出可允 许范围的差别的用例数 T=运行时间	0≤X 越接近0 越好。	比率标度	A=计数 T=时间 X=计数/时间	需求规格说明 用户操作手册 用户的反映 满试报告	6.3 随量保证 6.3 质量保证	并 用 を 点
计算的准确性	最终用户得到不准确 结果的 類率如何?	记录基于规格说明计 X=A/T 算出不准确结果的 A=用户 次数。 T=运行	X=A/T A=用户得到的不准确计 算的次数 T=运行时间	0 <x 建接近0 越好。</x 	比奉标度	A=计数 T=时间 X=计数/时间	需求规格说明测试报告	6.5 确认 6.3 质量保证	开发者用户

表 8.1.2 (数

外部准确性度	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	瀏度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
華	最终用户得到精度 不足结果的類率 如何?	记录精度不足的结果的次数。	X=A/T A=用户得到的结果精度 不同于要求的精度的改数 T=运行时间	0≤X 越接近0 越好。	比率标度	A=计数 T=时间 X=计数/时间	需求规格说明测试报告	6.5 确认 6.3 质量保证	开发者用户
一 世	用来计算外部度量的数排 与内部度量不同。	屠元素设计为使用外部可	用来计算外部度量的数据元素设计为使用外部可访问的信息,因为这有助于最终用户,製作者,维护者或需方使用外部度量。因此在外部度量中常出现时间基准度量,这点 与内部度量不同。	终用户、操作者、绳	护者或需方	使用外部度量。	因此在外部度量中	中常出现时间基准	度量,这点

表 8.1.3 互操作性度量

外部互操作性度量	:性 度量			-					
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元家计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在GB/T 8566 中的应用	目标用户
数据的可 及 被 住 (的可 对于规定的数据传 等 在 输,交换接口的功 平麥 惟已经被实现的正式) 确程度如何? 式) 确程度如何? 注:建议测试规定的数据处理。注:建议测试规定的数据处理。	按照数据学段规格说 明、测试系统的每一个下路接口功能输出 计录的格式。 对在测试整据交换中 证实能与其他软件或 系统交换的数据格式 均数图进行计数、并 与数据交换的总数相 比较。	X=A/B A=在测试数据交换时,证 实能成功地与其他软件或 系统进行交换的数据格式 的数目 B=要被交换的数据格式 的总数	0.0≪X≪1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	A= 计数 B= 计数 X= 计数/计数	清水规格说明 (用户手册) 测试报告	6.5 编议	开发者
養務 交換 (離 于 用 中的成功 受政功 ()	最終用户不能在目 标教件与其他软件 之间交换数据的頻 度如何。 在如何。 在日龄软件与其他 存任局较外与其他 有代码数据的期间 有关的程度如何。 用户能否经常成功 地交换数据。	对使用接口功能和失 败的次数进行计数,	a) X=1-A/B A=用户不能与其他软件 或系统交换数据的数目 B=用户企图交换数据的 总数目 b) Y=A/T T= 运行时间的周期	0.0≪X≪1.0 越接近1.0 越好。 ○≪Y 越接近0越好。	a) 總	A=计数 B=计数 X=计数/计数 Y=计数/时间 T=时间	需求规格说明 (用户手串) 適以报告	5.4 随作	举

表 8.1.4 安全保密性度量

外部安全	外部安全保密性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
访回的 电极极性	审核追踪用户访问系统者数据的完整系统者数据的完整程度均同?	评价在系统的访问历 史数据库中记录的访问量。	X=A/B A=在访问历史数据库中 记录的"用户访问系统和 数据"的改数 B=在评价过程中记录的 8.用户访问系统和数据"的 次数	0.0≪X≪1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	邀过被存说明邀以被告说明	6.5 魯沃	开 数 春
在 注 进 推	注 1. 对数据的访问可能仅在测试活动中测量。 注 2. 建议本度量作为试验性使用。 注 3. 建议执行模拟攻击事件的人侵式测试,因量"中才会采用。 量"中才会采用。 注 4. "用户访问系统和数据"的记录可包括防加出来。	E测试活动中测量。 E使用, E的人侵式测试,因为这种 i的记录可包括防止病毒的	注 1. 对数据的访问可能仅在测试活动中测量。 注 2. 建议本度量作为试验性使用。 注 3. 建议执行模拟攻击部件的人侵式测试,因为这种危及安全保密性的攻击在通常测试中一般不会发生。真正的安全保密性度量只有在"实际生存系统环境"中,即"使用质量"中才会采用。 量"中才会采用。 注 4. "用户访问系统和数据"的记录可包括防止病毒的"病毒检测记录"。计算机抗病毒概念的目的是创建适当的安全保密措施、以防止计算机病等侵人系统或尽早地格其检测 出来。	常测试中一般不5 精春概念的目的	会发生。 真正是创建适当的	的安全保密性度]安全保密措施。[量只有在"实际 ² 以防止计算机病毒	生存系统环境"中, 皆侵人系统或尽早步	即"使用质 也将其检测
访回的可 控制性	对系统进行访问的 可控程度如何?	对检测出的非法操作 的数量进行计数,将 其与规格说明中的非 法操作数相比较。	X=A/B A=检测出非法操作的不 同类型数 B=短格说明中非法操作	0.0≤X≤1.0 越接近 1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	建试複格说明 建以被布 这 位 行 被 6	6.5 确认 6.3 质量保证	开发者
供 注 注 3. 2. 3.	如果有必要要补充对才建议执行模拟攻击事件 建议执行模拟攻击事件 才会采用。 这些功能能防止非授权	长预期的非法操作的检阅, 井的人侵式试验,因为这种 2的人创建,删除或修改程	注 1. 如果有必要要补充对未预期的非法操作的检离.那么,宜进行额外的强化异常操作的剥试; 注 2. 建议执行模拟攻击事件的人侵式试验.因为这种危及安全保密性的攻击在通常测试中一般不会发生。真正的安全保密性度量只有在"实际生存系统环境"("使用质量")中 才会采用。 注 3. 这些功能能防止非授权的人创建、删除或移改程序或信息。因此.建议在测试用例中包括这类非法操作。	操作的测试; 常测试中一般不多 指例中包括这类;	会发生。真正 非法操作。	的安全保密性度打	量只有在"实际生	存系统环境"("使)	用质量")中

長8.1.4 (竣

外部安全	外部安全保密性度量								
度量名称	K 度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	瀏度类型	漫量搬入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
改 上	> 数据讹误事件发生的频率如何?	对重大和次要的数据 讹误事件发生的次数 进行计数。	a) X=1-A/N A=重大数据讹误事件发 生的次数 N=试图造成数据讹误事 件的测试用例数	0.0≪X≪1.0 建接近 1.0 建好。	a) 第 条 参	A=计数 B=计数 N=计数 X=计数/计数	過试規格说明週试报告运行报告	6.5 确认 5.3.9 合格性 適试 5.4 运作	维护者开发者
			b) Y=1-B/N B=次要数据张误事件发 生的次数	0.0≪Y≪1.0 越接近1.0 越好。	p) 第 条 無 無	Y=计数/计数 T=时间			_
			c) Z=A/T或 B/T T=运行时间的周期(在运 行测试期间)	0< <z 越接近0 越好。</z 	c) 比 标度	Z=计数/时间			
开	:需要进行强化的异常操作测试来参;建戊沙城费据代理年的影响分级; 重大的(衰命的)数据说误事件。 重大的(衰命的)数据说误事件; 一不可再短与不可恢复的事件; 一次级影响散布过宽的事件。 一次级影响散布过宽的事件。 一次级影响散布过宽的事件。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	注1:需要进行强化的异常操作测试来获得重大的和改要的数据说误事件; 注2: 雜以对數据化設事件的影响分级,例如可分成; 重大的 致命的数据说误事件, ——不可再因与不可恢复的事件; ————————————————————————————————————	大要的数据说误事件:						
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	——— 致插本身小够重要的事件。 3: 用来计算外部度量的数据元设计 ※ 等导中的注影	要的事件。 数据元设计为使用外部可订	———数据本身小够重要的事件。 用来针算外新改量的数据元设计为使用外部可访问的信息,因为这有助于最终用户,操作者,维护者或需方使用外部度量。因此,这里使用的事件和时间的计数不同于内 ************************************	8用户、操作者、约	护者或需方	使用外部度量。	母此,这里使用的	事件和时间的计数	不同于内
知 4	即伐里干的开叙。 1: 建议执行模拟攻击事件 量"才会享用	牛的人侵式测试,因为这种	即改武中的T致。 理以为行榜拟攻击事件的人侵式测试,因为这种危及安全保密性的攻击在通常测试中一般不会发生。真正的安全保密性度量只有在"实际生存系统环境"中,也即"使用质 看"才会求田	贫遗试中一般不	5发生。真正	的安全保密性度]	量只有在"实际生	存系统环境"中,也	即"使用质
知知 知 2	注 5. 建议试验性的使用该度量。 建议试验性的使用该度量。 注 6. 数据备份是防止数据讹误的 部分。 注 7. 建议试验性的使用该度量。	眨盤。 V误的有效方法之一。备6 €量。	注 5: 睾以试验性的使用该度量。 注 6:数据备份是防止数据讹误的有效方法之一。备份的建立确保必要的数据在部分操作数据丢失的事件发生后能很快地恢复。但在本部分中,备份只代表了可靠性度量的一 部分。 注 7:建议试验性的使用该度量。	分換作数据丟失	的事件发生质	音能很快地恢复。	但在本部分中, 4	份月代表了可靠档	度量的一

表 8.1.5 功能性的依从性度量

外部计能和	外部功能性的核从性暗唇								
1 di Composition I v	LH3 IK/VILIX I								
度量名称	度量目的	应用的方法	測量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	剥度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
功能섞的	产品的功能遵循所	对已满足所要求的依	X=1-A/B	0.0≪X≲1.0	绝对标度	A=计数	有关依从性的	5.3.9 合格性	供方
依从性	实施法规、标准和	从性的项数进行计	A=在测试中还未实现规	越接近 1.0		B=计数	产品描述(用)	冠冕	用户
	约定的程度如何?	数,并与规格说明中	定的功能性的依从性的	越好。		X=计数/计数	手册或规格说 6.5 确认	6.5 确认	
		要求的依从性项数相	项数				明)以及相关标		
		比较;	B=规定的功能性的依从				准、约定和法规		
		按照依从性的项目来	性项的总数				测试规格说明		
		设计测试用例;					和报告		
		对这些测试用例进行							
		功能性测试;						٠	
		对满足依从性的项数							
		并行计数							
用 出: 完 2;	随时间收集几种测量值 建议对失效的次数进行	<u></u> 宣可能有助于分析满足依/ 订计数,因为问题检测是有	注1: 瘤时间收集几种测量值可能有助于分析满足依从性项的增长倾向,以及这些项是否彻底地满足依从柱; 注2: 建议对失效的次数进行计数,因为问题检测是有效测试的目标,也适用于计数和记录。	(是否彻底地满反 和记录。	依从性;				
界面标准	界面遵循应用的法	对满足所要求依从性	X=A/B	0.0≤X≤1.0	绝对标度	A=计数	有关依从性的	6.5 确认	开发者
的依从性	规、标准和约定的	的界面数进行计数,	A=按规定正确实现的界	越接近1.0		B=计数	产品描述以及		
	程度如何?	并与规格说明中要求	面数目	越好。		X=计数/计数	相关标准、约定		
		依从性的界面数相	B=要求依从性的界面				和法规		
		比较。	总数				测试规格说明		
							和报告		
# #	许,你和公府有替尔属和裁公浴道法	公便证							
H	MERION RIVERS IN LEND	E MINIMO							

表 8.2.1 成熟性度1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.0								
7 F 甲P.JX.赤た	1. 英重								
度量名称	度量目的	应用的方法	測量、公式及數据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
估计潜在	将来可能出现的故	对在一定的试验周期	$X = \{ABS(A_1 - A_2)\}/B$	<i>X</i> ≫0	绝对标度	A ₁ =计数	测试报告	5.3.8 软件	开发者
名牧	障问题有多少?	内检测到的故障数进	(X,估计残存的潜在故障	取决于测试阶		$A_z = i + 3$	运行报告	集成	運试者
密度		行计数,并用可靠性	密度)	段,在以后的		B=规模	问题报告	5.3.9 小林中	SOA
		增长估计模型来预测	ABS()=绝对值	阶段中 X 值		X=计数/规模		超麗	, <u>(</u>
		未来潜在的故障数。	A, = 在软件产品中预测的	越小越好。				5.4 诉作	<u> </u>
			潜在故障总数					6.5 備以	
			A。=实际已检测到的故障					6.3 质量保证	
			总数						
			B=产品的规模						
注: 注	注 1, 如果实际检测到的故障比预测的潜在故障更好; 更好; 注 2. 建议使用几种可靠性增长估计模型,选出; 注 3. 对潜在的故障数预测出一个上限数和一个 注 4.在概选特性时有必要将 X 归到[0,1]区间。 测过 在一定的试验周期 对检测到的失效 的失 内检测 出多 为 和执行测试用例 使 失效? 数进行计数。	注 1, 如果实际检测到的故障比预测的潜在故障的总数还要多,建议再更好; 更好; 注 2. 建议使用几种可靠性增长估计模型,选出最适合的一种,并通过[注 3. 对潜在的故障数预测出一个上限数和一个下限数可能会有帮助, 注 4.在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间。 测试 在一定的试验周期 对检测到的失效个数 X=A,/A。 的失 内检测出多少 和执行测试用例的个 A,=检测到的均 度 失效? 数进行计数。 A。=执行测试	注 1; 如果实际检测到的故障比预测的潜在故障的总数还要多,建议再做预测并估计一个更大的数字。估计一个较大的数字旨在预测合理的潜在失效,但并不能使产品变得 更好; 注 2: 建议使用几种可靠性增长估计模型,选出最适合的一种,并通过监视检测的故障重新进行预测; 注 3: 对潜在的故障数预测出一个上限数和一个下限数可能会有帮助; 注 4: 在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间。 指 4. 在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间。 测试 在一定的试验周期 对检测到的失效个数 X = A, /A。 ○≪X 绝对标度 A, = 计数 测试报告 集成 测试者 的失 内 检 测 出 多 少 和执行测试用例的个 A, = 检测到的失效个数 取决于测试的 B=规模 问题报告 5.3.9 合格性 \$QA 的	件一个更大的数字 摩重新进行预测。 ○≪X 取 决于测试阶 段,在 以 后 的 阶 段 中 X 值 越小越好。	7。 估计一个 绝对标度	A = 计数 A = 计数 A = 计数 B=规模 X=计数/计数	Y	在失效,但并不能的 集成 (但并不能的 集成 (但并不能的 集成 集成 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	在 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
出.	在测试的早期阶段,它	被大越好,相反,在以后的	注1. 在测试的早期阶段,分辨大藏符. 相 5. 才以后的激活阶界即示不称图. 插入鞋好. 建初些数字上隔时间多少的编集故处。	一种经验证证	- 随时间亦存	2000年2012年2013年2013年2013年2013年2013年2013年			
出2:	本度量取決于测试用例	别是否充足,宜将测试用例	注 2: 本度量取决于测试用例是否充足,宜将测试用例设计为包括适当的测试用例,即正常的,例外的和异常的用例;	即正常的、例外的	和异常的用6	nywæren,			
: : 2 出	注 3:在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间	株 X 归到[0,1]区间。				i			

表 8.2.1 (续

外部成熟性度量	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
失效解决		在一定的试验周期内,对有多少失效在	$X=A_1/A_2$ A ₁ =解缺的失效数	0.0≪X≪1.0 概棒折 1.0 減	绝对标度	$A_1 = i + \hat{W}$ $A_2 = i + \hat{W}$	邀试被告 诉行(遵讯)	5.3.8 软件 集成	£ FOS VOS
		同样的条件下再未出	A _e = 实际检测到的失效	好因为解决了		<u> </u>	报告	5.3.9 合格性	维护者
		现进行计数。	总数	更多的失效。		X=计数/计数		短冕	
		维护描述所有这些失 效的状态的解决问题						5.4 运作	
		报告。							
世	在使用这一度量时,建	议监视其趋势;							
世 2,	· 可以用可靠性增长模型 的未解决的失效数。	型来估计预测的潜在失效,	总数,并用与相似软件产品有)	关的实际历史数 損	来校正。在	这种情况下,可以	儿比较实际的失 效	效数与预测的失效数	ý ,测量残存
故障密度	在一定的试验周期	对检测到的故障个数	X=A/B	<i>x</i> ≫0	绝对标度	A=计数	测试报告	5.3.8 软件	开发者
	内检测出多少	进行计数并计算	A=检测到的故障数目	取決于遵武勢		B=規模	运行报告	集成	测试者
	故障?	密度。	B=产品的规模	段,在以后的		X=计数/计数	问题报告	5.3.9 合格性	SQA
				阶段中 X 值				冠冕	
				越小越好。				5.4 运作	
								6.3 质量保证	
有多少失效的条件 在一定的试验周期 X=A/A 0.0 0.0 2.0 A=计数 测试报告 5.3.8 软件 日经解决。									
年2,	, 检测到的故障数除以	测试用例数表明测试用例	的有效性;						
## ##	: 在概述特性时有必要;	将 X 归到[0,1]区间;							
任4:	: 在对故障进行计数时	,应注意:							
	——重复的可能性,因	引为多个报告中可能包括=	与其他报告相同的故障;						
	——除了故障的可能	性,因为有些用户或测试。	- 除了故障的可能性,因为有些用户或测试者分不清他们的问题是操作的美错、环境的差错还是软件的失效。	差错、环境的差错	还是软件的5	长效 。			

長8.2.1 (续

			\$ 	Š.	1				
外部成熟性度量	生度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
故障排除	已经纠正了多少	对在测试阶段已经排	a) $X=A_1/A_2$	0.0≪X≪1.0	a)绝对	$A_1 = i \dagger \hat{X}$	测试报告	5.3.8 軟件	开发者
	故障?	除的故障数进行计	A, =纠正的故障数	越接近1.0	标度	$A_2 = i \dagger \tilde{X}$	组织的数据库	集成	SQA
		数,并与已检测到的	A。=实际检测到的故障	越好因为只留		$A_s = \dot{T} \dot{X}$		5.3.9 合格性	维护者
		故障总数及预测的故	总数	下较少的				冠冕	
		障数相比较。		故障。				6.3 质量保证	
			b) $Y = A_1 / A_3$	$0 \leqslant Y$	b)绝对	X=计数/计数		6.5 确认	
			A。一在软件产品中预测的	越接近1.0 越	标度	Y=计数/计数			
			潜在故障总数	好因为只留下					
#	建议在一字的时间 围幕	第 1、 秦沙方一分名中间国籍市际留甘东方名林林。		较少的故障。					
开 出	左公在 一个15年1月月7月 可以用可靠性增长模型	27年1年12次天工123年3月1日 20末估计预测的潜在故障。	12. 1. 年次12. 元1348 124121212 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 12412 124 12.3. 可以用可靠性增长模型来估计预测的潜在故障总数,并用与相似软件产品有关的实际历史数据来校正;	÷的实际 历史数据	米校正;				
知。	建议监视估计的故障条句会的故障长一般检验	#決率 Y, 若 Y>1, 湖查其 Ⅱ丑的故廢心, 改是因为该	注 3. 建议监视估计的故障解决率 Y.若 Y>1,獨查其原因,是否因为已经较早地检测出较多故障,或是因为软件产品包含了特别多的故障。否则,若 Y<1,测查是否因为软件中 包含的故障比一般检测出的故障心,或是因为该道试不足以检测所有可能的故障。	回出较多故障,或 ,磨,	是因为软件)	产品包含了特别多	;的故障。 否则,求	Ĕ Y<1,调查是否[因为软件中一
往 4	注 4. 在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间; 注 5. 在对数磁进行计数时 点注音声自计值的目	4.X 归到[0,1]区间; 应注查事何计值的回能。	在概述特性时间必要不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4. 据生始原的故障					
平均失效	软件在运行中失效	成在一定的运行周期 对在一定的运行周期	B) $X=T_1/A$	OCX, Y	a) 氏	A=计数	激试报告	5.3.8 软件集成	維护者
间隔时间	的频率如何?	内发生失效的次数进	b) $Y = T_z/A$	越长越好,因	标度	$T_1 = $ 时间	运行(测试)	5.3.9 合格性	用户
(MTBF)		行计数,并计算失效	7.一运行时间	为期望失效之	b) 比率	T_2 = 时间	报告	軍	
		的平均间隔时间。	T ₂ =相继发生失效之间的	间间隔的时间	标度	X=时间/计数		5.4 运作	
			时间间隔累计	较长为好。		Y=时间/计数		5.4.2 运行测试	
			A=实际检测出失效的总						
			数(在运行时间内观察到						
			发生的失效)						
出.	注 1; 进行下列调查可能是有帮助的;	盲帮助的:							
	失效发生之间的时间间隔分布;	时间间隔分布;							
	——随着间隔运行时间	随着间隔运行时间周期的平均时间的变化;	•						
	——指出频繁发生失效	效的功能的分布,以及功制	指出频繁发生失效的功能的分布,以及功能与使用的可信性有关的操作的分布;	的分布:					
准 2.	注 2; 故障率或风险率的计算可以互换使用;	章可以互换使用 ;							
出3.	注 3. 在概述特性时有必要将 X 归到 $[0,1]$ 区间。	★ X 归到[0,1]区间。							

表 8.2.1(续)

外部成熟性度量	土度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	測量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
選 編 編 (在测试期间执行过多少要求的测试用例? 用例? 用例? 以用例可以根据软件f	对在测试期间执行的 测试用例个数进行计 整,并与为获得充分 的测试覆盖率而要求 的测试用例数 相 比较。	式 優 在测试期间执行过 对在测试期间执行的 X=A/B 0.0 多少要求的测试 测试用例个数进行计 A=在测试期间实际执行 越接近 1.0 A=计数 测试规格说明 测试 化 A=计数 测试 规格说明 测试 化 A=计数 测试 规格说明 测试 化 Bi 从 Bi	0.0≤X≤1.0 越接近1.0 覆盖率越高。 随其的产品规模	绝对标度 Y 越大越好 绝对标度	X=计数/计数 A=计数 B=计数 B=计数 X=品数模可以是	稀末複雜協明 豐以 越 雜 说明 或 用户手册 選 试报告 运行报告 运行报告 语行报告	5.3.9 合格性 圖式 6.3 廣量保证 6.5 圖以 8.28 微 8.39 合格性	开 测
黎 在 在 五	试?(注解:这是预 试 测 对 的 试 地 到 成 功 的 数 中 达 到 成 功 的 数 比 是。) 由 以 的 的 数 比 是。) 由 上 是。) 由 上 是。) 由 上 是 实现 使用有效的历史数据。——用户操作的场景测试。——那户操作的场景测试。————————————————————————————————————	试用 倒个数进行计数 并与每个需求要 执行的测试用例总数 相比较。相比较。据比较。据 特别是商峰周期的数 就:	 试? (注解: 这是预 试用例个数进行计 A=在测试或运行中通过 超接近1.0 A=计数测压品表来测试 数,并与每个需求要 的测试用例个数 超好。 B=计数中 达到 成 功 的 执行的测试用例总数 B=覆盖需求所要运行的 比率。) 相比较。 测试用例个数 测试用例个数 进步使用有效的历史数据,特别是高峰周期的数据作强度测试。也建议确保执行下列类型的测试并顺利地通过它们:——用户操作的场景测试;——高峰期的强度测试;——高峰期的强度测试; 	越好。 越好。 城行下河类型的演	1. 江州屬利地	A= 平数 B= 平数 A= 1.1 A=	建过滤卷说明 建甘油 化二甲甲基苯甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	沒屬 (9.3) 建铁铁矿 (1.5)	報 VOS A

注 2. 通过的测试用例可根据软件的规模进行规范,即通过的测试用例密度 Y=A/C 这里 C=要测试的产品规模。Y 趁大越好,产品规模可以是用户可测量的功能规模。

表 8.2.2 容错性度量

目标用户

-	外部容错件审量							1		
	度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	漫響人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
	避免死机 注 1: 注 2:	教件产品引起整个运行环境死机的情况如何? 记如何? 死如何? 死机意味着在系统重靠者没有失效或只观察3	对与失效数有关的调 环发生的次数进行 计数。 者处在运行情况下, 分析用户的运行历史 日志。 所自动之前,用户所有的任	 现 软件产品引起整个 对与失效数有关的损 X=1-A/B 0.0≤X≤1.0 绝对 运行环境死机的情 环发生的次数进行 A=死机发生的次数 X值越接近 况如何? 计数。 B=软件失效的数目 1.0 建好。 者处在运行情况下, 有价用户的运行历史 目志。 注1.死机意株着在系统重新启动之前,用户所有的任务均已看停,或对系统失去控制,系统只得被迫停机,注2. 若没有失效或只观察到很少的失效,两次死机之间的间隔时间可能是更合适。 	0.0≪X≪1.0 X 值越接近 1.0 越好。 制,系统只得被迫	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	遂式报告运行报告	5.3.8 裝布兼 5.3.9 小奇在 選買 5.4 尚存 5.4 尚存	集护者
	避免失效	能控制多少种故障 模式以避免关键性 的或严重的失效?	对已经避免的故障模 式的个数进行计数, 并与考虑到的故障模 式数相比较。	X=A/B A=对应故障模式的测试 用例,避免关键和严重失 效发生的次数 B=在测试中执行的故障 模式的测试用例(几乎会引起失效)的个数	0.0≪X≤1.0 X 值越接近 1.0越好。因 为用户能更经 消地避免关键 或 严 重 的 失效。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	灣武报告运行报告	5.3.8 软件集成5.3.9 合格性通过 通过 通过 5.4 运作 6.5 建议 6.5 建议	推 护 者
19	祖 知知 第二:	注 1: 建议格整场失效的水平依对故障影响的 —— 关键的, 整个系统中止或严重毁坏3, —— 严重的, 重要的功能不能执行, 并且 —— 平均的, 绝大部分功能仍然可用, 他 —— 和轻的,少数功能在有限的操作中, —— 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	注 1: 建议格避免失效的水平依对故障影响的缓急程度进行分类,例如; —— 关键的,整个系统中止或严重毁坏数据库; —— 严重的;重要的功能不能执行,并且没有替代的运行方式(与] —— 平均的;绝太部分功能仍然可用,但有限的功能受到限制或要 —— 校轻的;必类功能在有限的操作中受到限制; —— 经船的;影响未波及到最终用户。 —— 社算线类的水平也可根据 GB/T 18492—2001(信息技术 系统及注3: 故障线式举例; —— 数据超范围; —— 数据超范围; —— 数据超范围; —— 数据超范围;	注 1: 建议格避免失效的水平依对政障影响的缓急程度进行分类,例如; ——关键的:整个系统中止或严重毁坏数据库; ——一类键的:整个系统中止或严重毁坏数据库; ——一类键的:整个系统中止或严重毁坏数据库; ——一类程的:绝大部分功能仍然可用,但者限的功能受到限制或要采用替代方式(与工作有关); ———较轻的;少数功能在有限的操作中受到限制; ———校轻的;影响未改及到最终用户。 注 2: 避免失效的水平也可根据 GB/T 18492—2001(信息技术 系统及软件完整性级别)中提出的后果的严重性及发生的频率组成的风险矩阵。注 3: 故障模式举例; ———数据超范围; ———数据超范围; ———数据超范围;	式(与工作有关) 级别》中提出的后		及发生的频率组	战的风险矩阵。		

表 8.2.2 (续)

外部容错性度量	t度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	漫画輸入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
抵御误	实现了多少种抵御	对避免引起关键或严 X=A/B	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=計数	测试报告	5.3.8 軟件集成	用户
禁作	误操作能力的	重失效的误操作的测	A=避免关键和严重失效	X值越接近		B=计数	运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	功能?	试用例个数进行计	发生的次数	1,0越好,以避		X=计数/计数		冠冕	
		数,并与执行的考虑	B=在测试中执行的(几乎	免更多的用户				5.4 运作	
		误操作模式的测试用	引起失效的)误操作模式	误操作。					
		例个数相比较。	的测试用例的个数						
[注]:	注1:除系统失效之外还会有数据损害。	有数据损害。							
世2:	注 2; 误操作的模式;								
	错误的数据类型作参数;	作参数;							
	错误的输入数据序列;	序列;							
	——错误的操作序列。	۰							
出3:	注 3; 故障树分析技术可用来检测误操作模式。	来检测误操作模式。							
许4:	注 4: 本度量可作为经验参数使用。	数使用 。							

表 8.2.3 易恢复性度量

外部易恢复性度量	[性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型		测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
田田 日 :	在规定的时间周期 内系统的可用程度 如何?	在类似于生产环境的特定时间周期内执行所有的用户操作来测试系统。 对有的用户操作来测过系统。 测量试验中系统因故障不能用后,每次的修复时间。	在类似于生产环境的 a) X={T _x (T _x +T _x)} 特定时间周期内执行 b) Y=A ₁ /A _k 所有的用户操作来测 T _x =操作时间 T _x =修设时间 A=用户运图使用软件时能 测量试验中系统因故 成功使用球件的能 简本的用户。在对的 A=观察期间用户试图使 修复时间。 用该软件的总次数 用该软件的总次数 用该软件的总次数	0.0≤X≤1.0 (a),(b) 7,=时间 X 值越大越接 绝对标度 7;=时间 近 1.0 越 好。 X=时间/ 因为用户能使 Ai=计数 同更长。 A _i =计数 0.0≤Y≤1.0 Y=计数/ 近越大越接	(a),(b) 绝对标度	T,=时间 T,=时间 X=时间/时间 A,=计数 Ae 计数 Y=计数/计数	测试报告运行报告	5.3.8 教存集成5.3.9 合格住題以 3.4.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.	4年
世: 世	议本度量只包括软件1	注:建议本度量只包括软件提供的自动修复,排除人工执行的维护工作。	L执行的维护工作。	践坏。					

表 8.2.3 (续)

外部易恢复性度量	复性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
平均宕机	出现失效时系统逐	测量在特定的试验周	X=T/N	x>0	比率标度	T=时间	测试报告	5.3.8 软件集成	用户
は回	步启动之前,不能	期内每次系统不能用	T=总的宕机时间	X值越小越		N=计数	运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	使用系统的平均时	时的宕机时间,计算	N=所观察到的中断次数	好,这样系统		X=时间/计数		冠冕	
	间是多少?	其平均时间。	宜测量最坏的情况及宕机	宕机时间就				5.4 运作	
			时间的分布情况。	越短。				6.5 确认	
世	建议这种可恢复性度量	昌只包括软件提供的自动4	注 1. 建议这种可恢复件度量只包括软件基件的自动修复,排除人工执行的维护工作。	.111					
世	注 2. 在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间。	\$ X 归到[0,1]区间。							
平均恢复	从初始的部分恢复	在特定的试验周期内	$X=S_{um}(T)/N$	x>0	比率标度	T=时间	测试报告	5.3.8 软件集成	用户
時间	到完全恢复系统要	测量系统每次宕机所	T=软件系统在每次宕机	越小越好。		X=时间/计数	运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	花费的平均时间?	花费的全部恢复时	中的恢复时间			N=计数		短冕	
		间,计算其平均时间。	N=观察到的软件系统进					5.4 运作	
			人恢复的,总次数					6.5 确认	
j	1								
##	建以测国多小用刨中具	g 小宵先上 的 敢 天敦 灵时	注 1: 建以两国多广用约中取外情况下的域大败灵时间以饮灵时间的分布情况;						
卅2:	建议这种易恢复性度	員只包括软件提供的自动	注 2. 建议这种易恢复性度量只包括软件提供的自动 <mark>修复,排除人工执行的维护工作</mark> ;						
一 3.	建议区分恢复工作的对	隹度,例如恢复被毁坏的数	注 3; 建议区分恢复工作的难度,例如恢复被毁坏的数据库比恢复被破坏的事务难得多;	美;					
出4:	在概述特性时有必要将 X 归到[0,1]区间	\$ X 归到[0,1]区间。							
可重新启	在要求的时间内系	对系统在目标要求的	X=A/B	$0.0 \le X \le 1.0$	绝对标度	A=计数	测试报告	5.3.8 软件集成	五田
动件	统能重新启动为用	时间内重新启动并为	A=在测试或用户运行支	X值越大越接		B=H	运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	户提供服务的频度	用户提供服务的次数	持期间符合时间要求重新	近1.0 越好,		X=计数/计数		河河	
	如何?	进行计数,与在规定	启动的吹敷	这样用户更易				5.4 运作	
		的试验周期内系统中	B=在测试或用户运行支	于重新启动。				6.5 确认	
		断后重新启动的总次	持期间重新启动的总次数						
知 4	建议针对不可操作的严	数相比。 "重性级别估计不同的重激 显日与轻华作谱 佛统自业	数相比。 注1.建议针对不可操作的严重性级别估计不同的重新启动时间,例如:数据库毁坏、丢失多项事务、丢失单项事务或临时的数据库损坏; 3.9、本兴、本部目标有证据是1一种存在证据证明自身的自由的。1一年代代的部书工作。	、丢失多项事务、3	长	;或临时的数据库	损坏		
[# 7:	理以这件勿饮及往便]	重大包括状件旋跃的自列1	是以这什么饮发性度重过包括软件旋铣的自到移及,排除人工权打的维护工作。	ů					

表 8.2.3 (续

外部易恢复性度量	(性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	灣量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	劉度 类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
易修复件 计	软件产品在异常情 况下或需要时自身 的修复能力如何?	对成功修复的次款进 行计整、并与规格说 明中要求的测试修复 的总次数相比较。 修复需求举例: 数据库检查点:重做功能;还 原功能等。	复性 软件产品在异常情 对成功修复的次数进 X=A/B 况下或需要时自身 行计数,并与规格说 A=成功完成恢复的用的修复能力如何。 明中要来的测试修复 劍數 的总次数相比较。 B=每个需求要测试的恢 核复需求举例: 复用例的总数 原本检查点,事务 核查点,事务 核查点,重级功能,还 原功能等。	0.0 X 值越大越接 近 1.0 越好, 这样产品更能 在一定的用例 中修复。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	遊玩 複卷 说明 整 以 複卷 说明 以 如 即 以 对 即 以 对 即 以 对 即 小 平 即 图 以 被 告 说明 告 正 不 于 正 还 行 被 告 告	5.3.8 数件集页 5.3.9 中發性 選以 5.4 运作 6.5 竭以	田 雜 本中
移 拉 女 女 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	修复能力的有效程度如何?	对播尼目标卷复时间 的测试卷复的次数进 行计数,与特定目标 行计数,与特定目标 时间所要求的答复次 数相比较。	X=A/B A=滿足目标修复时间成功修复的用碗数 B=执行的用碗数	0.0冬X冬1.0 X值越大越接 近1.0 越好, 这样产品的修 复 过 程 更 有效。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	灣试报告运行报告	5.3.8 软件集成5.3.9 合格性测试 测试 5.4 巡作 6.5 确认	用 推 持者
世. 进	:议这种易恢复性度量;	只包括软件提供的自动修	注:建议这种易恢复性度量只包括软件提供的自动修复、排除人工执行的维护工作。						

表 8.2.4 可靠性的依从性度量

外部可靠性	外部可靠性的依从性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
可靠性的	遵循与产品的可靠	可靠性的 遵循与产品的可靠 对要求的依从性已经 X=1-A/B	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	0.0≤X≤1.0 绝对标度 X=计数/计数 产品的依从性 5.3.9 合格性	5.3.9 合格性	供方
依从性	性适用的法规、标	满足的项数进行计	性适用的法规、标 满足的项数进行计 A=在测试中规定的可靠	越接近 1.0		A=计数	描述(用户手册 遺武	超	用户
	准和约定的程度	数,与在规格说明中	性的依从性还未完全实现	越好。		B=计数	或规格说明)和 6.5 确认	6.5 确认	
	如何?	要求的依从性项数相	的项数				相关标准、约定		
		光梭.	B=规定的可靠性的依从				或法规		
			性项总数				测试规格说明		
							和测试报告		

易理解性度量

ļ			表 8.3.1	表 8.3.1 易理解性度量					!
外部易理解性度量	解性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	灣量擔人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
描述的完	在阅读完产品描述	用问卷调查或观察用 X=A/B	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度 A=计数	A=计数	用户手册	5.3.9 合格性	#JP
蒙件	后能理解的功能	户的表现来进行用户	A=被理解的功能(或功能	越接近 1.0		B=计数	运行(测试)	短翼	维护者
	(或功能的类型)比	测试和与用户交谈。	的类型)数	越好。		X=计数/计数	报告	5.4 运作	
	例是多少?	对被充分理解的功能	B=功能(或功能的类型)						
		数进行计数,与产品的	总数						
		功能总数进行比较。							
拱:	長明潜在用户在阅读了)	注:表明潜在用户在阅读了产品描述后理解产品的能力。	<i>λ</i> .						
演示的获	用户能获得演示或	进行用户测试和观察	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	用户手册	5.3.9 合格性	用户
得性	指导的比例是	用户的表现。	A=被用户成功访问的演	越接近 1.0		B=	运行(测试)	短電	維护者
	多 少?	对能充分演示的功能	示与指导的数目	越好。		X=计数/计数	报告	5.4 运作	
		数进行计数,并与要	B=可用的資示与指导的						
		求資示的功能总数相	总数						
		比较。							
注:表	注:表明用户能否找到演示和/或指导。	和/或指导。							

表 8.3.1 (粱)

			5 44						
外部易理解性度量	解性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
使用时演用的演形成	用户在运行时无论何时名论何时名字	观察试图观看演示/ 非可的田中的毒苗	X=A/B $A=3$ 知由古详图温佛谱形	0.0冬X≪1.0 装件ボ 1.0	绝对标度	A=计数 B-计数	用户中部济尔(通证)	5.3.9 合格性	新 本 本 本
س 3	五 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	可通过摄像来观察人	时,用户能成功看到資示	及以 :: 5		2-11数 X=计数/计数			/
	指导的比例是	类的认知活动。	的事例个数				用户监视记录		
	多少?		B=在观察期间用户试图				(录像带或活动		
.# #:	§明在使用产品时用户[观, 注:表明在使用产品时用户能否设法得到演示和/或指导	观看演示的事例总数 皆导。				记录)		
資示的有	在演示或指导之后	观察试图观看演示/	X=A/B	0.0≪X≤1.0	绝对标度	A=计数	用户手册	5.3.9 合格性	用户
数件	用户能成功执行功	指导的用户的表现。	A=成功执行的功能个数	越接近 1.0		B=计数	运行(测试)	短麗	维护者
	能的比例是多少?	可通过摄像来观察人	B=得到的演示与指导的	越好。		X=计数/计数	报告	5.4 运作	
		类的认知活动。	总数						
世:	長明在联机演示或指导,	注:表明在联机演示或指导之后,用户能否成功地执行各种功能。	7各种功能。						
明显的	基于初始的条件,	用问卷调查或观察用	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	用户手册	5.3.9 合格性	E E
功能	产品的功能(或功	户的表现进行用户测	A=用户识别的功能(或功	越接近 1.0		B=计数	运行(测试)	短冕	维护者
	能类别)能被用户	试和与用户交谈。	能的类别)的个数	越好。		X=计数/计数	报告	5.4 运作	
	识别的比例是	对用户来说是明显的	B=实际功能(或功能的类						
	多少?	功能数进行计数,并	别)的总数						
		与功能总数相比较。							
注: 净	長明用户是否可通过考》	注:表明用户是否可通过考察界面(例如通过检查菜单)米落实这些功能	4)来落实这些功能。						
功能的易	产品中的功能被用	用问卷调查进行用户	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	用户手册	5.3.9 合格性	ЩÀ
理解性	户正确地理解的比	测试和与用户交谈。	A=目的能被用户正确描	越接近1.0		B=计数	运行(测试)	短冕	维护者
	例是多少?	对易被用户理解的界	述的界面功能的数量	越好。		X=计数/计数	报告	5.4 运作	
		面功能数进行计数,	B=界面上可用的功能						
		并与用户的可用功能	总数						
		总数相比较。							
世:	長明用户可通过考察界	注:表明用户可通过考察界面(例如通过检查菜单)米落实能否理解这些功能	落实能否理解这些功能。						
		•							

表 8.3.1 (续

外部易理解性度量	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
後 後 後 日 子 古 古 任 八 五 名 任 二 任 一 任 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	易理解的 用户能吞理解对输 用问卷调查和混察输 他 人 和 人数据的要求是什 户的表现进行用户输出 么?以及软件系统 试和与用户交谈, 提 的 输 出 是 对被用户理解的输行么? 有输出项 进行计划 并与用户可得到的 并与用户可得到的注:表明用户能理解数据输入的格式和能够正确;	解的 用户能否理解对输 用向卷调查和观察用 X=A/B 人和 人数据的要求是什 户的表现进行用户测 A=用户成功理解的 会?以及软件系统 试和与用户交谈。 和输出整据项的数量 提供的输出是 对被用户理解的输入 B=从界面上能得到 什么? 和输出项进行计数、人和输出数据项总数 并与用户可得到的总 并与用户可得到的总	養 解 解 的 语 使 经 使 经 使 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	0.0≪X≪1.0 绝对桥度 A=计数 越接近1.0 给表近 X=计数 趣好, X=计数	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	用户手册 5.3.9.9 滋以 2.4.1.3.9.4.1.3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.1.3.9.1.3.1.3	5.3.9 合格性测试	在 報 存

表 8.3.2 易学性度量

			1.0.0	1 X 1 X					
外部易学性度量	t度量					i			
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型、	测度类型		在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
功能举为的难易性 法法	用户要用多长时间 学 习 使 用 一 项 功能? 以能?	学习 用户要用多长时间 进行用户测试和观察 易性 学 习 使 用 一 项 用户的表现。 功能? 注: 本度量通常作为一种经验或验证性的度量来使用.	7=学习正确使用一项功能要用的平均时间	0<7. 建短越好。	比率标度	T=时间	运行(邀试) 报告 用户监视记录	以)5.3.9 命格性 避政 以 5.4 尚在 6.5 學以	用户 维护者
在使用中华以执行 一项任务 的难易性	用户要用多长时间 举习如何有效地执 行一项任务?	观察用户从开始学习 到能有效地操作为止 的表现。	T=用户能在较短时间内 执行具体任务所用的操作 时间的总和。	0<7 越短越好。	比率标度	T=时间	运 行 (測 试) 5.3.9 合格性 报告 测试 用户监视记录 5.4 运作	5.3.9 合格性 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 维护者
併1;)	所谓短时间建议为预集 工作量也可以用人-小	注 1. 所谓短时间建议为预期的用户操作时间。这样的注 2. 工作量也可以用人-小时为单位替换表示时间。	注 1:所谓您时间建议为预期的用户攀作时间。这样的用户攀作时间可作为碉值 ·例如把用户首次使用的时间的 70%作为一个公平的比例。 注 2:工作量也可以用人-小时为单位替换表示时间。	N如把用户首次例	用的时间的	70%作为一个公	半的比例。		

長8.3.2 (約

外部易学性度量	t度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	過量搬入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
用户文档 名/政 梅 均分数	在使用了用户文档 和/或帮助系统后, 能正确地完成任务 的比例是多少?	进行用户测试和观察用户的表现。 用户的表现。 对在访问联机帮助系 统和/或文档后能成 功完成的任务数进行 计数,并与要测试的 任务总数进行比较。	文档 在使用了用户文档 进行用户测试和观察 $X=A/B$	0≪X≤1.0 建按近1.0 建好.	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	运行(测试)报告报告		用户人机界面的设计者
所用的用 户 文档者 帮助机制 的有效性 注: 本	在阅读用户文档或使用部型系统后,能正确使用功能的比例是多少? 比例是多少?	的用 在阅读用户文档或 观察用户的表现。 X=A/B 档和 使用帮助系统后,对在阅读了文档或使 A=能使用的机制 能正确使用功能的 用帮助系统后能正确 B=提供的对效性 比例是多少?	X=A/B $A=$ 能使用的功能数 $B=$ 提供的功能总数 $B=$ 提供的功能总数 · 而不是其他。	0≪X≪1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	用户手册 运 行(灣 试)报告报告	5.3.9 合格性 週以 5.4 运作 6.5 盛以	用户人机弹面的设计者
帮助的获得性	用户能定位找到帮助主题的比例是 多少?	进行用户测试和观察用户的表现。对被正确定位找到的联机帮确定位找到的联机帮助的任务 敷进 行计数,并与要测试的任务参选并行务数,并与要测试的任务参数进行比较。	X=A/B A=正确定位找到的联机 帮助的任务数 B=要测试的任务总数	○≪X≪1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	运行(测试) 报告 用户监视记录	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
器 数 图 图	用户必须额繁访问 帮助学习操作以便 完成其工作任务的 程度如何?	进行用户测试和观察 用户的表现。对用户 访问帮助以完成任务 的事例数进行计数。	X=A A=访问帮助直到完成其 任务的事例数	0≪X 越接近0 越好。	绝对标度	X=计数 A=计数	运 行(測 试) 报告 用户监视记录	5.3.9 合格性测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者

表 8.3.3 易操作性度量 a) 与操作用户的期望相符

外部易操作	外部易操作性度量 a) 与操作用户的期望相符	的期望相符								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户	
在使用中 操作的一 致性	用户界面组成的一 致性如何?	观察用户的表现并询 问他们的意见。	a) X = 1-A/B A=用户发现与他们的期望不一致的不可接受的消息或功能的数目 B或功能的数目 B=消息或功能的总数	0.0≤X≤1.0 越接近1.0 越好。	a) 绝对 标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	运行(测试) 报告 用户监视记录	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者	
			b) Y = N/UOT N=用户发现与他们的期 油子、A447平平4484444	0.0≪Y 越小或越接近	b) 比率 标度	b) 比率 UOT=时间 标度 N=计数				
			强个一致的不可获受的操 作的数目	0.0 趣好。		Y=计数/时间				
			UOT=用户操作时间(在 观察期间内)							
所 H H 3;	用户的操作经验对认证 对于操作的一致性,"输 本度量可用来测量"引导	注 1; 用户的操作经验对认识各种操作模式通常是有帮助的,而这引导了用户注:对于操作的一致性,"输入的可预测性"和"输出的可预测性"都是有效的性3; 本度量可用来测量"引导操作的涨易"和"通信的频畅"。	注 1; 用户的操作经验对认识各种操作模式通常是有帮助的,而这引导了用户的期望; 注 2; 对于操作的一致性,"输入的可预测性"和"输出的可预测性"都是有效的; 注 3; 本度量可用来测量"引导操作的难易"和"通信的顺畅"。	** 875-1						

表 8.3.3 易操作性度量 b)可控制性

外部易操作	外部易操作性度量 b)可控制性								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
報 以 に の	用户能否容易地纠正任务中的错误?	进行用户腾试和观察 T=T,-T, 用户的表现。	7=7,-7, 7,=完成纠正任务执行中的特定类型的错误的时间 C=开始纠正任务执行中 C=开始纠正任务执行中的特定类型的错误的时间	0<7 越短越好。	比率标度	比拳桥度 T., T.=时间 T=时间	运行(测试) 5.3.9 合格性报告 据达	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
世 知	议本度量的用户在考! 图形错误) 可错误 操化	建议本度量的用户在考虑测试用例时规定错误的类型,例如,严重的取形等。	注:建议本度量的用户在考虑测试用倒时规定错误的类型,例如,严重的类型(显示错误或毁坏数据)、输入/输出错误的类型(输入正文错误、向数据库输出数据错误,或显示时 的图形结识词序结语操作得完光到(可能在的作用或应急操化)	错误或毁坏数据)	''拳人/'输出	错误的类型(输入	、正文错误、向数据	3库输出数据错误 ,	或显示时

表 8.3.3 b) (续)

外部易操作	外部易操作性度量 b)可控制性								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	大婦童	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
使用 中 時 時 分 知 正	用户能否容易地修 复他们的错误或重 新执行任务?	观察运行软件的用户 的表现。	a) X=A/UOT A=用户成功撤销其错误操作的收数 作的次数 UOT = 在观察周期内用户的操作时间 USF 等在观察周期内用户的操作时间 注解:在卷个测试功能时,也可以计算用户成功撤销其错误的数 目与功能 总数 的	0≤X 趙大越好。	比奉标度	A=计数 UOT=时间 X=计数/时间	浴 行 (灣 试) 複合 用户赔偿记录	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 简作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
·	用户能否容易地修复他们的输入?	观察运行软件的用户的表现。	比率。 b) X=A/B A=在详细说明输入数据之 前成功地修改或变更其中输入数据的屏幕数或表格数 B=在观察用户操作期同 用户试图修改或变更其中	6.0≪X≤1.0 建接近1.0 建好。	绝对标度	X=计数/计数 A=计数 B=计数	运 行(適 试) 报告 用户监视记录	运 行 (濁 试) 5.3.9 合格性报告 测试 测试 用户监视记录 5.4 运作 6.5 赚认	用户人机界面的设计者

表 8.3.3 易操作性度量 c)对执行任务的适合性

外部易操	外部易操作性度量 こ対执行任务的适合性	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
使用中學用作品的可以與自己的學生的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	为便干操作,用户 能否易干选择参 数值? 数值? 建议观察和记录操作? 在据像中分赃部试设号	中數 为便干操作,用户 观察运行软件的用户 X=1-A/B的可 能否易于选择参 的表现。 A=在短时间数值? 对用户企图建立或选 建立或选择参数值。 释参数值值不能成功 因为用户不进行的次数进行计数 提供的默认值 (因为用户不能使用 B=用户不能使用 B=用户 X件提供的默认值) 参数值的总次注1.建议观察和记录操作者的表现,并决定多长的时间可作为选择3.4。2.在用户小型能观设置参数的一流能计算可允许的功能的比率。	内用户未能等数值"短时间 整位用软件) 建立或选择整数值"短时间	0.0≪X≤1.0 越铁近1.0 越好。	绝对标度	A= 计数 B= 计数 X= 计数/计数	运 行 (测 试) 报告 用户監視记录	运 行 (瀬 武) 5.3.9 合格性 粮告 選以 用户監視记录 5.4 运作 6.5 蟾认	用户 人机界面 的设计者
H	吐 5: 建以利电话多数权宜的切配进行切配测试。	约 切配进行切配则 以 。							

表.8.3.3 易操作性度量 d)自描述性(可引导性)

外部易操作	外部易操作性度量 d)自我描述性(可引导性)	(可引导性)							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	巡車船人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
使用中的消息的可理解性	用户是否容易理解 教件系统的消息? 在开始下一步动作 之前是否有任何引 起用户延缓理解的 消息? 用户是否容易记住	观察正在操作教件的 用户的表现。	X=A/UOT A=由于消息比较费解而导致用户长时间停顿或对同一操作反复失败的次数 B=用户的操作时间(观察时段)	0.0≪X 越小和越接近 0.0 越好。	上 奉	A=计数 UOT=时间 X=计数/时间	运 行(灣 试) 报告 用户监视记录	5.3.9 合格性 適可 5.4 磁作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
在 社	对消息理解的难易程度 建议尽可能调在下列月 2) 社意力:注意力隐含 一一当遇到重要消息。 一一 由于识别了重要相 b) 记忆力:记忆为强化力隐含。 一一 用户能否容易。 一一 一一	注 1. 对消息理解的难易程度用在开始下一个动作之前因用户理解消注 2. 建议尽可能调查下列用户的理解消息问题的原因:	注 1. 对消息理解的难易程度用在开始下一个动作之前因用户理解消息而耽误的时间长度来表示。因此,建议观察和记录操作者的表现并决定停顿多长时间看作是"长时段"。 注 2. 建议尽可能调查下列用户的理解消息问题的原因:	可长度来表示。B 步活动的指南、要 1的指南、要查看的	3比,建议观; 香香的数据 数据项名称	蔡翔记录機作者的 项的名称以及小 以及小心操作的	0表现并决定 <i>停</i> 售心操作的警告。 心操作的警告。 警告。	《多长时间看作是.*	本 。 " 政
日解解 出 出 音 音 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注	TAMASO 1 多加珠 1 F8	は、: t.	K=A/B X=A/B A=用户提议正确恢复动 作的出错条件个数 B=测试的出错条件总数	0.0≪X≪1.0 越核近1.0	绝对标度	X=计数/计数 A=计数 B=计数	运行(测试)报告用户监视记录	5.3.9 合格性 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户人机界面的设计者

表 8.3.3 易操作性度量 6)操作的容错性(不受人为错误影响)

外班目指从	1. 一种 1. 14 化砂容量	14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1							
が中の独工	F在及重 e)操作的谷箱	介币勿媒作性度重 e)裸作的谷筲性(小党人为错误影响)							
度量名称	度量目的	应用的方法	測量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	漫画搬入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
在使用中操作供证	用户能否容易从更宏的格况由体育。	观察正在操作软件的田户的幸和	X=1-A/B A-(在田白山健康亦画	0.0\X\1.0	绝对标度	X=计数/计数	运行(测试)		用户上
艺 多 教		111) 1114/200	//- (屯/m) 出租级文文 后)系统没有通知用户有	建筑 1.0		A−11 & B=1+ &	我可 田户馆港记录	刻 現 5.4 液作	人机学国民的计划
友性			关的风险,未能成功地从					6.5 编认	1
			困境中恢复的次数						
			B=用户出错或变更的						
			总数						
##	述式子代表最坏的情?	兄。本度量的用户可结合	注: 上述式子代表最坏的情况。本度量的用户可结合下列情况考虑:1)用户被或未被软件系统警告的错误个数,2)用户成功或不成功绝摆脱困境的次数。	妓软件系统警告 6	9错误个数,2)用户成功或不成	功地摆脱困境的	次数 。	
在使用中	用户能否长时间的	观察正在操作软件的	X=T/N(在时间[t-T,t]	0.0<	比率标度	X=时间/计数	运行(测试)	5.3.9 合格性	用户
人为错误	操作软件而不犯人	用户的表现。	中的时刻 ()	越高越好。		T=时间	报告	短驱	人机界面
奉 作的回	为错误。		7.三型炙苗恒的螯条异路			W	田口学書記録	## F 2	74 TC 1/4 V/4
			· www.merinerite			* 1	五八角名元米	4.4.4.4	的区片有
三			(或用户人为操作错误之					6.5 婚认	
			间操作时间的累加)						
			N=用户人为操作错误发						
			生的次数						
[世	通过对下列用户的行为	注 1: 通过对下列用户的行为进行计数, 可以检测出人为的错误操作;	(为的错误操作:						
	a) 简单的人为错误(疏	a) 简单的人为错误(疏忽);用户在输入数据时犯简单错误的次数;	!简单错误的次数:						
	b) 故意错误(过失);在	观察期间用户由于误解,3	b) 故意错误(过失);在观察期间用户由于误解,在同一操作中重复犯一个错误的次数;	的次数;					
	c) 操作犹豫停顿;在观	c) 操作犹豫停顿;在观察期间用户由于犹豫造成长时段停顿的次数	(长时段停顿的次数:						
Pris.	建议此度量的用户分别测量上述各项。	例量上述各项。							
世2:3	2. 操作停頓视作隐含用户对操作的犹豫。	5 对操作的犹豫。							
	它取决于功能、操作的:	过程、应用领域和用户是否	它取决于功能,操作的过程,应用领域和用户是否考虑长时段的停顿操作。因此,评价者需要考虑这些因素并确定一个合理的时间阈值。在交互作业中,"长时段"的阈值	此,评价者需要考	虚这些因素	并确定一个合理6	5时间阈值。在2	5互作业中,"长时,	受"的阈值
	花園为 1 min 到 3 min。								

表 8.3.3 e) (续)

外部易操化	作性度量 の操作的容错	外部易操作性度量 e)操作的容错性(不受人为错误影响)							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	漫画搬入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
(用) 缺 说 知 正 故 知 正 故 知 正 故 知 正 故 知 正 故 知 知 知 知 知	用户成功地纠正输入 錯 误 的 频 牵加何?	进行用户测试和观察用户的表现。	a) X=A/B A=用户成功纠正输入错误的次数 误的次数 B=试图纠正输入错误的 总次数	0.0≪X≪1.0 越接近1.0 越好。	a) 绝对 标度	A= 计数 B= 计数 X= 计数/计数	活 行 (適 试) 报告 用户监视记录	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
	用户正确地还原错 误的频率如何?	进行用户测试和观察 用户的表现。	b) Y=A/B A=用户成功纠正的错误 条件数 B=测试的错误条件的 总参	0.0≪Y≪1.0 越接近1.0 趣好。	b) 绝对 A=计数 标度 B=计数 Y=计数	A=计数 B=计数 Y=计数/计数	添 行(邀 或) 被告 用户婚税记录	添 行 (邀 试) 5.3.9 合格 在报告 题 试 。 题 或 图 或 图 数 图 数 图 数 图 数 图 数 图 数 图 数 图 数 图	用户 人机界面 的设计者
在:本	△度量通常作为一种经验	注: 本度量通常作为一种经验或验证性的度量来使用							

表 8.3.3 易操作性度量 り对个性化的适合性

	目标用户	用户人机界面的设计者
	在 GB/T 8566 中的应用	6 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	测量输入	用户手册 5.3. 施 允 (邀 以) 邀以 (邀 以) 邀以 (数 以) 邀以 (数 以) 邀以 (数 以) 题以 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数 以) 是 (数
	剡度类型	A=计数 B=计数 X=计数/计数
	度量标度类型	绝对标度
	测量值解释	0.0≪X≤1.0 越接近1.0 越好。
	測量、公式及数据 元素计算	X=A/B A=能成功定制的功能数 B=试图定制的功能总数
适合性	应用的方法	进行用户就试和观察 X=A/B 用户的表现。 A=能成 B=试图3
外部易操作性度量 的对个性化的适合性	度量目的	用户能否为方便自己容易地定割其操作规程? 指导最终用户的用户能否为防止最终用户出错而容易地定数线,用户出错而容易地。 定割操作规程模板? 功能能被定制的比例
外部易操作	度量名称	易定數件

長8.3.3 円(報)

			3	×					
外部易操。	外部易操作性度量 的对个性化的适合性	适合性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
出.	可以测量用户定制失败的比率:	处的比率:							
	Y=1-(C/D)								
	C=用户未能定制操作的事例数;	的事例数;							
	D=用户试图为方便自	D=用户试图为方便自己操作而定制的操作总数;	Ж;						
	0≤Y≤1,越接近1.0								
	越好。								
注 2.	注 2; 建议考虑下列内容作为定制操作的变量;	为定制操作的变量;							
	——选择替代的操作,	选择替代的操作,例如用选择菜单代替输人指令;	人指令;						
	——组合用户的操作这	组合用户的操作过程,例如把记录和编辑的操作过程进行组合;	的操作过程进行组合;						
	──设置限制性模板套	设置限制性模板操作,如把编程过程或设置模板作为输入指南	置模板作为输入指南。						
知3.	本度量通常作为一种纟	注 3;本度量通常作为一种经验或验证性的度量来使用。	用。						
操作规程	用户能否为方便自	对用户在具体操作中	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	运行(测试)	5.3.9 合格性	用户
的减少	己容易地减少操作	的击打数进行计数,	A=在定制操作后减少的	越接近 1.0		A=计数	報告	短網	人机界面
	规程?	并与定制操作前后的	操作规程数	越好。		B=i+	用户监视记录	5.4 运作	的设计者
		击打数进行比较。	B=在定制操作前的操作					6.5 确认	
			规程数						
出.	建议对不同的用户任务	注 1; 建议对不同的用户任务分别取样,并区分熟练的用户和初学者。	为用户和初学者。						
注2:	操作规程的个数可以追	1 过对操作击打数进行计	注 2. 操作规程的个数可以通过对操作击打数进行计数来代表,如点击、拖动、触键、触屏等等。	触屏等等。					
注 3:	注 3; 包括快捷键。								
物理可访	能让有身体缺陷的	进行用户测试和观察	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	运行(测试)	5.3.9 合格性	用户
正新	用户访问的功能比	用户的表现。	A=能成功访问的功能数	越接近 1.0		A=计数	报告	短冕	人机界面
	例是多少?		B=功能的总数	越好。		B=计数	用户监视记录	5.4 运作	的设计者
# #	7.回餐舖法阿多鱼子的	注:不可如阳诗回的例子加予能力值田鼠标的《明盲》						6.5 确认	• ••
į	THE STATE STATE OF THE STATE OF	HELY IN MINING HAVE HELD	7.0						

表 8.3.4 吸引性度量

外部吸引性度量	生度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
相互吸引	界面对用户有多大的吸引性?	向用户问卷调查。	在用户使用过界面后,用 问卷的方式评估界面对用 户的吸引力。	取决于问卷评 绝对标度分的方法。	绝对标度	计数	向卷调查结果	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
界面外观的 易易 配制性	界面元素能定制为 用户满意的外观的 比例是多少?	进行用户测试和观察用户的表现。	X=A/B A=能定制为用户确意的 外观的界面元素数 B=用户希望定制的界面 元素的总数	0.0≤X≤1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	X=计数/计数 A=计数 B=计数	用户的请求 运 行 (瀏 试) 被告	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 6.5 确认	用户 人机界面 的设计者
₩:₩	5度量通常作为一种经验	注:本度量通常作为一种经验或验证性的度量来使用。	•						

8.3.5 易用性的依从性度量

外部易用1	外部易用性的依从性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	湖量輸入 在	在 CB/T 8566 中的应用	目标用户
易用性的	遵循产品的易用性	根据与易用性有关的 X=1-A/B	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	0.0≤X≤1.0 绝对标度 X=计数/计数 产品对依从性 5.3.9 合格性	3.9 合格性	供方
依从性	适用的标准、约定、	标准、约定、风格指南	适用的标准、约定、 标准、约定、风格指南 A=在测试期间规定的易	越接近 1.0		A=计数	的描述(用户手 测试	1 47	五田
	风格指南或法规的	或法规,规定所要求	用性的依从性项还未实现	越好。		B= i †	册或规格说明) 6.5 确认	确认	
	程度如何?	的依从性项。	的数目				和相关的标准、		
		按照依从性项设计测	B=规定的易用性的依从				惯例、风格指南		
		试用囱。	性项的总数				或法规。		
		对这些测试用例进行					测试规格说明		
		功能测试。					和报告		
知	휍时间变化收集若干测 。	量的值可能对分析满足依	注:随时间变化收集若干测量的值可能对分析满足依从性项的增长趋势及确定它们是否充分满意是有用的。]是否充分满意是	有用的。				

表 8.4.1 时间特性度量 a)响应时间

			**************************************	K O: T: L HJ 15 15 15 (大)	F H3 (4)				
外部时间*	外部时间特性度量 a)响应时间								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
响应时间	完成一项规定任务	开始一项规定的	T=(获得结果的时间)-	0 < T	比率标度	T=时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
	所花费的时间?	任务。	(完成命令輸入的时间)	越快越好。			显示经时时间	集成	开发者
	系统响应一项规定	测量为完成其操作所					的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	的操作之前要花去	花费的时间。						短冕	SQA
	多大时间?	保持每次尝试操作的						5.4 运作	
型 ::	议考虑时间带宽并使	记录。 用统计分析来测量多项任	记录。 注: 建议考虑时间带宽并使用统计分析来测量多项任务(测试样本),不要只测一个任务。	任务。				5.5维护	
响应时间	就并发任务及系统	执行若干个并发任务	$X = T_{mem} / TX_{neen}$	<i>X</i> ≫0	绝对标度	Tmem一时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
() 大力量	运算来说,在一个	的场景。	$T_{\mathrm{mean}} = \sum (T_{\mathrm{i}})/N, \; (i=1)$	越接近并小于		$TX_{\mathrm{mean}} = \mathrm{Br}[H]$	显示经时时间	集成	开发者
应时间)	特定计算机系统负	测量为完成所选择的	到 N)	1.0 越好。		T=时间	的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	载中,从发出请求	操作而耗费的时间。	TXmen=需要的平均响应			N=计数		短風	SO.
	直到请求完成为	保存每次尝试操作的	野園			X=时间/时间		5.4 运作	
	止,用户经历的平	记录并为每个方案计	万=第;个评价的响应时					5.5 维护	
	均等待时间有	算平均时间。	闻(点)						
	多大?		N=评价的总数(样本点)						
任: 所	子来的平均响应时间 3	可从所要求的实时处理规	注:所要求的平均响应时间可从所要求的实时处理规格说明、用户对商业要求的期望或对用户反应的观察中导出。可能需要考虑在人类工效学方面的用户感受	望或对用户反应的	的观察中导出	。可能需要考虑	在人类工效学方面	盾的用户感受。	
响应时间	实现某项功能所需	校帝還以。	$X = T_{\max}/R_{\max}$	0.0 <x< th=""><th>绝对标度</th><th>Tnax=时间</th><th>测试报告</th><th>5.3 系统/软件</th><th>用户</th></x<>	绝对标度	Tnax=时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
(最坏情	的绝对时间极限是	模拟使系统达到最大	$T_{\text{nux}} = \text{MAX}(T_i) \ (i=1 \ \mathfrak{P})$	越接近并小于		$R_{ m max}=$ hị lậ	显示经时时间	集成	开发者
况下的响	#4.	负载的条件,运行应	N)	1.0 越好。		$T_i = \mathbb{I} V \mathbb{I}$	的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
应时间比	在最坏的情况下,用	用并监视结果。	R _{mx} =需要的最大响应			N一计数		短票	SOA
₩	户能否在规定的时		时间			X=时间/时间		5.4 运作	
	间限度内仍得到		MAX(T _i)=在评价中最长					5.5维护	
	是 [2]		的响应时间						
	在最坏的情况下,用		N=评价的次数(样本点)						
	户从软件中获得回		T = 第:次的响应时间						
	答的时间能否短到		(東)						
	用户容忍的限度内?								
								-	

表 8.4.1a)(约

外部时间特性	外部时间特性度量 a)响应时间								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
			注解:可按下述方式计算响应时间的分布:	9应时间的分布:					
			统计的最大比率, $Y=T_{ m dev}/R_{ m max}$	/R _{max}					
			$T_{dev} = T_{monn} + K(DEV)$						
			Tav取值为评价中平均响应时间值加减 2 倍或 3 倍的标准	立时间值加減 2 倍	f或3倍的标准				
			偏差值。						
			K:系数(2或3)						
			$DEV = SQRT\{\sum_{i=1}^{\infty} ((T_i - T_{main})^{-1/2})/(N-1)\} \ (i=1 \ \mathfrak{P} \ N)$	$(N-1)^{-2}$	$\{(i=1\ \widehat{\Re}\ N)\}$				
			$T_{\text{nour}} = \sum (T_i)/N \ (i=1 \ \mathfrak{P} I)$	N)					
			Tr.mam = 需要的平均响应时间	村岡					

表 8.4.1 时间特性度量 b)吞吐量

开始几项作业任务: 7=观察的时间段	开路几例	成功地执行? 开始几项资中的地执行
	测量元以则重任务 四进行的操作所花费的时间; 以时间; 保留每次尝试操作的 记录。	进行的操作所花费的时间; 时间; 保留每次尝试操作的 记录。
	两里元成两里住分而进行的操作所花费的时间: 时间: 保留每次尝试操作的记录。	进行的操作所花费的时间; 好间; 保留每次尝试操作的记录。

長 8.4.1 b) (徴

外部时间特	外部时间特性度量 b)吞吐量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量制入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
吞吐量	在一个设定的单位	按照给定的预想优先	$X = X_{\text{mean}}/R_{\text{nean}}$	X>0	绝对标度	X _{mesn} =計数	测试报告	5.4 运作	用户
(平均本	时间内系统能处理	级校准各个任务;	$X_{rneen} = \sum (X_{i})/N$	越大越好。		Rneen=计数	显示经时时间	5.5维护	开发者
吐煙)	的并发任务的平均	执行数项并发任务;	R _{men} = 所要求的平均吞			$A = H$ Δ	的运行报告		维护者
	数是多少?	测量在给定的流量中	叶 童			T_i — 时间			SQA
		完成选定任务所花费				X;=计数/时间			
		的时间。	$X_i = A_i/T_i$			N=计数			
		保留每次尝试操作的	A=在第1次评价中在设			X=计数/计数			
		记录	定的时间段内观察到的并						
			发任务个数						
			五=在第:次评价中设定						
			的时间段						
			N=评价的次数						
吞吐量	系统的并发任务数	校准测试。	X=X _{max} /R _{max}	X >0	绝对标度	X _{max} =计数	测试报告	5.4 运作	用户
(最坏吞	量和处理量即吞吐	模拟系统达到最大负	$X_{\max} = MAX(X_i) \ (i = 1 \not\ni j$	越大越好。		R _{max} = 计数	显示经时时间	5.5维护	开发者
早年	量的绝对限度是	载的条件。	S			$A_i = i + W$	的运行报告		维护者
()	多大?	进行并发的作业任务	R _{rex} =所需要的最大吞			T,=时间			SQA
		并监视其结果。	吐量			X; = 计数/时间			
			MAX(X;)=在评价期间工			N=计数			
			作任务的最大数			$X_{dev} = \dot{1} \dagger \hat{M}$			
			$X_i = A/T_i$			X=计数/计数			
			A.=在第 i 次评价中在设						
			定的时间段内观察到的并						
			发任务个数						
			工=在第:次评价中设定						
			的时间段						
			N=评价的次数						

表 8.4.1 b) (续)

外部时间特性度量	度量 b)吞吐量								
医唇 夕 旅	中中日	# \$ EE 1	测量、公式及数据	2000年	度量标度	神祖院	- 47 m/s	在 GB/T 8566	4 B
X 無 社 拉	XEHH	A) 1/ (H1) (E)	元素计算	図風田麻体	茶	國及光型	公開車の	中的应用	H WH H

注:可按下述的方式计算分布:

统计的最大比率 Y= X_{dov}/X_{max}

 $X_{dev} = X_{matn} + K(DEV)$

K,系数(2 或 3) DEV=SQRT(∑((X,-X_{max})**2)/(N-1)) (i=1 到 N)

 $X_{\text{mem}} = \sum (X_i)/N$

表 8.4.1 时间特性度量 C)周转时间

外部时间将	外部时间特性度量 c)周转时间								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
周转时间	从发出一条指令开	因此校准这次试验。	T=从用户发完要求到用	J>0	比率标度	T=时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
	始一组相关的任务	开始作业任务。测量	户接受输出结果之间的	越短越好。			显示经时时间	集成	开发者
	直至其完成,用户	为完成其操作,作业	时间				的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	经历的等待时间有	任务所花费的时间;						超影	SQA
	多长?	保留每次尝试的						5.4 运作	
裁	议考虑时间券需并体目	记录。田谷计华哲学的是女庙在	记录。 许,难说老康时间券馆并使用统计分析史测导宏通任务(样木书)、而不题口图一个任务(片)	π π				5.5维护	
1	(X) 1/5/ 1/5 1/5/ X	サンカリン コントラ	TO SOLVEN TO SOL	0/W/RT					
周转时间	就并发任务及系统	校准测试。	$X=T_{\text{crean}}/TX_{\text{crean}}$	X>0	绝对标度	Tmen=时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
(平均周	利用来说,从发出	通过执行一些并发任	$T_{\text{nem}} = \sum (T_i)/N \ (i=1 \ \text{3})$	越短越好。		TX_{nean} 一时间	显示经时时间	集成	开发者
转时间)	一条指令开始一组	务(祥本点)模拟将负	N)			T,一时间	的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	相关的任务直到其	载放在系统中的条件。	TX _{rren} = 所需要的平均周			N=计数		返班	SQA
	在一个特定的系统	测量在给定的流量下	转时间			X=时间/时间		5.4 运作	
	负载之内完成,用	完成选定任务所花费	T=在第:次评价中的周					5.5 维护	
	户经历的平均等待	的时间。	转时间(点)						
	时间有多长?	保留每次尝试的记录。	N=评价数(样本点)						

長8.4.1 c)(紋)

外部时间特	外部时间特性度量 c)周转时间								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	漫量物人	在GB/T8566 中的应用	目标用户
周转时间	为完成一项作业任	校帝邀试。	$X=T_{\rm max}/R_{\rm max}$	X>0	绝对标度	X=时间/时间	测试报告	5.4 运作	五田
(最坏情	务所需的时间的绝	根据所执行的任务模	$T_{max} = MAX(T_i) \ (i=1 \ \mathbb{R})$	越接近并小于		T _{max} =时间	显示经时时间	5.5 维护	开发者
况下周转	对限度有多长?	拟使系统达到最大负	S.	1.0 越好。		R _{max} =时间	的运行报告		维护者
界回名	在最坏的情况下,	载的条件。	Roov=所需要的最大周转			T.=时间			SQ.
新	软件系统要多长的	运行选择的工作任务	时间			N=计数			
_	时间才能完成所规	并监视结果。	MAX(T;)=在评价中最长			$T_{\bullet r} = \mathbb{N} \mathbb{N}$			
	定的任务?		的周转时间						
			N=评价数(样本点)						
			丁二第:次评价中的周转						
			时间(点)						
声:知	注:可按下述的方式计算分布:	布:							
劣	统计的最大比率:Y= Tow/R _{max}	ev/R _{max}							
T	$T_{der} = T_{mean} + K(DEV)$								
T	"取值为评价中平均局	Tao.取值为评价中平均周转时间值加减 2 倍或 3 倍的标准偏差值。	音的标准偏差值。						
K	K:系数(2 或 3)								
ď	$EV = SQRT(\Sigma)(T_i - T_i)$	$DEV = SQRT\{\sum ((T_i - T_{max})^{-1}2)/(N-1)\} \ (i=1 \ \mathbb{M} \ N)$	=1 到 N)						
T _n	$T_{\text{nean}} = \sum (T_i)/N, (i=1) N$	到N							_
T	TXmem = 所需要的平均周转时间。	引转时间。							
等待时间	用户等待系统响应	执行多项并发任务的	$X=T_b/T_b$	X≫0	绝对标度	T, =时间	测试报告	5.3 系统/软件	用户
	的时间占任务所用	场景。	T。~用于等待的总时间	越小越好。		T _b =时间	显示经时时间	集成	开发者
	总时间的比例是	测量完成选择的操作	T。=任务所用的时间			X=时间/时间	的运行报告	5.3.9 合格性	维护者
	多 少?	所花费的时间。						短冕	80A
		保持每次尝试的记录						5.4 运作	
		并为每个场景计算平						5.5维护	
		전에 데 ·							_
注: 若	这些任务只是部分完成	注: 若这些任务只是部分完成,在做比较时宜使用任务效率废量。	5效率度量。						

表 8.4.2 资源利用性度量 a) 輸入/輸出设备资源的利用性

外部资源系	外部资源利用性度量 a) 输入/输出设备资源的利用性	出设备资源的利用性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
1/0 设备的利用性	I/O设备利用是否过高,造成效率不高?	教行大量的并发任务,记录 I/O 设备利用情况,并与设计目标况,并与设计目标进行比较。	X=A/B A=占用 I/O设备的时间 B=在设计时规定占用 I/O 设备的时间	0.0≪X≤1.0 越接近并小于 1.0 越好。	绝对标度	A=时间 B=时间 X=时间/时间	测试报告运行报告	5.3.9 合格性测试 测试 5.4运作 5.5维护	开发者 维护者 SQA
1/0 负载的限度	在完成功能时, I/ (7利用的绝对限度 是什么?	校准测试条件。被划使系统达到最大 1/0 负载的条件。运行并 监视结果。	X= A _{nn} , /R _{nn} , A _{nn} = MAX(A) (i=1到 N) R _{nn} = 要求的 VO 最大的消息数 B数 MAX(A)=从第 1 次到第 N 次评价中 VO 消息的最大数 N=评价中 VO 消息的最大数	0.0≤X 萬小爾环。	绝对标度	A _{max} = 计数 R _{max} = 计数 A=m + 数 N=计数 N=计数 X=计数/计数	测试报告 运行报告显示 经时时间	5.3.9 合格 题页 5.4 简布 5.5 编抄	用 开 接货者 SQA
与错误 相关的1/ 0	用户是吞经常遇到 与操作有关的 I/O 设备的问题?	校准测试条件。模拟 使系统达到最大 1/0 负载的条件。运行并 记录由于 1/0 失效造 成的错误数及警告 次数。	X=A/T A=警告消息数或系统失效数 效数 T=观察期间用户运行的 时间	0.0≪X 越小越好。	比率标度	A=计数 T=时间 X=计数/时间	测试报告 运行报告显示 经时时间	5.3.9 合格性 测点 1.5.4 运作 5.4 运作 5.5 维护	無
平	在规定的时间长度 内和规定的利用率 的情况下,与错误 消息和失效相关的 I/O 的 平 均 數 是 多少?	校准阅试条件。 模拟系统达到最大负 载的条件。运行应用 并记录由于 1/0 失效 引起的错误数及警告 的改数。	X = A _{rear} /R _{man} A _{nean} = Σ(A ₁)/N R _{rean} = 所要求的 I/O 消息 的平均数 A = 在第:次评价中 I/O 错误消息数 N=评价次数	0.0≪X 離小離好。	绝对标度	Anox = 计数 Rosa = 计数 A = 计数 N= 计数 X= 计数/计数	测试报告 运行报告显示 经时时间	5.3.9 合格性 選供 5.4 巡作 5.5 维护	用 开 排 发 者 者 者 者 者 者

表 8.4.2 a) (续)

外部资源和	外部资源利用性度量 a) 输入/输出设备资源的利用性	出设备资源的利用性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
1/0 设备	在用户的等待时间	并行执行大量的任	T=为等待 I/O 设备操作	0 <t< td=""><td>比率标度</td><td>T=时间</td><td>测试报告</td><td>蚶</td><td>用户</td></t<>	比率标度	T=时间	测试报告	蚶	用户
利用的用	方面 1/O 设备利用	务,测量用户等待时		越短越好。			运行报告		开发者
下等待	的影响如何?	间作为 I/O 设备操作						5.4 运作	維护者
四回		的结果。						5.5 维护	SOA
世:世	t 议调查几次测试与运f	行实例中的最大时间与时	注:建议调查几次测试与运行实例中的最大时间与时间分布,因为这一测量往往因使用周境而引起波动。	英用周塊而引起%	数据。				

	_			
		目标用户	用户 特技者 SQA	用户 开发者 维护者 SQA
		在GB/T8566 中的应用	5.3.9 合格件 8.3.5 4 564 5.5 维护	5.3.9 合格性 测试 5.4 简作 5.5 维节
		测量额人	测试报告 运行报告显示 经时时间	测试报告 运行报告显示 经时时间
! H		测度类型	A _{mn} = 计数 R _{mn} = 计数 A _m = 计数 N= 计数 X= 计数/计数	Anom = 计数 Rnom = 计数 A _i = 计数 N=计数 N=计数 X=计数/计数
9资源利用		度量标度 类型	比學标度	绝对标度
度量 b) 内存的		测量值解释	0,0≪X 趣小趣好。	0.0≪X 離小離好。
表 8.4.2 货源利用性度量 b) 内存的资源利用性		测量、公式及数据 元素计算	X= A _{ma} , R _{ma} , A _{ma} = MAX(A) (i=1到 N) R _{ma} = 所要来的与内存有关 的极大错误消息数 MAX(A,1) = 从第 1 次到第 N 次评价与内存有关的最大 简误消息数	X = A _{men} /R _{man} A _{men} = Σ(A _λ)/N R _{men} = 所要求的与内存有 关的平均错误消息数 A _m = 在第:次评价中与内 存有关的错误消息数 N=译价次数
.,	存储器资源的利用性	应用的方法	校准测试条件。模拟 使系统达到最大负载 的条件,运行并监视 结果。	校准阅试条件。模拟 使系统达到最大负载 的条件。运行应用并 记录由于内存失效造 成的错误数和警告 次数。
	外部资源利用性度量 も) 存储器等	度量目的	在完成某个功能时,需要的内存的站,需要的内存的绝对限度是多少?	在系统中规定的负载下和规定的时间 载下和规定的时间 长度内与内存有关 的错误消息及失效 的 平 均 次 数 是 多少?
	外部资源利	度量名称	最大的内存利用数 经利用额	内存错误 的平均发 生数

表 8.4.2 b) (续)

外部资源和	·部资源利用性度量 b) 存储器资源的利用性	脊源的利用性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
内存错误	在设定的时间周期	校准测试条件。模拟	X=A/T	0.0≪X	比率标度	X=计数/时间	测试报告	5.3.9 合格性	用户
与时间的	内及规定的资源利	使系统达到最大负载	A=警告消息数或系统失	越小越好。		A=计数	运行报告显示	短影	维护者
吊	用率下,经历了多	的条件。运行应用并	效数			T时间	经时时间	5.4 运作	SQA
	少次内存错误?	记录由于内存失效造	T=在观察期内用户的操					5.5 维护	,
		3\$F	作时间						
		次数.							

表 8.4.2 资源利用性度量 c) 传输资源的利用性

外部资源利	外部资源利用性度量 こ 传输资源的利用性	覧的利用性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	测量 测量 测量	在GB/T8566 中的应用	目标用户
最大的传播 利用限度 用用	完成一项功能所需 的传输的绝对限度 是什么?	评价对一个要达到最大负载的系统来说什么是所需的。模拟这么是所需的。模拟这种条件。运行应用并监视结果。	X= A _{nux} / R _{nux} A _{nux} = MAX(A ₁) (i=1到 N) R _{nux} = 所要求的与传籍有关 的最大错误消息与失效数 MAX(A ₁) = 从第 1 次到第 N 次评价中与传输有关的最 大错误消息和失效的次数	0.0≪X 趨小越好。	绝对标度	Auss = 计数 Russ = 计数 A = 计数 N=计数 X=计数/计数	测试报告 运行报告显示 经时时间	5.3.9 合格性 建筑 5.4 简称 5.5 维护	用开维SS上发护SV
全员设备 用 角 色	在设定的时间周期 内,不同介质同步 运行的程度如何?	校准测试条件。模拟使系统传输达到最大负载的条件。运行应负载的条件。运行应用并记录处理不同的介质类别所造成的存成。	X=SyncTime/T SyncTime=在建续的资源 上耗费的时间 T=期望不同介质同步完 成其任务所要求的时间 周期	越小越好。	比 奉 添 東	SyncTime = 时间 时间 T=时间 X=时间/时间	测试报告运行报告显示经时时间	5.3.9 合格性: 選試 3.4 应格 3.4 应作 5.5 维护	用户 维护者 SQA

表 8.4.2 c) (续)

外部资源和	外部资源利用性度量 こ) 传输资源的利用性	第的利用性							
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
存輸借误 的平均发 生情况 生情况	在规定的时间长度 内和规定的利用率 下,与传输有关的 平均错误消息和失 效数是多少?	校准测试条件。模拟 使系统达到最大负载 的条件。运行应用并 记录由于传输失败而 造成的错误和警告 次数。	X= A _{tram} /R _{tram} A _{tram} = ∑(A ₁)/N A _{tram} = 所要求的与传输有 关的平均错误消息及失 效数 A=在第;次评价中与传 输有关的错误消息及失效 的次数	0.0≪X 趨小越好。	绝对标度	Annu = 计数 Russa = 计数 A = 计数 N= 计数 X= 计数/计数	测试报告运行报告显示经时时间经时时间	5.3.9 合格性 運列 多名格氏	用户 开发者 \$QA
传输错误 与时间的 平均比	在设定的时间周期 内及规定的资源利 用率下,经历了多 少与传输有关的 错误?	校准测试条件。模拟 使系统传输达到最大 负载的条件。运行应 用并记录由于传输失 败造成的错误和警告 次数。	X=A/T A=警告消息数与系统失 效数 T=在观察期间用户的操	0.0≪X 萬小藏好。	七 奉 恭 夜	A= 计数 T= 时间 X= 计数/时间	测试报告运示运行报告显示经时时间	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 5.5 维护	用户 维护者 SQA
传输能力的利用	软件系统能否在期 望的传输能力下执 行任务?	由多个用户并发执行 规定的数个任务,观 察传输能力并与规定 值比较。	X=A/B A=传输能力 B=在软件执行期间,软件 设计使用的规定传输能力	0.0≪X≪1.0 越接近并小于 1.0越好。	绝对标度	A=大小 B=大小 X=大小/大小	测试报告运行报告	5.3.9 合格性测试 3.4 运作 5.5 维护	开发者 维护者 SQA
注: 暑	注:建议动态地测量多个用户的峰值。	户的蜂值。							

表 8.4.3 效率的依从性度量

效率的依从性度量	人性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	過量輸入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
效率的依	产品的效率遵循于	产品的效率遵循于 计算所要求的依从性 X=1-A/B	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度 A=计数	A=计数	产品对依从性	产品对依从性 5.3.9 合格性	供应者
从性	适用的法规、标准		已得到满足的项数, (X:与效率有关的满意依	越接近 1.0		B=计数	的描述(用户手	超	用户
	及约定的程度	并与规格说明中要求	从性的项目的比率)	越依从。		X=计数/计数	册或规格说明) 6.5 确认	6.5 确认	
	如何?	依从的项数相比较。	A=在测试期间规定的效				和相关的标准、		
			率依从性还未实现的项数				约定或法规测		
			B=规定在效率上有依从				试规格说明和		
			性要求的项数				报告		
型:出	討收集几种测量结果	是有用的,以分析增加满意	注: 随时收集几种测量结果是有用的,以分析增加满意的依从性项目的趋势和决定它们是否充分满意。	它们是否充分满过	a Shrá				

表 8.5.1 易分析性度量

外部易分析性度量	斤性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度类型	测量的类别	漫量鄉人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
申核追踪的能力	用户能否标识引起 失效的是哪个具体 操作。 维护者能否容易地 发现哪个具体操作 引起失效?	观察试图解决失效的 用 户 或 维 护 者 的 表现。	X=A/B A=在运行中实际记录到 的数据数 B=计划在运行中要记录 的足以监视教件状态的数	0.0≤X≤1.0 越接近1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	问题解决报告 运行报告	5.3.9 合格性测试 测试 5.4 运作 5.5 维护	操作者维护者
想	在支持原因分析方面 冷断功能的能力法律 冷断力能的能力。 失效的是哪个具体 功能? (用户可能 用替代的操作来避 免血 同样的失效 免生。) 建护者能否容易地 发现失效的原因?	观察试图用诊断功能 解决失效的用户或维 护者的表现。	X=A/B A=維护者能(利用診断功能)进行诊断以理解因果 关系的失效数 B=登记的失效总数	0.0≪X≪1.0 建接近1.0 建好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	回 赌解决 报告 运行报告 运行报告	5.3.9 合格性测试 5.4 简件 5.4 简件 5.5 维护	禁 圧 维 な 女 中 者 者 を

表 8.5.1 (绿

外部易分析性度量	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测量的类别	测量输入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
失效分析 的能力	用户能否标识引起 失效的是哪个具体 操作? 维护者能否容易地 找到失效的原因?	观察试图解决失效的用户 或 维 护 者 的表现。表现。	X=1-A/B A=原因仍未找到的失 效数 B=登记的失效总数	0,0≪X≤1.0 越接近 1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	问题解决报告运行报告	5,3,9合格性测试 测试 5,4 运作 5,5维护	用户 操作者 开发者 维护者
	用户能否有效地分析 失效 的 原 因? (用户有时通过设定 套 數 米 进 行维护。) 维护者能否容易地 找到失效的原因? 建卸着线密格压量软储配下电视测量在最坏储配下电视测量在最坏增强下	4)析 用户能否有效地分 观察试图解决失效的 X=Sum(T)/N 率 析失效的原因? 用户或维护者的 (用户有时通过设 表现。 定参数来进行 维护。) 维护。) 维护意称否容易地 找到失效的原因? 注1:建议测量在最坏僧况下的最长时间和表示偏差的时间长度(带宽)。 注2:建议排除在测量的效点看,要关心时间,但从维护者的观点看,还要关心	4) 所 用户能否有效地分 观察试图解决失效的 X=Sum(T)/N 0.0 < X 比率标度 T=F	6.0≪X 越短越好。 至 一起测量和提 重。因此人小称	比率称度 出。 14日可以代替	7=时间的增。	应行报告 运行报告	5.3.9.9 中春春春 5.4 高年 5.5 雅士 5.	壊 开 维作 发 护者 者 者 者
状态监视 的 大 加 大	通过取得运行时的 监视数据,用户是 否能标识引起失效 的具体操作? 通过取得运行时的 监视数据,维护者 是否容易找到失效 的原因?	观察用户或维护者试 图取得运行时记录运 行状态的监视数据时 用 户 或 维 护 者 的 表现。	X=1-A/B A=维护者(或用户)未能 取得监视数据的事例个数 B=维护者(或用户)企图 取得运行时记录软件状态 的监视数据的事例个数	0.0≤< X≪1.0 越好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	问题解决报告 运行报告	5.3.9 合 存	用 欒 干 樂 广 华 牧 中 岩 岩 岩 岩 岩 岩

表 8.5.2 易改变性度量

			40.04	30以又 II 及員					
外部易改变性度量	を性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测量的类别	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
必 の を を を を を を を を を を を を を	用户的问题是否能在可接受的时间限度 在可接受的时间限度 内部到满意地解决?	监视用户和供方之间 的相互关系。 记录从用户最初提出 要求到问题解决为止 的时间。	平 均 时 间: $T_{\nu} = S_{nm}$ $(T_{\nu})/N$ $T_{\nu} = T_{\nu} - T_{\nu}$ $T_{\nu} = \Pi P 情问题报告完成 向供方发选维护请求的时间 时间 T_{\nu} = \Pi P 收到棒订版本发行。或状态报告的时间 N = 修订版本的次数$	0人7., 越短越好, 蘇 非修订版本的 次数太多。	上 秦 秦	T. = 时间 T T. = 时间 N= 计数 T., = 时间	回题解决报告 缩节报告 医行报告 医行报告	5.3.9 合格	用 雜 禁 八 中 华 华 存 岩 容 岩 岩
寒 所 时 更 用 回	维护者能否容易地 变更软件以解决失 效问题?	观察在试图变更软件 时用户或维护者的 表现。 另外,调查问题解决 报告或维护报告。	平 均 时 间; T _n = Sum (T _n)/N T _n =T _{cc} -T _n T _m =通过变更软件消除 失效原因的时间(或状态 报告返回用户的时间) T _c =找到失效原因的时间) N=整记并消除了的失	0~77。 越角越好, 察 太多, 教養 童	本 李 泰	$T_n = \mathrm{Bf}[0]$ $T_n \cdot T_{\infty} = \mathrm{Bf}[0]$ $T_n = \mathrm{Bf}[0]$	向醫藥決報告 維护報告 运行報告 运行报告	5.3.9 中 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	汗 维 数 护 华 者 者 者
拼 拼 扣 3.	建议测量在最坏情况于建议测量时失效 建议排除在测量时失效 从个别用户的观点看;	注1;建议测量在最坏情况下的最长时间和表示偏差的时间带宽。 注2;建议排除在测量时失效原因尚未发现的失效数,但这类不明 注3;从个别用户的观点看,要关心时间,但从维护者的观点看,还	注 1; 建议测量在最坏情况下的最长时间和表示偏差的时间带宽。 注 2; 建议排除在测量时失效原因尚未发现的失效数,但这类不明原因的失效的比率宜一起测量和介绍。 注 3; 从个别用户的观点者,要关心时间,但从维护者的观点者,还要关心付出的工作量,因此也可以用人-小时代替时间。	E宜一起测量和介 E量,因此也可以引	绍。 引人-小时代	摩时间 。			

表 8.5.2 (续

外部易改变性度量	变性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测量的类别	漫 春卷人	在GB/T8566 中的应用	目标用户
修改的复 杂性	维护者能否容易地 变更软件以解决	观察维护者在试图变 更软件时的行为。	T=Sum(A/B)/N $A=变更所花的工作时间$	0 <t 越短越好,或</t 	比率标度	A=时间 B=规模	问题解决报告 维护报告	5.3.9 合格在巡试	开发者操作者
	问题;	另外,调查问题解决 报告或维护报告和产	B=软件变更的规模 N=变更的次数	所要求的变更 数过多。		N=计数 T=时间	运行报告	5.4 运作 5.5 维护	维护者
数 ::	化件的变更规模可以按测	品描述。 颜程序中可 执行语句、需对	品描述。 注:数件的变更规模可以转灏程序中可执行语句、需求规格说明中的容更通數或支档客更的百數来计值.	2. 今里的百数米土	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
11	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	# 1 1 H	4,0	,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 7	1 mm 4 mm	١,	1
変なが	后, 改等扩 在馬口	系彩丘厂 以讲 了 在午	q/v-1-v	0.0///	靶列协及	A=11-8X	四國華宋按加	5.5.9 向作任	开及看
的口物	容易地变更参数以	试图变更软件时的	A=维护者未能用参数变	越接近1.0		B=计数	维护报告	短冕	维护者
改牲	变更软件并解决	表现。	更软件的次数	越好。		X=计数/计数	运行报告	5.4 运作	操作者
	问题?	另外,调查问题解决	B=维护者企图用参数变					5.5 维护	五田
		报告或维护报告。	更软件的次数						
软件变更	用户能否容易地标	观察用户或维护者在	X=A/B	0.0≪X≤1.0	绝对标度	A=计数	用户手册或规	5.3.9 合格性	开发者
热量的	识修订的版本?	试图变更软件时的	A=实际记录在工作日志	越接近 1.0		B=计数	格说明	冠冕	操作者
能力	维护者能否容易地	表现。	上的变更次数	越好或者越接		X=计数/计数	问题解决报告	5.4 运作	维护者
	变更软件以解决	另外,獨查问题解决	B= 计划在工作日志上记	近0说明变更			维护报告	5.5维护	
	回题?	报告或维护报告。	录的足以追踪软件变更的	很少发生。			运行报告		
			次数						

表 8.5.3 稳定性度量

外部稳定性度量	主度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测量的类别	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
变更成功	在维护之后用户能	观察用户或维护者在	$X=N_s/T_s$	$0 \leqslant X, Y$	比率标度	N_s , $N_b = 1$ † &	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
的比率	否运行软件系统不	维护后运行软件时的	$Y = \{(N_{k}/T_{k})/(N_{b}/T_{b})\}$	越小越接近 0		T_s, T_b 一时间	维护报告	超麗	操作者
	再出现失效?	表现。		越好。		X=计数/时间	运行报告	5.4 运作	维护者
	维护者能否容易地		N,=软件变更后用户在运			Y = [(计数/时		5.5维护	
	缓解因维护的副作		行中遇到失效的事例数			周)/(计数/时			
	用引起的失效?	对用户和维护者在维	N。=软件变更前用户在运			间)]			
		护前后运行软件时遇	行中遇到失效的事例数						
		到的失效数进行	T。=软件变更后特定观察						
		计数。	期内运行的时间						
			T。=软件变更前特定观察						
		另外,调查问题解决	期内运行的时间						
		报告、运行报告或维							
		护报告。							
(:1:7)	〈和 Y 隐含"在变更后)	遇到失效的頻率"和"在变	注 1: X 和 Y 隐含"在变更后遇到失效的頻率"和"在变更前后遇到失效频率的波动"。						
年2.4	改件的修订版被用来解	铁问题时,用户可能需要4	注 2.软件的修订版被用来解决问题时,用户可能需要特定的一段时间来确定软件变更的副作用。	更的副作用。					
₩3,8	注 3.建议比较在变更前后的失效频率]失效频率。							
₩ 4,5	如果已经标识了变更的	1功能,建议确定在变更的3	<u>注 4. 如果已经标识了变更的功能. 建议确定在变更的功能本身或在其他功能中是否遇到检测出的失效。它影响的范围可就每个失效来衡量.</u>	遇到检测出的失效	效。它影响的	的范围可就每个失	效来衡量。		
修改影响	在维护之后用户能	对在变更之后出现受	X=A/N	<i>X</i> ≫0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
同部化	否运行软件系统不	变更影响并且相互连	A=在特定的时期内通过	越小越接近 0		N=计数	运行报告	短冕	操作者
(变更后	再出现失效?	锁的失效次数进行	变更解决失效后再出现的	越好。		X=计数/计数		5.4 运作	维护者
出現失	维护者能否容易地	计数。	失效数					5.5维护	
※	缓解因维护的副作		N=解决的失效数						
	用引起的失效?								
X : 出	隐含者"每个解决的失	:效所显现的连锁失效"。	注: X 隐含者"每个解决的失效所显现的连锁失效"。建议通过检查当前的失效是否可归结于解决原先失效所引起的变更来进行尽可能给出精确的测量	可归结于解决原	先失效所引	起的变更来进行尽	可能给出精确的	画家	

表 8.5.4 易测试性度

外部易测试性度量	式性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	測量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测量的类别	巡車搬入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
内置测试功能的有	用户与维护者能否 不必准备附加的测	观察用户或维护者在 维护后测试软件系统	X=A/B $A=维护者骸利用合适的$	0.0≪X≪1.0 越大越接近	绝对标度	A=计数 $B=$ 计数	问题解决报告 运行报告	5.3.9 合格性测试	开发者操作者
数	试设施就可容易地做法行渔证。	时的表现。	内置测试功能的事例数8=测试和会的事例数	1.0 越好。		X=计数/计数		5.4 运作5.5 维护	维护者
莊.		表示: 2015. 注: 內實测试功能的例子包括模拟功能、备用的预检功能等。	というない。					,	
重新测试	用户与维护者能否	观察用户或维护者在	$X = \operatorname{Sum}(T)/N$	<i>X</i> ≫0	比率标度	T=时间	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
的效率	容易地进行运行测	维护后测试软件系统	T=为确认是否已经解决	越小越好。		N=计数	运行报告	超	操作者
	试并确定软件是否	时的表现。	所报告的失效而花费的测			X=时间/计数		5.4 运作	维护者
	准备好运行?		试 早 回					5.5维护	
			N=解决的失效总数						
注: X	隐含"在解决失效后做	测试的平均时间(工作量)	注: X	,则把它们排除有	:外并分别测	量这类失效的比	ě.	٠	
测试的重	在维护后用户与维	观察用户或维护者在	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
印件	护者能否容易地用	维护后测试软件系统	A=在所希望的点上逐步	越大越接近		B=计数	运行报告	冠翼	操作者
	检测点做运行	时的表现。	检测时维护者能够暂停并	1.0越好。		X=计数/计数		5.4 运作	维护者
	三世 三		重新开始测试的事例数					5.5维护	
			B=在测试中暂停的总						
			次数						

表 8.5.5 维护性的依从性度量

外部维护性的依从性度量	衣从性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测量的类别	测量物人	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
维护性的 遵(依从性 护)	建循子产品的可维 护性适用的法规、 标准及约定的程度 如何?	对所要求的依从性已 得到满足的项数进行 计数,并与规格说明 中要求依从性的项数 相比较。	用间规定的可从性还未实施 法性还未实施 电护性的依从	0.0≪X≤1.0 绝对标度 A=计数 權核近1.0 图 依 从 性 X=计数 趋好。	绝对标度	A=计数 B=计数 X=计数/计数	产品对依从性 5.3.9 存的基础(用户手 测试 那或规格说明) 6.5 确认和相关的标准、约定或法规 测试统格说明	产品对依从性 5.3.9 合格性的糖达(用卢手 测试 那或规格说明) 6.5 确认那或规格说明) 6.5 确认对相关的标准、对相关的标准、测试现状规	供应者 用户 用户

表 8.6.1 适应性度量

外部适应性度量	生度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
数据结构	用户或维护者能否	观察试图使软件适应	X=A/B	0,0≪X≪1,0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
的适应性	容易地使软件适应	运行环境时的用户或	A=可操作但因适应性限	越大越接近		B=1†	运行报告	短冕	维护者
	新环境中的数	维护者的表现。	制引起运行不完整而未观	1.0越好。		X=计数/计数		5.4 运作	操作者
	据集?		察到的数据数					5.5 维护	
			B=希望能在软件适应的						-
			环境中运行的数据总数						
型:进	5些数据主要包括的数	据类型有数据文件、数据 元	注:这些数据主要包括的数据类型有数据文件 数据元组或数据库,以便适应不同的数据量、数据项或数据结构。在公式中的 A 和 B 必须计数相同类型的数据。当业务的范围)数据量、数据项目	或数据结构。	在公式中的 A 和	B必須计数相同	类型的数据。当业	条的范围
#	"展时,可能需要这样的适应性。)适应性。							
硬件环境	用户或维护者能否	观察试图使软件适应	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
的适应性	容易地使软件适应	运行环境的用户或维	A=在结合硬件环境进行	越大越好。		B=1+	运行报告	逐式	维护者
(指适应	环境?	护者的表现。	运行测试时未能完成任务			X= 计数/计数		5.4 运作	操作者
硬件设备	软件系统是否有足		或不足以使任务满足适当					5.5维护	
及网络设	够的能力使它自身		级别的运行功能数						
(選)	适应运行环境? 1议进行有硬件环境配	置的计载组合测试,这些稳	,适应运行环境? 注,律议并行有原件环境配置的过载组合通讯,这些简件环境配置可能会与用户的各种运行环境结合起来。	条种 宏行环链体。	は本				

8.6.1(級)

外部适应性度量	(度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	灣量輸入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
组织环境的话应件	用户或维护者能否容易地使数件语应	观察试图使软件适应运行环境的用户或维	X=1-A/B A=在用户的业务环境中	0.0≪X≪1.0 維卡維好	绝对标度	A=计数 B=计数	问题解决报告法行招生	5.3.9 合格性 ^溢 试	开发者维护者
(指对组	1255 N 15	(1) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	· 一一一	e Kayaya		Z-11数 X=计数/计数	A L	5.4 运作	操作者
织的基础	软件系统是否有足		务或不足以使任务满足适					5.5 维护	
设施的适	够的能力使它自身		当级别的运行的功能数						
应性)	适应运行环境?		B=进行测试的功能总数						
出.i	建议在测试中要考虑与	5用户的业务环境的基础部	建议在测试中要考虑与用户的业务环境的基础部分相结合的各种可能的问题						
注2,	"组织的环境适应性"涉	5及用户组织的业务运行5	注 2. "组织的环境适应性"涉及用户组织的业务运行环境。"系统软件的环境适应性"涉及系统的技术运行环境。因而,两者之间的区别是很明显的	t"涉及系统的技>	朴运行环境 。	因而,两者之间的	的区别是很明显的	1°	
用户移植	用户或维护者能否	观察试图使软件适应	T=当用户试图安装或变	0 <t< td=""><td>比率标度</td><td>T=时间</td><td>问题解決报告</td><td>5.3.9 合格性</td><td>开发者</td></t<>	比率标度	T=时间	问题解決报告	5.3.9 合格性	开发者
的友好性	容易地使软件适应	运行环境的用户或维	更安装软件时,用户花费	越短越好。			运行报告	超潔	维护者
	环境?	护者的表现。	在使软件完全适应用户环					5.4 运作	操作者
			境所用的运行时间之和					5.5 維护	,
注, T	隐含"为适应用户环境	注: 7 隐含"为适应用户环境所需的用户工作量",可用人-小时代替时间	1人-小时代替时间。	į					
系统软件	用户或维护者能否	观察试图使软件适应	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
环境的适	容易地使软件适应	运行环境的用户或维	A=在结合操作系统软件	越大越好。		B=i+数	运行报告	軍	维护者
京	环境?	护者的表现。	或并行应用软件进行运行			X=计数/计数		5.4 运作	操作者
(OS, M	软件系统是否有足		测试期间未能完成任务或					5.5 维护	
络软件及	够的能力使它自身		不足以使任务满足适当级						
合作应用	适应运行环境?		别的运行功能数						
软件的适			B=进行测试的功能总数						
应性)									
知.:	建议进行与操作系统制	伙件或并行的应用软件结 {	注1.建议进行与操作系统软件或并行的应用软件结合的过载组合测试,这些软件可能会在用户的各种运行环境中结合起来运行。]能会在用户的各	·种运行环境	中结合起来运行,			
, ; 2 世	"组织的环境适应性"涉	5及用户组织的业务运行5	注 2;"组织的环境适应性"涉及用户组织的业务运行环境。"系统软件的环境适应性"涉及系统技术运行的环境。因而,两者之间的区别是很明显的。	世"涉及系统技术;	玄行的环境。	因而,两者之间的	的区别是很明显的).	

表 8.6.2 易安装性度量

外部的易3	外部的易安装性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量输入	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
易于安装	用户或维护者能否	观察试图在运行环境	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	X=计数/计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
	容易地把软件安装	中安装软件时用户或	A=用户为自己方便成功	越接近 1.0		A=计数	运行报告	短冕	维护者
	在运行环境中?	维护者的表现。	地变更安装操作的次数	越好。		B=计数		5.4 运作	操作者
			B=用户为自己方便企图					5.5维护	
			变更安装操作的总次数						
知.:	注 1:建议本度量作为试验性使用;	±使用 ;							
准2:		当需要此度量以时间为单位时,安装所花费的时间是可测量的。	间是可测量的。						
易于重新	用户或维护者能否	观察试图重新安装软	X=1-A/B	0.0≪X≤1.0	绝对标度	X=计数/计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
安装	容易地重新安装	件时用户或维护者的	A=在安装操作中,用户试	越接近 1.0		A=计数	运行报告	短冕	维护者
	软件?	表现。	图重新安装而遭到失败的	越好。		B=计数		5.4 运作	操作者
			次数					5.5 维护	
			B=在安装操作中,用户试						
注: 強	注:建议本度量作为试验性使用。	更用。	图重新安装的总次数						
祖 『 【 C	注: 可以使用下列补充性度量:	以使用下列补充性压度。 沒使用下列补充性距离。 安装的商为性度,在安装中用户的手工动作数 X=4.4=为安装所 O <x,x 整小越好。<br="">安装的商为性。这转交装的级别 X=A.4 是这样一些等级,如: 一板交装相需要整改程序,其他什么也不必干(最好); 一板交装相需要整改程序的商(差); 不可数量的直接解解。 在安装中需要整改程序的商(差); 在安装中需要格改程序的商(卷); A=在步骤简化后用户必须要执行的安装操作步骤数; B=一般要执行的安装操作步骤数; B=一般要执行的安装操作非骤数; CO<x<i.0. i.0="" 建接近="" 越好。<br="">B=一般要均有的安装操作非继数; GO<x<i.0. i.0="" 建接近="" 越好。<br="">R=有别只需要用户间答安装功能。然后观察安装过程; [音易见]是需要用户自动交装功能。然后观察安装过程; [音易]从需要用户自动交装功能。然后观察安装过程; [不务别]用等用力表或单充电相等的高。 [不务别]需要用户自动交装功能。然后观察安装过程; [不务别]需要用户间等安装功能。然后观察安装过程; [不务别]需要用户间等安装功能。从后观察安装过程; [不务别]需要用户自动交装功能。从后观察安装过程; [不务别]需要用户间等安装功能。从后观察安装过程;</x<i.0.></x<i.0.></x,x>	2.使用了2.4%在放弃。 2.使用了3.4%在按重。 2.使用了列扑在性度量。 2.使规则 力投展 在交接中用户的手工动作数 X=A:A=为安装所需要用户手工动作数: 2.全装的商为性。	手工动作数:	,				
	X=测量值的直接解释	棒。							

表 8.6.3 共存性度量

外部共存性度	性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据元素计算	测量值解释	度量标度类型	测度类型	巡盘插入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
有效的共	在与其他软件共同	使用评价的与用户经	X=A/T	0.0 ≪ X	比率标度	X=计数/时间	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
存性	运行时,用户遇到	常使用的其他软件并	A=在与其他软件共同运	越接近の		A=计数		短冕	
	限制或意外失效的	存的软件。	行时,用户遇到的限制或	越好。		$T=$ $\mathbb{N}[\widehat{\mathbb{H}}]$		5.4 运作	SQA
	频繁程度如何?		意外失效的次数					5.5维护	操作者
			T=与其他软件共同运行						
			的时间						

₹8.6.4 易替换性度量

外部易替	外部易替换性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	多种型	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
数据的连	在更换原先的软件	当用户更换软件时,	X=A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
续使用	之后观察用户或维	观察用户或维护者的	A=在其他更换的软件中	越大越好。		B=计数	运行报告	超麗	维护者
	护者能否继续使用	表现。	使用并证实能继续使用的			X=计数/计数		5.4 运作	操作者
	同样的数据?		数据个数					5.5 维护	
	软件系统是否成功		B=在其他更换的软件中						
	地转移?		使用并计划能继续重新使						
			用的数据个数						
"	本度量适用于替换整个.	不同的软件和用同一软件	注: 本度量适用于替换整个不同的软件和用同一软件系列的不同版本替换原先版本的情况。	k的情况。					
功能的内	在用软件更换原先	当用户更换软件时,	X=A/B	0.0 ≤ X≤1.0	绝对标度	A=计数	问题解决报告	5.3.9 合格性	开发者
和和	软件之后,观察用	观察用户或维护者的	A=在新版软件中产生类	越大越好。		B=i+数	运行报告	河河	维护者
	户或维护者能否继	表现。	似结果而无需变更的功			X=计数/计数		5.4 运作	操作者
	续容易地使用类似		能数					5.5 维护	
	功能?		B=由要更换的其他软件						
	软件系统是否成功		提供的有类似功能并已测						
	地转移?		试过的功能数						
	本度量适用于更换整个;	不同的软件和用同一软件	注: 本度量适用于更换整个不同的软件和用同一软件系列的不同版本更换原先版本的情况。	x的情况。					

表 8.6.4 (续)

度量名称 度									
	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测度类型	测量十分	在 GB/T 8566 中的应用	目标用户
用户支持 新部件	与原有用户	新部件与原有用户 观察用户的表现,并 X=1-A ₁ /A ₂	$X=1-A_1/A_2$	0.0≪X	绝对标度	绝对标度 A,=计数	测试报告	桵	用户
功能的一 界面一	界面一致的程度	询问他们的意见。	A, =用户发现新功能与自	越大越好。		$A_{\rm c}=$ $i + $ \dot{W}	运行报告	5.3.9 合格性	用户界面
致性 如何?			己的期望不一致的不可接			X=计数/计数		冠冕	设计者
			受地数目					5.4 运作	维护者
			A ₂ =新功能的总数					6.3 质量保证	开发者
									测试者
									SQA

注 1. 当引人一个不同的软件来代替原先的软件时,这一不同的新软件可当作现有软件的新版本考虑,

注 2. 当新版本中为改进用户界面,变更了交互作用的模式时,建议观察用户的表现并统计用户由于不能与自己从旧版本中得到的印象相符而不能接受新功能的事例数。

表 8.6.5 可移植性的依从性度量

外部可移植	外部可移植性的依从性度量								
度量名称	度量目的	应用的方法	测量、公式及数据 元素计算	测量值解释	度量标度 类型	测量的类别	测量输入	在GB/T8566 中的应用	目标用户
可移植性	遵循于产品的可移	遵循于产品的可移 对所要求的依从性已 X=1-A/B	X=1-A/B	0.0≪X≪1.0	绝对标度 A=计数	A=计数	产品对依从性	产品对依从性 5.3.9 合格性	供应者
的依从性		得到满足的项数进行	植性适用的法规、 得到满足的项数进行 A=在测试中规定的可移 越接近 1.0	越接近1.0		B=计数	的描述(用户手 测试	短頭	用户
	标准及约定的程度	计数,并与规格说明	植性的依从性项还未实现	越好。		X=计数/计数	册或规格说明)6.5确认	6.5 确认	
	如何?	中要求依从性的项数	的项数				和相关的标准、		
		相比较。	B=规定的可移植性的依				约定及法规。		
			从性的项数				测试规格说明		
							和报告		
洪: 國	时间收集的几种测量结	结果是有用的,以分析增加	注:随时间收集的几种测量结果是有用的,以分析增加满意的依从性项目的趋势和决定它们是否充分满意	央定它们是否充约	少强 稳。				

附 录 A. (资料性附录) 使用度量时的考虑

A.1 测度的解释

A. 1.1 测试使用周境与运行使用周境之间的潜在差异

在策划使用度量或解释测度时,理解清楚软件所要的使用周境,以及测试使用周境与运行使用周境之间的潜在差异是很重要的。例如:在类似的软件系统中,"学会操作所需的时间"的测度,对技术熟练的操作者与非熟练的操作者常常不一样。下面给出一些潜在差异的例子:

a) 测试环境与运行环境之间的差异

测试环境与运行环境之间是否有明显差异?

下面是一些实例,

- 具有较高/相当/较低的运行计算机 CPU 性能的测试环境;
- 具有较高/相当/较低的运行网络和通信性能的测试环境;
- 具有较高/相当/较低的运行操作系统性能的测试环境;
- 具有较高/相当/较低的运行用户界面性能的测试环境。
- b) 测试的执行与实际运作的执行之间的差异

测试的执行与用户环境中运行的执行之间是否有明显差异?下面是一些实例:

- 测试环境中功能的覆盖率;
- 测试用例的抽样率:
- 实时事务的自动测试;
- 压力负载;
- 每周 7×24 h(不间断)运行;
- 用来测试异常和差错的合话数据:
- 周期性处理;
- 资源利用率;
- 中断级别;
- 生产强度;
- 干扰。
- c) 观察用户的特征

测试时用户的特征与运行时用户的特征是否有明显差异? 如下列实例:

- 混合类型的用户:
- 用户的技能水平;
- 专业用户或一般用户;
- 受限用户组或公共用户。

A.1.2 影响结果有效性的问题

下列问题可能会影响所收集的数据的有效性。

a) 收集评价结果的规程

借助工具或设施自动收集/手工收集/问卷调查或面谈。

b) 评价结果的来源

开发者的自述报告/评审者的报告/评价者的报告。

c) 结果数据的确认

开发者自查/由独立评价者检查。

A.1.3 测量咨源的平衡

在每个阶段使用的测度的平衡是否适合于评价的目的?

在为内部测量、外部测量和使用质量的测度应用适当的度量范围时,平衡所用的工作量是很重要的。

A.1.4 规格说明的正确性

软件规格说明与实际操作要求之间是否有明显差异?

在不同阶段评价软件产品时,所采取的测量就是与产品的规格说明进行比对。因此,通过确认和验证来确保用于评价的产品规格说明能反映出运行中真实和实际的需要是非常重要的。

A.2 度量的确认

A. 2.1 度量的理想性质

为了从质量评价中获得有效结果,度量应具有下列性质。若某种度量不具备这些性质,那么,度量描述应说明对其有效性的约束,并尽可能解释如何处理这类情况。

- a) (度量的)可靠性:可靠性与随机误差有关。如果随机变量不影响度量的结果,则度量是没有 随机差错的。
- b) (度量的)可重复性:由相同的评价者使用相同的评价规格说明(包括在相同的环境中)和相同的用户类型及环境,对相同产品重复进行的度量宜在适当的容差范围内得出相同的结果。这 里所谓适当的容差应包括诸如疲劳、学习效应等因素。
- c) (度量的)可再现性:由不同的评价者使用相同的评价规格说明(包括在相同的环境中)和相同的用户类型及环境,对相同产品进行的度量宜在适当的容差范围内得出相同的结果。
- 注1:建议对测量结果的可变性进行统计分析。
- d) (度量的)可用性:度量应明确指出其约束使用条件(如特定因素存在的条件)。
- e) (度量的)指示性:度量标识软件应改进的部分或改进的项,并给出与期望值进行比较的测量结果的能力。
- 注 2: 与只检查所需的项目不同,对选定或建议的度量宜提供使用度量可用性的书面证据。
- f) (测度的)正确性:度量应具备下列性质:
 - 1) (测度的)客观性:度量的结果与其数据输入应是有据可查的,即不受评价者、测试用户的 感觉或观点的影响(除非满意度或吸引性度量,因为用户的感觉与观点也是测量的对象)。
 - 2) (测度的)公正性:度量不应偏向任何特殊的结果。
 - 3) (测度的)充分精确性,精确性由度量的设计,特别是作为度量基础的材料的选择来确定。 度量的用户将描述度量的精确性和灵敏性。
- g) (测度的)意义:测量应产生有关软件行为或质量特性的有意义的结果。度量也应具有成本效益:即成本越高的度量,提供的结果应越具价值。

A. 2.2 度量有效性的证实

度量的用户应标识一些证实度量的有效性的方法,例如:

a) 相关性

质量特性值(对运行使用中的主要度量的测度)中的变化可以用度量值中的变化来解释,用线性系数的平方表示。

利用相关性度量,评价者不用直接测量就可以预测质量特性的值。

b) 跟踪

若度量值 M 和质量特性值 Q(对运行使用中的主要度量的测度)直接相关,给定一个产品或过程, 当值 $Q(T_1)$ 变为 $Q(T_2)$ 时,度量值也以相同的趋势,从 $M(T_1)$ 变为 $M(T_2)$ (若 Q 值增加,则 M 值也增加)。

评价者不必直接测量而是通过使用那些具有跟踪能力的度量就可以检测质量特性随时间周期的 变化。

c) - 致性

若质量特性值(对运行使用中的主要度量的测度) Q_1,Q_2,\cdots,Q_n 对应于产品或过程 $1,2,\cdots,n$, 当有关系 $Q_1>Q_2>\cdots>Q_n$ 时,则对应的度量值也有关系 $M_1>M_2>\cdots>M_n$ 。

评价者可以使用具有一致性能力的度量来关注软件的异常部件和易出差错的部件。

d) 可预测件

若使用时间 T_1 的度量来预测时间 T_2 质量特性值 $Q(对运行使用中的主要度量的测度)。预测误差=(预测值 <math>Q(T_2)$)—实际值 $Q(T_2)$)/ 实际值 $Q(T_2)$,预测误差值会在预测允许的范围内。

评价者可以通过可预测性的度量预测质量特性今后的变化趋势。

e) 可判别性

度量能够判别出软件质量的高低。

评价者可以使用具有判别能力的度量对软件部件进行分类和对质量特性值定级。

A.3 使用度量进行估计(判断)与预测(展望)

用如下两种方法在早期阶段估计和预测软件产品的质量特性是最具价值的度量。

A. 3.1 利用当前的数据预测质量特性

a) 利用回归分析来预测

当通过使用特性(属性)的当前值(数据)来预测同一特性(属性)的未来值(测度)时,根据一个足够长的时间内观察到的一组数据进行回归分析是有用的。

例如在测试阶段(活动)中获得的 MTBF(平均失效间隔时间)的值可用于估计在运行阶段的 MT-BF。

b) 利用相关性分析来预测

当用不同属性的当前测量值来预测特性(属性)的未来值(测度)时,使用一个确认的表明相关性的 函数进行相关性分析是有用的。

例如在编码阶段,模块的复杂性可用来预测在维护过程中程序修改和测试所花费的时间与工作量。 A.3.2 根据当前的事实估计当前的质量特性

a) 利用相关性分析来估计

在估计不可直接测量的属性的当前值时,若任何其他的测度与目标测度密切相关时,相关性分析方法是有用的。

例如软件产品中遗留的故障数是不可测的,但它可以用检测出的故障数及故障趋势进行估计。

对于不能直接测量的属性进行预测的那些度量应用下述解释来估计,

- 使用模型来预测属性:
- 使用公式来预测属性;
- 基于经验来预测属性:
- 使用合理判断来预测属性。

对于不能直接测量的属性进行预测的那些度量可以用下述解释来确认:

- 标识要预测的属性的测度;
- 标识要用来预测的度量:

- 进行基于确认的统计分析:
- 将结果归档; .
- 定期地重复上述工作。

A. 4 检测易发生质量问题的部件中的偏差或异常

下列质量控制工具可用来分析在软件产品部件中的偏差和异常情况:

- a) 流程图(软件的功能模块)
- b) 排列分析和排列图
- c) 直方图和散点图
- d) 运行图、相关图和层次图
- e) 鱼骨图
- f) 统计过程控制(软件功能模块)
- g) 检查单

上述工具可用于标识源于数据的质量问题,这些数据是通过应用度量来获得的。

A.5 显示测量结果

a) 显示质量特性评价的结果

对于每个质量特性和子特性可用下列图示法显示质量评价的结果:

雷达图、条形图、数字化的直方图、多变量图、重要性能矩阵图等。

b) 显示测度

可利用一些有用的图形表示,如排列图、趋势图、直方图、相关图等。

使用质量的度量、外部度量和内部度量的用法(框架实例)

B.1 引言

本框架实例是一个高层描述,它描述的是关于如何在软件开发和实现过程中使用GB/T 16260.1—2006中的质量模型和相关的度量来获得满足用户要求的质量产品。本实例所示的概念可用不同的定制形式来实现,以适应个体、组织或者项目。本实例使用的 GB/T 8566—2001 中的生存周期过程可作为传统软件开发生存周期的基准,使用的 GB/T 18905.3—2002 中的质量评价过程的步骤可作为传统软件产品质量评价过程的基准。只要能理解基本概念,如果用户愿意,也可以把这些概念映射为其他的软件生存周期模型。

B.2 开发及质量过程的概述

为了测量可交付项(即使用质量、外部质量和内部质量)的质量,表 B.1 描述了一个示例模型,它把软件开发生存周期过程的活动(从活动 1 到活动 8)与其关键的可交付项及相关的引用模型联系起来。

第一行描述软件开发的生存周期过程的活动。(可为适应独特的要求来定制)。第二行描述可能作 为测量类别(如使用质量,外部质量或内部质量)的一种实际的测度或者预测。第三行描述可以测量质 量的关键可交付项,第四行描述在每个过程活动中可适用于每个可交付项的度量。

	活动1	活动 2	活动3	活动 4	活动 5	活动 6	活动7	活动 8
阶段	需求分析 (软件与系统)	体 系 结 构设计 (软件与系统)	软件的详细设计	软件编码与 测试	软件集成及 软件的合格 性测试	系统集成及 系统合格性 測试		软件的验收 支持
模型 的 引用	所需 的 用 户 所质需量 的 内 部 质 雷量 的 外 部 质重量	预质预量, 预量测量, 的 内部 测量量 例量量	预质预质 预质 预质 预质 预质 预质 重量 量量	测量的外部 质量, 预测的外部	预质测质预质测质 例质	测量的外部 质量, 测量的内部	质量, 测量的外部 质量,	测质测质测质测质测质测质量, 的内容
活的键交项	用户的质量需求(规定的), 外部的质量需求(规定的), 内部的质量需求(规定的), 内部的质量需求(规定的)	软件/系统体 系结构设计	軟件详细 设计	软件代码, 测试结果	软件产品,测试结果	集成的系统,测试结果	安装的系统	交付 的 软 件 产品
用瀏的量	内部度量(外部度量可用于确认需求规格说明)	内部度量	内部度量	内部度量 外部度量	内部度量 外部度量	内部度量 外部度量	内部度量外部度量	使 用 质 量 皮 重 内 部 度 量

表 B.1 质量测量模型

B.3 质量途径步骤

B.3.1 概述

开发周期中对质量的评价分为下列步骤。步骤 1 必须在需求分析活动中完成,步骤 2 到步骤 5 必须在上述定义的每个过程活动中重复进行。

B. 3.2 步骤 1:质量需求的确定

对质量模型中定义的每个质量特性和子特性,用表 B. 2 中的两个例子对每类测量(使用质量、外部和内部质量)确定用户要求的权重。根据分配的相对权重,允许评价者集中精力于最重要的子特性上。

表 B.2 用户要求的特性与权重 a)

使用质量		
	特性	权重(高/中/低)
	有效性	高
	生产率	高
	安全性	低
	满意度	中

表 B.2 用户要求的特性与权重 b)

特性	子特性	权重(高/中/低)
	适合性	高
	准确性	高
功能性	互操作性	低
	安全保密性	低
	功能性的依从性	中
	成熟性(硬件、软件、数据)	低
可靠性	容错性	低
- J ap (E	易恢复性(数据、过程、技术)	高
	可靠性的依从性	高
	易理解性	ф
	易学性	低
易用性	易操作性	高
	吸引性	中
	易用性的依从性	高
	时间特性	高
效率	资源利用性	髙
	效率的依从性	高

表 B.2(续)

特性	子特性	权重(高/中/低)
	易分析性	髙
	易改变性	中
维护性	稳定性	低
	易测试性	中
	维护性的依从性	高
	适应性	高
	易安装性	低
可移植性	共存性	高
	易替换性	中
	可移植性的依从性	高

注: 权重可用高/中/低的方式表示,也可在 $1\sim9$ 的范围内用顺序标度来表示(例如 $1\sim3=$ 低、 $4\sim6=$ 中、 $7\sim9=$ 高)。

B.3.3 步骤 2:评价的规格说明

每个开发过程活动都要实施本步骤。

质量模型中定义的每个质量子特性均标识要应用的度量和要求的级别,以便达到在第1步骤中设定的用户要求,并按表 B. 3 的例子加以记录。

对内容阐述的基本输入及用法说明可在表 B.1的例子中得到,其中解释了在开发周期的这一阶段中能测量什么。

注:在开发周期的特定活动中,表中的某些行可以是空的,因为在开发过程的早期,不可能测量所有子特性。

表 B.3 质量测量表 a)

使用质量测量类别				
	特性	度量	要求的级别	评估实际结果
	效率			
	生产率			
	安全性	100		
	满意度			

表 B. 3 质量测量表 b)

外部质量测	量类别			
特性	子特性	度量	要求的级别	评估实际结果
	适合性 デ			
	准确性			
功能性	互操作性			
	安全保密性			
	功能性的依从性			

表 B.3(续)

特性	子特性	度量	要求的级别	评估实际结果
可靠性	成熟性(硬件/软件/数据)			
	容错性			
可靠性	易恢复性(数据、过程、技术)			
	可靠性的依从性			
易用性	易理解性			
	易学性			
	易操作性			
	吸引性			
	易用性的依从性			
效率	时间特性			
	资源利用性			
	效率的依从性			
	易分析性			
	易改变性			
	稳定性			
	易測试性		_	
	维护性的依从性			
	适应性			
可移植性	易安装性			
	共存性			
	易替换性		-	
	可移植性的依从性			

表 B.3 质量测量表 c)

特性	子特性	度量	要求的级别	评估实际结果
功能性	适合性			
	准确性			
	互操作性			
	安全保密性			
	功能性的依从性			
成熟性(硬件/软件/数据) 容错性	成熟性(硬件/软件/数据)			
	易恢复性(数据、过程、技术)			
	可靠性的依从性			

表 B.3(续)

特性	子特性	度量	要求的级别	评估实际结果
易用性	易理解性			
	易学性			
	易操作性			
	吸引性			
	易用性的依从性			
	时间特性			
效率	资源利用性			
	效率的依从性			
	易分析性			
	易改变性			
维护性	稳定性			
	易測试性			
	维护性的依从性			
	适应性			
可移植性	易安装性			
	共存性			
	易替换性			
	可移植性的依从性			

B. 3. 4 步骤 3:评价的设计

每个开发过程活动都要实施本步骤。

制定一个包括可交付项的测量计划(类似于表 B. 4 中的例子),这些交付项用作要实施的度量和测量过程的输入。

表 B. 4 测量计划

子特性	要评价的可交付项	应用的内部度量	应用的外部度量	应用的使用质量度量
1. 适合性	1.	1.	1.	(不适用)
	2.	2.	2.	
	3,	3.	3.	
2. 满意度	1.	(不适用)	(不适用)	1.
	2.			2.
	3.			3.
3.				
4.				
5,				
6.				

B. 3.5 步骤 4:评价的执行

每个开发过程活动都要实施本步骤。

执行评价计划,填写表 B. 3 例子中的每一列。GB/T 18905 系列标准可用作编制计划和执行测量过程的指南。

B.3.6 步骤 5:反馈给组织

每个开发过程活动都要实施本步骤。

一旦所有测量均已完成,要把结果映射到表 B.1 中并以报告的形式将结论写成文件。同时标识产品质量需要改进的特定区域以使其满足用户的需要。

附录C

(资料性附录)

度量标度类型和测度类型的详细解释

C.1 度量标度的类型

当度量的用户得到了测量结果并使用该测度进行计算和比较时,宜对每种测度标识下列度量标度类型。对某些测度,平均值、比率或差值可能没有意义。度量标度类型有:标称标度、顺序标度、间隔标度、比率标度和绝对标度。M'=F(M),这里 F 是一个容许函数。每个测量标度类型的描述包含容许函数的描述(若 M 是一个度量,则 M'=F(M) 也是一个度量)。

a) 标称标度

M' = F(M),这里 F 是一对一的映射。

标称标度包括分类,例如软件的故障类型(数据、控制、其他)。只有用相同类型的频率计算时,平均值才有意义。只有用经过映射的每种类型的频率计算时,比率也才有意义。因此,平均值和比率可以用来代表相同类型频率的早期和后来情况之间或两个类似情况之间的差。否则,它们可以用来相互比较每种类型各自的频率。

例如:城市交通线标识号、编译器出错消息标识号。

含义说明:只是不同类别的数。

b) 顺序标度

M' = F(M),这里 F 是一个单调递增的映射,即:若 $M(x) \ge M(y)$,则 $M'(x) \ge M'(y)$,

顺序标度包括排序,例如:软件的失效按严重程度排序(忽略不计的、轻微的、严重的、灾难性的)。 只有用经过映射的相同顺序的频率计算时,平均值才有意义。只有用经过映射的每种顺序的频率计算时,比率也才有意义。因此,比率和平均值可用来代表相同顺序频率的早期和后来情况之间或两个类似情况之间的差。否则,它们可以用来相互比较每种顺序的频率。

例如:学校的考试成绩:优、良、及格和不及格。

含义说明:每个量取决于它们在顺序中的位置,如中值。

c) 间隔标度

M' = aM + b (a > 0)

当两次测度之间的差值有经验意义时,间隔标度包括排序的等级标度。但间隔标度中两次测度的 比率可能没有相同的经验意义。

例如:温度(摄氏、华氏、开氏),实际计算时间与预测的时间的差。

含义说明:算术平均值和任何依赖排序的值。

d) 比率标度

M' = aM (a > 0)

当两次测度之间的差值及两次测度的比例有相同的经验意义时,比率标度包括排序的等级标度。 平均值和比率有各自的含义,它们给出了值的实际含义。

例如:长度、重量、时间、规模、计数。

含义说明:几何平均、百分比。

e) 绝对标度

M'=M,它们只能按一种方式测量。

任何与测度有关的说明都是有意义的。例如,当测量的单位相同时,一个比率标度类型的测度除以 另一个比率标度类型的测度,结果是一个绝对值。一个绝对标度类型的测量值事实上不带任何单位。 例如:带注释的代码行数除以代码的总行数。

含义描述:一切事情。

C.2 测度类型

C. 2. 0 概述

为了设计一个收集数据、正确解释其含义并且把测度规范化以便进行比较的过程,度量的用户宣标识并考虑度量所使用的测度类型。

C. 2. 1 规模测度类型

C. 2. 1. 0 导引

按其定义中所声称的测度内容,本类型的测度代表软件的一种特殊规模。

注:软件可以有多种表示规模的方法(就像任何一个实体可以进行多维测量——质量、体积、表面积等等。)

用一种规模测度来使其他的测度规范化,可以根据规模单位给出可比值。下列描述的规模测度类 型可用于软件质量的测量。

C. 2. 1. 1 功能规模类型

功能规模是软件可能有的一种规模类型(一维)的例子。任何一个软件实例可能会有多个功能规模,例如取决于:

- a) 测量软件规模的目的(它影响到在测量中包含的软件范围);
- b) 所用的特定功能规模测量方法(它将改变其单位和标度)。

GB/T 18491.1—2001 提供了概念定义和使用功能规模的测量方法(FSM 方法)的过程。

为了规范化地使用功能规模,必须确保采用相同的功能规模方法,基于同样的目的,还要确保要比较的不同软件已经过测量,因而具有可比较的范围。

尽管下列内容经常声称代表了功能规模,但不能保证它们等同于应用 FSM 方法所获得的功能规模,也不能保证它们依从于 GB/T 18491.1—2001 标准。不过,在软件开发中,如下的方法仍被广泛使用。

- 1) 电子表格数:
- 2) 屏幕数:
- 3) 要处理的文件或数据集合数;
- 4) 用户需求规格说明描述的逐条列举的功能需求数。

C. 2. 1. 2 程序规模类型

本条中,术语"程序设计"代表当执行时导致一些动作的表达式,术语"语言"代表所用的表达式 类型。

1. 源程序规模

应解释程序设计语言,它应提供如何处理诸如注释行这样的不可执行语句。经常使用下列测度: 非注释性源语句(NCSS)包括可执行语句和带有逻辑性源语句的数据声明语句。

注1:新程序规模

开发者可能使用新开发的程序规模来代表开发与维护工作产品的规模;

注 2. 变更的程序规模

开发者可能使用变更的程序规模来代表包含修改过的部件的软件规模;

注 3; 计算的程序规模

计算程序规模的公式的例子:新代码行+ 0.2 * 修改过的部件中的代码行(NASA Goddard)

可能有必要更详细地区分下列源代码语句的类型:

T. 语句的类型

逻辑性源语句(LSS):LSS测量软件指令的数量。这些语句不考虑与行的关系,独立于表现它们的

物理格式。

物理源语句(PSS):PSS 测量软件的源代码行数。

Ⅱ. 语句的属性

可执行语句;

数据声明语句;

编译程序命令语句:

注释性源语句;

Ⅲ.源

修改的源语句:

增加的源语句;

删除的源语句:

- 新开发的源语句(= 增加的源语句 + 修改的源语句);
- 重用的源语句(= 原来的源语句-修改的源语句-删除的源语句)

2. 程序字计数规模

可采用下列 Halstead 测度方法计算测量值:

程序的词汇数 $= n_1 + n_2$;观察到的程序长度 $= N_1 + N_2$,其中:

- n.:程序源代码中被程序语言预留的不同操作符的字数;
- n₂:程序源代码中由编程人员定义的不同操作数的字数;
- N₁:程序源代码中不同操作符出现的次数;
- N₂:程序源代码中不同操作数出现的次数。
- 3. 模块数

本测量计算可独立执行的对象个数,例如程序中的模块个数。

C. 2. 1. 3 利用的资源规模测度类型

本测度类型标识要评价的软件在运行中所用的资源。例如:

- a) 存储器的数量,例如在软件执行过程中,临时和永久占用的磁盘或内存的数量;
- b) I/O 负载,例如通信数据流量总数(对网络中的备份工具有意义);
- c) CPU 负载,例如每秒钟 CPU 指令集占用的百分比(本测度类型对测量 CPU 的利用率或在并 发/并行系统中软件的多线程运行时测量进程分配的效率时有意义);
- d) 文件与数据记录,例如文件或记录的位长度;
- e) 文档,例如文档的页数。

注意峰值(最大值)、最小值和平均值,以及时间周期及观察的次数等数据可能很重要。

C. 2. 1. 4 特定的操作规程步骤类型

本测度类型标识在人工界面的设计规格说明或用户手册中规定的规程的静态步骤。本测量值可能 依测量所用的描述类型的不同而有所区别,例如用户的操作规程可以用图形也可以用文字来表示。

C.2.2 时间测度类型

C. 2. 2. 0 异引

时间测度类型度量的用户应记录时间周期、检查过多少站点及有多少用户参与了这一测量。有多种以时间为单位进行测量的方式,例如:

a) 实时单位

这是物理时间单位,如秒、分或小时。这种单位常用来描述实时软件的任务处理时间。

b) 计算机机器时间单位

这是计算机处理器的时钟时间,即 CPU 时间的秒、分或小时。

c) 正式的日程表上的时间单位

包括工作小时、日历(日、月或年)。

d) 部件的时间单位

在有多个站点时,部件时间单位标识各个站点,部件时间单位是每个站点单独时间的累计。这种单位通常用来描述部件的可靠性,如部件的失效率。

e) 系统时间单位

在有多个站点时,系统时间不标识单独的站点,而标识整个系统中所有运行的站点。这种单位常用 来描述系统的可靠性,如系统的失效率。

C. 2. 2. 1 系统运行时间类型

系统运行时间类型为测量软件的可用性提供了基础。主要用于评价可靠性。应确定软件是间断运行还是连续地运行。如果软件是间断运行的,应确保在软件运行期间对时间进行测量(这显然可以扩展到连续运行的情况)。

a) 经时时间

当软件在不变的情况下使用时,如系统每周运行时间长度相同。

b) 机器加电时间

用于实时的、嵌入的或操作系统软件,它在系统运行的全部时间内都得到充分使用。

c) 规格化的机器时间

类似于机器加电时间,但把多台机器上不同的加电时间数据汇集起来并用一个修正因子进行调整。

C, 2, 2, 2 执行时间类型

执行时间类型是指为完成特定任务所需要执行软件的时间。应分析几种尝试的分布,应计算均值、 方差和最大值。应检查在特定条件下,特别是在过载条件下的执行时间。执行时间类型主要用于评价 效率。

C. 2. 2. 3 用户时间类型

用户时间类型测量单个用户在使用软件完成任务时所花费的时间。例如:

a) 会话时间

会话开始和结束的时间。如一个家庭银行系统的用户提取钱的行为。对于交互程序来说,只研究 交互的易用性问题,不研究空闲时期。

b) 任务时间

单个用户每次试图运行软件完成任务所花费的时间。应定义好测量的起点和终点。

c) 用户时间

从开始到某个时间点,用户使用软件所花费的时间(从开始时起,用户使用软件大约有多少小时的时间或天数)。

C, 2, 2, 4 工作量类型

工作量类型是指与某特定项目任务有关的生产时间。

a) 个人工作量

开发者、维护者或操作者为完成特定任务进行工作所需要的生产时间。 个人的工作量只是每 天一定数量的生产小时数。

b) 任务工作量

任务工作量是指所有单个的项目人员(开发者、维护者、操作者、用户或其他)为完成特定任务进行工作的人员工作量的累计值。

C. 2. 2. 5 事件的时间间隔类型

本測度类型是指在观察期间,一个事件与下一个事件之间的时间间隔。可用观察时段的频率代替 本测度。本测度可以典型地用来描述相继发生的失效之间的时间。

C.2.3 计数测度类型

C. 2. 3. 0 导引

若对软件产品的文档属性进行计数,则为静态计数类型。若对事件或人的动作进行计数,则为动态 计数类型。

C. 2. 3. 1 检测的故障数类型

本测量对在评审、测试、纠正、运行或维护期间检测到的故障个数进行计数。按照故障所造成的影响,可为这些故障的严重程度进行分类。

C. 2. 3. 2 程序结构的复杂度类型

本测量对程序结构的复杂度进行计数。例如不同路径的数目或 McCabe 圈复杂度。

C. 2. 3. 3 检测不一致的个数类型

本测度对调查所准备的不一致项数进行计数。

a) 不符合的项数

例如:

- 与需求规格说明的规定项不相符;
- 与法律、法规或标准不相符:
- 与协议、数据格式、介质格式、字符编码不相符。

b) 用户期望的不能实现实例数

本测量对所列举的满意或不满意的项数进行计数,这些项描述用户合理的期望与软件产品性能间的差别。

本测量可用问卷的方式向测试者、客户、操作者或最终用户就发现的缺陷进行调查。例如:

- 功能是否可用:
- 功能是否有效地执行:
- 功能是否可用于用户特定的预期使用;
- 功能是否是预期的、需要的或不需要的。

C. 2. 3. 4 变更数类型

本类型标识检测出的已经变更的软件配置项。如在源代码中发生变更的行数。

C. 2. 3. 5 检测到失效数类型

本测量对在产品开发、测试、运作或维护过程中检测出的失效个数进行计数。根据这些失效造成的影响,可以按严重性的等级进行分类。

C. 2. 3. 6 尝试(试验)次数类型

本测度对与故障造成的缺陷相关的尝试次数进行计数。例如在评审、测试和维护中的尝试次数。

C. 2. 3. 7 人工操作过程中的点击类型

当用户与软件在操作中发生互动时,本测度对用户作为的动态步骤活动所产生的点击个数进行计数。本测度量化了人类工效的易用性及使用的工作量。因此,本测度可用于易用性测量。如执行任务时的点击次数,眼睛活动的次数等。

C. 2. 3. 8 记分类型

本类型标识算术计算的记分或结果。记分可包括计数或按检查表进行或不进行加权计算。例如检 查表的记分:问卷调查的记分:Delphi 方法等。

附录D

(资料性附录)

术 语

D.1 定义

除非特别指出,全部的定义都引自 GB/T 18905.1-2002 和 GB/T 16260.1-2006.

D. 1.1 质量 quality

外部质量 external quality

产品在特定条件下使用时,满足明确或隐含要求的程度。

内部质量 internal quality

产品属性的总和,决定了产品在特定条件下使用时,满足明确和隐含要求的能力。

注 1: 当术语"特性"在本标准中用于更特定的意思时,使用术语"属性"(而不是 3.1.3 中使用的术语"特性")。

质量 quality

实体特性的总和,表示实体满足明确或隐含要求的能力。

注 2: 在某种契约的环境或在某个受控的环境中,如核安全领域,要求是明确规定的,而在其他环境中,宜确定和定义隐含的要求。

使用质量 quality in use

特定用户使用产品满足其要求的程度,以达到在特定应用环境中的有效性、生产率和满意度等特定目标。

- 注3:使用质量是在包含软件的环境中质量的用户观点,它可以用在环境中使用软件的结果来测量,而不是根据软件本身的性质来测量。
- 注 4: 在 GB/T 18905.1-2002 中使用质量的定义目前不包括新的"安全性"特性。

质量模型 quality model

一组特性及特性之间的关系,它提供规定质量需求和评价质量的基础。

D. 1.2 软件与用户 software and user

软件 software

信息处理系统的部分或全部程序、过程、规则及相关的文档。[GB/T 5271.1-1993]。

注1:软件是独立于所记录媒体的智力创作。

软件产品 software product

一组计算机程序、规程以及可能有的相关文档和数据。[GB/T 8566-2001]

注 2: 产品包括中间产品及专为开发者或维护者这样的用户所准备的产品。

用户 user

使用软件产品执行特定功能的个人。

注 3: 用户可以包括操作者、软件结果的接受者或软件的开发者或维护者。

D. 1. 3 D measurement

属性 attribute

实体的可以测量的物理或理论上的性质。

直接测度 direct measure

不依赖于任何其他属性测度的一种对属性的测度。

外部测度 external measure

从对系统行为的测度导出的对产品的一种间接测度,其中产品是系统的一部分。

注 1: 系统包括任何相关的硬件、软件(定制的软件或现货软件)和用户。

- 注 2:在测试中发现的故障数量是对程序中的故障数量的外部测度,因为故障的数量是在计算机系统运行程序的过程中计数,以便标识代码中故障的数量。
- 注 3: 外部测度可以用来评价更接近于最终设计目标的质量属性。

指标 indicator

能用来估计或预测另一测度的一种测度。

- 注 4: 预测的测度可以是针对相同或不同的软件质量特性。
- 注 5: 指标可用来估计软件质量的属性和开发过程的属性,它们是对属性的不精确的间接测度。

间接测度 indirect measure

从一个或一个以上的其他属性的测度导出的一种对属性的测度。

注 6: 对计算机系统属性(例如对用户输入的响应时间)的外部测度就是对软件属性的一种间接测度,因这种测度要受计算环境的属性和软件属性的影响。

内部测度 internal measure

对产品本身的一种测度,或是直接的或是间接的。

注 7: 代码行数、复杂度、在走查和 Fog 索引中发现的故障数都是对产品本身进行的内部测度。

测度(名词) measure(noun)

通过执行一次测量赋予实体属性的数或类别。

测量 measurement

使用一种度量,把标度值(可以是数或类别)赋予实体的某个属性。

注 8: "类别"可用于指示属性的定性测度。如软件产品的一些重要属性,例如源程序语言(Ada,C,COBOL等)就是 定性的类别。

度量 metric

定义的测量方法和测量标度。

注 9: 度量可以是内部的或外部的,直接的或间接的。

度量包括把定性数据进行分类的方法。