# openstack ocata版本部署

# 部署目录

- 1 准备硬件环境及规划
- 2 安装及配置运维节点
- 3 pxe安装控制、计算等节点操作系统
- 4配置控制、计算等节点
- 5 配置kolla-ansible
- 6 openstack 完成安装初始化

# 部署过程

### 硬件准备及基础规划

\*1.1 服务器上架

根据服务器外部标识【序列号】确定服务器所在机柜位置生成服务器物理位置对应规划表

机柜1		
服务规划	服务器序列号	最低内存要求
运维节点	99E2183	8GB
计算节点01	99C4945	8GB
控制节点01	99C2672	8GB
控制节点02	99AN208	8GB
控制节点03	99E1968	8GB

#### 1.2 服务器网络配置

服务器默认两块网卡 交换机配置

服务器	交换机端口	功能规划	vlanid	vlanip段
网卡0 1	vlan1000 : access□	pxe	1000	192.168.93. 0/24

网卡0	vlan1001, vlan1002, vlan	管理网,外部网络	1001,100	192.168.94~
2	1003: trunk □	,存储网络	2,1003	96.0/24

### 1.3 磁盘规划

机柜1				
服务规划	服务器序 列号	系统盘最小大 小*个数	ceph盘最小大小*个数	swift盘最小大小*个数
RAID推 荐		raid1/raid5	N/A	N/A
运维节 点	99E2183	200GB*2/3	N/A	N/A
计算节 点01	99C4945	200GB*2/3	N/A	N/A
控制节 点01	99C2672	200GB*2/3		
控制节 点02	99AN208	200GB*2/3		
控制节 点03	99E1968	200GB*2/3		
存储节 点01		200GB*2/3	sdb*n 根据实际情况 需要规划	sdc*n 根据实际情况 需要规划
存储节 点02		200GB*2/3	sdb*n 根据实际情况 需要规划	sdc*n 根据实际情况 需要规划
存储节		200GB*2/3	sdb*n 根据实际情况 需要规划	sdc*n 根据实际情况 需要规划

当前机房样例				
服务规划	服务器 序列号	系统盘最小大 小*个数	ceph盘最小大 小*个数	swift盘最小大 小*个数
RAID	N/A	无	无	无

运维节点	99E218 3	200GB*1	N/A	N/A
计算节点01	99C494 5	200GB*1	N/A	N/A
控制节点01【复用为存储节点01】	99C267 2	200GB*1	sdb*1	sdc*1
控制节点02【复用为存储节点02】	99AN20 8	200GB*1	sdb*1	sdc*1
控制节点03【复用为存储节点03】	99E196 8	200GB*1	sdb*1	N/A

### 运维节点安装及配置

2.1获取发行版iso及部署文档

ftp://dl.yihecloud.com/iaasos/YiheOS-4.0.2-20180424.iso ftp://dl.yihecloud.com/iaasos/ openstack ocata 版本部署文档v1.1.pdf 2.2从光盘安装 选择 install centos7.3 and kolla

快速按下tab键修改网络信息,根据提示按下e修改如下内容

ipaddr=<ADDRESS>:<NETMASK>:<GATEWAY>:<HOSTNAME>

#### Ctrl+x 继续部署

如果运维节点有多块盘部署操作系统需要选择部署盘 sda <Enter>

20分钟左右部署完成

2.3 完成操作系统部署后ssh登陆运维节点 默认账号密码

root: Yihecloud

# 选择其他节点从pxe启动,开机开始所有节点操作系统部署

3.1pxe装机注意

确保交换机网段,运维节点网络配置ok

### openstack 部署前配置准备

#### 4.1 根据前期规划修改全局配置

#### 全局配置文件

/root/tools/etc/pre\_deploy/global.yml

根据规划修改内容如下:

pxe\_net\_card\_name: "enp11s0f0" #第一块网卡名称

pxe\_gateway: "192.168.93.1" #pxe网卡路由,用于跨网段访问

pxe\_ip\_segment: "192.168.93" #pxe网段

vlan\_card\_name: "enp11s0f1" #用于构建 管理、存储、网络 子接口的物理网卡名称

#admin

admin\_vlanid: "1001" #管理网vlan id

admin\_ip\_segment: "192.168.94" #管理网段 admin\_gateway: "192.168.94.1" #管理网网关

#external

external\_vlanid: "1002" #外部网络vlan

external\_ip\_segment: "192.168.95" #外部网络网段

#storage

storage\_vlanid: "1003" #存储网vlan id

storage\_ip\_segment: "192.168.96" #存储网段

swift\_disk\_list: "sdc" #用于swift用作swift的物理磁盘设备 多块盘格式为 "sdc sdd sdf"

ceph\_disk\_list: [sdb,] #用于ceph的物理磁盘设备 多块盘格式为 [sde,sdg,sdz]

swift\_storage\_networklist: "192.168.96.3 192.168.96.5" #swift 盘所在节点存储网络ip列表 swift\_one\_node\_hostname: "control01" #swift 盘所在节点任意一个节点主机名,用于拷贝

swift 相关配置到运维节点

#tunnel network for vm to vm

tunnel\_vlanid: "1004"

tunnel\_ip\_segment: "192.168.97"

#Openstack custom configragtion

kolla\_internal\_vip\_address: "192.168.94.111" #openstack 管理网段中 任意一个未被使用的 in

ip

network\_interface: "enp11s0f1.1001" #管理网对应网卡名 storage\_interface: "enp11s0f1.1003" #存储网对应网卡名 cluster\_interface: "enp11s0f1.1003" #存储网对应网卡名 tunnel\_interface: "enp11s0f1.1004" #业务网对应网卡名

neutron\_external\_interface: "enp11s0f1.1002" #外部网络对应网卡名

### 操作系统部署前准备

#### 5.1生成基础配置及规划表

登录运维节点执行如下命令 cd /root/tools/;./prepare\_deploy genrate\_settings

#### 5.2 结合具体规划修改规划表文件

规划表文件/root/tools/etc/pre\_deploy/plan\_table 服务器序列号 主机名 管理网ip 存储节点添加ceph标识 存储节点添加swift标识 99C2672 control01 192.168.94.3 ceph swift 99C4945 compute01 192.168.94.4 99AN208 control02 192.168.94.5 ceph swift 99E1968 control03 192.168.94.6 ceph

#### 5.3 基础配置检查

cd /root/tools/;./prepare\_deploy precheck\_settings

#### 5.4pxe结束关闭pxe 登录运维节点执行

bash /root/tools/pxe.sh stop 如有问题请修改问题再继续

#### 5.5 配置全局规划文件

#### 全局规划文件

/root/tools/etc/pre\_deploy/multinode

#### 修改如下

#### [control]

# These hostname must be resolvable from your deployment host control[01:03]

# The above can also be specified as follows: #control[01:03] ansible user=kolla # The network nodes are where your I3-agent and loadbalancers will run # This can be the same as a host in the control group [network] compute01 control[01:03] [compute] compute01 [monitoring] control[01:03] # When compute nodes and control nodes use different interfaces, # you can specify "api\_interface" and other interfaces like below: #compute01 neutron\_external\_interface=eth0 api\_interface=em1 storage\_interface=em1 tunnel interface=em1 [storage]

#### 5.3 部署前根据全局配置准备环境

control[01:03]

cd /root/tools/;./prepare\_deploy prepare\_deploy

# 5.4 如果swift, ceph 已经有分区信息,需要执行如下命令清理分区信息,并重启系统,此操作会丢失所有磁盘数据,请谨慎操作!!!

清理 swift 盘分区 rm /etc/kolla/config/swift/ -rf ansible swift -m script -a "/root/tools/clear\_swift.sh sdb" 清理ceph 盘分区 ansible ceph -m script -a "/root/tools/clear\_ceph.sh sdb" ansible ceph -m script -a "reboot" 重新执行5.3步骤完成部署前准备完成ceph,swift初始化

#### 5.5 配置swap分区

ansible node -m script -a "/root/tools/set\_swap.sh"

### openstack部署

#### 6.0 安装kolla-anisible

cd /root/kolla-ansible-4.0.3.dev36
pip install .
6.1 openstack 部署前检查
执行如下命令
kolla-ansible -i /root/multinode prechecks

### 6.2 开始部署 openstack 执行如下命令

kolla-ansible -i /root/multinode deploy

#### 6.3 openstack 部署后操作

kolla-ansible -i /root/multinode post-deploy

#### 6.4 openstack部署后初始化

修改外部网络配置

/root/kolla-ansible-4.0.3.dev36/tools/init-runonce

EXT\_NET\_CIDR='192.168.95.0/24'
EXT\_NET\_RANGE='start=192.168.95.2,end=192.168.95.254'
EXT\_NET\_GATEWAY='192.168.95.1'
执行初始化
source /etc/kolla/admin-openrc.sh
bash /root/kolla-ansible-4.0.3.dev36/tools/init-runonce

#### 6.5 完成部署

访问配置的kolla\_internal\_vip\_address: "192.168.94.111"

#### 浏览器输入

192.168.94.111

#### 默认账号密码

admin:Admin@yihe\_1528

#### 日志目录

/var/lib/docker/volumes/kolla\_logs/\_data/

### 组件独立安装方法

kolla-ansible -i /root/multinode deploy -t [组件名称] 可独立部署组件名称列表 ceph, nova, cinder, glance, neutron

### 增量添加、减少组件方法

手动修改配置文件/etc/kolla/globals.yml

例如 开启heat 只需修改如下配置中no改为yes 只需命令进行升级配置即可,反之亦然。

enable\_heat: "no"

当修改/etc/kolla/globals.yml完成后,执行如下命令。

多节点:

kolla-ansible upgrade -i /root/multinode kolla-ansible post-deploy -i /root/multinode

### 记录部署日志到文件

部署命令 | tee /tmp/deploy.log

### 环境销毁

1.销毁环境 需要停止计算节点nova\_libvirt 容器,参考命令如下

ansible compute01 -m shell -a "docker stop nova\_libvirt"

2.销毁opnestack

kolla-ansible destroy -i /root/multinode --yes

3.ceph 磁盘清理分区信息

ansible ceph -m script -a "/root/tools/clear\_ceph.sh sdb" 重启所有存储节点 ansible ceph -m shell -a "reboot"