知识点Z4.21

频移特性

主要内容:

傅里叶变换的频移特性

基本要求:

- 1.掌握傅里叶变换频移特性的基本概念
- 2.掌握信号频谱搬移的基本概念
- 3.了解通信中调制、解调的基本原理


Z4.21频移特性

若
$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$
则 $e^{\mp j\omega_0 t} f(t) \leftrightarrow F[j(\omega \pm \omega_0)]$, ω_0 为实常数。

证明:
$$F\left[e^{\mp j\omega_0 t}f(t)\right]$$
$$=\int_{-\infty}^{\infty} e^{\mp j\omega_0 t}f(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j(\omega \pm \omega_0)t}dt$$
$$=F\left[j(\omega \pm \omega_0)\right]$$

频移特性的实质是频谱搬移,它是通信理论中信号 调制与解调的理论基础。

注意±号



- ightharpoonup 时域f(t)乘 $e^{j\omega_0 t}$,频域频谱搬移—右移 ω_0 ;
- ightharpoonup 时域f(t)乘 $e^{-j\omega_0t}$,频域频谱搬移—左移 ω_0 。

例1
$$f(t) = e^{-j\omega_0 t} \longleftrightarrow F(j\omega) = ?$$

解:

$$1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

例2
$$f(t) = \cos \omega_0 t \longleftrightarrow F(j \omega) = ?$$

#:
$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}$$


$$F(\mathbf{j}\,\omega) = \pi \left[\delta \left(\omega + \omega_0 \right) + \delta \left(\omega - \omega_0 \right) \right]$$

例3
$$f(t) = \sin \omega_0 t \longleftrightarrow F(j \omega) = ?$$


解:
$$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} \left[e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t} \right]$$

$$F(\mathbf{j}\,\omega) = \mathbf{j}\,\pi\,\left[\,\delta\,(\,\omega + \omega_{\,0}) - \delta\,(\,\omega - \omega_{\,0})\right]$$

cos(ω₀t)频谱




sin(ω₀t)频谱



例4 $f(t)\cos\omega_0 t \longleftrightarrow$?

#:
$$f(t)\cos(\omega_0 t) = f(t) \left[\frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t} \right]$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{2}F[j(\omega-\omega_0)] + \frac{1}{2}F[j(\omega+\omega_0)]$$



cos(ω₀t)调制信号—载波 ω₀调制频率—载频