

La cuenta de Bienes de Uso la define el tipo de equipo

Guía de presentación — qué pediste, qué cambió, cómo se usa paso a paso y un aviso importante sobre la compra del bien

1. Qué pediste

En la reunión del 16 y 17 de septiembre dejaste el punto (c) del ticket 724, que cierra la serie de cuentas contables "por defecto" que empezamos con ventas y compras (721) y con los aportes de socios (717):

"Cuentas de Bienes de Uso ⇒ Existen más de una cuenta para los bienes de uso, así que se determina por ítem."
— Elizabeth Pérez, ticket 724 (c), Configuración de Cuentas Contables

Qué pasaba. En Contabilidad → Configuración había una sección *Cuentas de Activos Fijos* con una sola cuenta de Bienes de Uso, una sola de Amortización Acumulada y una sola de Gasto de Amortización **para todos los equipos de la empresa**. Un camión, una máquina y una computadora se amortizaban contra la misma cuenta, y toda la amortización acumulada terminaba en un solo lugar. Tu plan de cuentas, en cambio, abre Bienes de Uso por rubro (Rodados, Maquinarias y Equipos, Muebles y Útiles, Equipos Tecnológicos...) y cada rubro tiene su propia "Amortizaciones Acumuladas". Con una única cuenta global, el rubro no cerraba.

Además encontramos algo que no pediste pero que había que arreglar: cuando dabas de baja un equipo y faltaba alguna de esas cuentas, la baja **se hacía igual, sin asiento y sin avisar**. Lo contamos en el punto 5.

2. Qué cambió: la cuenta la define el tipo de equipo

ANTES

Tres cuentas globales en Contabilidad → Configuración, iguales para todos los equipos. No había forma de decir "los rodados van acá y las máquinas van allá". Si faltaba una cuenta, el asiento de baja se salteaba en silencio.

AHORA

Cada **Tipo de Equipo** (Rodados, Maquinaria, ...) tiene sus tres cuentas. Cada equipo puntual puede **sobreescribirlas** si hace falta. Las de Configuración pasan a ser *por defecto*: se usan solo para los equipos que no tienen cuenta ni propia ni de tipo. Si no hay ninguna, el asiento no se genera y el sistema te dice qué falta y dónde cargarlo.

La regla, en una línea: **cuenta del equipo** → **cuenta del tipo de equipo** → **cuenta por defecto** → **si no hay ninguna, no se contabiliza**. Y se aplica a cada una de las tres cuentas por separado: un equipo puede tener propia solo la Amortización acumulada y tomar las otras dos de su tipo.

Cuenta	Para qué se usa	Dónde se carga
Bienes de Uso	El valor del bien. Se usa en la baja y en el ajuste de valor.	Tipo de Equipo (lo normal) · pestaña Depreciación del equipo (excepciones) · Contabilidad → Configuración (por defecto)
Amortización acumulada	Lo ya amortizado del mismo rubro. Se usa en la amortización mensual y en la baja.	
Gasto de amortización	La cuenta de resultado del gasto. Se usa en la amortización mensual. Suele ir por función (explotación, administración), no por rubro.	
Resultado por venta/baja	Recibe el valor no amortizado en la baja y la diferencia en los ajustes de valor.	Solo Contabilidad → Configuración. Sigue siendo una sola para todos los equipos (ver punto 8).

Bienes de Uso (cuentas por defecto)

Las cuentas de Bienes de Uso, Amortización acumulada y Gasto de amortización se definen por Tipo de Equipo (Empresa → Tipos de Equipo) y cada equipo puede sobreescribirlas en su pestaña Depreciación. Las de acá se usan cuando ninguna de las dos está cargada.

Cuenta de Bienes de Uso por defecto

Seleccionar cuenta...

Se usa en la baja y en el ajuste de valor de los equipos que no tienen cuenta en su depreciación ni en su Tipo de Equipo. Conviene que sea la misma cuenta a la que se imputó la compra del bien (Ítems → Imputación contable).

Amortización acumulada por defecto

Seleccionar cuenta...

Se usa en la amortización mensual y en la baja de los equipos sin cuenta propia ni de tipo.

Gasto de amortización por defecto

Seleccionar cuenta...

Se usa en la amortización mensual de los equipos sin cuenta propia ni de tipo. Suele ir por función (explotación, administración), no por rubro.

Resultado por venta/baja de Bienes de Uso

Seleccionar cuenta...



Única para todos los equipos: recibe el valor libro no amortizado en la baja y la diferencia en los ajustes de valor. Sin esta cuenta la baja y el ajuste no se pueden contabilizar.

Guardar Configuración

La sección renombrada en Contabilidad → Configuración: *Bienes de Uso (cuentas por defecto)*. Las tres primeras dicen "por defecto" en el nombre y la ayuda explica cuándo se usan. La cuarta, Resultado por venta/baja, es la única para todos los equipos. En los datos de demostración las cuatro están vacías: como vas a ver, con las cuentas cargadas en el tipo de equipo alcanza.

3. Para usarlo hay que tener activo el módulo Equipos

La depreciación, las cuentas de Bienes de Uso y la baja viven en el módulo **Equipos**, que hasta ahora estaba oculto en tu instalación. Con esta entrega aparece en el menú lateral, dentro de *Principal*, y en Empresa → Módulos como cualquier otro módulo, con su interruptor para activarlo o desactivarlo.



La tarjeta de Equipos en Empresa → Módulos. Si no lo necesitás en alguna empresa, lo apagás acá y desaparecen el menú y los catálogos de Tipos de Equipo.

Permisos: hay que dárselos a los demás roles

Como el módulo estaba oculto, los roles que creaste hasta ahora **no tienen permiso** sobre Equipos ni sobre Tipos de Equipo; nunca se pudo otorgar. Vos, como Propietaria, ves todo. Para cualquier otro rol (Contador, Administrativo, etc.) entrá a **Empresa** → **Roles**, editá el rol y marcá en *Equipos* y en *Tipos de Equipo* lo que corresponda: Ver para consultar, Editar para contabilizar y cambiar cuentas, Eliminar para dar de baja.

Equipos en el menú, debajo de Dashboard.

4. Paso a paso, con el ejemplo de un rodado

Los datos son de demostración: un tipo de equipo *Rodados* con sus tres cuentas, otro *Maquinaria* sin ninguna, y dos equipos, uno de cada tipo. Las cuentas por defecto de Configuración quedaron vacías a propósito, para que se vea de dónde sale cada cuenta.

- a Cargá los tipos de equipo con sus cuentas.** En Empresa → Equipos → *Tipos de Equipo*, al crear o editar un tipo, debajo del nombre aparece la sección *Cuentas contables (Bienes de Uso)* con los tres campos. Escribí el código o el nombre para buscar la cuenta, igual que en Configuración. Un campo que dejás *Sin asignar* usa la cuenta por defecto.

Nuevo Tipo de Equipo

Ingresar los datos del nuevo tipo de equipo

Nombre *

Rodados

☐

Tiene enganche

☐

Es unidad tractora

Cuentas contables (Bienes de Uso)

Cuenta de Bienes de Uso

1.2.2/04/01 - Rodados Valores Originales

Se usa en la baja y el ajuste de valor de los equipos de este tipo. Conviene que sea la misma cuenta a la que se imputó la compra del bien (ítems → Imputación contable).

Amortización acumulada

1.2.2/04/03 - Amortizac. Acumuladas Rodados

Se usa en la amortización mensual y en la baja.

Gasto de amortización

4.2.1/02/10 - Amortizaciones - Explotación

Se usa en la amortización mensual. Suele ir por función (explotación, administración), no por rubro.

Si un campo queda vacío se usa la cuenta por defecto de Contabilidad → Configuración. Cada equipo puede sobrescribir estas cuentas en su pestaña Depreciación.

Cancelar

Crear

El tipo *Rodados* con sus tres cuentas del rubro 1.2.2/04 y el gasto de explotación. Debajo de cada campo, la ayuda dice para qué se usa.

Nombre	Enganche	Unidad Tractora	Equipos	Cuentas contables	
Maquinaria	No	No	0 equipos	Por defecto	...
Rodados	No	No	0 equipos	Propias	...

En el listado, la columna *Cuentas contables* te dice de un vistazo qué tipos ya tienen sus cuentas: *Propias* (las tres cargadas), *2/3 propias* o *Por defecto* (ninguna). Acá Maquinaria todavía no tiene las suyas: es el que va a fallar en el punto 5.

- b** **Dá de alta el equipo y configuras su depreciación.** En Equipos → *Nuevo Equipo* elegí el tipo de equipo (Rodados). Después, en el detalle, pestaña *Depreciación* → *Configurar Depreciación*: valor de origen, valor residual, vida útil en meses, fecha de inicio y método. No hace falta tocar cuentas: apenas configurarás la depreciación aparece la card *Cuentas contables*, que te muestra las tres cuentas que el sistema va a usar y **de dónde sale cada una**.

Las tres cuentas del equipo, cada una con la etiqueta *del tipo de equipo «Rodados»*: el equipo no tiene cuentas propias, hereda las del tipo. Abajo, el recordatorio sobre la compra del bien que explicamos en el punto 7.

- c Contabilizá la amortización.** En el cronograma de la misma pestaña, cada período pendiente tiene el botón *Contabilizar*. Al hacerlo, el sistema genera el asiento del mes con las cuentas de la card y marca el período como contabilizado. Para todos los equipos a la vez, en el listado de Equipos está *Contabilizar Depreciaciones*, donde elegís hasta qué fecha.

> 17	01/07/2026 Depreciación período 2: Equipo TSK724C-001	Manual	Borrador	\$ 20.000,00	...
✓ 16	01/06/2026 Depreciación período 1: Equipo TSK724C-001	Manual	Borrador	\$ 20.000,00	...
	4.2.1/02/10 - Amortizaciones - Explotación			\$ 20.000,00	
	Gasto depreciación - Equipo TSK724C-001				
	1.2.2/04/03 - Amortizac. Acumuladas Rodados				
	Depreciación acumulada - Equipo TSK724C-001			\$ 20.000,00	

El asiento en Contabilidad → Asientos: Debe *4.2.1/02/10 Amortizaciones - Explotación* / Haber *1.2.2/04/03 Amortizac. Acumuladas Rodados*, las cuentas del tipo Rodados. Antes de esta entrega ese haber iba a la única acumulada global, fuera cual fuera el rubro.

d Si un equipo puntual va a otra cuenta, cambiala solo para ese equipo. En la card *Cuentas contables* → *Editar cuentas*. Cada campo que dejás vacío sigue usando la del tipo (la ayuda debajo te dice cuál); el que completás pasa a ser propio de ese equipo. Es para excepciones: si todos los equipos de un tipo tienen que cambiar, cambiá el tipo.

Cuentas contables del equipo

Reemplazan las del tipo de equipo «Rodados» solo para este equipo. Si una queda vacía se usa la del tipo de equipo o la por defecto.

Bienes de Uso

Seleccionar cuenta...

Si queda vacía se usa 1.2.2/04/01 - Rodados Valores Originales — del tipo de equipo «Rodados».

Amortización acumulada

1.2.2/02/03 - Amortizaciones Acumuladas - Maquinarias y Eq.

Propia de este equipo.

Gasto de amortización

Seleccionar cuenta...

Si queda vacía se usa 4.2.1/02/10 - Amortizaciones - Explotación — del tipo de equipo «Rodados».

⚠ Este equipo tiene 1 período(s) contabilizado(s) con las cuentas anteriores. Cambiar la cuenta no modifica esos asientos: los próximos períodos y la baja usarán la nueva; el saldo ya acumulado lo reclasifica el contador con un asiento manual.

Cancelar

Guardar

Se cambió solo la Amortización acumulada. Como ya había un período contabilizado, aparece el aviso naranja.

Cuentas contables

Cuentas de Bienes de Uso con las que se contabilizan la amortización, los ajustes y la baja de este equipo

Editar cuentas

Bienes de Uso

1.2.2/04/01 - Rodados Valores Originales del tipo de equipo «Rodados»

Amortización acumulada

1.2.2/02/03 - Amortizaciones Acumuladas - Maquinarias y Eq. de la depreciación del equipo

Gasto de amortización

4.2.1/02/10 - Amortizaciones - Explotación del tipo de equipo «Rodados»

La compra del bien se imputa a la cuenta del ítem (ítem → Imputación contable). Para que el rubro cierre, la cuenta de Bienes de Uso del equipo tiene que ser la misma.

Después de guardar: la acumulada lleva la etiqueta *de la depreciación del equipo*; las otras dos siguen viniendo del tipo.

Qué significa el aviso naranja

Cambiar una cuenta (en el equipo o en el tipo) **no toca los asientos ya generados**: los próximos períodos y la baja usan la cuenta nueva, y lo que se acumuló hasta ese momento queda en la anterior. El sistema te avisa pero no te frena; si hace falta mover el saldo, tu contador lo reclasifica con un asiento manual. En los datos de ejemplo, el asiento 17 (período 2) ya acredita la cuenta nueva y el 16 quedó como estaba.

5. Si falta una cuenta, no se contabiliza y te dice dónde arreglarlo

Esto es un **cambio de comportamiento**, igual que el de las facturas en el ticket 721. **Hasta ahora**, la baja de un equipo sin cuentas configuradas se hacía igual: el equipo quedaba inactivo, pero el asiento no se generaba y nadie se enteraba. Y el ajuste de valor, lo mismo. **Desde esta entrega**, ninguna operación sobre un equipo genera un asiento incompleto ni se saltea el asiento: o se contabiliza con todas sus cuentas, o no se hace y aparece un mensaje que nombra el equipo, qué cuenta falta y los tres lugares donde podés cargarla.

Empresa de Prueba 01 SA

Desarrollo de software

Principal

Dashboard

Equipos

Comercial

Almacenes

Configuración

Empresa

Sistema

Documentación

Soporte

FS

Fabrizio Spiritosi

fspiritosi@codecontrol.com...

Cuentas contables

Editar cuentas

Bienes de Uso	Sin cuenta — asignala acá, en el tipo de equipo «Maquinaria» o en Contabilidad → Configuración
Amortización acumulada	Sin cuenta — asignala acá, en el tipo de equipo «Maquinaria» o en Contabilidad → Configuración
Gasto de amortización	Sin cuenta — asignala acá, en el tipo de equipo «Maquinaria» o en Contabilidad → Configuración

La compra del bien se imputa a la cuenta del ítem (Ítems → Imputación contable). Para que el rubro cierre, la cuenta de Bienes de Uso del equipo tiene que ser la misma.

Cronograma de Depreciación

Detalle por período de la depreciación programada

Buscar... Limpiar X

Columns

Período	Fecha	Monto	Acumulado	Valor Libro	Estado	
1	05/2026	\$ 13.888,89	\$ 13.888,89	\$ 486.111,11	Pendiente	Contabilizar
2	06/2026	\$ 13.888,89	\$ 27.777,78	\$ 472.222,22	Pendiente	
3	07/2026	\$ 13.888,89	\$ 41.666,67	\$ 458.333,33	Pendiente	
4	08/2026	\$ 13.888,89	\$ 55.555,56	\$ 444.444,44	Pendiente	
5	09/2026	\$ 13.888,89	\$ 69.444,45	\$ 430.555,55	Pendiente	
6	10/2026	\$ 13.888,89	\$ 83.333,34	\$ 416.666,66	Pendiente	
7	11/2026	\$ 13.888,89	\$ 97.222,23	\$ 402.777,77	Pendiente	
8	12/2026	\$ 13.888,89	\$ 111.111,12	\$ 388.888,88	Pendiente	
9	01/2027	\$ 13.888,89	\$ 125.000,01	\$ 374.999,99	Pendiente	
10	02/2027	\$ 13.888,89	\$ 138.888,90	\$ 361.111,10	Pendiente	
11	03/2027	\$ 13.888,89	\$ 152.777,79	\$ 347.222,21	Pendiente	
12	04/2027	\$ 13.888,89	\$ 166.666,68	\$ 333.333,32	Pendiente	
13	05/2027	\$ 13.888,89	\$ 180.555,57	\$ 319.444,43	Pendiente	

No se puede contabilizar la amortización del equipo «TSK724C-002»: no tiene cuenta de Amortización acumulada ni de Gasto de amortización. Asígnalas en la depreciación del equipo (pestaña Depreciación → Cuentas contables), en el tipo de equipo «Maquinaria» (Empresa → Tipos de Equipo) o configurará "Amortización acumulada por defecto" y "Gasto de amortización por defecto" en Contabilidad → Configuración.

El equipo de tipo *Maquinaria*, que no tiene cuentas ni en el tipo ni por defecto. La card ya lo anticipa en rojo (*Sin cuenta — asignala acá, en el tipo de equipo «Maquinaria» o en Contabilidad → Configuración*) y, al intentar contabilizar, el mensaje dice exactamente qué falta y dónde. Ningún período quedó contabilizado. Verificamos que este mensaje se ve completo también en la versión instalada, no solo en desarrollo.

En la contabilización masiva, los demás no se frenan

Si contabilizás todos los equipos de una vez y a alguno le faltan cuentas, ese se omite y los demás se contabilizan normalmente. Te lo dice **antes** de confirmar y te lo repite después con el resultado.

Contabilizar Depreciaciones

Contabilice todos los períodos de depreciación pendientes hasta la fecha seleccionada

Contabilizar hasta

19/09/2026

Períodos pendientes

Equipos afectados

6

2

Monto total a contabilizar

\$ 95.555,56

Estos equipos se van a omitir por falta de cuentas contables

No se puede contabilizar la amortización del equipo «TSK724C-002»: no tiene cuenta de Amortización acumulada ni de Gasto de amortización. Asígnalas en la depreciación del equipo (pestaña Depreciación → Cuentas contables), en el tipo de equipo «Maquinaria» (Empresa → Tipos de Equipo) o configurará "Amortización acumulada por defecto" y "Gasto de amortización por defecto" en Contabilidad → Configuración.

Cancelar

Contabilizar 6 período(s)

Antes de confirmar: el aviso naranja *Estos equipos se van a omitir por falta de cuentas contables* lista el equipo y su motivo. Podés cancelar y arreglarlo, o seguir con los demás.

Contabilizar Depreciaciones

Contabilice todos los períodos de depreciación pendientes hasta la fecha seleccionada

Contabilizar hasta

19/09/2026

Períodos pendientes

Equipos afectados

6

2

Monto total a contabilizar

\$ 95.555,56

1 equipo(s)/período(s) no se pudieron contabilizar

No se puede contabilizar la amortización del equipo «TSK724C-002»: no tiene cuenta de Amortización acumulada ni de Gasto de amortización. Asígnalas en la depreciación del equipo (pestaña Depreciación → Cuentas contables), en el tipo de equipo «Maquinaria» (Empresa → Tipos de Equipo) o configurará "Amortización acumulada por defecto" y "Gasto de amortización por defecto" en Contabilidad → Configuración.

Cerrar

Después: *1 equipo(s)/período(s) no se pudieron contabilizar*, con el mismo detalle. Los períodos del rodado se contabilizaron; los de la máquina siguen pendientes hasta que le cargues las cuentas.

Qué vas a notar en el día a día

Puede pasar que una baja o una amortización que antes "pasaba" ahora se frene. **Eso es correcto:** antes pasaba sin asiento. Cuando te aparezca el mensaje, no hay nada roto: leé qué cuenta nombra, cargala en el tipo de equipo (lo más práctico) y volvé a intentar. El recuadro amarillo de la contabilización masiva y la card en rojo te permiten adelantarte antes de que pase.

6. La baja de un equipo

La baja se hace desde el botón *Baja* del detalle o desde el menú (...) del listado; los dos abren el mismo diálogo. Elegís el motivo y, antes de confirmar, el diálogo te dice **qué va a pasar**:

- **Venta, Destrucción Total y Devolución** generan el asiento de baja: se descarga el valor del bien (Bienes de Uso), se cancela lo amortizado (Amortización acumulada) y el valor que quedaba sin amortizar va a *Resultado por venta/baja de Bienes de Uso*. El diálogo lista las tres cuentas y de dónde sale cada una.
- **Otro** no genera asiento, y el diálogo lo dice.
- Un equipo **sin depreciación configurada** se da de baja sin asiento, con cualquier motivo, y el diálogo también lo avisa.
- Si falta una cuenta, aparece un aviso naranja y, si igual confirmás, la baja **no se hace**: el equipo sigue activo.

Dar de baja equipo

Vas a dar de baja el equipo TSK724C-001. Seleccioná el motivo de baja.

Venta

La baja genera un asiento con estas cuentas:

Bienes de Uso: 1.2.2/04/01 - Rodados Valores Originales (del tipo de equipo «Rodados»)

Amortización acumulada: 1.2.2/02/03 - Amortizaciones Acumuladas - Maquinarias y Eq. (de la depreciación del equipo)

Resultado: 4.2.2/01/00 - Pérdida por venta bienes de uso (por defecto (Ajustes contables))

Cancelar

Dar de baja

Baja por venta del rodado: las tres cuentas con su origen. Bienes de Uso viene del tipo, la acumulada es la propia del equipo (la cambiamos en el paso d) y el Resultado es el de Configuración. El asiento generado descargó 1.200.000 de Rodados Valores Originales, canceló 80.000 de acumulada (cuatro períodos) y mandó 1.120.000 a Pérdida por venta.

La misma baja para la máquina sin cuentas: el aviso naranja anticipa *La baja va a fallar: falta la cuenta de Bienes de Uso* y, al confirmar, el mensaje rojo la rechaza nombrando las cuentas. El equipo sigue *Activo* en el listado.

7. Importante: la compra del bien entra por el ítem

Dos caminos que tienen que apuntar a la misma cuenta

Cuando comprás un bien de uso con una factura de compra, el valor del bien entra a Bienes de Uso por la **cuenta del ítem** de esa factura (Ítems → Imputación contable), como resolvimos en el ticket 721. Ese asiento además registra el IVA crédito y la deuda con el proveedor. Por eso el equipo **no genera un asiento de alta** cuando lo cargás en Equipos ni cuando configurás su depreciación: sería duplicar el activo y la deuda.

El equipo se carga **aparte**, en Equipos, y sus cuentas salen del tipo de equipo. Para que el rubro cierre, la **cuenta de Bienes de Uso del tipo de equipo tiene que ser la misma** a la que se imputó la compra. Si el ítem "Camión Iveco" va a *1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales*, el tipo Rodados tiene que tener esa misma cuenta; si no, la compra suma en una cuenta y la baja resta en otra.

Hoy la factura de compra y el equipo **no están vinculados**: el sistema no sabe qué factura corresponde a qué equipo, así que no puede controlar esa coincidencia por vos. Lo recordamos en la ayuda de los campos y en la card de cuentas, y lo anotamos como **mejora futura**: crear el equipo desde la línea de la factura de compra, heredando la cuenta y el valor de origen.

Los equipos que no se compraron con factura del sistema

Los bienes históricos, los aportados por un socio o los comprados antes de usar el sistema entran a Bienes de Uso por los saldos de apertura o por un asiento manual, como hasta ahora. En Equipos los cargás igual, con su valor de origen y su depreciación, para que la amortización mensual y la baja salgan solas.

8. Qué no cambió

- ✓ La cuenta de **Resultado por venta/baja de Bienes de Uso** sigue siendo una sola para todos los equipos. Es una cuenta de resultado, no depende del rubro; si en algún momento hace falta separarla, lo vemos aparte.
- ✓ Los asientos automáticos siguen naciendo en *Borrador* en Contabilidad → Asientos y hay que **Registrarlos** para que sumen en el Mayor y el Balance, como te contamos en las guías del 717 y el 721.
- ✓ Los **asientos ya generados** quedan como están. Cambiar la cuenta de un tipo o de un equipo solo afecta lo que contabilices de acá en adelante; el saldo acumulado hasta ese momento lo reclasifica el contador si hace falta.
- ✓ Los **equipos ya dados de baja** no se tocan: no se les recalcula ni se les vuelve a generar nada.
- ✓ La forma de configurar la depreciación (valor de origen, vida útil, método), el cronograma y los informes *Registro de Bienes de Uso* y *Depreciaciones del Período* son los mismos; solo se agregó la card de cuentas y los avisos.
- ✓ El resto de las cuentas de Contabilidad → Configuración (Cuentas por Cobrar y por Pagar, ventas y compras por defecto, IVA, retenciones, percepciones, gastos bancarios) siguen igual.