
FUN Drum Pad

BENUTZERHANDBUCH

Sound hineinziehen, Beat starten, jeden Schlag formen. Ein übersichtliches VST3-Druminstrument mit 64 unabhängigen Pads in vier Bänken.




64 PADS | **4 BANKS A–D** | **WAV / AIFF / FLAC**

Gezeigt wird die Oberfläche im Design Original Sage. Die Bedienelemente heißen wie auf der englischsprachigen Plug-in-Oberfläche.

© 2026 FUNtasia Audio

Schnellstart

In vier Schritten zum ersten Drum-Hit.



OBERFLÄCHE Oben: Wellenform / Unten links: Pads & Bänke / Unten rechts: Pad-Regler

01 Plug-in öffnen

FUN Drum Pad auf einer Instrumentenspur in der DAW laden.

02 Pad auswählen

BANK A–D wählen und ein Pad im 4×4-Raster anklicken.

03 Sample laden

WAV / AIFF / FLAC auf das Pad ziehen oder LOAD SAMPLE verwenden.

04 Spielen und formen

Pad zum Vorhören anklicken, über MIDI spielen und rechts den Klang einstellen.

TIPP Ein Klick wählt das Pad aus und spielt es vor. Ein Doppelklick öffnet keinen Dateidialog.

Klang pro Pad formen

Acht Regler und vier Schalter - für jedes Pad separat gespeichert.

SELECT / EDIT

Der rechte Bereich bearbeitet nur das ausgewählte Pad. Regler ziehen; mit Umschalt beim Ziehen fein einstellen oder Werte direkt in die Zahlenfelder eingeben.

Bei ±100 % startet POGO mit bis zu ±24 Halbtönen und kehrt in rund 180 ms zur normalen Tonhöhe zurück. Bei 0 % deaktiviert.



REGLER	BEREICH / START	FUNKTION
TUNE	-24 … +24 st STD: 0.00	Ändert die Tonhöhe in Halbtönen.
POGO	-100 … +100 % STD: 0.0	Kurzer Tonhöhenverlauf zu Beginn jedes Schlags.
GAIN	-60 … +12 dB STD: 0.00	Ausgangspegel des einzelnen Pads.
PAN	-1 … +1 STD: 0.00	Links-Rechts-Balance; 0 ist die Mitte.
ATTACK	0 … 2 s STD: 0.000	Dauer des Lautstärkeanstiegs.
DECAY	0 … 5 s STD: 0.100	Zeit vom Attack- zum Sustain-Pegel.
SUSTAIN	0 … 1 STD: 1.00	Gehaltener Pegel (0–1).
RELEASE	0 … 10 s STD: 0.100	Ausklingzeit nach MIDI Note Off.

Schalter

REVERSE
Sample rückwärts abspielen.

GATE
OFF: One-Shot; ON: Release bei Note Off.

MUTE
Dieses Pad stummschalten.

SOLO
Nur Pads mit SOLO sind hörbar.

MIDI & Bänke

Vier Bänke mit je 16 Pads. Alle 64 MIDI-Noten sind unabhängig von der angezeigten Bank spielbar.

Bank	Pads / Bank	MIDI-Noten	Notennamen
A	01–16	36–51	C1 – D#2
B	01–16	52–67	E2 – G3
C	01–16	68–83	G#3 – B4
D	01–16	84–99	C5 – D#6

BANK A: 4×4-Belegung

C2 48	**C#2** 49	**D2** 50	**D#2** 51
G#1 44	**A1** 45	**A#1** 46	**B1** 47
E1 40	**F1** 41	**F#1** 42	**G1** 43
C1 36	**C#1** 37	**D1** 38	**D#1** 39

Die tiefste Note (C1) liegt links unten. In jeder Reihe steigen die Noten in Halbtonschritten.

Das Vorhören per Pad-Klick ist immer One-Shot, auch bei GATE ON.

1 Die 64 Pads liegen fortlaufend auf MIDI-Noten 36–99. BANK ändert nur Anzeige und Bearbeitungsziel, nicht das MIDI-Routing.

2 Das Plug-in bezeichnet MIDI 60 als C3. Manche DAWs zeigen C4 an; im Zweifel die MIDI-Nummer prüfen.

3 Bei GATE OFF (Standard) spielt das Sample trotz Note Off bis zum Ende. Bei GATE ON startet Note Off die RELEASE-Phase.

Projekte, Designs & Hilfe

Das fertige Kit im DAW-Projekt speichern.

Projekt speichern und wiederherstellen

Audiodaten und Einstellungen aller 64 Pads werden im VST3-Zustand des DAW-Projekts gespeichert. Auch nach dem Verschieben der Quelldateien kann das Kit wiederhergestellt werden. Große Kits benötigen ggf. mehr Zeit.

Sieben Farbdesigns

Rechts unten über THEME auswählen. Das Design beeinflusst nur die Darstellung, nicht Sound, MIDI-Zuordnung oder Samples. Die Auswahl wird im Projekt gespeichert.

- Original Sage
- Charcoal
- Deep Brown
- Lapis Lazuli
- Lavender
- Coral Red
- Mikan Orange

Fehlerbehebung

Kein Ton

Sample, MIDI-Note 36–99, MUTE/SOLO, GAIN und DAW-Ausgang prüfen.

Drag-and-drop geht nicht

Manche DAW-Browser nutzen eigene Drag-Daten. Stattdessen LOAD SAMPLE verwenden.

Datei lässt sich nicht laden

WAV / AIFF / FLAC in Mono oder Stereo mit maximal fünf Minuten Länge verwenden.

Sample entfernen

Pad wählen, CLEAR PAD drücken und im Menü bestätigen.

Technische Übersicht

VST3 / 64 Pads / WAV, AIFF, FLAC / Mono & Stereo / Max. 300 s je Sample / 512 MiB gesamtes dekomprimiertes Kit-PCM.