
FUN Drum Pad

MANUEL D’UTILISATION

Déposez un son, lancez un rythme, façonnez chaque frappe. Un instrument VST3 intuitif avec 64 pads indépendants répartis sur quatre banques.




64 PADS | **4 BANKS A–D** | **WAV / AIFF / FLAC**

L’interface illustrée utilise le thème Original Sage. Les noms des commandes correspondent aux libellés anglais du plug-in.

© 2026 FUNtasia Audio

Prise en main

Votre premier son en quatre étapes.



INTERFACE Haut : forme d’onde / Bas gauche : pads et banques / Bas droite : réglages du pad

01 Ouvrir le plug-in

Insérez FUN Drum Pad sur une piste d’instrument de votre DAW.

02 Choisir un pad

Choisissez BANK A–D, puis un pad dans la grille 4×4.

03 Charger un son

Déposez un fichier WAV / AIFF / FLAC sur le pad, ou cliquez sur LOAD SAMPLE.

04 Jouer et ajuster

Cliquez pour écouter, déclenchez par MIDI et réglez les commandes à droite.

ASTUCE Un clic sélectionne et écoute le pad. Le double-clic n’ouvre pas le sélecteur de fichiers.

Façonner chaque pad

Huit potentiomètres et quatre interrupteurs indépendants par pad.

SELECT / EDIT

Le panneau de droite ne modifie que le pad sélectionné. Faites glisser un potentiomètre ; maintenez Maj pour un réglage fin ou saisissez une valeur dans le champ numérique.

À ±100 %, POGO démarre jusqu'à ±24 demi-tons puis revient à la hauteur normale en environ 180 ms. À 0 %, aucun balayage.



RÉGLAGE	PLAGE / DÉFAUT	FONCTION
TUNE	-24 … +24 st DÉF: 0.00	Transpose l'échantillon en demi-tons.
POGO	-100 … +100 % DÉF: 0.0	Balayage bref de hauteur au début de la note.
GAIN	-60 … +12 dB DÉF: 0.00	Niveau de sortie individuel du pad.
PAN	-1 … +1 DÉF: 0.00	Balance gauche/droite ; 0 = centre.
ATTACK	0 … 2 s DÉF: 0.000	Temps de montée du niveau sonore.
DECAY	0 … 5 s DÉF: 0.100	Temps entre l'attaque et le maintien.
SUSTAIN	0 … 1 DÉF: 1.00	Niveau de maintien (0–1).
RELEASE	0 … 10 s DÉF: 0.100	Temps de décroissance après Note Off.

Interrupteurs

REVERSE
Lecture de l'échantillon à l'envers.

GATE
OFF : lecture complète ; ON : relâchement sur Note Off.

MUTE
Rend ce pad silencieux.

SOLO
Seuls les pads en SOLO restent audibles.

MIDI et banques

Quatre banques de 16 pads ; les 64 notes MIDI fonctionnent quelle que soit la banque affichée.

Banque	Pads / banque	Notes MIDI	Noms affichés
A	01–16	36–51	C1 – D#2
B	01–16	52–67	E2 – G3
C	01–16	68–83	G#3 – B4
D	01–16	84–99	C5 – D#6

BANK A : disposition 4×4



La note la plus grave (C1) se trouve en bas à gauche. Les notes montent par demi-ton, ligne après ligne.

L’écoute par clic reste toujours en lecture complète, même si GATE est ON.

1 Les 64 pads correspondent aux notes MIDI 36 à 99. BANK change l’affichage et le pad édité, jamais l’affectation MIDI.

2 Le plug-in nomme MIDI 60 « C3 ». Certains DAW affichent « C4 » : fiez-vous aux numéros MIDI si besoin.

3 GATE OFF (défaut) : Note Off est ignoré, le son se joue jusqu’au bout. GATE ON : Note Off lance RELEASE.

Projets, thèmes et aide

Enregistrez votre kit avec votre projet DAW.

Sauvegarde et restauration

L’audio et les réglages des 64 pads sont intégrés à l’état VST3 enregistré avec le projet DAW. Le kit peut être restauré même si les fichiers source ont été déplacés. Un gros kit peut prolonger la sauvegarde et le chargement.

Sept thèmes de couleur

Utilisez THEME en bas à droite. Le thème ne change que l’apparence, jamais le son, les notes MIDI ou les échantillons. Le choix est conservé avec le projet.

- Original Sage
- Charcoal
- Deep Brown
- Lapis Lazuli
- Lavender
- Coral Red
- Mikan Orange

Dépannage

Aucun son

Vérifiez l’échantillon, la note MIDI 36–99, MUTE/SOLO, GAIN et la sortie du DAW.

Glisser-déposer impossible

Certains navigateurs DAW utilisent un format spécial. Essayez LOAD SAMPLE.

Fichier refusé

Utilisez un WAV / AIFF / FLAC mono ou stéréo de cinq minutes maximum.

Supprimer un son

Choisissez le pad, appuyez sur CLEAR PAD puis confirmez dans le menu.

Caractéristiques

VST3 / 64 pads / WAV, AIFF, FLAC / Mono et stéréo / 300 s max. par fichier / 512 MiB de PCM décodé pour le kit.