
FUN Drum Pad

ユーザーマニュアル

音を置いて、鳴らして、形を整える。64のパッドを4つのバンクにまとめた、直感的なVST3ドラム音源です。



64 PADS

4 BANKS A–D


WAV / AIFF / FLAC

画面はOriginal Sageテーマの表示例です。各操作名はプラグイン画面上の英語表記に合わせています。

© 2026 FUNtasia Audio

クイックスタート

最初のビートを鳴らすまで、4ステップ。



画面の見方 上：選択パッドの波形 / 左下：4×4パッドとBANK / 右下：選択パッドの編集

01 プラグインを開く

DAWのインストゥルメントトラックにFUN Drum Padを読み込みます。

02 パッドを選択

BANK A~Dを選び、4×4のパッドから読み込み先を選択します。

03 サンプルを読み込む

WAV / AIFF / FLACをパッドへドロップ、またはLOAD SAMPLEを押します。

04 演奏・調整

パッドをクリックして試聴。MIDIノートでも演奏し、右のノブで音を調整します。

ヒント　パッドのクリックは「選択＋試聴」です。ダブルクリックでファイル選択画面は開きません。

パッドの音作り

8つのノブと4つのスイッチは、パッドごとに独立しています。

SELECT / EDIT

右側の編集欄は、現在選択しているパッドにだけ作用します。ノブはドラッグで調整、Shift＋ドラッグで微調整。数値欄から直接入力することもできます。

POGOの±100%は発音開始時に最大±24半音。約180 msで元の音程に戻ります。0%で無効です。



操作	範囲 / 初期値	機能
TUNE	-24 … +24 st 初期: 0.00	サンプルの再生音程を半音単位で変更。
POGO	-100 … +100 % 初期: 0.0	発音開始時の一時的なピッチ・スイープ。
GAIN	-60 … +12 dB 初期: 0.00	パッド単独の出力レベル。
PAN	-1 … +1 初期: 0.00	左右の音量バランス。0は中央。
ATTACK	0 … 2 s 初期: 0.000	発音開始から音量が立ち上がる時間。
DECAY	0 … 5 s 初期: 0.100	アタック後、サステインへ移る時間。
SUSTAIN	0 … 1 初期: 1.00	保持中の音量レベル（0~1）。
RELEASE	0 … 10 s 初期: 0.100	ノートを離した後の減衰時間。

スイッチ

REVERSE
逆方向へサンプルを再生。

GATE
OFFはワンショット、ONはノートオフでリリースへ。

MUTE
そのパッドをミュート。

SOLO
ソロ指定パッドだけを鳴らす。

MIDIとバンク

4バンク×16パッド。表示中のバンク以外もMIDIから演奏できます。

バンク	バンク内PAD	MIDI番号	画面の音名
A	01–16	36–51	C1 – D#2
B	01–16	52–67	E2 – G3
C	01–16	68–83	G#3 – B4
D	01–16	84–99	C5 – D#6

BANK Aの16パッド配置

C2 48	C#2 49	D2 50	D#2 51
G#1 44	A1 45	A#1 46	B1 47
E1 40	F1 41	F#1 42	G1 43
C1 36	C#1 37	D1 38	D#1 39

一番低いノート（C1）は左下。行は下から上へ半音ずつ進みます。

GUIのパッドクリック試聴は、GATEがONでも最後まで鳴るワンショットです。

1 全64パッドはMIDI Note 36~99へ連続割当。Bank切替は表示・編集対象だけを変更します。

2 音名表記は「MIDI 60 = C3」基準。DAWによってC3/C4等の表示が異なるため、MIDI番号も確認してください。

3 GATE OFF（初期値）ではNote Offを無視して最後まで再生。GATE ONではNote Off時にRELEASEへ移行します。

保存・テーマ・困ったとき

キットを作ったらDAWプロジェクトに保存しましょう。

プロジェクトの保存と復元

64パッドのサンプル音声と各設定は、DAWプロジェクトのVST3状態に保存されます。元ファイルを移動しても、その状態から復元できます。大きなキットは保存・読み込みに時間がかかる場合があります。

7つのカラーテーマ

画面右下のTHEMEメニューで切り替えます。テーマは見た目だけを変え、音色・MIDI割当・サンプルには影響しません。選択はDAWプロジェクトに保存されます。

- Original Sage
- Charcoal
- Deep Brown
- Lapis Lazuli
- Lavender
- Coral Red
- Mikan Orange

トラブルシューティング

音が出ない

サンプルの有無、MIDI番号36~99、MUTE/SOLO、GAINとDAWの出力を確認してください。

ドラッグできない

DAW内蔵ブラウザーのドラッグ形式は非対応の場合があります。LOAD SAMPLEを試してください。

ファイルを読み込めない

WAV / AIFF / FLAC、モノラルまたはステレオ、5分以内の音声を使ってください。

CLEAR PADで消したい

対象パッドを選び、CLEAR PADを押して確認メニューから削除を確定します。

仕様メモ

VST3 / 64パッド / WAV・AIFF・FLAC / Mono・Stereo / 1サンプル最大300秒 / 展開後PCMのキット合計上限512 MiB。