
# FUN Drum Pad

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавьте звук, запустите ритм, настройте каждый удар. Удобный VST3-инструмент с 64 независимыми пэдами в четырёх банках.





**64 PADS** | **4 BANKS A–D** | **WAV / AIFF / FLAC**

На иллюстрации показана тема Original Sage. Названия органов управления приведены так, как они написаны в интерфейсе плагина.


© 2026 FUNtasia Audio

# Быстрый старт

Первый удар — за четыре шага.




ИНТЕРФЕЙС Сверху: волна / Слева снизу: пэды и банки / Справа снизу: настройки

### 01 Откройте плагин

Добавьте FUN Drum Pad на инструментальную дорожку DAW.

### 02 Выберите пэд

Выберите BANK A–D, затем нужный пэд в сетке 4×4.

### 03 Загрузите сэмпл

Перетащите WAV / AIFF / FLAC на пэд или нажмите LOAD SAMPLE.

### 04 Играйте и настраивайте

Нажмите пэд для прослушивания, играйте по MIDI и регулируйте звук справа.

**СОВЕТ** Щелчок выбирает и прослушивает пэд. Двойной щелчок не открывает диалог выбора файла.

# Настройка каждого пэда

Восемь ручек и четыре переключателя с независимыми значениями для каждого пэда.

### SELECT / EDIT

Правая панель меняет только выбранный пэд. Перетаскивайте ручку; для точной регулировки удерживайте Shift. Числа можно вводить непосредственно в поля.

При ±100 % POGO задаёт начальное отклонение до ±24 полутонов и возвращает высоту за ~180 мс. При 0 % эффект выключен.




| РЕГУЛЯТОР | ДИАП. / СТАРТ | ФУНКЦИЯ |
|---|---|---|
| **TUNE** | -24 … +24 st<br>CT: 0.00 | Изменяет высоту сэмпла в полутонах. |
| **POGO** | -100 … +100 %<br>CT: 0.0 | Кратковременное скольжение высоты при ударе. |
| **GAIN** | -60 … +12 dB<br>CT: 0.00 | Уровень громкости пэда. |
| **PAN** | -1 … +1<br>CT: 0.00 | Баланс левого и правого каналов; 0 — центр. |
| **ATTACK** | 0 … 2 s<br>CT: 0.000 | Время нарастания громкости. |
| **DECAY** | 0 … 5 s<br>CT: 0.100 | Время перехода от атаки к сустейну. |
| **SUSTAIN** | 0 … 1<br>CT: 1.00 | Уровень удержания (0–1). |
| **RELEASE** | 0 … 10 s<br>CT: 0.100 | Время затухания после Note Off. |

## Переключатели

**REVERSE**
Воспроизведение в обратном направлении.

**GATE**
OFF: один удар; ON: Release после Note Off.

**MUTE**
Отключает звук данного пэда.

**SOLO**
Звучат только пэды с активным SOLO.

# MIDI и банки

Четыре банка по 16 пэдов. Все 64 MIDI-ноты работают независимо от открытого банка.

| Банк | Пэды/банк | MIDI-ноты | Названия нот |
|---|---|---|---|
| **A** | 01–16 | 36–51 | C1 – D#2 |
| **B** | 01–16 | 52–67 | E2 – G3 |
| **C** | 01–16 | 68–83 | G#3 – B4 |
| **D** | 01–16 | 84–99 | C5 – D#6 |

## BANK A: сетка 4×4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C2** 48 | **C#2** 49 | **D2** 50 | **D#2** 51 |
| **G#1** 44 | **A1** 45 | **A#1** 46 | **B1** 47 |
| **E1** 40 | **F1** 41 | **F#1** 42 | **G1** 43 |
| **C1** 36 | **C#1** 37 | **D1** 38 | **D#1** 39 |

Самая низкая нота (C1) находится слева внизу. Ноты повышаются по полутонам, снизу вверх.

Прослушивание щелчком всегда воспроизводит сэмпл целиком, даже при GATE ON.

**1** 64 пэда последовательно соответствуют MIDI-нотам 36–99. Переключение BANK меняет лишь отображение и редактируемый пэд.

**2** Плагин обозначает MIDI 60 как C3. В некоторых DAW это C4; при расхождении ориентируйтесь на MIDI-номер.

**3** При GATE OFF (по умолчанию) Note Off игнорируется и сэмпл доигрывает. При GATE ON Note Off запускает RELEASE.

# Проекты, темы и помощь

Сохраняйте набор сэмплов вместе с проектом DAW.

## Сохранение и восстановление

Аудиоданные и настройки всех 64 пэдов включаются в состояние VST3 внутри проекта DAW. Набор можно восстановить и после перемещения исходных файлов. Большие наборы могут сохраняться и загружаться дольше.

## Семь цветовых тем

Меню THEME расположено справа внизу. Тема меняет только внешний вид, не затрагивая звук, MIDI и сэмплы. Выбор сохраняется в проекте.

- Original Sage
- Charcoal
- Deep Brown
- Lapis Lazuli
- Lavender
- Coral Red
- Mikan Orange

## Устранение неполадок

### Нет звука

Проверьте сэмпл, MIDI-ноту 36–99, MUTE/SOLO, GAIN и аудиовыход DAW.

### Не работает перетаскивание

Некоторые браузеры DAW передают особые данные. Используйте LOAD SAMPLE.

### Не загружается файл

Используйте WAV / AIFF / FLAC, моно или стерео, длительностью не более пяти минут.

### Удаление сэмпла

Выберите пэд, нажмите CLEAR PAD и подтвердите действие в меню.

### Технические сведения

VST3 / 64 пэда / WAV, AIFF, FLAC / Моно и стерео / До 300 с на сэмпл / До 512 МиБ распакованного PCM на весь набор.