


Nyan Studio

ユーザーマニュアル

Version 1.1.0

歌録りに必要な操作を、できるだけ少ない手順で。



FUNtasia Audio

1. まずこれだけ：最短クイックスタート

- 1. AUDIO SETTINGS を開き、入力デバイスと出力デバイスを選びます。低レイテンシーで歌いたい場合は、利用できる ASIO デバイスを選択します。
- 2. 上部の「Add Backing」アイコンを押すか、タイムラインへ音声ファイルをドラッグ&ドロップしてバックキングを読み込みます。
- 3. VOX トラックの R を点灯して録音対象を選びます。必要なら BPM、拍子、メトロノーム、COUNT-IN 1 BAR を設定します。
- 4. ヘッドホンで自分の声を返したい場合は MONITOR を ON にし、REVERB バーで返しの残響量を調整します。録音される声はドライのままです。
- 5. ● REC を押して録音します。録音後はリージョンを移動・分割・トリムし、必要な範囲を書き出します。

POINT Nyan Studio はバックキングを基準にしたボーカル録音ワークフローです。セッション保存と録音を始める前に、まずバックキングを 1 つ読み込むのが基本です。

2. 画面の見方

上段：低頻度の設定

- NEW SESSION / OPEN SESSION
- 拍子：3/4・4/4・6/8
- RULER：BARS / TIME
- 書き出し形式：WAV / FLAC / AIFF
- 書き出しサンプルレート：44.1 kHz / 48 kHz
- ビット深度：16-bit / 24-bit / 32-bit float（WAV のみ）

中央：タイムライン

- 左側は各トラックの名前、R/M/S、ボリューム、ピークメーター。
- 右側はバックキングと VOX リージョン。ルーラー、小節線、再生ヘッド、ループ範囲を表示します。
- タイムライン直下の横バーで左右スクロールできます。

下段：録音・編集・モニター

- アイコン列：Add Backing / Save / Return to Zero / Play / Stop / Record / Repeat / Loop / Add VOX / Delete / Glue / Undo / Redo / Export / Stem Export
- BPM、メトロノーム、メトロノーム音量、Count-In、横 Zoom、縦 Track Height
- MONITOR、REVERB、Export RANGE、MASTER Volume、Stereo Peak Meter

3. バックキングトラック

操作	やり方
追加	Add Backing アイコン、またはタイムラインヘドラッグ&ドロップ。最大 8 トラック。
対応形式	WAV / MP3 / AIF / AIFF / FLAC / OGG
位置を動かす	バックキングリージョン本体を左右ヘドラッグ。
Mute / Solo	左側の M / S をクリック。どれか 1 トラックが Solo なら、Solo されたトラックだけが再生されます。

名前変更	左側のトラック名をダブルクリックして入力。Enter または別の場所をクリックすると確定、Esc でキャンセル。
並べ替え	左側のトラック名部分を上下へドラッグ。Backing 同士で順番を入れ替えます。
ループにする	バックングリージョンをダブルクリックすると、そのリージョン全体を Loop Range に設定。

4. VOX トラックと録音

項目	内容
トラック数	最大 8 VOX トラック。+ Track アイコンで追加。複数あるときは左側の X で削除できます。
R	Record Arm。録音する VOX トラックを選択。
M / S	Mute / Solo。
Volume / Peak	各トラックに独立したボリュームバーとピークメーターがあります。
Rename	トラック名をダブルクリック。クリックアウトでも入力内容が確定します。
Reorder	トラック名部分を上下にドラッグ。VOX 同士で順番を入れ替えます。

録音手順

- 録音したい VOX トラックの R を ON にします。
- 必要なら COUNT-IN 1 BAR、メトロノーム、MONITOR を設定します。
- REC を押します。録音中にもう一度 REC を押すと停止します。
- 録音したテイクはタイムライン上に VOX リージョンとして追加されます。

5. VOX リージョン編集

操作	マウス操作
分割 (Scissors)	VOX リージョンの上半分をクリックすると、その位置で Split。
移動	VOX リージョンの下半分を左右へドラッグ。
トリム	リージョンの左右端をドラッグ。
Export Range 指定	VOX リージョンの下半分をダブルクリックすると、そのリージョンの Start-End が Export RANGE になります。
範囲選択	空白部分をドラッグ。リージョン上から始めたい場合は Shift を押しながらドラッグ。
Glue / Merge	同じ VOX トラック内で複数リージョンを範囲選択し、Glue アイコンまたは G。間の空白は無音として保持されます。
削除	リージョンを選択して Delete。
Undo / Redo	Ctrl+Z / Ctrl+Y。

編集のコツ リージョン上半分は分割、下半分は移動という役割分担です。Shiftを押している間は、リージョン上でも強制的に範囲選択になります。

6. ループ・再生・ナビゲーション

機能	操作
再生 / 停止	Space で Play/Stop。Stop アイコンでも停止できます。
0 秒へ戻る	Home、または Return to Zero アイコン。
Loop Range 作成	ルーラー（小節/時間表示部分）を横にドラッグ。
Loop Range 表示/非表示	Loop Range アイコンで ON/OFF。表示中の Loop 内をルーラー上でダブルクリックすると非表示。
Repeat	Repeat アイコンを ON にすると Loop Range 内を繰り返します。Loop Range と Repeat は別設定です。
横スクロール	Shift+ホイール、またはタイムライン下の横スクロールバー。
横 Zoom	Ctrl+ホイール、または ZOOM バー。
Track Height	Alt+ホイール、または ZOOM 横の縦バー。

7. BPM・拍子・メトロノーム

- BPM は下段の BPM バーで調整します。
- 拍子は上段から 3/4、4/4、6/8 を選択できます。
- RULER: BARS では小節/拍を表示し、RULER: TIME では時間基準で表示します。
- メトロノームアイコンで ON/OFF。VOL バーでクリック音量を調整します。
- COUNT-IN 1 BAR を ON にすると、録音開始前に 1 小節のカウントが入ります。

8. Software Monitoring / Monitor Reverb

- MONITOR を ON にすると、マイク入力を Nyan Studio 経由でヘッドホンへ返します。
- REVERB はモニター音だけにかかります。録音ファイルにはリバーブを焼き込みません。
- REVERB バーは歌いやすさを優先した範囲に制限されています。
- ハウリング防止のため、Software Monitoring 使用時はヘッドホンを推奨します。
- オーディオインターフェース側の Direct Monitoring と同時に使うと二重に聞こえる場合があります。

LATENCY レイテンシーが気になる場合は AUDIO SETTINGS で ASIO デバイスを選び、オーディオドライバー側のバッファサイズを調整してください。

9. ミキサーとピークメーター

- Backing / VOX それぞれに Volume と Peak Meter があります。
- MASTER は最終出力全体の音量を調整します。

- MASTER の Stereo Peak Meter で L/R を確認できます。
- 0 dBFS を超えると CLIP 表示が赤く保持されます。CLIP 表示をクリックするとリセットできます。

10. Export と Vocal Stem Export

通常 Export

10. 上段で WAV / FLAC / AIFF、44.1/48 kHz、ビット深度を選びます。
 11. 必要なら VOX リージョン下半分をダブルクリックして Export RANGE を設定します。
 12. Export アイコンを押して保存先を選びます。
- 32-bit float は WAV のみ。
 - 通常 Export は再生時と同じ Mute/Solo ルーティングと MASTER Volume を反映します。

Vocal Stem Export

- Stem Export アイコンからフォルダを選択すると、VOXトラックごとに個別ファイルを書き出します。
- Mute された VOX トラック、または Export Range 内に音声がない VOX トラックは書き出しません。
- 各 VOX Track Volume は反映します。Backing、MASTER Volume、Metronome、Monitor Reverb は Stem へ含めません。

11. Session ファイル

- セッション拡張子は .nyanstudio。旧 .nearstudio も Open 対象です。
- Save すると、.nyanstudio ファイルと同じ場所に「セッション名_Audio」フォルダが作られ、Backing と録音素材がコピーされます。
- Session には BPM、拍子、トラック名、Mute/Solo、Volume、リージョン位置、Loop、Export Range、Zoom などの状態が保存されます。
- Windows へ.nyanstudio の関連付けを行った場合、専用アイコンで表示できます。

IMPORTANT セッションを別の PC やフォルダへ移動するときは、.nyanstudio ファイルだけでなく「_Audio」フォルダも一緒に移動してください。

12. ショートカット早見表

キー	機能
Space	Play / Stop
R	Record / Stop Recording
Home	Return to Zero
Delete	選択リージョンを削除
G	Glue / Merge
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+Y	Redo
Ctrl+S	Save Session
Ctrl+O	Open Session
Ctrl+N	New Session

Shift+Wheel	横スクロール
Ctrl+Wheel	横 Zoom
Alt+Wheel	Track Height

13. 困ったとき

症状	確認すること
マイクが聞こえない	AUDIO SETTINGS で入力デバイス、MONITOR、ヘッドホン出力を確認。
録音が遅れて聞こえる	ASIO と小さめのバッファを試す。Direct Monitoring と Software Monitoring の二重監視にも注意。
Backing が鳴らない	M/S 状態と Track Volume、MASTER Volume を確認。
書き出しできない	Backing が読み込まれているか、Export RANGE が 0 より長い か確認。32-bit float は WAV を選択。
CLIP が赤い	Track/Master Volume を下げ、CLIP 表示をクリックしてリ セット。
セッション素材が見つからない	.nyanstudio と同名の「_Audio」フォルダが一緒にあるか確 認。

Nyan Studio v1.1.0

Simple recording. Direct editing. Comfortable vocal monitoring.