FUNtasia Audio

FUN KICK

v1.0.3

ユーザーマニュアル

一打目から、自分だけのキックへ。

サイン波オシレーター、Pitch / Amp MSEG、Click Samplerでアタックから余韻まで形を作る。



DAWでの基本操作から細かなカーブ編集まで

日本語版

USER GUIDE / 2026

01 / GET STARTED

音を鳴らすまでの5ステップ

最初の1音を作り、そのまま保存するための最短ルート。

01
DAWに挿入
FUN Kickをインストゥルメントトラックに読み込み、MIDIノートを入力します。出力はステレオです。

02
低音の基準を決める
左のBASE FREQUENCYを調整。まずは50 HzのままでもOK。KEY TRACKINGでMIDIノートへの追従を切り替えます。

03
PITCHでアタックを作る
PITCHタブを開き、始点を高くして短時間で0 stへ落とすと、キックらしい立ち上がりになります。

04
AMPで長さを決める
AMPタブで音量カーブを整えます。DURATIONはPITCHとAMPで別々に設定できます。

05
必要ならClickを足し、保存
LOAD WAV/AIFFでアタック素材を追加。上部のプリセット名からSAVE AS...を選びます。

画面の4つのエリア

01 上部
プリセット / OSC OS / PHASE / UNDO / REDO

02 左
SINE OSC / MIDI・基準周波数・ベロシティ

03 中央＋右
MSEGグラフ / CURVE EDITOR / 拡大・移動

04 下部
CLICK SAMPLER・波形・トリミング

SIGNAL FLOW

発音の考え方：サイン波のキック音とClick Samplerのアタック音を重ねる構成です。

02 / OSC + MIDI

サイン波とMIDI

音の土台は常に1本のサイン波。低音の芯を決めます。

BASE FREQUENCY	基準となる低音の周波数。20〜200 Hz。数値入力または音名メニューで設定します。
NOTE	A4 = 440 Hzの平均律で音名を選択。CUSTOMならHz値を細かく指定できます。
START PHASE	発音時のサイン波の開始位相を0〜360°で調整。アタックの波形形状に影響します。
OUTPUT GAIN	音量を-60〜+12 dBで調整。大きくする場合はDAW側のピークにも注意します。
KEY TRACKING	ONにするとMIDIの音高に基準周波数が追従します。OFFでは固定周波数で演奏します。
OVERLAP (16)	OFFは次のノートでモノ発音を再トリガー。ONは最大16ボイスを重ねられます。
VELOCITY	MIDIベロシティの音量反映を0〜100%で調整。0%で強弱を無視、100%で反映します。

OSCオーバーサンプリング

OSC OS	NOS / 2x / 4x / 8x。高倍率ほど処理負荷が増えます。
PHASE	MINは低レイテンシー重視、LINEARは線形位相フィルター。対象はOSCのみです。

NOTE

CLICK SAMPLERにはOSC OSの設定は適用されません。まずNOSで音作りし、必要に応じて切り替えると比較しやすくなります。

03 / SOUND SHAPING

Pitch / Amp MSEG

時間に沿って音高と音量を設計する、FUN Kickの心臓部。

PITCH

基準周波数からの上方向の変化を0〜+96 semitoneで描きます。高い始点から急降下させると、鋭いキックになります。

AMP

音量を0〜100%で描きます。最初の立ち上がり、胴鳴り、最後のフェードまでコントロールできます。

DURATIONはタブごとに独立

1〜10,000 ms・1 ms刻み。ドラッグして長さを変えるか、右の数値欄に直接入力します。PITCHを200 ms、AMPを800 msにするなど、異なる長さを設定できます。

VIEW / EDIT CONTROLS

SNAP + グリッド	時間位置を1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 msの刻みに吸着。不要ならSNAPをOFFにします。
SMOOTH 5 ms	ONにすると変化を滑らかにします。極端な折れ目のクリック感を抑えたいときに使用。
WAVE	Pitch/Ampから予測したサイン波を表示。Click音はプレビュー波形に含まれません。
FIT	カーブの表示倍率と位置を標準の全体表示に戻します。

64 NODES

各カーブは最大64ノード。グラフに表示されるstは半音単位、msはミリ秒です。

04 / CURVE EDITOR

カーブエディターの操作

マウスとショートカットで、細部まで素早く編集できます。

ノードを動かす	点を左ドラッグして時刻と値を変更。両端ノードは時刻固定です。
ノードを追加	グラフの空いている場所をダブルクリック。最大64個まで追加できます。
数値で編集	ノードをダブルクリック、または右クリックからEdit node time / value...。右側のEDIT NODEも使用可能。
複数選択	Shift + ノードクリックで追加・解除。選択したノードをまとめてドラッグできます。
ノードを削除	ノードを選択してDelete / Backspace。始点と終点は削除できません。
セグメント形状	線をクリックしてSEGMENT TYPEを選択。LINEAR / CURVED / STEPの3種類です。
カーブの曲率	線の上でAlt + 縦ドラッグするとCURVEDの曲がり方を調節できます。
戻す / やり直す	上部UNDO / REDO、またはCtrl/Cmd + Z、Ctrl/Cmd + Shift + Z（またはY）。

CURVEメニュー

TEMPLATES / FLIP

PITCH: DEFAULT / FAST / SMOOTH / DOUBLE / FLAT。AMP: DEFAULT / SHORT / LONG / PUNCH / GATE。FLIP Vは上下反転、FLIP Hは時間反転、RESET TO DEFAULTは初期化です。

表示の拡大・移動

ZOOM / PAN

右側のHORIZONTAL / VERTICAL ZOOMとPANを使用。PANをONにしてグラフをドラッグするか、空白でShift + ドラッグして移動できます。ホイールは横拡大、Ctrl/Cmd + ホイールは縦拡大です。

05 / TRANSIENT LAYER

Click Sampler

低音の輪郭に、短いクリック音や質感を加えます。

01	LOAD WAV/AIFFで長さ10秒以内のWAV・AIFFファイルを選択。
02	ONを有効にし、START / ENDで必要な部分だけ残します。
03	PITCH / LEVEL / HPFでキック本体となじませます。

ON / REVERSE	Click音の使用を切り替え。REVERSEは逆再生です。
START / END	再生範囲をそれぞれ0〜100%で指定。波形端のハンドルもドラッグできます。
FADE IN / OUT	切り出し部分の端を0〜100 msでフェード。クリックノイズを整えます。
PITCH	-24〜+24 st。再生速度も変化するため、音の長さ・質感が変わります。
LEVEL	Click音の音量を-100〜+12 dBで調整。
HPF 24	ONで24 dB/octのハイパスを適用。20〜10,000 Hz、初期値は200 Hz。
WAVEFORM ZOOM	1〜32倍まで拡大。ホイールで拡大、空き部分のドラッグで横移動。FITで全体表示。

WAVE PREVIEW

MSEGのWAVE表示はOSCの予測波形です。サンプルの波形は下部のCLICK SAMPLERに別表示されます。

06 / RECALL + SAVE

プリセットとDAW

作った音を保存し、プロジェクトで再現します。

Init Kick	上部のプリセット名をクリックするとFACTORY > Init Kickへ戻れます。未保存の変更があれば確認が表示されます。
SAVE / SAVE AS...	現在の音を保存。初回または別名で残す場合はSAVE AS...を選びます。
LOAD FROM FILE...	保存済みの.funmkファイルを指定して読み込みます。ユーザープリセットもメニューに一覧表示されます。
変更マーク *	プリセット名の*は読み込み後に音色が変更された状態を示します。
Click音の保存	読み込んだClickサンプルはプリセットおよびDAWの状態データに埋め込まれます。
UNDO / REDO	カーブ・各種GUI操作・プリセット切替を戻せます。DAWの外部オートメーションは別管理です。

IMPORTANT NOTES

保存場所	ユーザープリセットはFUNtasia Audio / FUN Kick / Presets内に保存。拡張子は.funmkです。
Pro版との互換性	FUN Kick Pro用プリセットやDAW状態はそのまま読み込めません。逆方向の互換性も保証されません。
GUIサイズ	右下のグリップから70〜160%でリサイズ可能。画面比率は16:10固定です。
DAW連携	FUN KickはMIDIで発音するステレオ出力のインストゥルメント。変更後はDAWプロジェクトを保存してください。

07 / REFERENCE

早見表 / トラブルシュート

調整範囲と、よくある疑問の確認用。

BASE FREQUENCY	20〜200 Hz
OUTPUT GAIN	-60〜+12 dB
START PHASE	0〜360°
VELOCITY	0〜100%
PITCH MSEG	0〜+96 st / 1〜10,000 ms / 最大64ノード
AMP MSEG	0〜100% / 1〜10,000 ms / 最大64ノード
CLICK PITCH	-24〜+24 st
CLICK LEVEL	-100〜+12 dB
CLICK START/END	0〜100%
CLICK FADE	0〜100 ms
CLICK HPF	20〜10,000 Hz / 24 dB/oct
WAVEFORM ZOOM	1〜32x

困ったときは

音が出ない	MIDIノート、AMPカーブ、OUTPUT GAIN、DAWの音声出力を確認。
Clickが聞こえない	WAV/AIFFが読み込まれているか、ON・LEVEL・START/END・HPFを確認。
Durationが動かしにくい	数値欄へ直接msを入力できます。DURATIONは選択中のタブだけ変更します。
プリセットが読めない	.funmk形式か確認。Pro版のプリセットは直接互換ではありません。

製品: FUN Kick v1.0.3 / 開発: FUNtasia Audio / 画面と機能はv1.0.3を基準に記載