FUNtasia Audio

FUN KICK

v1.0.3

사용자 설명서

첫 타격부터 나만의 킥 사운드까지.

사인파 오실레이터, Pitch / Amp MSEG, Click Sampler로 어택과 바디, 잔향을 세밀하게 만드세요.



첫 MIDI 노트부터 정밀한 엔벌로프 편집까지

한국어판

USER GUIDE / 2026

01 / GET STARTED

5단계로 첫 킥 만들기

트랙에 악기를 넣고 사운드를 저장하는 가장 빠른 방법입니다.

01
악기 불러오기
DAW의 악기 트랙에 FUN Kick을 삽입하고 MIDI 노트를 입력합니다. 출력은 스테레오입니다.

02
저역 기준 정하기
왼쪽 BASE FREQUENCY를 설정합니다. 기본값 50 Hz에서 시작해도 좋습니다. KEY TRACKING은 MIDI 음높이 추적 기능입니다.

03
PITCH로 어택 만들기
PITCH 탭에서 높은 값으로 시작한 뒤 짧은 시간에 0 st까지 내리면 킥 특유의 어택이 만들어집니다.

04
AMP로 길이 조절
AMP 탭에서 볼륨 엔벌로프를 다듬습니다. PITCH와 AMP의 DURATION은 각각 독립적입니다.

05
클릭 추가 후 저장
필요하면 LOAD WAV/AIFF로 어택 샘플을 넣고 상단 프리셋 메뉴에서 SAVE AS...를 선택합니다.

화면의 네 영역

01 상단
프리셋 / OSC OS / PHASE / UNDO / REDO

02 왼쪽
SINE OSC / MIDI, 기본 주파수 및 벨로시티

03 중앙 + 오른쪽
MSEG 그래프 / CURVE EDITOR / 확대·이동

04 하단
CLICK SAMPLER, 파형 및 트리밍

SIGNAL FLOW

사운드 구조: 사인파로 만든 킥에 별도의 클릭 샘플을 겹쳐 어택을 보강할 수 있습니다.

02 / OSC + MIDI

사인파 오실레이터와 MIDI

하나의 사인파가 킥 저역의 중심을 형성합니다.

BASE FREQUENCY	기본 주파수를 20~200 Hz에서 조절합니다. 수치를 직접 입력하거나 음이름을 선택하세요.
NOTE	A4 = 440 Hz 평균율 음이름을 선택합니다. CUSTOM에서 Hz 값을 세밀하게 지정할 수 있습니다.
START PHASE	사인파 시작 위상을 0~360도로 설정합니다. 최초 어택 파형의 모양에 영향을 줍니다.
OUTPUT GAIN	전체 출력을 -60~+12 dB에서 조절합니다. 증폭 시 DAW의 피크 레벨을 확인하세요.
KEY TRACKING	ON이면 기본 주파수가 MIDI 음높이를 따라갑니다. OFF이면 고정 주파수로 연주합니다.
OVERLAP (16)	OFF는 모노 재트리거, ON은 최대 16개 보이스를 겹쳐 연주할 수 있습니다.
VELOCITY	MIDI 벨로시티 반응을 0~100%로 설정합니다. 0%는 무시, 100%는 반영합니다.

OSC 오버샘플링

OSC OS	NOS / 2x / 4x / 8x 중 선택합니다. 배수가 높을수록 CPU 사용량이 증가합니다.
PHASE	MIN은 낮은 레이턴시, LINEAR는 선형 위상 필터입니다. 두 설정 모두 OSC에만 적용됩니다.

NOTE

OSC OS 설정은 Click Sampler에 적용되지 않습니다. 먼저 NOS에서 제작한 뒤 필요할 때 비교해 보세요.

03 / SOUND SHAPING

Pitch / Amp MSEG

시간에 따른 음높이와 볼륨의 변화를 직접 설계합니다.

PITCH

기본 주파수보다 높은 0~+96반음 범위의 변화를 그립니다. 높은 지점에서 빠르게 내려오면 타격감이 생깁니다.

AMP

0~100% 범위에서 음량을 그립니다. 시작 어택부터 바디와 끝의 페이드까지 PITCH와 별도로 조절합니다.

탭마다 독립적인 DURATION

범위는 1~10,000 ms이며 1 ms 단위로 조절합니다. 슬라이더를 드래그하거나 숫자 칸에 직접 입력하세요. 예: PITCH 200 ms, AMP 800 ms.

VIEW / EDIT CONTROLS

SNAP + 그리드	시간 위치를 1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 ms 간격에 맞춥니다. 자유롭게 편집하려면 SNAP을 끄세요.
SMOOTH 5 ms	급격한 변화를 부드럽게 만들어 원치 않는 클릭음을 줄이는 데 유용합니다.
WAVE	Pitch/Amp에서 예상되는 사인파 OSC 파형을 표시합니다. Click 샘플은 포함되지 않습니다.
FIT	확대 및 이동을 초기화해 전체 커브가 보이도록 합니다.

64 NODES

각 커브에는 최대 64개 노드를 배치할 수 있습니다. st는 반음, ms는 밀리초를 뜻합니다.

04 / CURVE EDITOR

커브 에디터 조작

마우스 제스처와 단축키로 원하는 모양을 빠르게 만듭니다.

노드 이동	점을 왼쪽 버튼으로 드래그하여 시간과 값을 변경합니다. 양 끝 노드의 시간은 고정됩니다.
노드 추가	그래프의 빈 공간을 더블클릭합니다. 한 커브에 최대 64개까지 추가됩니다.
정확한 값 편집	노드 더블클릭 또는 오른쪽 클릭 > Edit node time / value...를 사용합니다. EDIT NODE 버튼도 사용할 수 있습니다.
여러 노드 선택	Shift + 노드 클릭으로 선택을 추가하거나 해제합니다. 선택된 노드를 함께 이동할 수 있습니다.
노드 삭제	선택 후 Delete / Backspace를 누릅니다. 시작점과 끝점은 삭제할 수 없습니다.
구간 모양	선을 선택하고 SEGMENT TYPE에서 LINEAR / CURVED / STEP을 지정합니다.
곡률 조절	선 위에서 Alt + 세로 드래그하면 CURVED 구간의 굴곡을 바꿀 수 있습니다.
실행 취소 / 재실행	상단 UNDO / REDO 또는 Ctrl/Cmd + Z, Ctrl/Cmd + Shift + Z(또는 Y)를 사용합니다.

CURVE 메뉴

TEMPLATES / FLIP

PITCH: DEFAULT / FAST / SMOOTH / DOUBLE / FLAT. AMP: DEFAULT / SHORT / LONG / PUNCH / GATE. FLIP V는 위아래, FLIP H는 시간 방향 반전이며 RESET TO DEFAULT는 초기화입니다.

확대 및 화면 이동

ZOOM / PAN

오른쪽 HORIZONTAL / VERTICAL ZOOM과 PAN을 사용합니다. PAN을 켜고 드래그하거나 빈 그래프에서 Shift + 드래그하세요. 휠은 가로 확대, Ctrl/Cmd + 휠은 세로 확대입니다.

05 / TRANSIENT LAYER

Click Sampler

사인파 저역 위에 짧은 어택과 질감을 더합니다.

01	LOAD WAV/AIFF로 10초 이하의 WAV 또는 AIFF 파일을 선택합니다.
02	ON을 활성화하고 START / END로 필요한 부분만 남깁니다.
03	PITCH / LEVEL / HPF로 킥의 저역과 자연스럽게 섞습니다.

ON / REVERSE	샘플 재생을 켜고 끕니다. REVERSE를 켜면 역방향으로 재생됩니다.
START / END	파일의 0~100% 범위에서 재생 구간을 정합니다. 파형의 양 끝 핸들도 드래그할 수 있습니다.
FADE IN / OUT	트리밍한 구간 양 끝을 0~100 ms로 페이드합니다.
PITCH	-24~+24 st 범위에서 조절합니다. 재생 속도가 변해 길이와 음색도 달라집니다.
LEVEL	샘플 볼륨을 -100~+12 dB로 조절합니다.
HPF 24	24 dB/oct 하이패스를 켜거나 끕니다. 컷오프는 20~10,000 Hz, 기본값은 200 Hz입니다.
WAVEFORM ZOOM	1~32배 확대. 파형 위에서 휠로 확대하고 빈 곳 드래그로 이동합니다. FIT은 전체 보기입니다.

WAVE PREVIEW

MSEG의 WAVE는 OSC 파형만 미리 보여줍니다. Click 샘플의 파형은 하단에 별도로 표시됩니다.

06 / RECALL + SAVE

프리셋과 DAW 연동

완성한 소리를 저장하고 프로젝트에서 다시 불러옵니다.

Init Kick	상단 프리셋 이름을 눌러 FACTORY > Init Kick을 선택하면 초기화됩니다. 미저장 변경은 확인 창이 표시됩니다.
SAVE / SAVE AS...	현재 소리를 저장합니다. 첫 저장이나 다른 이름의 버전은 SAVE AS...를 사용하세요.
LOAD FROM FILE...	저장한 .funmk 파일을 엽니다. 사용자 프리셋은 메뉴 목록에도 나타납니다.
미저장 표시 *	프리셋 이름 옆의 별표는 불러온 뒤 수정된 상태를 뜻합니다.
Click 오디오 내장	불러온 Click 샘플 오디오는 프리셋 및 DAW 상태 데이터에 포함되어 저장됩니다.
UNDO / REDO	커브, GUI 조작, 프리셋 전환을 되돌릴 수 있습니다. DAW 외부 오토메이션은 별도로 관리됩니다.

IMPORTANT NOTES

프리셋 폴더	사용자 프리셋은 FUNtasia Audio / FUN Kick / Presets에 .funmk 형식으로 저장됩니다.
Pro 버전 호환	FUN Kick Pro 프리셋 및 플러그인 상태는 직접 불러올 수 없으며 반대 방향의 호환도 보장되지 않습니다.
GUI 크기	오른쪽 아래 모서리를 드래그해 70~160%로 조절합니다. 화면 비율은 16:10으로 고정됩니다.
DAW 연동	FUN Kick은 MIDI로 연주하는 스테레오 출력 악기입니다. 편집 후 DAW 프로젝트를 저장하세요.

07 / REFERENCE

빠른 참조 / 문제 해결

파라미터 범위와 자주 묻는 질문을 확인하세요.

BASE FREQUENCY	20~200 Hz
OUTPUT GAIN	-60~+12 dB
START PHASE	0~360도
VELOCITY	0~100%
PITCH MSEG	0~+96 st / 1~10,000 ms / 최대 64노드
AMP MSEG	0~100% / 1~10,000 ms / 최대 64노드
CLICK PITCH	-24~+24 st
CLICK LEVEL	-100~+12 dB
CLICK START/END	0~100%
CLICK FADE	0~100 ms
CLICK HPF	20~10,000 Hz / 24 dB/oct
WAVEFORM ZOOM	1~32x

문제가 생겼을 때

소리가 나지 않음	MIDI 노트, AMP 커브, OUTPUT GAIN, DAW 오디오 라우팅을 확인하세요.
Click이 들리지 않음	WAV/AIFF 파일, ON, LEVEL, START/END 및 HPF 설정을 확인하세요.
Duration 조작이 어려움	숫자 칸에 정확한 ms 값을 입력하세요. 선택된 PITCH 또는 AMP 탭에만 적용됩니다.
프리셋을 열 수 없음	.funmk 형식을 확인하세요. Pro 버전 프리셋은 직접 호환되지 않습니다.

제품: FUN Kick v1.0.3 / 개발: FUNtasia Audio / v1.0.3 화면 기준