FUNtasia Audio

FUN KICK

v1.0.3

使用者手冊

從第一下開始，打造自己的 Kick。

透過正弦波振盪器、Pitch / Amp MSEG 和 Click Sampler，精準塑造瞬態、低頻主體與尾音。



從第一個 MIDI 音符到精細的包絡線編輯

繁體中文版・台灣

USER GUIDE / 2026

01 / GET STARTED

5 步驟做出第一顆 Kick

從載入樂器到儲存音色的快速流程。

01
在 DAW 載入樂器
將 FUN Kick 加入 DAW 的虛擬樂器軌，輸入 MIDI 音符。外掛提供立體聲輸出。

02
設定低頻基礎
調整左側 BASE FREQUENCY。可先使用預設的 50 Hz；KEY TRACKING 可讓頻率跟隨 MIDI 音高。

03
用 PITCH 塑造起音
切到 PITCH，從較高值快速下降至 0 st，即可做出典型 Kick 的敲擊感。

04
用 AMP 決定尾音
切到 AMP 設計音量包絡線。PITCH 和 AMP 各自擁有獨立的 DURATION。

05
加入 Click 並儲存
需要時使用 LOAD WAV/AIFF 加入瞬態素材，再於上方預設選單選擇 SAVE AS...。

介面的四個區域

01 上方
預設 / OSC OS / PHASE / UNDO / REDO

02 左側
SINE OSC / MIDI、基準頻率與力度

03 中央＋右側
MSEG 曲線 / CURVE EDITOR / 縮放及平移

04 下方
CLICK SAMPLER、波形與裁切

SIGNAL FLOW

聲音架構：以正弦波合成低頻 Kick，再疊加獨立的 Click 取樣，補強起音的瞬態。

02 / OSC + MIDI

正弦波振盪器與 MIDI

FUN Kick 以單一正弦波建立穩定的低頻核心。

BASE FREQUENCY	設定 20～200 Hz 的基準頻率，可直接輸入數字或選擇音名。
NOTE	音名採用 A4 = 440 Hz 的十二平均律；選擇 CUSTOM 可精確輸入 Hz。
START PHASE	調整 0～360 度的起始相位，影響發聲當下的波形形狀。
OUTPUT GAIN	總輸出增益範圍為 -60～+12 dB。提升音量時請注意 DAW 的峰值。
KEY TRACKING	開啟後基準頻率會跟隨 MIDI 音高；關閉則維持固定頻率。
OVERLAP (16)	關閉時採單聲部重新觸發；開啟可讓最多 16 個聲部重疊。
VELOCITY	MIDI 力度靈敏度 0～100%。0% 忽略力度，100% 完整反映。

OSC 超取樣

OSC OS	可選 NOS / 2x / 4x / 8x，倍率越高，處理器負擔通常越大。
PHASE	MIN 為低延遲濾波器；LINEAR 為線性相位濾波器。兩者都只作用於 OSC。

NOTE

OSC OS 不影響 Click Sampler。建議先以 NOS 製作，再依需求比較其他倍率。

03 / SOUND SHAPING

Pitch / Amp MSEG

隨時間描繪音高與音量，是 FUN Kick 音色設計的核心。

PITCH

相對於基準頻率，繪製 0～+96 半音的向上音高變化。從高音快速落下，可製造強烈起音。

AMP

以 0～100% 繪製音量變化，分別控制起音、低頻主體與淡出尾音。

每個分頁的 DURATION 都是獨立的

範圍 1～10,000 ms，以 1 ms 為單位。可拖曳滑桿，或在右側數值框直接輸入。例如 PITCH 設為 200 ms、AMP 設為 800 ms。

VIEW / EDIT CONTROLS

SNAP + 網格	將時間吸附至 1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 ms 間隔。關閉 SNAP 即可自由調整。
SMOOTH 5 ms	平滑過於急遽的變化，協助減少不必要的喀聲。
WAVE	顯示根據 Pitch/Amp 推算的正弦波 OSC 波形，不包含 Click 取樣。
FIT	還原完整曲線檢視範圍與位置。

64 NODES

每條曲線最多 64 個節點。st 代表半音，ms 代表毫秒。

04 / CURVE EDITOR

曲線編輯器操作

利用滑鼠手勢和快捷鍵，快速精修每個節點。

移動節點	以滑鼠左鍵拖曳節點，修改時間和數值。起點及終點的時間固定。
新增節點	在圖表空白處按兩下，每條曲線最多可有 64 個節點。
精確輸入	按兩下節點，或按右鍵選 Edit node time / value...；也可使用 EDIT NODE 按鈕。
多重選取	Shift + 點擊節點可增加或取消選取，之後可一起拖曳。
刪除節點	選取後按 Delete / Backspace。起點與終點不可刪除。
區段類型	選取線段，在 SEGMENT TYPE 中選擇 LINEAR / CURVED / STEP。
調整曲率	在線段上使用 Alt + 垂直拖曳，可調整 CURVED 彎曲程度。
復原 / 重做	使用上方 UNDO / REDO，或 Ctrl/Cmd + Z、Ctrl/Cmd + Shift + Z（或 Y）。

CURVE 選單

TEMPLATES / FLIP

PITCH：DEFAULT / FAST / SMOOTH / DOUBLE / FLAT。AMP：DEFAULT / SHORT / LONG / PUNCH / GATE。FLIP V 上下翻轉，FLIP H 時間反轉，RESET TO DEFAULT 還原預設曲線。

縮放與平移

ZOOM / PAN

使用右側 HORIZONTAL / VERTICAL ZOOM 與 PAN。開啟 PAN 後拖曳，或在空白區按住 Shift 拖曳。滾輪可水平縮放，Ctrl/Cmd + 滾輪可垂直縮放。

05 / TRANSIENT LAYER

Click Sampler

在低頻主體上疊加短促的瞬態和音色質感。

01	按 LOAD WAV/AIFF，載入長度不超過 10 秒的 WAV 或 AIFF 檔案。
02	開啟 ON，再用 START / END 保留所需的片段。
03	使用 PITCH / LEVEL / HPF，讓 Click 與低頻主體融合。

ON / REVERSE	開關 Click 播放；REVERSE 可反向播放取樣。
START / END	以檔案的 0～100% 指定播放範圍，也可拖曳波形兩端的控制點。
FADE IN / OUT	對裁切片段兩端做 0～100 ms 的淡入或淡出。
PITCH	調整 -24～+24 st。播放速度也會改變，進而影響長度與音色。
LEVEL	Click 取樣音量可調整 -100～+12 dB。
HPF 24	開關 24 dB/oct 高通濾波器；截止頻率 20～10,000 Hz，預設為 200 Hz。
WAVEFORM ZOOM	可縮放 1～32 倍。在波形上滾動滑鼠滾輪縮放、拖曳空白處平移，FIT 可回到全覽。

WAVE PREVIEW

主 MSEG 的 WAVE 僅預覽 OSC 波形。Click 取樣波形則單獨顯示於下方。

06 / RECALL + SAVE

預設與 DAW 工作流程

儲存音色，並在不同專案中可靠地還原。

Init Kick	點擊上方預設名稱，再選 FACTORY > Init Kick 可回到初始音色；未儲存修改會先出現提醒。
SAVE / SAVE AS...	儲存目前音色。第一次儲存或要另存新版本，請選 SAVE AS...。
LOAD FROM FILE...	開啟既有的 .funmk 檔案。使用者預設也會列於選單中。
未儲存標記 *	預設名稱旁的星號表示載入後內容已經修改。
內嵌 Click 音訊	載入的 Click 取樣音訊會內嵌於預設及 DAW 狀態資料中。
UNDO / REDO	可復原曲線、GUI 操作及預設切換；DAW 外部自動化有自己的歷史紀錄。

IMPORTANT NOTES

儲存位置	使用者預設位於 FUNtasia Audio / FUN Kick / Presets，副檔名為 .funmk。
Pro 版相容性	FUN Kick Pro 的預設與狀態不可直接載入；反方向也不保證相容。
GUI 尺寸	拖曳右下角可將介面調整為 70～160%，長寬比固定為 16:10。
DAW 整合	FUN Kick 是透過 MIDI 觸發的立體聲樂器；編輯後請儲存 DAW 專案。

07 / REFERENCE

快速對照 / 疑難排解

確認參數範圍與常見問題的解決方式。

BASE FREQUENCY	20～200 Hz
OUTPUT GAIN	-60～+12 dB
START PHASE	0～360 度
VELOCITY	0～100%
PITCH MSEG	0～+96 st / 1～10,000 ms / 最多 64 節點
AMP MSEG	0～100% / 1～10,000 ms / 最多 64 節點
CLICK PITCH	-24～+24 st
CLICK LEVEL	-100～+12 dB
CLICK START/END	0～100%
CLICK FADE	0～100 ms
CLICK HPF	20～10,000 Hz / 24 dB/oct
WAVEFORM ZOOM	1～32x

常見問題

沒有聲音	確認 MIDI 音符、AMP 曲線、OUTPUT GAIN，以及 DAW 音訊輸出設定。
聽不到 Click	檢查 WAV/AIFF 是否載入，並確認 ON、LEVEL、START/END 和 HPF。
Duration 不好調整	可以直接輸入精確的 ms 數值。DURATION 只改變目前選取的 PITCH 或 AMP。
無法載入預設	確認檔案為 .funmk；Pro 版預設無法直接共用。

產品：FUN Kick v1.0.3 / 開發：FUNtasia Audio / 依 v1.0.3 介面編寫