


Nyan Studio

ユーザーマニュアル

Version 1.1.1

歌録りに必要な操作を、できるだけ少ない手順で。



FUNtasia Audio

1. まずこれだけ：最短クイックスタート

1. AUDIO SETTINGS を開き、入力デバイスと出力デバイスを選びます。低レイテンシーで歌いたい場合は、利用できる ASIO デバイスを選択します。
2. 上部の「Add Backing」アイコンを押すか、タイムラインへ音声ファイルをドラッグ&ドロップしてバックキングを読み込みます。
3. VOX トラックの R を点灯して録音対象を選びます。必要なら BPM、拍子、メトロノーム、COUNT-IN 1 BAR を設定します。
4. ヘッドホンで自分の声を返したい場合は MONITOR を ON にし、REVERB バーで返しの残響量を調整します。録音される声はドライのままです。
5. ● REC を押して録音します。録音後はリージョンを移動・分割・トリムし、ルーラーのドラッグやリージョンのダブルクリックで RANGE を作って書き出します。

POINT Nyan Studio はバックキングを基準にしたボーカル録音ワークフローです。セッション保存と録音を始める前に、まずバックキングを 1 つ読み込むのが基本です。

2. 画面の見方

上段：低頻度の設定

- NEW SESSION / OPEN SESSION
- 拍子：3/4・4/4・6/8
- RULER：BARS / TIME
- 書き出し形式：WAV / FLAC / AIFF
- 書き出しサンプルレート：44.1 kHz / 48 kHz
- ビット深度：16-bit / 24-bit / 32-bit float (WAV のみ)

中央：タイムライン

- 左側は各トラックの名前、R/M/S、ボリューム、ピークメーター。
- 右側はバックキングと VOX リージョン。ルーラー、小節線、再生ヘッド、Repeat / Export 共通の RANGE を表示します。
- タイムライン直下の横バーで左右スクロールできます。

下段：録音・編集・モニター

- アイコン列：各マークの意味は次の「3. アイコンボタン早見表」を参照してください。
- BPM、メトロノーム、メトロノーム音量、Count-In、横 Zoom、縦 Track Height
- MONITOR、REVERB、RANGE、MASTER Volume、Stereo Peak Meter

3. アイコンボタン早見表

現在の UI では、よく使う操作を文字ではなくアイコンで表示しています。下の表は、各マークが何をするボタンかをまとめたものです。操作できない状態ではアイコンが薄く表示されることがあります。

マーク	名称	何をするボタン？
	New Session	現在のセッションを閉じ、新しい空のセッションを開始します。未保存の変更がある場合は保存確認を行います。
	Open Session	.nyanstudio / .nearstudio セッションを開きます。
	Add Backing	バックイング用の音声ファイルを読み込み、Backingトラックへ追加します。
	Save Session	現在の作業を .nyanstudio セッションとして保存します。
	Return to Zero	再生ヘッドをセッション先頭 (0:00) へ戻します。Home キーでも実行できます。
	Play	現在の再生ヘッド位置から再生を開始します。
	Stop	再生を停止します。
	Record	R で Arm されている VOX トラックへ録音を開始／停止します。
	Repeat	現在の RANGE 内を繰り返し再生する機能を ON/OFF します。RANGE 自体は Repeat OFF でも保持され、Export にも使われます。
	Add VOX Track	VOX トラックを追加します。最大 8 トラックです。
	Delete	選択しているリージョンを削除します。
	Glue / Merge	同じ VOX トラック内で複数選択したリージョンを 1 つへ結合します。間の空白は無音として保持します。
	Undo	直前の編集操作を取り消します。Ctrl+Z でも実行できます。
	Redo	Undo した編集をやり直します。Ctrl+Y でも実行できます。
	Export Mix	現在の RANGE と書き出し設定を使って、通常のミックスを書き出します。
	Vocal Stem Export	現在の RANGE から、対象の VOX トラックを個別ファイルとして書き出します。
	Metronome	メトロノームのクリックを ON/OFF します。横の VOL でクリック音量を調整します。

4. バッキングトラック

操作	やり方
追加	Add Backing アイコン、またはタイムラインヘドラッグ&ドロップ。最大8トラック。
対応形式	WAV / MP3 / AIF / AIFF / FLAC / OGG
位置を動かす	バックングリージョン本体を左右ヘドラッグ。
Mute / Solo	左側の M / S をクリック。どれか1トラックが Solo なら、Solo されたトラックだけが再生されます。
名前変更	左側のトラック名をダブルクリックして入力。Enter または別の場所をクリックすると確定、Esc でキャンセル。
並べ替え	左側のトラック名部分を上下ヘドラッグ。Backing 同士で順番を入れ替えます。
RANGE にする	バックングリージョンをダブルクリックすると、そのリージョン全体が Repeat / Export 共通の RANGE になります。

5. VOX トラックと録音

項目	内容
トラック数	最大8 VOX トラック。+ Track アイコンで追加。複数あるときは左側の X で削除できます。
R	Record Arm。録音する VOX トラックを選択。
M / S	Mute / Solo。
Volume / Peak	各トラックに独立したボリュームバーとピークメーターがあります。
Rename	トラック名をダブルクリック。クリックアウトでも入力内容が確定します。
Reorder	トラック名部分を上下にドラッグ。VOX 同士で順番を入れ替えます。

録音手順

- 録音したい VOX トラックの R を ON にします。
- 必要なら COUNT-IN 1 BAR、メトロノーム、MONITOR を設定します。
- REC を押します。録音中にもう一度 REC を押すと停止します。
- 録音したテイクはタイムライン上に VOX リージョンとして追加されます。

6. VOX リージョン編集

操作	マウス操作
分割 (Scissors)	VOX リージョンの上半分をダブルクリックすると、

	その位置で Split。マウスを置くとハサミカーソルになります。
移動	VOX リージョンの下半分を左右ヘドラッグ。
トリム	リージョンの左右端をドラッグ。
RANGE 指定	VOX リージョンの下半分をダブルクリックすると、そのリージョン全体が RANGE になります。
範囲選択	空白部分をドラッグ。リージョン上から始めたい場合は Shift を押しながらドラッグ。選択枠と重なる複数の VOX リージョンをまとめて選択できます。
Glue / Merge	同じ VOX トラック内で 2 つ以上のリージョンを範囲選択し、Glue アイコンまたは G。間の空白は無音として保持されます。
削除	リージョンを選択して Delete。
Undo / Redo	Ctrl+Z / Ctrl+Y。

編集のコツ リージョン上半分はダブルクリックで Split、下半分はドラッグで移動／ダブルクリックで RANGE 指定です。Shift を押している間は、リージョン上でも強制的に範囲選択になります。

7. RANGE ・ 再生 ・ ナビゲーション

機能	操作
再生 / 停止	Space で Play/Stop。Stop アイコンでも停止できます。
0 秒へ戻る	Home、または Return to Zero アイコン。
RANGE 作成	ルーラー（小節/時間表示部分）を横にドラッグ。Backing リージョン、または VOX リージョン下半分のダブルクリックでも作成できます。
RANGE 長さ調整	IN / OUT の上にある三角ハンドルを左右ヘドラッグして Start / End を調整します。
RANGE 解除	ルーラー（小節/時間表示部分）をダブルクリックすると RANGE を消去します。
Repeat	Repeat アイコンを ON にすると現在の RANGE 内を繰り返します。同じ RANGE が Export にも使われます。
横スクロール	Shift+ホイール、またはタイムライン下の横スクロールバー。
横 Zoom	Ctrl+ホイール、または ZOOM バー。
Track Height	Alt+ホイール、または ZOOM 横の縦バー。

8. BPM・拍子・メトロノーム

- BPM は下段の BPM バーで調整します。
- 拍子は上段から 3/4、4/4、6/8 を選択できます。
- RULER: BARS では小節/拍を表示し、RULER: TIME では時間基準で表示します。
- メトロノームアイコンで ON/OFF。VOL バーでクリック音量を調整します。
- COUNT-IN 1 BAR を ON にすると、録音開始前に 1 小節のカウントが入ります。

9. Software Monitoring / Monitor Reverb

- MONITOR を ON にすると、マイク入力を Nyan Studio 経由でヘッドホンへ返します。
- REVERB はモニター音だけにかかります。録音ファイルにはリバーブを焼き込みません。
- REVERB バーは歌いやすさを優先した範囲に制限されています。
- ハウリング防止のため、Software Monitoring 使用時はヘッドホンを推奨します。
- オーディオインターフェース側の Direct Monitoring と同時に使うと二重に聞こえる場合があります。

LATENCY レイテンシーが気になる場合は AUDIO SETTINGS で ASIO デバイスを選び、オーディオドライバー側のバッファサイズを調整してください。

10. ミキサーとピークメーター

- Backing / VOX それぞれに Volume と Peak Meter があります。
- MASTER は最終出力全体の音量を調整します。
- MASTER の Stereo Peak Meter で L/R を確認できます。
- 0 dBFS を超えると CLIP 表示が赤く保持されます。CLIP 表示をクリックするとリセットできます。

11. Export と Vocal Stem Export

通常 Export

10. 上段で WAV / FLAC / AIFF、44.1/48 kHz、ビット深度を選びます。
 11. RANGE を作ります。Backing リージョンをダブルクリック、VOX リージョン下半分をダブルクリック、またはルーラーを横ドラッグします。
 12. 必要なら IN / OUT 上部の三角ハンドルをドラッグして長さを調整し、Export アイコンを押して保存先を選びます。
- 32-bit float は WAV のみ。
 - 同じ RANGE が Repeat 再生と Export の両方に使われます。通常 Export は再生時と同じ Mute/Solo ルーティングと MASTER Volume を反映します。

Vocal Stem Export

- Stem Export アイコンからフォルダを選択すると、VOX トラックごとに個別ファイルを書き出します。
- Mute された VOX トラック、または RANGE 内に音声がない VOX トラックは書き出しません。
- 各 VOX Track Volume は反映します。Backing、MASTER Volume、Metronome、Monitor Reverb は Stem へ含めません。

12. Session ファイル

- セッション拡張子は .nyanstudio。旧 .nearstudio も Open 対象です。
- Save すると、.nyanstudio ファイルと同じ場所に「セッション名_Audio」フォルダが作られ、Backing と録音素材がコピーされます。
- Session には BPM、拍子、トラック名、Mute/Solo、Volume、リージョン位置、RANGE、Repeat、Zoom などの状態が保存されます。
- Windows へ.nyanstudio の関連付けを行った場合、専用アイコンで表示できます。

IMPORTANT セッションを別の PC やフォルダへ移動するときは、.nyanstudio ファイルだけでなく「_Audio」フォルダも一緒に移動してください。

13. ショートカット早見表

キー	機能
Space	Play / Stop
R	Record / Stop Recording
Home	Return to Zero
Delete	選択リージョンを削除
G	Glue / Merge
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+Y	Redo
Ctrl+S	Save Session
Ctrl+O	Open Session
Ctrl+N	New Session
Shift+Wheel	横スクロール
Ctrl+Wheel	横 Zoom
Alt+Wheel	Track Height

14. 困ったとき

症状	確認すること
マイクが聞こえない	AUDIO SETTINGS で入力デバイス、MONITOR、ヘッドホン出力を確認。
録音が遅れて聞こえる	ASIO と小さめのバッファを試す。Direct Monitoring と Software Monitoring の二重監視にも注意。
Backing が鳴らない	M/S 状態と Track Volume、MASTER Volume を確認。
書き出しできない	Backing が読み込まれているか、RANGE が 0 より長い確認。RANGE がない場合はルーラーをドラッグするかリージョンをダブルクリック。32-bit float は

	WAV を選択。
CLIP が赤い	Track/Master Volume を下げ、CLIP 表示をクリックしてリセット。
セッション素材が見つからない	.nyanstudio と同名の「_Audio」フォルダが一緒にあるか確認。

Nyan Studio v1.1.1

Simple recording. Direct editing. Comfortable vocal monitoring.