
FUNtasia AUDIO

FUN Rack

繁體中文使用手冊（臺灣）

八個效果器，打造專屬於你的聲音。



BUILD YOUR SOUND / YOUR WAY

八插槽串聯式 VST3 效果器機架｜FREE 版本

繁體中文 / TAIWAN

01 快速入門

認識 FUN Rack，建立第一條效果鏈

FUN Rack 可將最多八個 VST3 音訊效果器，由上而下串聯處理。自由組合不同效果器，打造專屬的聲音。每個插槽都有獨立的 MIX，MASTER MIX 則控制整個機架的乾濕混合比例。

訊號流程

FUN Rack / AUDIO PATH

輸入 → SLOT 1 → SLOT 2 → ⋯ → SLOT 8 → MASTER MIX → 輸出

四步驟開始使用

01 插入	在 DAW 的立體聲音訊軌道中插入 FUN Rack。
02 選擇	按下空白插槽的 CHOOSE FX，選取想使用的 VST3 效果器。
03 套用	必要時停止 DAW 播放，再按 APPLY WHEN STOPPED 套用變更。
04 調整	透過各插槽的 MIX 設定處理量，使用 MASTER MIX 混合整條效果鏈與原音。

操作提醒

選取效果器後，結構變更不一定會立刻生效。若畫面顯示 PENDING，請停止播放並使用 APPLY WHEN STOPPED。

02 八個效果器插槽

由上而下依序運作的串聯效果鏈

插槽控制項

顯示／操作	功能說明
1–8	插槽編號。依編號由小到大進行音訊處理。
OFF / LIVE / MISS	OFF：空白；LIVE：運作中；MISS：找不到對應的 VST3。
CHOOSE FX	在空白插槽中選取 VST3 效果器。
REPLACE	排定以另一個 VST3 取代目前的效果器。
EDIT GUI	在獨立視窗開啟內部效果器的編輯介面。
REMOVE	排定移除這個插槽的效果器。
MIX	調整單一插槽的 Dry/Wet 比例，範圍為 0–100%。
左側點狀把手	拖曳以調整插槽及處理順序。
PENDING	表示效果鏈的結構變更正在等待套用。

調整順序前

如果內部效果器的 EDIT GUI 視窗已開啟，請先關閉再移動或更換效果器。尚未套用的變更可按 DISCARD 取消。

03 MIX 與超取樣

了解單一插槽 MIX 與 MASTER MIX 的差異

MASTER MIX：整個機架的乾濕混合

右上角的 MASTER MIX，以線性比例混合輸入原音與通過八個插槽後的處理音訊。預設為 100%。原音路徑會根據機架回報的延遲進行時間對齊。

0%	只輸出輸入原音（Dry）
50%	原音 50% ＋ 處理音 50%
100%	只輸出效果鏈處理音（Wet，預設值）

$$輸出 = (1 - MIX) \times Dry + MIX \times Wet$$

CHAIN OS：整條效果鏈的超取樣

CHAIN OS 可讓內部效果器以較高的取樣率執行。切換模式屬於結構變更，須在 DAW 停止播放時安全地準備並套用。

OFF (1x)	不啟用超取樣，預設值。
2x	以主機取樣率的兩倍處理。
4x	以主機取樣率的四倍處理。
8x	以主機取樣率的八倍處理。

延遲與 CPU 負載

提高 CHAIN OS 倍率可能增加 CPU 使用量與延遲。音質及相容性仍取決於內部 VST3 效果器。建議同時查看 DAW 顯示的外掛延遲與 PDC。

04 預設集與安全套用

儲存設定，並安全地確認變更

上方工具列

按鈕	功能
SAVE PRESET	將目前機架狀態儲存為 .frackpreset 檔案。
LOAD PRESET	從預設集瀏覽器選取 .frackpreset，排定載入。
CHECK FILE	檢查預設集容器結構與校驗碼，不會實際載入。
DISCARD	取消尚未套用的結構變更。
APPLY WHEN STOPPED	確認停止播放後，在安全時機套用等待中的變更。

建議的套用流程

1. 使用 CHOOSE FX、REPLACE、REMOVE、排序或 CHAIN OS 進行設定。
2. 停止 DAW 播放，按下 APPLY WHEN STOPPED。
3. 確認 PENDING 消失，且預期的插槽顯示 LIVE。

> **預設集相容性**
> CHECK FILE 通過僅代表預設集容器檢查成功，不能保證內部 VST3 已安裝或相容。在其他電腦使用時，也需安裝所需的效果器。儲存 DAW 專案時，機架的外掛狀態也會一起儲存。

05 疑難排解與授權

常見問題、功能範圍與字型標示

常見問題

Q. 已選取效果器，但聲音沒有改變？

A. 查看是否顯示 PENDING。停止 DAW 播放並按 APPLY，再確認插槽是否顯示 LIVE。

Q. 無法開啟 EDIT GUI？

A. 先確認插槽為 LIVE。若顯示 MISS，請檢查 VST3 的安裝位置，再用 REPLACE 重新指定。

Q. 聲音時間或 CPU 負載發生變化？

A. 檢查 CHAIN OS 倍率及內部效果器本身的延遲，也請確認 DAW 的 PDC 與音訊設定。

Q. 無法載入預設集？

A. 確認副檔名為 .frackpreset，並使用 CHECK FILE 檢查是否損毀。內部外掛相容性仍須另行確認。

FREE v1.0.0 功能範圍

包含八個串聯插槽、立體聲音訊、VST3 效果器託管、個別插槽 MIX、MASTER MIX、CHAIN OS（1x／2x／4x／8x），以及預設集儲存與載入。本版本未提供自由並聯路由或 MIDI 輸入。

字型與授權

FUN Rack 的標題及插槽編號使用 Kaisei Opti Regular。Copyright 2020 The Kaisei Project Authors。依 SIL Open Font License 1.1 使用及散布。完整授權條款請參閱隨附的 LICENSES/KaiseiOpti-OFL.txt。