FUN FILTER PACK

ユーザーマニュアル

音を整える、シンプルな3つのフィルター。






01 HIGH PASS

02 LOW PASS

03 BAND PASS

日本語



Version 1.1.0 / 2026.11.02

3つのフィルター、必要な操作だけ。

HIGH PASS / LOW PASS / BAND PASS

FUN Filter PackにはHigh Pass、Low Pass、Band Passの3種類を収録しています。各プラグインはカットオフ操作に集中したシンプルな設計です。画面の英語ラベルと数値表示を確認しながら、耳で聴いて調整してください。

01
HIGH PASS

低域を減衰させ、不要な低音を整理します。

02
LOW PASS

高域を減衰させ、明るさや帯域を整えます。

03
BAND PASS

低域側と高域側のカットオフで、通す帯域を決めます。

クイックスタート

1. DAWのオーディオトラックに使いたいフィルターを挿入します。
2. ノブを上下にドラッグしてカットオフ周波数を調整します。
3. 細かく動かしたいときはShiftキーを押しながらドラッグします。
4. 再生しながら耳で確認し、必要ならDAWのオートメーションを使います。

GUIと表示

初期表示は60%。High Pass / Low Passは正方形（266 × 266 px）、Band Passは横長2:1（532 × 266 px）です。約50〜200%の範囲でリサイズできます。値はHzまたはkHzで表示されます。

High Pass | ハイパス

HIGH PASS

設定したカットオフ周波数より低い成分を減衰させます。低域の不要なエネルギーを整理したいときに便利です。



可動範囲	初期値
20 Hz - 3 kHz	200 Hz
公称スロープ	変更時の遷移
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使い方の例

- ボーカルや効果音の低域のざわつきを減らす
- 不要な超低域によるヘッドルームの消費を抑える
- レイヤーの低域の重なりを整理する

知っておきたいこと

20〜3,000 Hzを操作できます。200 Hzは初期値であり、すべての音源に適した推奨値ではありません。

Low Pass | ローパス

LOW PASS

設定したカットオフ周波数より高い成分を減衰させます。明るさを抑えたいときや、奥行きの印象を調整したいときに使えます。



可動範囲	初期値
20 Hz - 20 kHz	20 kHz
公称スロープ	変更時の遷移
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

使い方の例

- 明るすぎる素材の高域を穏やかに整える
- 背景レイヤーを目立ちすぎない帯域へ収める
- カットオフをオートメーションして音色を動かす


知っておきたいこと

初期値は20 kHzです。高域側の応答には、実装されたmatched/decramped方式の特性が反映されます。

Band Pass | バンドパス

BAND PASS

左のHIGH PASS CUTOFFで低域側を、右のLOW PASS CUTOFFで高域側を調整します。2つのカットオフの間を中心に音を残します。



パラメーター仕様

パラメーター	可動範囲	初期値
High Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	200 Hz
Low Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	2.5 kHz

使い方の例

- 電話のように帯域を絞った音を作る
- 中域の存在感を取り出す
- HP/LP両ノブを動かして通過帯域を変化させる

知っておきたいこと

通常はHPをLPより低く設定します。2つの値が逆転しても、DSP側で有効カットオフを安全な範囲に制限します。

操作・技術仕様・トラブル対処

WORKFLOW / TECHNICAL REFERENCE

3つのフィルターに共通する操作と、プロジェクトで扱う際の注意点をまとめました。

ドラッグ	ノブを上下に動かしてカットオフ値を変更します。
Shift + ドラッグ	通常より細かな調整を行います。
DAWオートメーション	カットオフはホストに公開されたパラメーターです。

保存・音声・ホスト

- 設定値はDAWのプラグインStateに保存・復元されます。
- モノラル／ステレオの音声エフェクトとして使用できます。
- カットオフ変更時は旧／新フィルターの約5 msクロスフェードを用います。完全な無クリックを保証するものではありません。

うまく動かないとき

DAWの一覧に出てこない

完成したVST3バンドル全体が、DAWのスキャン対象へ配置されているか確認してください。WindowsではContents/x86_64-win内の実体ファイルも必要です。DAWの再スキャンも試してください。

画面サイズや設定が違う

新規GUIの初期表示は60%ですが、ホストが前回サイズを復元することがあります。値が違うときはホストの保存Stateやオートメーションを確認してください。

このマニュアルはFUN Filter Pack 1.1.0のGUIと同梱ソースの仕様に基づきます。表示画像は60%での例です。