
FUN MonoFilter

低域のステレオ幅を、思いどおりに。



低域をしっかり中央へ。高域の広がりはそのまま。2つのノブでステレオの土台を整える、シンプルなVST3エフェクトです。

ユーザーマニュアル

バージョン 1.0.0

20-500 Hz

クロスオーバー

0-100%

低域ステレオ幅

VST3 / 24 dB/oct / LR4

01 画面と操作

操作部は2つのノブ、ステレオ幅グラフ、カラー切替、サイズ変更から構成されています。

01 CROSSOVER

20-500 Hz。初期値は200 Hz。低域と高域を分ける周波数です。ノブを回すか、グラフの黄色い水平マーカーを上下にドラッグして調整します。ダブルクリックで200 Hzに戻ります。

02 LOW WIDTH

0-100%。初期値は0%。0%で低域を完全にモノラル化し、100%では元の左右の低域を維持します。中間値では滑らかに混ぜます。ノブのダブルクリックで0%に戻ります。

03 STEREO WIDTH

L/Rの曲線は周波数ごとの広がりをイメージしたガイドです。黄色い破線はCROSSOVER位置を表します。入力音声をリアルタイム解析するスペクトラム表示ではありません。

04 COLOUR / SIZE

COLOURから全7テーマを選択できます。右下隅をドラッグするとGUIを50-250%で拡大・縮小できます。初期サイズは75%。テーマとサイズはDAWの状態に保存されます。



GUI例: Original Sage（v1.0.0）


7 COLOUR THEMES

Original Sage / Charcoal / Deep Brown / Lapis Lazuli / Lavender / Coral Red / Mikan Orange

※ 画像のSIZE FIXはビルド識別用の表示です。

02 音の仕組みと使い方

信号の流れ



低域だけにLOW WIDTHを適用し、高域は元のステレオ関係を維持します。0%では Low Mono = (Low L + Low R) / 2 を左右へ送り、100%では各低域チャンネルをそのまま通します。

クイックスタート

1. ステレオトラックまたはバスにFUN MonoFilterを挿入します。
2. CROSSOVERを200 Hzから試し、必要な低域の範囲を探します。
3. LOW WIDTHを0%にして低域のモノラル感を確認します。
4. 必要ならLOW WIDTHを増やし、曲全体とモノラルで聴き比べます。

調整の目安

キック / ベース	80-150 Hz付近から始め、LOW WIDTH 0%を試す。
ミックスバス	150-250 Hzを起点に、低域の定位を確認する。
自然な広がり	LOW WIDTHを20-50%へ上げ、元の低域を少し残す。

位相に関する注意
左右で逆相に近い低域は、モノラル合成で弱まる場合があります。音量だけでなく、定位と質感も耳で確認してください。

03 技術仕様とヒント

仕様一覧

形式	VST3 エフェクト
入出力	モノ / ステレオ
分割方式	Linkwitz-Riley 4次、最小位相
スロープ	24 dB/oct
CROSSOVER	20-500 Hz（初期値200 Hz）
LOW WIDTH	0-100%（初期値0%）
報告レイテンシー	0 samples
値の平滑化	CROSSOVER 20 ms / WIDTH 10 ms
GUI	50-250%、初期75%、7テーマ
ホスト連携	パラメーターオートメーション / 状態保存

よくある質問

Q. 低域の音色が少し変わるのは？

A. 最小位相クロスオーバーは帯域周辺の位相を回転させます。音源によって聴感が変わる場合があります。

Q. プラグインは遅延を加えますか？

A. DAWに報告するレイテンシーは0サンプルです。

Q. 色やGUIサイズで音は変わりますか？

A. いいえ。見た目の設定はDSPの処理パラメーターとは独立しています。

検証メモ: 2026-11-06のビルドでpluginval strictness 10がSUCCESS、VST3 Validatorは537合格 / 0失敗。すべてのDAW環境での動作保証を意味するものではありません。