

markpublish.yaml

Oberste Ebene der Konfigurationsdatei: `document`, `theme`, `parts`, optional `templates_dir`. Sämtliche Pfade gelten relativ zum Verzeichnis dieser Datei. Bauen mit: `markpublish build [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]`.

document

Metadaten und globale Layout-Schalter. Pflichtangabe ist allein `title`.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>title</code>	<i>Pflichtangabe</i>	Titel des Dokuments (Deckblatt, Kopfzeile, Dateiname)
<code>subtitle</code>	–	Untertitel auf dem Deckblatt
<code>summary</code>	–	Zusammenfassung / Abstract auf dem Deckblatt
<code>author</code>	–	Name des Autors (Deckblatt)
<code>date</code>	<code>auto</code>	Datum auf dem Deckblatt (<code>auto</code> oder <code>today</code> für das Baudatum)
<code>version</code>	–	Versionsnummer auf dem Deckblatt und in der Fußzeile
<code>status</code>	–	Dokumentstatus auf dem Deckblatt (z. B. <code>Entwurf</code> , <code>Freigegeben</code>)
<code>copyright</code>	–	Copyright-Hinweis auf dem Deckblatt
<code>language</code>	Systemsprache	ISO-Sprachcode für statische Beschriftungen (<code>de</code> , <code>en</code>)
<code>cover</code>	<code>false</code>	Deckblatt erzeugen (<code>true</code> oder <code>false</code>)
<code>header</code>	<code>true</code>	Lebende Kopfzeilen aktivieren (<code>true</code> oder <code>false</code>)
<code>footer</code>	<code>true</code>	Fußzeilen aktivieren (<code>true</code> oder <code>false</code>)
<code>document_toc</code>	<code>full</code>	Haupt-Inhaltsverzeichnis: <code>none</code> , <code>full</code> oder Tiefe als Zahl
<code>part_toc</code>	<code>full</code>	Vorgabe für Part-Trennseiten: <code>none</code> , <code>full</code> oder Tiefe
<code>chapter_toc</code>	<code>full</code>	Vorgabe für Kapitel-Trennseiten: <code>none</code> , <code>full</code> oder Tiefe
<code>autonom_style</code>	<code>decimal</code>	Zählstil für Überschriften: <code>decimal</code> , <code>roman</code> , <code>legal</code> , <code>none</code>

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>autonum_from_level</code>	<code>1</code>	Ab welcher Ebene nummeriert wird (1 = H1, 2 = H2, ...)
<code>autonum_prefix</code>	<code>-</code>	Präfix vor Überschriftennummern (z. B. <code>A.</code> für A.1)
<code>autonum_reset</code>	<code>false</code>	Zähler für Überschriften bei jedem Kapitel neu beginnen
<code>pagenum_reset</code>	<code>false</code>	Seitennummerierung für jeden Part oder Kapitel neu beginnen

Eigene Zusatzfelder unter `document:` (z. B. `abteilung: "F&E"`, `projekt: "Alpha"`) werden über das Wörterbuch `meta` an das Theme weitergereicht (`meta.at("field").value`) und gedruckt, sofern das Theme sie vorsieht. Statische Beschriftungen gehören in die `i18n.yaml`, nicht in `document:`.

parts und chapters

Genau zwei Stufen: `parts:` gliedert, `chapters:` trägt den Inhalt. Seitentitel stammen aus der H1 der Markdown-Datei; Verzeichnis- und Trennseitentitel lassen sich individuell steuern.

Schlüssel	Ebene	Standard	Bedeutung
<code>part</code>	Part	<i>Pflichtangabe</i>	Name des Abschnitts
<code>chapters</code>	Part / Kapitel	<i>Pflichtangabe</i>	Liste der Kapitel bzw. Unterkapitel (mindestens eines)
<code>file</code>	Kapitel	<i>Pflichtangabe</i>	Pfad zur Markdown-Datei (relativ zur Konfiguration)
<code>show_title</code>	Kapitel	<code>true</code>	Datei-H1 auf der Inhaltsseite anzeigen (<code>false</code> blendet sie aus)
<code>toc_title</code>	Part / Kapitel	Datei-H1 / <code>part</code>	Titel für Haupt-Inhaltsverzeichnis und Kopfzeilen
<code>divider_title</code>	Part / Kapitel	<code>part</code> / Datei-H1	Titel auf der Trennseite
<code>subtitle</code>	Part / Kapitel	<code>-</code>	Untertitel auf der Trennseite
<code>summary</code>	Part / Kapitel	<code>-</code>	Kurzbeschreibung auf der Trennseite
<code>break_before</code>	Part / Kapitel	<code>none</code> / <code>page</code>	Seitenumbruch: <code>divider</code> (Trennseite), <code>page</code> oder <code>none</code>
<code>document_toc</code>	Part / Kapitel	<code>geerbt</code>	Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis (<code>none</code> , <code>full</code> , Tiefe)
<code>part_toc</code>	Part	<code>geerbt</code>	Lokales Verzeichnis auf der Part-Trennseite

Schlüssel	Ebene	Standard	Bedeutung
<code>chapter_toc</code>	Part / Kapitel	geerbt	Lokales Verzeichnis auf der Kapitel-Trennseite
<code>autonum_style</code>	Part / Kapitel	geerbt	Lokaler Zählstil (<code>decimal</code> , <code>roman</code> , <code>legal</code> , <code>none</code>)
<code>autonum_from_level</code>	Part / Kapitel	geerbt	Ebene, ab der nummeriert wird
<code>autonum_prefix</code>	Part / Kapitel	geerbt	Präfix für Nummern in diesem Abschnitt
<code>autonum_reset</code>	Part / Kapitel	<code>false</code>	Zähler am Beginn des Abschnitts/Kapitels zurücksetzen
<code>pagenum_reset</code>	Part / Kapitel	<code>false</code>	Seitennummerierung am Beginn zurücksetzen

`document_toc: 1` listet ein Kapitel ohne seine Unterüberschriften; am Part gesetzt, flacht es alle enthaltenen Kapitel auf einmal ab. Optionen mit dem Vermerk *geerbt* übernehmen ihren Standardwert von `document` über den Part zum Kapitel – die tiefere Angabe gewinnt.

Templates und Themes

Alles Sichtbare steckt in einem Theme: Typografie, Seitenlayout und statische Texte. Mitgeliefert wird das Standard-Theme `default` für PDF.

Wo ein Theme gesucht wird

Der erste Treffer gewinnt — ein Theme kommt immer aus genau einer Quelle, nie gemischt. Welches Theme verwendet wird, bestimmt das Kommandozeilen-Flag `--theme` oder die Einstellung `theme:` in der `markpublish.yaml` (Standard: `default`).

Rang	Ort
1. Benutzer	<code>~/.markpublish/templates/<theme>/</code> bzw. benutzerspezifisches AppData-Verzeichnis
2. Projekt	<code>--templates-dir</code> auf der CLI, <code>templates_dir:</code> in der YAML, <code>MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR</code> oder <code>./templates/<theme>/</code>
3. Paket	Mitgeliefertes Standard-Theme <code>default</code>

`markpublish templates` zeigt, welche Vorlagen auf dem System vorhanden sind und woher sie stammen.

Anpassen eines Themes

```
markpublish export-template default ./templates
```

Kopiert das eingebaute Theme ins Projekt, wo Rang 2 es beim nächsten Build automatisch aufgreift. Für PDF enthält das Theme:

- `template.typ`: Hauptlayout-Vorlage in Typst
- `i18n.yaml`: Übergreifende Beschriftungen des Themes
- `pdf/i18n.yaml`: Formatspezifische Beschriftungen für PDF
- `fonts/`: Optionale Schriftarten (.ttf, .otf)
- `assets/`: Grafiken, Logos und Icons

Statische Texte (i18n)

Labels lösen über eine vierstufige Kaskade auf; eine tiefere Ebene überschreibt nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt:

Ebene	Datei
1. Programm	markpublish/i18n.yaml (Standardtexte der Anwendung)
2. Theme	<templates>/<theme>/i18n.yaml
3. Zielformat	<templates>/<theme>/pdf/i18n.yaml
4. Projekt	./i18n.yaml neben der markpublish.yaml

Jede Datei ist nach Sprachcode gegliedert (de:, en:); der Schlüssel "*" gilt für jede Sprache. Ebene 4 gehört dem Projekt: Sie erlaubt das Überschreiben von Texten und das Lokalisieren freier Metadatenfelder (abteilung: "Abteilung"). Mit markpublish labels --overridesen bzw. markpublish labels --theme <theme> prüfen Sie die Kaskade vor dem Bauen.

Wichtige CLI-Befehle

Befehl	Wichtige Optionen	Bedeutung
markpublish build	--theme, --target, -o, --templates-dir	Dokument nach PDF oder HTML kompilieren
markpublish init	[ZIEL], --title, --lang	Minimales Starterprojekt einrichten
markpublish cheatsheet	--lang, --theme, -o, --templates-dir	Diese Schnellreferenz als PDF erzeugen
markpublish manual	--lang, --theme, -o, --templates-dir	Vollständiges Benutzerhandbuch erzeugen
markpublish templates	--target, --templates-dir	Vorlagen und Auflösungs-rang auflisten
markpublish export-template	[THEME], [ZIEL], --target	Vorlagendateien zur Anpassung exportieren
markpublish labels	--theme, --target, --templates-dir, --overridesen	Statische Texte und Metadaten analysieren