

GANI Log 화면 설계서

1. 문서 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	GANI Log
서비스 설명	다이브 컴퓨터 연동 기반 스마트 다이빙 로그북
문서명	화면 설계서
작성자	김가은
작성일	2026-08-19
버전	v1.3
대상 환경	웹 데스크톱, 1280px 기준
주요 사용자	개인 дайвер

2. 작성 기준

- 화면마다 고유한 화면 ID를 부여한다.
- 화면의 UI 요소에는 번호를 부여하고 동작 조건과 이동 화면을 함께 기록한다.
- 요구사항 ID와 화면 ID를 연결하여 추적할 수 있도록 한다.
- 다이브 컴퓨터에서 가져온 값과 사용자가 입력해야 하는 값을 구분한다.
- SAC는 **bar/min**, RMV는 **L/min**으로 표시한다.
- SAC와 RMV는 실력이나 안전을 판정하는 값이 아니라 기록 비교를 위한 참고 지표로 안내한다.
- 와이어프레임의 예시 수치와 개인 정보는 화면 구성 확인용이며 실제 사용자 데이터가 아니다.
- 화면 캡처는 2026-08-19 기준 HTML 프로토타입을 데스크톱 환경에서 촬영한 예시이다.

3. 화면 ID 체계

구분	ID 형식	설명
인증	SCR-AUTH-번호	로그인, 회원가입
연동	SCR-SYNC-번호	다이브 컴퓨터 및 파일 연동
로그	SCR-LOG-번호	로그 확인, 입력, 저장, 조회
메인	SCR-MAIN-번호	대시보드
장비	SCR-EQP-번호	개인 장비 관리
내 정보	SCR-MY-번호	사용자 정보와 자격 관리
소셜	SCR-SOCIAL-번호	친구, 공유와 버디 로그

4. 요구사항 ID 체계


요구사항 ID	요구사항명
REQ-FUNC-001	로그인
REQ-FUNC-002	회원가입
REQ-FUNC-003	다이버 컴퓨터 기록 가져오기
REQ-FUNC-004	연동 데이터 확인 및 수정
REQ-FUNC-005	누락 항목 안내 및 추가 입력
REQ-FUNC-006	다이빙 로그 저장
REQ-FUNC-007	대시보드 조회
REQ-FUNC-008	다이빙 로그 목록 조회 및 검색
REQ-FUNC-009	다이빙 로그 상세 조회
REQ-FUNC-010	SACRMV 계산 및 표시
REQ-FUNC-011	유사 조건 로그 비교
REQ-FUNC-012	웨이트 기록 및 비교
REQ-FUNC-013	개인 장비 관리
REQ-FUNC-014	사용자 정보 및 자격 관리
REQ-FUNC-015	친구 관리 및 로그 공개 범위 설정
REQ-FUNC-016	버디 로그 조회
REQ-FUNC-017	로그 사진 첨부
REQ-FUNC-018	로그 번호 설정

5. 전체 화면 목록

화면 ID	화면명	화면 경로	관련 요구사항	화면 파일
SCR-AUTH-001	로그인	시작 > 로그인	REQ-FUNC-001	1-로그인.html
SCR-AUTH-002	회원가입	로그인 > 회원가입	REQ-FUNC-002	2-회원가입.html
SCR-SYNC-001	연동 방식 선택	새 로그 작성 > 1단계	REQ-FUNC-003	3-연동시작.html
SCR-LOG-001	연동 데이터 확인	새 로그 작성 > 2단계	REQ-FUNC-004	4-로그작성-2단계.html
SCR-LOG-002	추가 정보 입력	새 로그 작성 > 3단계	REQ-FUNC-005, 010, 012, 015, 017	10-로그작성-3단계.html
SCR-LOG-003	최종 확인 및 저장	새 로그 작성 > 4단계	REQ-FUNC-006, 010, 018	11-로그작성-4단계.html
SCR-MAIN-001	대시보드	로그인 > 대시보드	REQ-FUNC-007, 010	5-대시보드.html
SCR-LOG-004	로그 목록	사이드바 > 로그 목록	REQ-FUNC-008	6-로그목록.html
SCR-LOG-005	로그 상세	로그 목록 > 로그 상세	REQ-FUNC-009~012, 015, 017	7-로그상세.html
SCR-EQP-001	장비 관리	사이드바 > 장비 관리	REQ-FUNC-013	8-장비관리.html
SCR-MY-001	내 정보	사이드바 > 내 정보	REQ-FUNC-014, 018	9-내정보.html
SCR-SOCIAL-001	친구·공유	사이드바 > 친구·공유	REQ-FUNC-015	12-친구공유.html
SCR-SOCIAL-002	버디 로그	사이드바 > 버디 로그	REQ-FUNC-016	13-버디로그.html

6. 전체 화면 흐름


SCR-AUTH-001 로그인



7. 화면별 상세 설계

7.1 SCR-AUTH-001 로그인

화면 캡처



SCR-AUTH-001 로그인 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	로그인
화면 목적	계정 인증 후 개인 로그와 장비 정보에 접근한다.
초기 상태	이메일과 비밀번호 입력란은 비어 있고 로그인 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-001
이동 경로	로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-001	이메일 입력 필드	이메일을 입력한다. 형식이 맞지 않으면 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.	Placeholder : name@example.com
②	REQ-FUNC-001	비밀번호 입력 필드	비밀번호를 마스킹하여 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-001	로그인 버튼	두 입력값이 유효하면 활성화한다. 클릭 시 인증을 요청하고 처리 중 상태를 표시한다.	성공: SCR-MAIN-001
④	REQ-FUNC-002	회원가입 링크	클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.	SCR-AUTH-002

예외 처리

- 이메일 형식 오류 또는 비밀번호 불일치 시 각 입력 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.
- 서버 또는 네트워크 오류 발생 시 입력값을 유지하고 다시 시도할 수 있도록 안내한다.

7.2 SCR-AUTH-002 회원가입

화면 캡처



SCR-AUTH-002 회원가입 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	회원가입
화면 목적	이메일과 비밀번호로 계정을 생성한다.
초기 상태	모든 입력란은 비어 있고 가입하기 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
이동 경로	가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-002	이메일 입력 필드	이메일을 입력하고 형식을 검사한다.	입력 필수
②	REQ-FUNC-002	비밀번호 입력 필드	안내된 조건에 맞춰 비밀번호를 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-002	비밀번호 확인 필드	비밀번호와 같은 값인지 확인한다.	불일치 시 오류 표시
④	REQ-FUNC-002	가입하기 버튼	모든 입력값이 유효할 때 활성화한다. 클릭 시 계정 생성을 요청한다.	성공: SCR-MAIN-001
⑤	REQ-FUNC-001	로그인 링크	기존 사용자가 로그인 화면으로 돌아간다.	SCR-AUTH-001

예외 처리

- 이미 가입된 이메일이면 해당 사실을 안내한다.
- 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다르면 확인 필드 아래에 오류를 표시한다.

7.3 SCR-SYNC-001 연동 방식 선택

화면 캡처



SCR-SYNC-001 연동 방식 선택 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	다이브 컴퓨터 연동하기 - 1/4단계
화면 목적	다이빙 기록을 가져올 방식을 선택한다.
초기 상태	블루투스 직접 연결이 기본 선택된다. 제조사 계정 연동은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-003
이동 경로	다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-003	단계 표시	현재 단계가 1/4임을 텍스트와 진행 바로 표시한다.	25%
②	REQ-FUNC-003	블루투스 직접 연결	선택 시 지원 기기를 탐색하고 연결 대상으로 지정한다.	선택 가능
③	REQ-FUNC-003	로그 파일 업로드	선택 시 파일 선택 영역을 표시하고 지원 형식을 검사한다.	선택 가능
④	REQ-FUNC-003	제조사 계정 연동	준비 중 상태로 표시하며 선택할 수 없다.	비활성화
⑤	REQ-FUNC-003	취소 버튼	새 로그 작성을 중단하고 이전 화면으로 돌아간다.	SCR-MAIN-001
⑥	REQ-FUNC-003	다음 버튼	선택한 방식으로 기록 가져오기를 시작한다. 처리 중에는 중복 클릭을 막는다.	성공: SCR-LOG-001


예외 처리

- 지원하지 않는 기기 또는 파일 형식이면 연동할 수 없는 이유를 표시한다.

- 연결 실패 시 재시도와 다른 연동 방식 선택을 제공한다.
- 파일 안에 다이빙 기록이 없으면 확인 가능한 기록이 없다고 안내한다.

7.4 SCR-LOG-001 연동 데이터 확인

화면 캡처



SCR-LOG-001 연동 데이터 확인 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	연동 데이터 확인 - 2/4단계
화면 목적	다이브 컴퓨터에서 가져온 값과 누락된 값을 구분해 확인한다.
초기 상태	가져온 값은 정보 카드로, 누락 값은 경고 카드로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-004
이동 경로	이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002

표시 데이터

구분	항목	표시 규칙
자동 입력 후보	날짜, 다이빙 시간, 평균 수심, 최대 수심, 수온	연동 데이터가 있을 때 값 표시
누락 가능 항목	탱크 용량, 시작-종료 압력, 장비, 웨이트, 웨이트 상태, 환경 정보	값이 없으면 누락됨 표시

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-004	단계 표시	현재 단계 2/4와 진행률을 표시한다.	50%
②	REQ-FUNC-004	자동 입력 카드	다이버 컴퓨터에서 가져온 값을 표시한다. 수정 가능한 항목은 사용자가 변경할 수 있다.	값 출처 구분
③	REQ-FUNC-004	누락 항목 카드	가져오지 못한 항목을 경고 색상과 누락됨 으로 표시한다.	다음 단계에서 입력
④	REQ-FUNC-004	이전 버튼	연동 방식 선택 화면으로 돌아간다.	SCR-SYNC-001
⑤	REQ-FUNC-005	다음 버튼	확인한 데이터를 유지하고 추가 정보 입력 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-002

예외 처리

- 같은 일시의 기록이 이미 있으면 중복 가능성을 표시하고 계속 진행 여부를 확인한다.
- 평균 수심이 없으면 SAC·RMV 계산에 제한이 생길 수 있음을 안내한다.

7.5 SCR-LOG-002 추가 정보 입력

화면 캡처



SCR-LOG-002 추가 정보 입력 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	추가 정보 입력 - 3/4단계
화면 목적	연동으로 가져오지 못한 분석·비교용 정보를 사용자가 입력한다.
초기 상태	자동 입력값은 채워진 상태로 유지하고 누락된 항목만 입력 대상으로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
이동 경로	이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003

입력 항목

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	입력 방식 및 로직	필수 여부
①	REQ-FUNC-010	탱크 용량	등록 장비 선택 또는 숫자 입력, 단위 L	RMV 계산 시 필수
②	REQ-FUNC-010	시작·종료 압력	숫자 입력, 단위 bar. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다.	SAC 계산 시 필수
③	REQ-FUNC-005	기체 종류	공기 또는 나이트록스를 선택한다. 공기는 산소 21%를 적용하고, 나이트록스는 산소 비율을 입력한다.	기체 기록 시 필수
④	REQ-FUNC-012	웨이트 무게	숫자 입력, 단위 kg	웨이트 비교 시 필수
⑤	REQ-FUNC-012	웨이트 상태	가벼웠음·적절했음·무거웠음 중 하나를 선택한다.	선택
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다.	선택
⑦	REQ-FUNC-005	바다 환경	수역, 평균 수심, 시야, 파도, 날씨, 조류를 입력한다.	선택
⑧	REQ-FUNC-015	버디	등록 친구를 선택하거나 등록되지 않은 버디 이름을 직접 입력한다. 여러 명은 쉼표로 구분한다.	선택
⑨	REQ-FUNC-015	공개 범위	나만 보기, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택한다.	기본값: 나만 보기
⑩	REQ-FUNC-017	다이빙 사진	이미지 파일을 여러 장 첨부하고 미리보기에서 삭제할 수 있다.	선택
⑪	REQ-FUNC-005	메모	사용자가 필요한 내용을 자유롭게 입력한다.	선택
⑫	REQ-FUNC-005	이전/다음 버튼	이전은 입력값을 유지한 채 SCR-LOG-001로, 다음은 유효성 검사 후 SCR-LOG-003으로 이동한다.	-

예외 처리

- 압력, 탱크 용량, 웨이트에 숫자가 아닌 값이 입력되면 필드 아래에 오류를 표시한다.
- SAC·RMV 계산값이 필요한 경우 필수 데이터가 없으면 누락 항목을 안내한다.
- 선택 항목은 비워 둔 상태로 다음 단계로 이동할 수 있다.

화면 캡처

SCR-LOG-003 최종 확인 및 저장 화면


항목	내용
화면명	최종 확인 및 저장 - 4/4단계
화면 목적	자동 입력값과 직접 입력값을 한 번에 검토하고 로그를 저장한다.
초기 상태	입력한 내용을 기본 정보, 장비, 환경, 분석 준비 상태로 나누어 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018
이동 경로	저장 성공 시 SCR-MAIN-001

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-006	단계 표시	현재 단계 4/4와 완료 상태를 표시한다.	100%
②	REQ-FUNC-006	입력 내용 요약	자동 입력값과 직접 입력값을 영역별로 표시한다.	읽기 상태
③	REQ-FUNC-006	수정 버튼	선택한 영역의 입력 단계로 돌아간다.	SCR-LOG-001 또는 002
④	REQ-FUNC-010	분석 가능 상태	SAC-RMV 계산에 필요한 데이터가 갖춰졌는지 표시한다.	누락 시 항목 안내
⑤	REQ-FUNC-006	로그 저장 버튼	최종 로그를 저장하고 다음 로그 번호를 1 증가시킨다. 저장 중에는 버튼을 비활성화한다.	성공: SCR-MAIN-001

- 저장 실패 시 입력 내용을 유지하고 재시도 메시지를 표시한다.
- 중복 가능성이 있는 기록은 저장 전에 다시 확인한다.

7.7 SCR-MAIN-001 대시보드

화면 캡처



SCR-MAIN-001 대시보드 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	대시보드
화면 목적	누적 기록, 최근 로그와 공기 소모 변화를 요약해 보여준다.
초기 상태	사용자의 저장된 로그를 기준으로 요약 정보를 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010
공통 구조	좌측 고정 사이드바 190px, 우측 콘텐츠 영역

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-003	새 로그 작성 버튼	클릭 시 다이브 컴퓨터 연동 흐름을 시작한다.	SCR-SYNC-001
②	REQ-FUNC-007	통계 카드	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다.	로그가 없으면 - 표시
③	REQ-FUNC-010	SAC·RMV 추이 차트	SAC와 RMV를 서로 다른 선과 단위로 표시한다.	SAC: bar/min, RMV: L/min
④	REQ-FUNC-008	최근 로그 목록	최근 로그를 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-005
⑤	공통	사이드바	대시보드, 로그 목록, 친구·공유, 버디 로그, 장비 관리, 내 정보로 이동한다.	선택한 메뉴 강조

빈 상태 및 예외 처리

- 로그가 없으면 통계와 차트 대신 **첫 다이빙 기록 가져오기** 버튼을 표시한다.
- 분석 가능한 로그가 부족하면 차트 영역에 필요한 기록 조건을 안내한다.

7.8 SCR-LOG-004 로그 목록

화면 캡처



SCR-LOG-004 로그 목록 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	로그 목록
화면 목적	저장된 다이빙 기록을 검색하고 상세 내용을 연다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-008
이동 경로	행 클릭 시 SCR-LOG-005

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-008	검색창	다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 목록을 검색한다.	입력 즉시 또는 검색 실행
②	REQ-FUNC-008	필터 버튼	기간, 장비, 로그 상태 등의 필터를 표시한다.	적용 조건 표시
③	REQ-FUNC-008	로그 테이블	날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다.	SAC 단위 bar/min
④	REQ-FUNC-009	로그 행	행 클릭 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005

빈 상태 및 예외 처리

- 검색 결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
- 저장된 로그가 없으면 새 로그 작성 버튼을 표시한다.

화면 캡처



항목	내용
화면명	로그 상세
화면 목적	한 번의 다이빙에서 저장한 기본 정보, 버디, 장비, 환경, 기체와 계산·비교 결과를 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
진입 경로	대시보드 최근 로그 또는 로그 목록

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-009, 018	로그 식별 정보	로그 번호, 포인트와 날짜를 표시한다.	예: #42 · 문섬, 서귀포
②	REQ-FUNC-015	버다·공개 범위	등록 친구와 직접 입력한 버디를 구분하고 공개 범위를 표시한다.	나만 보기·친구 공개·전체 공개
③	REQ-FUNC-017	사진 영역	첨부된 다이빙 사진과 사진 수를 표시한다. 사진이 없으면 영역을 숨기거나 빈 상태를 안내한다.	읽기 상태
④	REQ-FUNC-009	수심·시간	최대 수심과 평균 수심을 같은 줄에 배치하고 다이빙 시간, 수온을 함께 표시한다.	단위 m, min, ° C
⑤	REQ-FUNC-009	바다 환경	수역, 날씨, 조류, 시야, 파도를 한 카테고리로 표시한다.	미입력 값 구분
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	로그에 저장된 슈트, BCD, 마스크, 핀 등의 장비 이름과 종류를 표시한다.	등록·렌탈 장비 구분 가능
⑦	REQ-FUNC-009, 010	탱크·기체	탱크 용량, 시작·종료 압력, 공기·나이트록스와 산소 비율을 표시한다.	단위 L, bar, %
⑧	REQ-FUNC-010	SAC-RMV 카드	SAC는 bar/min, RMV는 L/min으로 표시하고 두 지표의 비교 방법을 설명한다.	계산 불가 시 누락값 표시
⑨	REQ-FUNC-012	웨이트 정보	웨이트 무게와 가벼웠음·적절했음·무거웠음 상태를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음
⑩	REQ-FUNC-009	다이빙 메모	작성 단계에서 저장한 자유 입력 메모를 표시한다.	미작성 시 빈 상태 표시
⑪	REQ-FUNC-011	유사 로그 비교	수심, 수온, 장비 등 비교 기준과 과거 기록의 SAC를 표시한다. 항목 클릭 시 해당 과거 로그 상세로 이동한다.	기록 부족 시 안내
⑫	REQ-FUNC-012	웨이트 비교	현재와 과거의 웨이트 무게 및 상태 평가를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음

공통 안내

- SAC-RMV는 참고 지표이며 실력이나 안전을 판정하지 않습니다.를 계산 결과 가까이에 표시한다.
- 웨이트 비교는 과거 기록을 보여주는 기능이며 최적 웨이트로 단정하지 않는다.

7.10 SCR-EQP-001 장비 관리

화면 캡처



SCR-EQP-001 장비 관리 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	장비 관리
화면 목적	자주 사용하는 장비를 저장하여 로그 입력 시 재사용한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-013
진입 경로	사이드바 > 장비 관리

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-013	장비 등록 버튼	장비 종류와 세부 정보를 입력하는 등록 영역을 연다.	입력 모달 또는 별도 화면
②	REQ-FUNC-013	장비 카드	장비 이름과 종류를 표시한다. 선택 시 수정·삭제 기능을 제공한다.	슈트, BCD, 호흡기, 마스크, 핀, 다이브 컴퓨터 등
③	REQ-FUNC-013	장비 추가 카드	클릭 시 장비 등록 기능을 연다.	①과 동일 동작

예외 처리

- 로그에서 사용 중인 장비 삭제 시 기존 로그에는 기록된 장비 정보가 유지됨을 안내한다.
- 필수 정보가 없는 장비는 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다.

7.11 SCR-MY-001 내 정보

화면 캡처



SCR-MY-001 내 정보 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	내 정보
화면 목적	사용자 기본 정보, 로그 시작 번호, 다이빙 자격과 연동 기기를 확인하고 수정한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018
진입 경로	사이드바 > 내 정보

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-014	프로필 영역	사용자 이름과 이메일을 표시한다.	계정 정보 사용
②	REQ-FUNC-014	다이빙 자격	자격증 이미지와 사용자가 확인·저장한 발급 단체, 등급, 자격번호, 발급일을 표시한다.	로그 수로 자동 변경하지 않음
③	REQ-FUNC-003	연동 기기	현재 연결하거나 등록한 다이브 컴퓨터를 표시한다.	미연동 상태 구분
④	REQ-FUNC-014	정보 수정 버튼	이름과 이메일을 수정할 수 있는 상태로 전환한다. 다이빙 자격은 이 폼에서 직접 수정하지 않는다.	저장·취소 제공
⑤	REQ-FUNC-018	로그 시작 번호	다음에 저장할 로그 번호를 양의 정수로 설정한다.	기존 로그를 중간부터 옮기는 사용자 지원
⑥	REQ-FUNC-014	자격증 이미지 등록	이미지에서 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일 후보를 판독한다. 사용자가 결과를 확인·수정한 뒤 저장한다.	판독 결과를 확정 정보로 자동 저장하지 않음

예외 처리

- 연동된 기기가 없으면 연동된 기기 없음과 연동 시작 버튼을 표시한다.
- 자격 정보가 없으면 자격증 이미지 등록 영역을 안내한다.
- 이미지 용량이 허용 범위를 초과하면 더 작은 이미지를 선택하도록 안내한다.

7.12 SCR-SOCIAL-001 친구·공유

화면 캡처



SCR-SOCIAL-001 친구·공유 화면

기본 정보


항목	내용
화면명	친구·공유
화면 목적	이메일로 친구를 추가하고 공개된 로그를 함께 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-015
진입 경로	사이드바 > 친구·공유

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-015	친구 추가	가입 이메일을 입력해 친구 요청을 보낸다.	본인·기등록 친구 요청 제한
②	REQ-FUNC-015	받은 요청	요청을 수락해 친구 목록에 추가하거나 거절한다.	처리 후 목록 갱신
③	REQ-FUNC-015	내 친구	수락된 친구의 이름과 이메일을 표시하고 삭제 기능을 제공한다.	삭제 전 대상 확인
④	REQ-FUNC-015	공유 로그	본인과 친구의 친구 공개·전체 공개 로그, 작성자, 날짜, 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	나만 보기 로그 제외, SCR-LOG-005

7.13 SCR-SOCIAL-002 버디 로그

화면 캡처



SCR-SOCIAL-002 버디 로그 화면

기본 정보

항목	내용
화면명	버디 로그
화면 목적	친구가 공유했거나 전체 공개한 다이빙 기록을 모아 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-016
진입 경로	사이드바 > 버디 로그

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-016	공개 범위 필터	전체, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택해 목록을 필터링한다.	기본값: 전체
②	REQ-FUNC-016	버디 로그 카드	작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 함께한 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005, 결과가 없으면 빈 상태 표시

8. 공통 UI 및 정책

구분	적용 기준
전체 레이아웃	로그인·회원가입·연동 시작은 중앙 카드, 로그인 이후는 190px 사이드바와 콘텐츠 영역으로 구성한다.
화면 크기	데스크톱 1280px 기준으로 설계한다.
색상	아이보리 계열 배경, 흰색 콘텐츠, 파란색 선택·강조, 초록색 성공, 주황색 경고를 사용한다.
카드	모서리 12px, 0.5px 수준의 옅은 테두리, 그림자와 그라디언트는 사용하지 않는다.
버튼·입력창	모서리 8px, 기본 높이 40px로 구성한다.
타이포그래피	화면 타이틀 18~20px, 카드 제목 13~15px, 본문 13~14px, 캡션 11~12px를 사용한다.
자동 입력 구분	다이브 컴퓨터에서 가져온 값을 라벨이나 상태로 표시한다.
필수·선택 구분	필수 입력과 선택 입력을 라벨로 구분하고, 오류는 해당 입력 필드 가까이에서 표시한다.
단위	수심 m, 시간 min, 압력 bar, 탱크 용량 L, 웨이트 kg, SAC bar/min, RMV L/min을 함께 표시한다.
로딩	연동, 저장, 로그인 처리 중에는 로딩 상태를 표시하고 중복 실행을 막는다.
빈 상태	데이터가 없는 이유와 사용자가 할 수 있는 다음 행동을 함께 표시한다.

9. 요구사항-화면 추적성 표

요구사항 ID	요구사항명	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	로그인	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-002	회원가입	SCR-AUTH-002
REQ-FUNC-003	다이브 컴퓨터 기록 가져오기	SCR-SYNC-001, SCR-MY-001
REQ-FUNC-004	연동 데이터 확인 및 수정	SCR-LOG-001
REQ-FUNC-005	누락 항목 안내 및 추가 입력	SCR-LOG-001, SCR-LOG-002
REQ-FUNC-006	다이빙 로그 저장	SCR-LOG-003
REQ-FUNC-007	대시보드 조회	SCR-MAIN-001
REQ-FUNC-008	로그 목록 조회 및 검색	SCR-LOG-004
REQ-FUNC-009	로그 상세 조회	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-010	SAC-RMV 계산 및 표시	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-MAIN-001, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-011	유사 조건 로그 비교	SCR-LOG-005
REQ-FUNC-012	웨이트 기록 및 비교	SCR-LOG-002, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-013	개인 장비 관리	SCR-EQP-001, SCR-LOG-002
REQ-FUNC-014	사용자 정보 및 자격 관리	SCR-MY-001
REQ-FUNC-015	친구 관리 및 로그 공개 범위 설정	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005, SCR-SOCIAL-001
REQ-FUNC-016	버디 로그 조회	SCR-SOCIAL-002
REQ-FUNC-017	로그 사진 첨부	SCR-LOG-002, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005
REQ-FUNC-018	로그 번호 설정	SCR-MY-001, SCR-LOG-003, SCR-LOG-005