

GANI Log 화면 설계서


화면 와이어프레임 및 UI 동작 정의

프로젝트명	GANI Log
작성자	김가은
작성일 / 최종 수정일	2026-08-19
버전	v1.6
대상 환경	웹 데스크톱, 1280px 기준

와이어프레임은 화면 구조와 흐름 확인용 설계 예시이며 실제 구현 완료 화면이 아닙니다.

화면 ID	SCR-AUTH-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	로그인	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002	관련 요구사항	REQ-FUNC-001	페이지	2

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그인
화면 목적	계정 인증 후 개인 로그와 장비 정보에 접근한다.
초기 상태	이메일과 비밀번호 입력란은 비어 있고 로그인 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-001
이동 경로	로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-001	이메일 입력 필드	이메일을 입력한다. 형식이 맞지 않으면 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.	Placeholder: name@example.com
②	REQ-FUNC-001	비밀번호 입력 필드	비밀번호를 마스킹하여 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-001	로그인 버튼	두 입력값이 유효하면 활성화한다. 클릭 시 인증을 요청하고 처리 중 상태를 표시한다.	성공: SCR-MAIN-001
④	REQ-FUNC-002	회원가입 링크	클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.	SCR-AUTH-002

예외 처리 및 공통 규칙

- 이메일 형식 오류 또는 비밀번호 불일치 시 각 입력 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.
- 서버 또는 네트워크 오류 발생 시 입력값을 유지하고 다시 시도할 수 있도록 안내한다.

화면 ID	SCR-AUTH-002	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	회원가입	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-002	페이지	3

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	회원가입
화면 목적	이메일과 비밀번호로 계정을 생성한다.
초기 상태	모든 입력란은 비어 있고 가입하기 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
이동 경로	가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-002	이메일 입력 필드	이메일을 입력하고 형식을 검사한다.	입력 필수
②	REQ-FUNC-002	비밀번호 입력 필드	안내된 조건에 맞춰 비밀번호를 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-002	비밀번호 확인 필드	비밀번호와 같은 값인지 확인한다.	불일치 시 오류 표시
④	REQ-FUNC-002	가입하기 버튼	모든 입력값이 유효할 때 활성화한다. 클릭 시 계정 생성을 요청한다.	성공: SCR-MAIN-001
⑤	REQ-FUNC-001	로그인 링크	기존 사용자가 로그인 화면으로 돌아간다.	SCR-AUTH-001

예외 처리 및 공통 규칙

- 이미 가입된 이메일이면 해당 사실을 안내한다.
- 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다르면 확인 필드 아래에 오류를 표시한다.

화면 ID	SCR-SYNC-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	연동 방식 선택	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-003	페이지	4

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	다이브 컴퓨터 연동하기 - 1/4단계
화면 목적	다이빙 기록을 가져올 방식을 선택한다.
초기 상태	블루투스 직접 연결이 기본 선택된다. 제조사 계정 연동은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-003
이동 경로	다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-003	단계 표시	현재 단계가 1/4임을 텍스트와 진행 바로 표시한다.	25%
②	REQ-FUNC-003	블루투스 직접 연결	선택 시 지원 기기를 탐색하고 연결 대상으로 지정한다.	선택 가능
③	REQ-FUNC-003	로그 파일 업로드	선택 시 파일 선택 영역을 표시하고 지원 형식을 검사한다.	선택 가능
④	REQ-FUNC-003	제조사 계정 연동	준비 중 상태로 표시하며 선택할 수 없다.	비활성화
⑤	REQ-FUNC-003	취소 버튼	새 로그 작성을 중단하고 이전 화면으로 돌아간다.	SCR-MAIN-001
⑥	REQ-FUNC-003	다음 버튼	선택한 방식으로 기록 가져오기를 시작한다. 처리 중에는 중복 클릭을 막는다.	성공: SCR-LOG-001

예외 처리 및 공통 규칙

- 지원하지 않는 기기 또는 파일 형식이면 연동할 수 없는 이유를 표시한다.
- 연결 실패 시 재시도와 다른 연동 방식 선택을 제공한다.
- 파일 안에 다이빙 기록이 없으면 확인 가능한 기록이 없다고 안내한다.

화면 ID	SCR-LOG-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	연동 데이터 확인	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002	관련 요구사항	REQ-FUNC-004	페이지	5

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	연동 데이터 확인 - 2/4단계
화면 목적	다이크 컴퓨터에서 가져온 값과 누락된 값을 구분해 확인한다.
초기 상태	가져온 값은 정보 카드로, 누락 값은 경고 카드로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-004
이동 경로	이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-004	단계 표시	현재 단계 2/4와 진행률을 표시한다.	50%
②	REQ-FUNC-004	자동 입력 카드	다이크 컴퓨터에서 가져온 값을 표시한다. 수정 가능한 항목은 사용자가 변경할 수 있다.	값 출처 구분
③	REQ-FUNC-004	누락 항목 카드	가져오지 못한 항목을 경고 색상과 '누락됨'으로 표시한다.	다음 단계에서 입력
④	REQ-FUNC-004	이전 버튼	연동 방식 선택 화면으로 돌아간다.	SCR-SYNC-001
⑤	REQ-FUNC-005	다음 버튼	확인한 데이터를 유지하고 추가 정보 입력 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-002

예외 처리 및 공통 규칙

- 같은 일시의 기록이 이미 있으면 중복 가능성을 표시하고 계속 진행 여부를 확인한다.
- 평균 수심이 없으면 SACRMV 계산에 제한이 생길 수 있음을 안내한다.

SCR-LOG-002 추가 정보 입력

화면 ID	SCR-LOG-002	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	추가 정보 입력	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003	관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017		

화면 와이어프레임

GANI Log

대시보드

로그 목록

친구 · 공유

바디 로그

장비 관리

내 정보

새 로그 작성

연동으로 가져오지 못한 정보와 다이빙 상태를 입력해 주세요.

3 / 4 단계 - 추가 정보 입력

1

탱크 용량

기체 종류

2

시작 압력

3

종료 압력

4

사용 장비

5

웨이트 상태

6

웨이트 안 함

7

평균 수심

8

수중 가시거리

9

날씨

10

선택 안 함

11

조류

12

선택 안 함

함께한 바디

박민지

minji@example.com

이준호

junho@example.com

8

함께한 바디

이름

이메일

선택 안 함

9

함께한 바디

이름

이메일

선택 안 함

10

함께한 바디

이름

이메일

선택 안 함

11

함께한 바디

이름

이메일

선택 안 함

12

함께한 바디

이름

이메일

선택 안 함

다이어링 사진 (선택)

10

선택된 파일 없음

선택된 파일 없음

11

메모

메모

12

다음

기본 정보

항목	내용
화면명	추가 정보 입력 - 3/4단계
화면 목적	연동으로 가져오지 못한 분석비교용 정보를 사용자가 입력한다.
초기 상태	자동 입력값은 채워진 상태로 유지하고 누락된 항목만 입력 대상으로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
이동 경로	이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	입력 방식 및 로직	필수 여부
①	REQ-FUNC-010	탱크 용량	등록 장비 선택 또는 숫자 입력, 단위 L	RMV 계산 시 필수
②	REQ-FUNC-010	시작·종료 압력	숫자 입력, 단위 bar. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다.	SAC 계산 시 필수
③	REQ-FUNC-005	기체 종류	공기 또는 나이트록스를 선택한다. 공기는 산소 21%를 적용하고, 나이트록스는 산소 비율을 입력한다.	기체 기록 시 필수
④	REQ-FUNC-012	웨이트 무게	숫자 입력, 단위 kg	웨이트 비교 시 필수
⑤	REQ-FUNC-012	웨이트 상태	가벼웠음·적절했음·무거웠음 중 하나를 선택한다.	선택
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다.	선택
⑦	REQ-FUNC-005	바다 환경	수역, 평균 수심, 시야, 파도, 날씨, 조류를 입력한다.	선택
⑧	REQ-FUNC-015	바디	등록 친구를 선택하거나 등록되지 않은 바디 이름을 직접 입력한다. 여러 명은 쉼표로 구분한다.	선택
⑨	REQ-FUNC-015	공개 범위	나만 보기, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택한다.	기본값: 나만 보기
⑩	REQ-FUNC-017	다이빙 사진	이미지 파일을 여러 장 첨부하고 미리보기에서 삭제할 수 있다.	선택
⑪	REQ-FUNC-005	메모	사용자가 필요한 내용을 자유롭게 입력한다.	선택
⑫	REQ-FUNC-005	이전/다음 버튼	이전은 입력값을 유지한 채 SCR-LOG-001로, 다음은 유효성 검사 후 SCR-LOG-003으로 이동한다.	-


예외 처리 및 공통 규칙

- 압력, 탱크 용량, 웨이트에 숫자가 아닌 값이 입력되면 필드 아래에 오류를 표시한다.
- SAC/RMV 계산값이 필요한 경우 필수 데이터가 없으면 누락 항목을 안내한다.
- 선택 항목은 비워 둔 상태로 다음 단계로 이동할 수 있다.

SCR-LOG-003 최종 확인 및 저장

화면 ID	SCR-LOG-003	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	최종 확인 및 저장	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	저장 성공 시 SCR-MAIN-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018		

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	최종 확인 및 저장 - 4/4단계
화면 목적	자동 입력값과 직접 입력값을 한 번에 검토하고 로그를 저장한다.
초기 상태	입력한 내용을 기본 정보, 장비, 환경, 분석 준비 상태로 나누어 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018
이동 경로	저장 성공 시 SCR-MAIN-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-006	단계 표시	현재 단계 4/4와 완료 상태를 표시한다.	100%
②	REQ-FUNC-006	입력 내용 요약	자동 입력값과 직접 입력값을 영역별로 표시한다.	읽기 상태
③	REQ-FUNC-006	이전 버튼	추가 정보 입력 단계로 돌아가 내용을 수정한다.	SCR-LOG-002
④	REQ-FUNC-010	분석 가능 상태	SACRMV 계산에 필요한 데이터가 갖춰졌는지 표시한다.	누락 시 항목 안내
⑤	REQ-FUNC-006	로그 저장 버튼	최종 로그를 저장하고 다음 로그 번호를 1 증가시킨다. 저장 중에는 버튼을 비활성화한다.	성공: SCR-MAIN-001

예외 처리 및 공통 규칙

- 저장 실패 시 입력 내용을 유지하고 재시도 메시지를 표시한다.
- 중복 가능성이 있는 기록은 저장 전에 다시 확인한다.

화면 ID	SCR-MAIN-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	대시보드	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010	페이지	8

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	대시보드
화면 목적	누적 기록, 최근 로그와 공기 소모 변화를 요약해 보여준다.
초기 상태	사용자의 저장된 로그를 기준으로 요약 정보를 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010
공통 구조	좌측 고정 사이드바 190px, 우측 콘텐츠 영역

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-003	새 로그 작성 버튼	클릭 시 다이브 컴퓨터 연동 흐름을 시작한다.	SCR-SYNC-001
②	REQ-FUNC-007	통계 카드	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다.	로그가 없으면 '-' 표시
③	REQ-FUNC-010	SACRMV 추이 차트	SAC와 RMV를 서로 다른 선과 단위로 표시한다.	SAC: bar/min, RMV: L/min
④	REQ-FUNC-008	최근 로그 목록	최근 로그를 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-005
⑤	공통	사이드바	대시보드, 로그 목록, 친구 공유, 버디 로그, 장비 관리, 내 정보로 이동한다.	선택한 메뉴 강조

예외 처리 및 공통 규칙

- 로그가 없으면 통계와 차트 대신 '첫 다이빙 기록 가져오기' 버튼을 표시한다.
- 분석 가능한 로그가 부족하면 차트 영역에 필요한 기록 조건을 안내한다.

화면 ID	SCR-LOG-004	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	로그 목록	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	행 클릭 시 SCR-LOG-005	관련 요구사항	REQ-FUNC-008	페이지	9

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그 목록
화면 목적	저장된 다이빙 기록을 검색하고 상세 내용을 연다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-008
이동 경로	행 클릭 시 SCR-LOG-005

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-008	검색창	다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 목록을 검색한다.	입력 즉시 또는 검색 실행
②	REQ-FUNC-008	필터 버튼	기간, 장비, 로그 상태 등의 필터를 표시한다.	적용 조건 표시
③	REQ-FUNC-008	로그 테이블	날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다.	SAC 단위 bar/min
④	REQ-FUNC-009	로그 행	행 클릭 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005

예외 처리 및 공통 규칙

- 검색 결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
- 저장된 로그가 없으면 새 로그 작성 버튼을 표시한다.

화면 ID	SCR-LOG-005	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	로그 상세	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017	페이지	10

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그 상세
화면 목적	한 번의 다이빙에서 저장한 기본 정보, 바다, 장비, 환경, 기체와 계산-비교 결과를 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
진입 경로	대시보드 최근 로그 또는 로그 목록

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비교
①	REQ-FUNC-009, 018	로그 식별 정보	로그 번호, 포인트와 날짜를 표시한다.	예: '#42 · 문심, 서귀포'
②	REQ-FUNC-015	바다-공개 범위	등록 친구와 직접 입력한 바다를 구분하고 공개 범위를 표시한다.	나만 보기-친구 공개-전체 공개
③	REQ-FUNC-017	사진 영역	첨부된 다이빙 사진과 사진 수를 표시한다. 사진이 없으면 영역을 숨기거나 빈 상태를 안내한다.	읽기 상태
④	REQ-FUNC-009	수심-시간	최대 수심과 평균 수심을 같은 줄에 배치하고 다이빙 시간, 수온을 함께 표시한다.	단위 m, min, ° C
⑤	REQ-FUNC-009	바다 환경	수역, 날씨, 조류, 시야, 파도를 한 카테고리로 표시한다.	미입력 값 구분
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	로그에 저장된 슈트, BCD, 마스크, 핀 등의 장비 이름과 종류를 표시한다.	등록-렌탈 장비 구분 가능
⑦	REQ-FUNC-009, 010	탱크-기체	탱크 용량, 시작-종료 압력, 공기-나이트록스와 산소 비율을 표시한다.	단위 L, bar, %
⑧	REQ-FUNC-010	SACRMV 카드	SAC는 'bar/min', RMV는 'L/min'으로 표시하고 두 지표의 비교 방법을 설명한다.	계산 불가 시 누락값 표시
⑨	REQ-FUNC-012	웨이트 정보	웨이트 무게와 가벼웠음-적절했음-무거웠음 상태를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음
⑩	REQ-FUNC-009	다이빙 메모	작성 단계에서 저장한 자유 입력 메모를 표시한다.	미작성 시 빈 상태 표시
⑪	REQ-FUNC-011	유사 로그 비교	수심, 수온, 장비 등 비교 기준과 과거 기록의 SAC를 표시한다. 항목 클릭 시 해당 과거 로그 상세로 이동한다.	기록 부족 시 안내
⑫	REQ-FUNC-012	웨이트 비교	현재와 과거의 웨이트 무게 및 상태 평가를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음

예외 처리 및 공통 규칙

- 'SACRMV는 참고 지표이며 실력이나 안전을 판정하지 않습니다.'를 계산 결과 가까이에서 표시한다.
- 웨이트 비교는 과거 기록을 보여주는 기능이며 최적 웨이트로 단정하지 않는다.

화면 ID	SCR-EQP-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	장비 관리	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-013	페이지	11

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	장비 관리
화면 목적	자주 사용하는 장비를 저장하여 로그 입력 시 재사용한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-013
진입 경로	사이드바 > 장비 관리

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-013	장비 등록 버튼	장비 종류와 세부 정보를 입력하는 등록 영역을 연다.	입력 modal 또는 별도 화면
②	REQ-FUNC-013	장비 카드	장비 이름과 종류를 표시한다. 선택 시 수정·삭제 기능을 제공한다.	슈트, BCD, 호흡기, 마스크, 핀, 다이브 컴퓨터 등
③	REQ-FUNC-013	장비 추가 카드	클릭 시 장비 등록 기능을 연다.	①과 동일 동작

예외 처리 및 공통 규칙

- 로그에서 사용 중인 장비 삭제 시 기존 로그에는 기록된 장비 정보가 유지됨을 안내한다.
- 필수 정보가 없는 장비는 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다.

화면 ID	SCR-MY-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	내 정보	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018	페이지	12

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	내 정보
화면 목적	사용자 기본 정보, 로그 시작 번호, 다이빙 자격과 연동 기기를 확인하고 수정한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018
진입 경로	사이드바 > 내 정보

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-014	프로필 영역	사용자 이름과 이메일을 표시한다.	계정 정보 사용
②	REQ-FUNC-014	다이빙 자격	자격증 이미지와 사용자가 확인-저장한 발급 단체, 등급, 자격번호, 발급일을 표시한다.	로그 수로 자동 변경하지 않음
③	REQ-FUNC-003	연동 기기	현재 연결하거나 등록된 다이브 컴퓨터를 표시한다.	미연동 상태 구분
④	REQ-FUNC-014	정보 수정 버튼	이름과 이메일을 수정할 수 있는 상태로 전환한다. 다이빙 자격은 이 폼에서 직접 수정하지 않는다.	저장-취소 제공
⑤	REQ-FUNC-018	로그 시작 번호	다음에 저장할 로그 번호를 양의 정수로 설정한다.	기존 로그를 중간부터 옮기는 사용자 지원
⑥	REQ-FUNC-014	자격증 이미지 등록	이미지에서 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일 후보를 판독한다. 사용자가 결과를 확인-수정한 뒤 저장한다.	판독 결과를 확정 정보로 자동 저장하지 않음

예외 처리 및 공통 규칙

- 연동된 기기가 없으면 '연동된 기기 없음'과 연동 시작 버튼을 표시한다.
- 자격 정보가 없으면 자격증 이미지 등록 영역을 안내한다.
- 이미지 용량이 허용 범위를 초과하면 더 작은 이미지를 선택하도록 안내한다.

화면 ID	SCR-SOCIAL-001	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	친구·공유	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-015	페이지	13

화면 와이어프레임



기본 정보


항목	내용
화면명	친구·공유
화면 목적	이메일로 친구를 추가하고 공개된 로그를 함께 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-015
진입 경로	사이드바 > 친구·공유

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-015	친구 추가	가입 이메일을 입력해 친구 요청을 보낸다.	본인·기등록 친구 요청 제한
②	REQ-FUNC-015	받은 요청	요청을 수락해 친구 목록에 추가하거나 거절한다.	처리 후 목록 갱신
③	REQ-FUNC-015	내 친구	수락된 친구의 이름과 이메일을 표시하고 삭제 기능을 제공한다.	삭제 전 대상 확인
④	REQ-FUNC-015	공유 로그	본인과 친구의 친구 공개·전체 공개 로그, 작성자, 날짜, 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	나만 보기 로그 제외, SCR-LOG-005

화면 ID	SCR-SOCIAL-002	작성자	김가은	버전	v1.6
화면명	버디 로그	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-016	페이지	14

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	버디 로그
화면 목적	친구가 공유했거나 전체 공개한 다이빙 기록을 모아 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-016
진입 경로	사이드바 > 버디 로그

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-016	공개 범위 필터	전체, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택해 목록을 필터링한다.	기본값: 전체
②	REQ-FUNC-016	버디 로그 카드	작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 함께한 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005, 결과가 없으면 빈 상태 표시