


GANI Log 화면 설계서

화면 와이어프레임 및 UI 동작 정의

프로젝트명	GANI Log
작성자	김가은
작성일 / 최종 수정일	2026-08-19
버전	v1.8
대상 환경	웹 데스크톱, 1280px 기준

와이어프레임은 화면 구조와 흐름 확인용 설계 예시이며 실제 구현 완료 화면이 아닙니다.

[화면 와이어프레임]



[디스크립션 영역]

- ① 이메일 입력 필드 REQ-FUNC-001
이메일을 입력한다. 형식이 맞지 않으면 필드 아래에 오류 문구를 표시한다. (Placeholder: name@example.com)
- ② 비밀번호 입력 필드 REQ-FUNC-001
비밀번호를 마스킹하여 입력한다. (입력 필수)
- ③ 로그인 버튼 REQ-FUNC-001
두 입력값이 유효하면 활성화한다. 클릭 시 인증을 요청하고 처리 중 상태를 표시한다. (성공: SCR-MAIN-001)
- ④ 회원가입 링크 REQ-FUNC-002
클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다. (SCR-AUTH-002)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 이메일 형식 오류 또는 비밀번호 불일치 시 각 입력 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.
- 서버 또는 네트워크 오류 발생 시 입력값을 유지하고 다시 시도할 수 있도록 안내한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 이메일 입력 필드 REQ-FUNC-002
이메일을 입력하고 형식을 검사한다. (입력 필수)
- ② 비밀번호 입력 필드 REQ-FUNC-002
안내된 조건에 맞춰 비밀번호를 입력한다. (입력 필수)
- ③ 비밀번호 확인 필드 REQ-FUNC-002
비밀번호와 같은 값인지 확인한다. (불일치 시 오류 표시)
- ④ 가입하기 버튼 REQ-FUNC-002
모든 입력값이 유효할 때 활성화한다. 클릭 시 계정 생성을 요청한다. (성공: SCR-MAIN-001)
- ⑤ 로그인 링크 REQ-FUNC-001
기존 사용자가 로그인 화면으로 돌아간다. (SCR-AUTH-001)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 이미 가입된 이메일이면 해당 사실을 안내한다.
- 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다르면 확인 필드 아래에 오류를 표시한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 단계 표시 REQ-FUNC-003
현재 단계가 1/4임을 텍스트와 진행 바로 표시한다. (25%)
- ② 블루투스 직접 연결 REQ-FUNC-003
선택 시 지원 기기를 탐색하고 연결 대상으로 지정한다. (선택 가능)
- ③ 로그 파일 업로드 REQ-FUNC-003
선택 시 파일 선택 영역을 표시하고 지원 형식을 검사한다. (선택 가능)
- ④ 제조사 계정 연동 REQ-FUNC-003
준비 중 상태로 표시하며 선택할 수 없다. (비활성화)
- ⑤ 취소 버튼 REQ-FUNC-003
새 로그 작성을 중단하고 이전 화면으로 돌아간다. (SCR-MAIN-001)
- ⑥ 다음 버튼 REQ-FUNC-003
선택한 방식으로 기록 가져오기를 시작한다. 처리 중에는 중복 클릭을 막는다. (성공: SCR-LOG-001)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 지원하지 않는 기기 또는 파일 형식이면 연동할 수 없는 이유를 표시한다.
- 연결 실패 시 재시도와 다른 연동 방식 선택을 제공한다.
- 파일 안에 다이빙 기록이 없으면 확인 가능한 기록이 없다고 안내한다.

[화면 와이어프레임]



[디스크립션 영역]

- ① 단계 표시 REQ-FUNC-004
현재 단계 2/4와 진행률을 표시한다. (50%)
- ② 자동 입력 카드 REQ-FUNC-004
다이브 컴퓨터에서 가져온 값을 표시한다. 수정 가능한 항목은 사용자가 변경할 수 있다. (값 출처 구분)
- ③ 누락 항목 카드 REQ-FUNC-004
가져오지 못한 항목을 경고 색상과 '누락됨'으로 표시한다. (다음 단계에서 입력)
- ④ 이전 버튼 REQ-FUNC-004
연동 방식 선택 화면으로 돌아간다. (SCR-SYNC-001)
- ⑤ 다음 버튼 REQ-FUNC-005
확인한 데이터를 유지하고 추가 정보 입력 화면으로 이동한다. (SCR-LOG-002)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 같은 일시의 기록이 이미 있으면 중복 가능성을 표시하고 계속 진행 여부를 확인한다.
- 평균 수심이 없으면 SAC·RMV 계산에 제한이 생길 수 있음을 안내한다.

[화면 와이어프레임]


[디스크립션 영역]

- ① 탱크 용량 REQ-FUNC-010
등록 장비 선택 또는 숫자 입력, 단위 L (RMV 계산 시 필수)
- ② 시작-종료 압력 REQ-FUNC-010
숫자 입력, 단위 bar. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다. (SAC 계산 시 필수)
- ③ 기체 종류 REQ-FUNC-005
공기 또는 나이트록스를 선택한다. 공기는 산소 21%를 적용하고, 나이트록스는 산소 비율을 입력한다. (기체 기록 시 필수)
- ④ 웨이트 무게 REQ-FUNC-012
숫자 입력, 단위 kg (웨이트 비교 시 필수)
- ⑤ 웨이트 상태 REQ-FUNC-012
가벼웠음·적절했음·무거웠음 중 하나를 선택한다. (선택)
- ⑥ 사용 장비 REQ-FUNC-013
등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다. (선택)
- ⑦ 바다 환경 REQ-FUNC-005
수역, 평균 수심, 시야, 파도, 날씨, 조류를 입력한다. (선택)
- ⑧ 버디 REQ-FUNC-015
등록 친구를 선택하거나 등록되지 않은 버디 이름을 직접 입력한다. 여러 명은 쉼표로 구분한다. (선택)
- ⑨ 공개 범위 REQ-FUNC-015
나만 보기, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택한다. (기본값: 나만 보기)
- ⑩ 다이빙 사진 REQ-FUNC-017
이미지 파일을 여러 장 첨부하고 미리보기에서 삭제할 수 있다. (선택)
- ⑪ 메모 REQ-FUNC-005
사용자가 필요한 내용을 자유롭게 입력한다. (선택)
- ⑫ 이전/다음 버튼 REQ-FUNC-005
이전은 입력값을 유지한 채 SCR-LOG-001로, 다음은 유효성 검사 후 SCR-LOG-003으로 이동한다.

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 압력, 탱크 용량, 웨이트에 숫자가 아닌 값이 입력되면 필드 아래에 오류를 표시한다.
- SAC-RMV 계산값이 필요한 경우 필수 데이터가 없으면 누락 항목을 안내한다.
- 선택 항목은 비워 둔 상태로 다음 단계로 이동할 수 있다.

[화면 와이어프레임]



[디스크립션 영역]

- ① 단계 표시 REQ-FUNC-006
현재 단계 4/4와 완료 상태를 표시한다. (100%)
- ② 입력 내용 요약 REQ-FUNC-006
자동 입력값과 직접 입력값을 영역별로 표시한다. (읽기 상태)
- ③ 이전 버튼 REQ-FUNC-006
추가 정보 입력 단계로 돌아가 내용을 수정한다. (SCR-LOG-002)
- ④ 분석 가능 상태 REQ-FUNC-010
SAC·RMV 계산에 필요한 데이터가 갖춰졌는지 표시한다. (누락 시 항목 안내)
- ⑤ 로그 저장 버튼 REQ-FUNC-006
최종 로그를 저장하고 다음 로그 번호를 1 증가시킨다. 저장 중에는 버튼을 비활성화한다. (성공: SCR-MAIN-001)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 저장 실패 시 입력 내용을 유지하고 재시도 메시지를 표시한다.
- 중복 가능성이 있는 기록은 저장 전에 다시 확인한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 새 로그 작성 버튼 REQ-FUNC-003
클릭 시 다이브 컴퓨터 연동 흐름을 시작한다. (SCR-SYNC-001)
- ② 통계 카드 REQ-FUNC-007
총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다. (로그가 없으면 '-' 표시)
- ③ SAC-RMV 추이 차트 REQ-FUNC-010
SAC와 RMV를 서로 다른 선과 단위로 표시한다. (SAC: bar/min, RMV: L/min)
- ④ 최근 로그 목록 REQ-FUNC-008
최근 로그를 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동한다. (SCR-LOG-005)
- ⑤ 사이드바 공통
대시보드, 로그 목록, 친구·공유, 버디 로그, 장비 관리, 내 정보로 이동한다. (선택한 메뉴 강조)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 로그가 없으면 통계와 차트 대신 '첫 다이빙 기록 가져오기' 버튼을 표시한다.
- 분석 가능한 로그가 부족하면 차트 영역에 필요한 기록 조건을 안내한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 검색창 REQ-FUNC-008
다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 목록을 검색한다. (입력 즉시 또는 검색 실행)
- ② 필터 버튼 REQ-FUNC-008
기간, 장비, 로그 상태 등의 필터를 표시한다. (적용 조건 표시)
- ③ 로그 테이블 REQ-FUNC-008
날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다. (SAC 단위 bar/min)
- ④ 로그 행 REQ-FUNC-009
행 클릭 시 해당 로그 상세로 이동한다. (SCR-LOG-005)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 검색 결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
- 저장된 로그가 없으면 새 로그 작성 버튼을 표시한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 로그 식별 정보 REQ-FUNC-009, 018
로그 번호, 포인트와 날짜를 표시한다. (예: '#42 · 문섬, 서귀포')
- ② 버디·공개 범위 REQ-FUNC-015
등록 친구와 직접 입력한 버디를 구분하고 공개 범위를 표시한다. (나만 보기·친구 공개·전체 공개)
- ③ 사진 영역 REQ-FUNC-017
첨부된 다이빙 사진과 사진 수를 표시한다. 사진이 없으면 영역을 숨기거나 빈 상태를 안내한다. (읽기 상태)
- ④ 수심·시간 REQ-FUNC-009
최대 수심과 평균 수심을 같은 줄에 배치하고 다이빙 시간, 수온을 함께 표시한다. (단위 m, min, ° C)
- ⑤ 바다 환경 REQ-FUNC-009
수역, 날씨, 조류, 시야, 파도를 한 카테고리로 표시한다. (미입력 값 구분)
- ⑥ 사용 장비 REQ-FUNC-013
로그에 저장된 슈트, BCD, 마스크, 핀 등의 장비 이름과 종류를 표시한다. (등록·렌탈 장비 구분 가능)
- ⑦ 탱크·기체 REQ-FUNC-009, 010
탱크 용량, 시작·종료 압력, 공기·나이트록스와 산소 비율을 표시한다. (단위 L, bar, %)
- ⑧ SAC-RMV 카드 REQ-FUNC-010
SAC는 'bar/min', RMV는 'L/min'으로 표시하고 두 지표의 비교 방법을 설명한다. (계산 불가 시 누락값 표시)
- ⑨ 웨이트 정보 REQ-FUNC-012
웨이트 무게와 가벼웠음·적절했음·무거웠음 상태를 표시한다. (추천값으로 표현하지 않음)
- ⑩ 다이빙 메모 REQ-FUNC-009
작성 단계에서 저장한 자유 입력 메모를 표시한다. (미작성 시 빈 상태 표시)
- ⑪ 유사 로그 비교 REQ-FUNC-011
수심, 수온, 장비 등 비교 기준과 과거 기록의 SAC를 표시한다. 항목 클릭 시 해당 과거 로그 상세로 이동한다. (기록 부족 시 안내)
- ⑫ 웨이트 비교 REQ-FUNC-012
현재와 과거의 웨이트 무게 및 상태 평가를 표시한다. (추천값으로 표현하지 않음)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 'SAC-RMV는 참고 지표이며 실력이나 안전을 판정하지 않습니다.'를 계산 결과 가까이에 표시한다.
- 웨이트 비교는 과거 기록을 보여주는 기능이며 최적 웨이트로 단정하지 않는다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 장비 등록 버튼 REQ-FUNC-013
장비 종류와 세부 정보를 입력하는 등록 영역을 연다. (입력 모달 또는 별도 화면)
- ② 장비 카드 REQ-FUNC-013
장비 이름과 종류를 표시한다. 선택 시 수정·삭제 기능을 제공한다. (슈트, BCD, 호흡기, 마스크, 핀, 다이브 컴퓨터 등)
- ③ 장비 추가 카드 REQ-FUNC-013
클릭 시 장비 등록 기능을 연다. (①과 동일 동작)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 로그에서 사용 중인 장비 삭제 시 기존 로그에는 기록된 장비 정보가 유지됨을 안내한다.
- 필수 정보가 없는 장비는 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다.

[화면 와이어프레임]




[디스크립션 영역]

- ① 프로필 영역 REQ-FUNC-014
사용자 이름과 이메일을 표시한다. (계정 정보 사용)
- ② 다이빙 자격 REQ-FUNC-014
자격증 이미지와 사용자가 확인·저장한 발급 단체, 등급, 자격번호, 발급일을 표시한다. (로그 수로 자동 변경하지 않음)
- ③ 연동 기기 REQ-FUNC-003
현재 연결하거나 등록한 다이브 컴퓨터를 표시한다. (미연동 상태 구분)
- ④ 정보 수정 버튼 REQ-FUNC-014
이름과 이메일을 수정할 수 있는 상태로 전환한다. 다이빙 자격은 이 폼에서 직접 수정하지 않는다. (저장·취소 제공)
- ⑤ 로그 시작 번호 REQ-FUNC-018
다음에 저장할 로그 번호를 양의 정수로 설정한다. (기존 로그를 중간부터 옮기는 사용자 지원)
- ⑥ 자격증 이미지 등록 REQ-FUNC-014
이미지에서 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일 후보를 판독한다. 사용자가 결과를 확인·수정한 뒤 저장한다. (판독 결과를 확정 정보로 자동 저장하지 않음)

[예외 처리 및 공통 규칙]

- 연동된 기기가 없으면 '연동된 기기 없음'과 연동 시작 버튼을 표시한다.
- 자격 정보가 없으면 자격증 이미지 등록 영역을 안내한다.
- 이미지 용량이 허용 범위를 초과하면 더 작은 이미지를 선택하도록 안내한다.


[화면 와이어프레임]



[디스크립션 영역]

- ① 친구 추가 REQ-FUNC-015
가입 이메일을 입력해 친구 요청을 보낸다. (본인·기등록 친구 요청 제한)
- ② 받은 요청 REQ-FUNC-015
요청을 수락해 친구 목록에 추가하거나 거절한다. (처리 후 목록 갱신)
- ③ 내 친구 REQ-FUNC-015
수락된 친구의 이름과 이메일을 표시하고 삭제 기능을 제공한다. (삭제 전 대상 확인)
- ④ 공유 로그 REQ-FUNC-015
본인과 친구의 친구 공개·전체 공개 로그, 작성자, 날짜, 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다. (나만 보기 로그 제외, SCR-LOG-005)

[화면 와이어프레임]



[디스크립션 영역]

- ① 공개 범위 필터 REQ-FUNC-016
전체, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택해 목록을 필터링한다. (기본값: 전체)
- ② 버디 로그 카드 REQ-FUNC-016
작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 함께한 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다. (SCR-LOG-005, 결과가 없으면 빈 상태 표시)