

GANI Log 화면 설계서


화면 와이어프레임 및 UI 동작 정의

프로젝트명	GANI Log
작성자	김가은
작성일 / 최종 수정일	2026-08-19
버전	v1.8
대상 환경	웹 데스크톱, 1280px 기준

와이어프레임은 화면 구조와 흐름 확인용 설계 예시이며 실제 구현 완료 화면이 아닙니다.

화면 ID	SCR-AUTH-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	로그인	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002	관련 요구사항	REQ-FUNC-001	페이지	2

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그인
화면 목적	계정 인증 후 개인 로그와 장비 정보에 접근한다.
초기 상태	이메일과 비밀번호 입력란은 비어 있고 로그인 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-001
이동 경로	로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-001	이메일 입력 필드	이메일을 입력한다. 형식이 맞지 않으면 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.	Placeholder: name@example.com
②	REQ-FUNC-001	비밀번호 입력 필드	비밀번호를 마스킹하여 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-001	로그인 버튼	두 입력값이 유효하면 활성화한다. 클릭 시 인증을 요청하고 처리 중 상태를 표시한다.	성공: SCR-MAIN-001
④	REQ-FUNC-002	회원가입 링크	클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.	SCR-AUTH-002

예외 처리 및 공통 규칙

- 이메일 형식 오류 또는 비밀번호 불일치 시 각 입력 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.
- 서버 또는 네트워크 오류 발생 시 입력값을 유지하고 다시 시도할 수 있도록 안내한다.

화면 ID	SCR-AUTH-002	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	회원가입	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-002	페이지	3

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	회원가입
화면 목적	이메일과 비밀번호로 계정을 생성한다.
초기 상태	모든 입력란은 비어 있고 가입하기 버튼은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-002
이동 경로	가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-002	이메일 입력 필드	이메일을 입력하고 형식을 검사한다.	입력 필수
②	REQ-FUNC-002	비밀번호 입력 필드	안내된 조건에 맞춰 비밀번호를 입력한다.	입력 필수
③	REQ-FUNC-002	비밀번호 확인 필드	비밀번호와 같은 값인지 확인한다.	불일치 시 오류 표시
④	REQ-FUNC-002	가입하기 버튼	모든 입력값이 유효할 때 활성화한다. 클릭 시 계정 생성을 요청한다.	성공: SCR-MAIN-001
⑤	REQ-FUNC-001	로그인 링크	기존 사용자가 로그인 화면으로 돌아간다.	SCR-AUTH-001

예외 처리 및 공통 규칙

- 이미 가입된 이메일이면 해당 사실을 안내한다.
- 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다르면 확인 필드 아래에 오류를 표시한다.

화면 ID	SCR-SYNC-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	연동 방식 선택	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-003	페이지	4

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	다이브 컴퓨터 연동하기 - 1/4단계
화면 목적	다이빙 기록을 가져올 방식을 선택한다.
초기 상태	블루투스 직접 연결이 기본 선택된다. 제조사 계정 연동은 비활성화된다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-003
이동 경로	다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-003	단계 표시	현재 단계가 1/4임을 텍스트와 진행 바로 표시한다.	25%
②	REQ-FUNC-003	블루투스 직접 연결	선택 시 지원 기기를 탐색하고 연결 대상으로 지정한다.	선택 가능
③	REQ-FUNC-003	로그 파일 업로드	선택 시 파일 선택 영역을 표시하고 지원 형식을 검사한다.	선택 가능
④	REQ-FUNC-003	제조사 계정 연동	준비 중 상태로 표시하며 선택할 수 없다.	비활성화
⑤	REQ-FUNC-003	취소 버튼	새 로그 작성을 중단하고 이전 화면으로 돌아간다.	SCR-MAIN-001
⑥	REQ-FUNC-003	다음 버튼	선택한 방식으로 기록 가져오기를 시작한다. 처리 중에는 중복 클릭을 막는다.	성공: SCR-LOG-001


예외 처리 및 공통 규칙

- 지원하지 않는 기기 또는 파일 형식이면 연동할 수 없는 이유를 표시한다.
- 연결 실패 시 재시도와 다른 연동 방식 선택을 제공한다.
- 파일 안에 다이빙 기록이 없으면 확인 가능한 기록이 없다고 안내한다.

SCR-LOG-001 연동 데이터 확인

화면 ID	SCR-LOG-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	연동 데이터 확인	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002	관련 요구사항	REQ-FUNC-004	페이지	5

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	연동 데이터 확인 - 2/4단계
화면 목적	다이브 컴퓨터에서 가져온 값과 누락된 값을 구분해 확인한다.
초기 상태	가져온 값은 정보 카드로, 누락 값은 경고 카드로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-004
이동 경로	이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-004	단계 표시	현재 단계 2/4와 진행률을 표시한다.	50%
②	REQ-FUNC-004	자동 입력 카드	다이브 컴퓨터에서 가져온 값을 표시한다. 수정 가능한 항목은 사용자가 변경할 수 있다.	값 출처 구분
③	REQ-FUNC-004	누락 항목 카드	가져오지 못한 항목을 경고 색상과 '누락됨'으로 표시한다.	다음 단계에서 입력
④	REQ-FUNC-004	이전 버튼	연동 방식 선택 화면으로 돌아간다.	SCR-SYNC-001
⑤	REQ-FUNC-005	다음 버튼	확인한 데이터를 유지하고 추가 정보 입력 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-002

예외 처리 및 공통 규칙

- 같은 일시의 기록이 이미 있으면 중복 가능성을 표시하고 계속 진행 여부를 확인한다.
- 평균 수심이 없으면 SACRMV 계산에 제한이 생길 수 있음을 안내한다.

화면 ID	SCR-LOG-002	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	추가 정보 입력	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003	관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017		

화면 와이어프레임

GANI Log

대시보드

로그 목록

친구 · 공유

바디 로그

장비 관리

내 정보

새 로그 작성

면동으로 가져오지 못한 정보와 다이빙 상태를 입력해 주세요.

3 / 4 단계 - 추가 정보 입력

1 탱크 용량

2 사용 장비

3 기체 종류

4 시작 압력

5 종료 압력

6 수역

7 평균 수심

8 시야

9 파도

10 날씨

11 조류

12 선택 안 함

13 사진 업로드

14 사진 선택

15 선택 안 함

16 메모

17 다음

기본 정보

항목	내용
화면명	추가 정보 입력 - 3/4단계
화면 목적	연동으로 가져오지 못한 분석비용용 정보를 사용자가 입력한다.
초기 상태	자동 입력값은 채워진 상태로 유지하고 누락된 항목만 입력 대상으로 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
이동 경로	이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	입력 방식 및 로직	필수 여부
①	REQ-FUNC-010	탱크 용량	등록 장비 선택 또는 숫자 입력, 단위 L	RMV 계산 시 필수
②	REQ-FUNC-010	시작종료 압력	숫자 입력, 단위 bar. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다.	SAC 계산 시 필수
③	REQ-FUNC-005	기체 종류	공기 또는 나이트록스를 선택한다. 공기는 산소 21%를 적용하고, 나이트록스는 산소 비율을 입력한다.	기체 기록 시 필수
④	REQ-FUNC-012	웨이트 무게	숫자 입력, 단위 kg	웨이트 비교 시 필수
⑤	REQ-FUNC-012	웨이트 상태	가벼웠음·적절했음·무거웠음 중 하나를 선택한다.	선택
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다.	선택
⑦	REQ-FUNC-005	바다 환경	수역, 평균 수심, 시야, 파도, 날씨, 조류를 입력한다.	선택
⑧	REQ-FUNC-015	버디	등록 친구를 선택하거나 등록되지 않은 버디 이름을 직접 입력한다. 여러 명은 쉼표로 구분한다.	선택
⑨	REQ-FUNC-015	공개 범위	나만 보기, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택한다.	기본값: 나만 보기
⑩	REQ-FUNC-017	다이빙 사진	이미지 파일을 여러 장 첨부하고 미리보기에서 삭제할 수 있다.	선택
⑪	REQ-FUNC-005	메모	사용자가 필요한 내용을 자유롭게 입력한다.	선택
⑫	REQ-FUNC-005	이전/다음 버튼	이전은 입력값을 유지한 채 SCR-LOG-001로, 다음은 유효성 검사 후 SCR-LOG-003으로 이동한다.	-


예외 처리 및 공통 규칙

- 압력, 탱크 용량, 웨이트에 숫자가 아닌 값이 입력되면 필드 아래에 오류를 표시한다.
- SAC/RMV 계산값이 필요한 경우 필수 데이터가 없으면 누락 항목을 안내한다.
- 선택 항목은 비워 둔 상태로 다음 단계로 이동할 수 있다.

SCR-LOG-003 최종 확인 및 저장

화면 ID	SCR-LOG-003	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	최종 확인 및 저장	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	저장 성공 시 SCR-MAIN-001	관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018	페이지	7

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	최종 확인 및 저장 - 4/4단계
화면 목적	자동 입력값과 직접 입력값을 한 번에 검토하고 로그를 저장한다.
초기 상태	입력한 내용을 기본 정보, 장비, 환경, 분석 준비 상태로 나누어 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018
이동 경로	저장 성공 시 SCR-MAIN-001

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-006	단계 표시	현재 단계 4/4와 완료 상태를 표시한다.	100%
②	REQ-FUNC-006	입력 내용 요약	자동 입력값과 직접 입력값을 영역별로 표시한다.	읽기 상태
③	REQ-FUNC-006	이전 버튼	추가 정보 입력 단계로 돌아가 내용을 수정한다.	SCR-LOG-002
④	REQ-FUNC-010	분석 가능 상태	SACRMV 계산에 필요한 데이터가 갖춰졌는지 표시한다.	누락 시 항목 안내
⑤	REQ-FUNC-006	로그 저장 버튼	최종 로그를 저장하고 다음 로그 번호를 1 증가시킨다. 저장 중에는 버튼을 비활성화한다.	성공: SCR-MAIN-001

예외 처리 및 공통 규칙

- 저장 실패 시 입력 내용을 유지하고 재시도 메시지를 표시한다.
- 중복 가능성이 있는 기록은 저장 전에 다시 확인한다.

화면 ID	SCR-MAIN-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	대시보드	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010	페이지	8

화면 와이어프레임



파란 번호는 우측 디스크립션 표의 NO와 대응합니다.

기본 정보

항목	내용
화면명	대시보드
화면 목적	누적 기록, 최근 로그와 공기 소모 변화를 요약해 보여준다.
초기 상태	사용자의 저장된 로그를 기준으로 요약 정보를 표시한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010
공통 구조	좌측 고정 사이드바 190px, 우측 콘텐츠 영역

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비교
①	REQ-FUNC-003	새 로그 작성 버튼	클릭 시 다이브 컴퓨터 연동 흐름을 시작한다.	SCR-SYNC-001
②	REQ-FUNC-007	통계 카드	총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다.	로그가 없으면 '-' 표시
③	REQ-FUNC-010	SACRMV 추이 차트	SAC와 RMV를 서로 다른 선과 단위로 표시한다.	SAC: bar/min, RMV: L/min
④	REQ-FUNC-008	최근 로그 목록	최근 로그를 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동한다.	SCR-LOG-005
⑤	공통	사이드바	대시보드, 로그 목록, 친구 공유, 버디 로그, 장비 관리, 내 정보로 이동한다.	선택한 메뉴 강조

예외 처리 및 공통 규칙

- 로그가 없으면 통계와 차트 대신 '첫 다이빙 기록 가져오기' 버튼을 표시한다.
- 분석 가능한 로그가 부족하면 차트 영역에 필요한 기록 조건을 안내한다.

화면 ID	SCR-LOG-004	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	로그 목록	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	행 클릭 시 SCR-LOG-005	관련 요구사항	REQ-FUNC-008	페이지	9

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그 목록
화면 목적	저장된 다이빙 기록을 검색하고 상세 내용을 연다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-008
이동 경로	행 클릭 시 SCR-LOG-005

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-008	검색창	다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 목록을 검색한다.	입력 즉시 또는 검색 실행
②	REQ-FUNC-008	필터 버튼	기간, 장비, 로그 상태 등의 필터를 표시한다.	적용 조건 표시
③	REQ-FUNC-008	로그 테이블	날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다.	SAC 단위 bar/min
④	REQ-FUNC-009	로그 행	행 클릭 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005

예외 처리 및 공통 규칙

- 검색 결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
- 저장된 로그가 없으면 새 로그 작성 버튼을 표시한다.

화면 ID	SCR-LOG-005	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	로그 상세	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017	페이지	10

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	로그 상세
화면 목적	한 번의 다이빙에서 저장한 기본 정보, 버디, 장비, 환경, 기체와 계산·비교 결과를 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017
진입 경로	대시보드 최근 로그 또는 로그 목록

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-009, 018	로그 식별 정보	로그 번호, 포인트와 날짜를 표시한다.	예: '#42 · 문심, 서귀포'
②	REQ-FUNC-015	버디·공개 범위	등록 친구와 직접 입력한 버디를 구분하고 공개 범위를 표시한다.	나만 보기·친구 공개·전체 공개
③	REQ-FUNC-017	사진 영역	첨부된 다이빙 사진과 사진 수를 표시한다. 사진이 없으면 영역을 숨기거나 빈 상태를 안내한다.	읽기 상태
④	REQ-FUNC-009	수심·시간	최대 수심과 평균 수심을 같은 줄에 배치하고 다이빙 시간, 수온을 함께 표시한다.	단위 m, min, ° C
⑤	REQ-FUNC-009	바다 환경	수역, 날씨, 조류, 시야, 파도를 한 카테고리로 표시한다.	미입력 값 구분
⑥	REQ-FUNC-013	사용 장비	로그에 저장된 슈트, BCD, 마스크, 핀 등의 장비 이름과 종류를 표시한다.	등록·렌탈 장비 구분 가능
⑦	REQ-FUNC-009, 010	탱크·기체	탱크 용량, 시작·종료 압력, 공기·나이트록스와 산소 비율을 표시한다.	단위 L, bar, %
⑧	REQ-FUNC-010	SACRMV 카드	SAC는 'bar/min', RMV는 'L/min'으로 표시하고 두 지표의 비교 방법을 설명한다.	계산 불가 시 누락값 표시
⑨	REQ-FUNC-012	웨이트 정보	웨이트 무게와 가벼웠음·적절했음·무거웠음 상태를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음
⑩	REQ-FUNC-009	다이빙 메모	작성 단계에서 저장한 자유 입력 메모를 표시한다.	미작성 시 빈 상태 표시
⑪	REQ-FUNC-011	유사 로그 비교	수심, 수온, 장비 등 비교 기준과 과거 기록의 SAC를 표시한다. 항목 클릭 시 해당 과거 로그 상세로 이동한다.	기록 부족 시 안내
⑫	REQ-FUNC-012	웨이트 비교	현재와 과거의 웨이트 무게 및 상태 평가를 표시한다.	추천값으로 표현하지 않음

예외 처리 및 공통 규칙

- 'SACRMV는 참고 지표이며 실력이나 안전을 판정하지 않습니다.'를 계산 결과 가까이에 표시한다.
- 웨이트 비교는 과거 기록을 보여주는 기능이며 최적 웨이트로 단정하지 않는다.

화면 ID	SCR-EQP-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	장비 관리	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-013	페이지	11

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	장비 관리
화면 목적	자주 사용하는 장비를 저장하여 로그 입력 시 재사용한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-013
진입 경로	사이드바 > 장비 관리

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-013	장비 등록 버튼	장비 종류와 세부 정보를 입력하는 등록 영역을 연다.	입력 modal 또는 별도 화면
②	REQ-FUNC-013	장비 카드	장비 이름과 종류를 표시한다. 선택 시 수정·삭제 기능을 제공한다.	슈트, BCD, 호흡기, 마스크, 핀, 다이브 컴퓨터 등
③	REQ-FUNC-013	장비 추가 카드	클릭 시 장비 등록 기능을 연다.	①과 동일 동작

예외 처리 및 공통 규칙

- 로그에서 사용 중인 장비 삭제 시 기존 로그에는 기록된 장비 정보가 유지됨을 안내한다.
- 필수 정보가 없는 장비는 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다.

화면 ID	SCR-MY-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	내 정보	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018	페이지	12

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	내 정보
화면 목적	사용자 기본 정보, 로그 시작 번호, 다이빙 자격과 연동 기기를 확인하고 수정한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018
진입 경로	사이드바 > 내 정보

디스크립션


NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-014	프로필 영역	사용자 이름과 이메일을 표시한다.	계정 정보 사용
②	REQ-FUNC-014	다이빙 자격	자격증 이미지와 사용자가 확인-저장한 발급 단체, 등급, 자격번호, 발급일을 표시한다.	로그 수로 자동 변경하지 않음
③	REQ-FUNC-003	연동 기기	현재 연결하거나 등록된 다이브 컴퓨터를 표시한다.	미연동 상태 구분
④	REQ-FUNC-014	정보 수정 버튼	이름과 이메일을 수정할 수 있는 상태로 전환한다. 다이빙 자격은 이 폼에서 직접 수정하지 않는다.	저장-취소 제공
⑤	REQ-FUNC-018	로그 시작 번호	다음에 저장할 로그 번호를 양의 정수로 설정한다.	기존 로그를 중간부터 옮기는 사용자 지원
⑥	REQ-FUNC-014	자격증 이미지 등록	이미지에서 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일 후보를 판독한다. 사용자가 결과를 확인-수정한 뒤 저장한다.	판독 결과를 확정 정보로 자동 저장하지 않음

예외 처리 및 공통 규칙

- 연동된 기기가 없으면 '연동된 기기 없음'과 연동 시작 버튼을 표시한다.
- 자격 정보가 없으면 자격증 이미지 등록 영역을 안내한다.
- 이미지 용량이 허용 범위를 초과하면 더 작은 이미지를 선택하도록 안내한다.

화면 ID	SCR-SOCIAL-001	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	친구·공유	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-015	페이지	13

화면 와이어프레임



기본 정보


항목	내용
화면명	친구·공유
화면 목적	이메일로 친구를 추가하고 공개된 로그를 함께 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-015
진입 경로	사이드바 > 친구·공유

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-015	친구 추가	가입 이메일을 입력해 친구 요청을 보낸다.	본인·기등록 친구 요청 제한
②	REQ-FUNC-015	받은 요청	요청을 수락해 친구 목록에 추가하거나 거절한다.	처리 후 목록 갱신
③	REQ-FUNC-015	내 친구	수락된 친구의 이름과 이메일을 표시하고 삭제 기능을 제공한다.	삭제 전 대상 확인
④	REQ-FUNC-015	공유 로그	본인과 친구의 친구 공개·전체 공개 로그, 작성자, 날짜, 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	나만 보기 로그 제외, SCR-LOG-005

화면 ID	SCR-SOCIAL-002	작성자	김가은	버전	v1.8
화면명	버디 로그	작성일	2026-08-19	최종 수정일	2026-08-19
depth / 이동	화면 흐름 참조	관련 요구사항	REQ-FUNC-016	페이지	14

화면 와이어프레임



기본 정보

항목	내용
화면명	버디 로그
화면 목적	친구가 공유했거나 전체 공개한 다이빙 기록을 모아 확인한다.
관련 요구사항	REQ-FUNC-016
진입 경로	사이드바 > 버디 로그

디스크립션

NO	매핑 요구사항 ID	UI 요소명	인터랙션 및 로직 정의	이동 화면/비고
①	REQ-FUNC-016	공개 범위 필터	전체, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택해 목록을 필터링한다.	기본값: 전체
②	REQ-FUNC-016	버디 로그 카드	작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 함께한 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다.	SCR-LOG-005, 결과가 없으면 빈 상태 표시