마에스트로 네트워크 7
(Maestro Network 7)

사용 설명서

Ver. 7.0.0.5

저작권

마에스트로 네트워크 7에 포함된 모든 프로그램과 자료 파일, 설명서, 문서 내용 등은 ㈜솔루세움의 소유입니다. 본 제품과 자료 전체 혹은 일부를 복제, 변형하여 유포 및 사용을 금하고, 복제 및 변형을 위해서는 ㈜솔루세움의 사전 동의를 얻어야 합니다.

Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11은 Microsoft Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

기타 모든 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

소프트웨어 사용자 라이선스 안내

소프트웨어의 사용 권한은 반드시 1유저당 1라이선스를 확보해야 합니다. 또한 소프트웨어의 라이선스는 소프트웨어에 대한 소유권 이전이 아니라 라이선스 사용권의 허가이므로 당사의 동의 없이 임의로 매도 및 양도/양수가 불가능합니다.

구성품

소프트웨어 사용권 증서, 설치CD, 설치CD 보관 케이스

주의 사항

- 본 설명서를 반드시 숙지하신 후 프로그램을 사용하십시오. 제품에 대한 최신 정보 및 제품 업데이트 소식 등은 당사 홈페이지 (www.solusseum.co.kr) 를 통하여 제공됩니다.
- 클라이언트 PC에 복구 모듈을 설치하기 전 중요한 데이터는 반드시 백업을 받아 두시기 권장합니다. 사용자의 부주의한 실수로 삭제 된 컴퓨터의 데이터에 대해 본사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 본 프로그램의 지속적인 업데이트로 인해 일부 내용이 본 설명서와 다를 수 있습니다.

고객지원 연락처

- 홈페이지 : http://www.solusseum.co.kr
- 전화번호 : 1588 - 3786
- FAX : 02 - 858 - 2040

규칙	규칙 내용
[ ]	프로그램 설치 또는 사용 시 버튼입니다.
[ ] -> [ ] -> [ ]	메뉴 실행 순서 입니다.
정보	프로그램 사용 시 참고사항 또는 중요 정보 입니다.

제품별 지원 기능표

구분	기능	마에스트로 스탠다드	마에스트로 아카데미	마에스트로 엔터프라이즈
관리자 편의성	자리 배치	✓	✓	✓
	리스트 보기	✓	✓	✓
	그룹 관리	✓	✓	✓
	바탕화면 설정		✓	✓
	시스템 복구(싱글 디스크 복구)	✓	✓	✓
	시스템 복구(멀티 디스크 복구)			✓
	보호시작/중지, 현재상태저장	✓	✓	✓
	예약복구 설정	✓	✓	✓
	전원제어 (켜기/종료/재부팅)	✓	✓	✓
	원격제어		✓	✓
	트레이 아이콘 숨기기/보이기	✓	✓	✓
	자산 및 패치 정보	✓	✓	✓
	전원 스케줄		✓	✓
	매체 접근 제어			✓
PC 유지보수 편의성	컴퓨터 이름, IP변경		✓	✓
	클라이언트 업데이트	✓	✓	✓
	클라이언트 제거	✓	✓	✓
	복구 프로그램 설치/제거	✓	✓	✓
	프로그램 업데이트			✓
	윈도우 업데이트			✓
강의 진행 편리성	화면 모니터링		✓	✓
	제어현황 보기		✓	✓
	출석 관리, 공지사항, 메시지 전송		✓	✓
	파일 전송, 과제물 회수		✓	✓
	URL 전송		✓	✓
	프로그램 원격 실행/종료		✓	✓
	전자펜		✓	✓
강의 집중도 강화	매니저 화면 전송			✓
	클라이언트 화면 전송			✓
	프로그램 실행 차단/허용		✓	✓
	레지스트리, 제어판, DOS창 잠금		✓	✓
	작업관리자, Windows 계정 잠금		✓	✓
	FTP, 공유폴더 잠금		✓	✓
	화면잠금, 마우스/키보드 잠금		✓	✓
	인터넷 잠금 [Explorer. Firefox, Chrome, Safari, Opera, 메신저]		✓	✓
	화이트 리스트 실행 제한			✓

목 차

마에스트로 네트워크 7 1
제1장 마에스트로 네트워크 7 소개 6
1. 개요 7
2. 제품 구성 7
2.1 매니저 프로그램 7
2.2 클라이언트 프로그램 7
3. 시스템 사양 8
3.1 매니저 프로그램 8
3.2 클라이언트 프로그램 8
제2장 마에스트로 네트워크 7 소개 10
1. 매니저 설치 11
2. 클라이언트 설치 15
2.1 설치 전 작업 15
2.2 클라이언트 프로그램 설치 과정 15
2.3 접속 설정 17
2.4 클라이언트 자리배치 20
제3장 마에스트로 네트워크 7 제거 23
1. 매니저 제거 24
2. 클라이언트 제거 25
2.1 복구 모듈 제거 25
2.2 클라이언트 제거 27
제4장 마에스트로 매니저 사용하기 29
1. 마에스트로 매니저 시작하기 30
2. 마에스트로 매니저 화면 설정 31
3. 마에스트로 매니저 사용하기 37
3.1 마에스트로 매니저 37
3.2 보기 52
3.3 클라이언트 관리 54
3.4 복구 관리 64
3.5 PC 관리 68
3.6 수업 진행 도구 80
3.7 PC 제어 95
3.8 도움말 107
제5장 마에스트로 클라이언트 사용하기 109
1. 클라이언트 시작하기 110
2. 클라이언트 메뉴 사용하기 110

2.1 복구 명령 110
2.2 환경 설정 116
2.3 마에스트로 네트워크 클라이언트 정보 119
3. 응급 복구 120
4. 응급 제거 121

제1장 마에스트로 네트워크 7 소개

1. 개요
2. 제품 구성
   2.1 매니저 프로그램
   2.2 클라이언트 프로그램
3. 시스템 사양
   3.1 매니저 프로그램
   3.2 클라이언트 프로그램

1. 개요

마에스트로 네트워크 7 솔루션은 LAN(Local Area Network) 환경의 컴퓨터 실습실 및 교육장의 컴퓨터를 관리하기 위한 최상의 솔루션으로, 컴퓨터를 최적의 상태로 관리하기 위한 기능들과 수업 진행을 위해 필요한 수업 진행 도구들로 구성되어 있습니다.

마에스트로 네트워크 7 제품은 기능에 따라 마에스트로 네트워크 7 스탠다드, 마에스트로 네트워크 7 아카데미, 마에스트로 네트워크 7 엔터프라이즈 세 가지 에디션으로 분류됩니다.

2. 제품 구성

마에스트로 네트워크 7은 관리자 및 교사용 프로그램인 '매니저' 와 관리 대상 또는 학생용 프로그램인 '클라이언트'로 구성되어 있습니다.



[그림 1 제품 구성]

2.1 매니저 프로그램

매니저 프로그램은 클라이언트PC을(를) 관리하거나, 수업진행에 필요한 도구를 사용하기 위한 프로그램 입니다.
실습실 및 교육장의 컴퓨터 관리자는 매니저 프로그램을 이용하여 클라이언트PC을(를) 최적의 상태로 관리할 수 있으며, 수업진행자는 수업진행 시 필요한 도구(예: 출석체크, 과제물 회수, 원격 실행, 화면전송 등) 을(를) 수행할 뿐 아니라, 클라이언트PC에 설치된 윈도우 기능(예: 인터넷 제어, 공유폴더, 화면 잠금 등) 을(를) 제어 할 수 있습니다.

2.2 클라이언트 프로그램

클라이언트 프로그램은 수업을 받는 학생들의 컴퓨터 또는 관리 대상이 되는 컴퓨터에 설치되는 프로그램 입니다.
클라이언트PC을(를) 최적의 상태로 관리할 수 있도록 해주는 '복구 모듈' 과 매니저와 통신 및 제어를 담당하는 '클라이언트 프로그램'으로 구성되어 있습니다.

3. 시스템 사양

마에스트로 네트워크 7을 설치 및 사용하기 위해서는 다음의 시스템 사양의 컴퓨터와 소프트웨어 환경을 만족해야 합니다. 시스템 사양을 확인하신 후 설치를 진행하시기 바랍니다.

3.1 매니저 프로그램

하드웨어 사양

CPU	Intel Core-i3 또는 AMD Ryzen 3 프로세서 이상
RAM	8 GB 이상
HDD	여유공간 30 GB 이상
디스플레이	해상도 1024 * 768 이상
입력장치	표준 한글 키보드 / 휠 마우스

소프트웨어 사양

운영체제	Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit)
Protocol	TCP/IP, UDP 통신의 IPv4

3.2 클라이언트 프로그램

① 클라이언트 프로그램

하드웨어 사양

CPU	Intel Core-i3 또는 AMD Ryzen 3 프로세서 이상
RAM	8GB 이상
HDD	여유공간 30 GB 이상
디스플레이	1024 * 768 이상

소프트웨어 사양

운영체제	Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit)
Protocol	TCP/IP, UDP 통신의 IPv4

② 복구 설치

하드웨어 사양

CPU	Intel Core-i3 또는 AMD Ryzen 3 프로세서 이상
RAM	8 GB 이상
HDD 인터페이스	SATA3, m2, Nvme
HDD 여유공간	여유공간 30 GB 이상

소프트웨어 사양

운영체제	Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit)
파일 시스템	NTFS 파일 시스템
부팅 타입	EFI, UEFI 지원
클러스터 사이즈	4096 Byte (NTFS 기본값)

복구 모듈은 아래와 같은 시스템은 지원하지 않습니다.

- 동일한 PC에 여러 개의 OS를 설치하여 사용하는 멀티 부팅 시스템
- eMMC를 스토리지로 사용하는 시스템
- PC에 타사의 복구 프로그램이 설치되어 있는 경우
- C:드라이브가 아닌 다른 파티션에 Windows가 설치된 경우
- C:드라이브 이외의 드라이브가 부트(Boot) 드라이브로 지정된 경우
- 단일디스크(C:드라이브)에 복구 모듈이 설치되는 경우
  - C:드라이브 파티션의 크기가 2TByte 이상일 때
  - C:드라이브 여유 공간이 10GByte 미만일 때
- 멀티디스크(C:, D:드라이브)에 복구 모듈이 설치되는 경우
  - C:, D:드라이브 파티션의 크기가 2TByte 이상일 때
  - C:, D:드라이브 여유 공간이 10GByte 미만일 때

제2장 마에스트로 네트워크 7 소개


1. 매니저 설치
2. 클라이언트 설치
   2.1 설치 전 작업
   2.2 클라이언트 프로그램 설치 과정
   2.3 접속 설정
   2.4 클라이언트 자리배치

1. 매니저 설치

매니저 프로그램은 클라이언트 PC 을(를) 관리하거나 제어 및 수업진행을 위해 사용하는 프로그램 입니다. 매니저는 다음과 같은 기능을 수행 할 수 있습니다.


- 복구 관리 : 복구 관련 명령(시스템 복구, 현재 상태저장 등)을 클라이언트PC로 전송합니다.
- PC 관리 : 전원 제어, 원격 제어 명령 을 클라이언트PC로 전송합니다.
- PC 제어 : 화면 잠금, 인터넷 제어, 공유 제어 등 클라이언트PC에 설치된 윈도우의 기능들을 제어하는 명령을 전송합니다.

① 설치 CD 을(를) CD-ROM 드라이브에 넣거나 설치 프로그램의 'AutoRun.exe' 파일을 더블클릭 후 **[매니저 설치]** 버튼을(를) 클릭합니다.




[그림 2 AutoRun 화면]

② '동의합니다(A)' 체크 후 **[다음(N) >]** 버튼을 클릭합니다.



[그림 3 마에스트로 네트워크 7 매니저 설치 – 사용자 계약]

③ 마에스트로 네트워크 7 매니저 설치 준비가 완료되었습니다. **[설치(I)]** 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.



[그림 4 마에스트로 네트워크 7 매니저 설치 준비 완료]

④ 사용권 증서 또는 별도로 제공 된 인증 키를 입력 후 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



[그림 5 마에스트로 네트워크 7 매니저 인증키 입력]

정보

- 제공된 인증 키로 매니저 인증을 받으면, 해당 인증 키로 먼저 인증 받았던 매니저의 실행이 정지됩니다. 인증 키가 누출되지 않도록 주의하십시오.
- 하나의 인증 키로 인증 받을 수 있는 회수는 5회 입니다. 인증 횟수를 5회 초과한 인증 키로 인증을 시도하면, '설치 횟수 초과' 에러가 발생합니다.
- 매니저 PC에 네트워크 카드가 2개 이상 설치되어 있을 경우 정상적으로 인증과정을 마쳤다 하더라도, '매니저 사용 중', '인증 받지 않는 매니저' 라는 에러가 발생 할 수 있습니다. 사용하지 않는 네트워크 카드는 '사용 안 함'으로 설정하여 주십시오.
- 제공받은 사용권 증서에 기재된 인증 키에 따라 스탠다드, 아카데미, 엔터프라이즈 제품으로 구분됩니다.
- 폐쇄망 인증키 사용은 인증 서버와 연결이 되지 않는 경우, 별도로 제공된 폐쇄망 인증키로 매니저를 인증하여 사용 할 수 있습니다. 폐쇄망 인증키 구매 또는 활성화 코드는 판매처나 업체에 문의 하시기 바랍니다.

⑤ 인증키 확인 및 적용 중입니다. 완료 될 때까지 대기 합니다.




[그림 6 인증키 적용 중]

⑥ 인증 작업이 정상적으로 완료되었습니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.

정보

매니저 인증 작업은 인터넷을 통하여 인증합니다. 인터넷 연결이 되어 있지 않거나, 인증서버에 접속되지 않을 경우 또는 인증키가 올바르지 않은 경우에 '정상적으로 인증 확인을 할 수 없습니다. (인증키가 올바르지 않습니다. 다시 한번 확인 하시기 바랍니다.)' 메시지가 출력 됩니다.

⑦ **[종료 (F)]** 버튼을 클릭하여 마에스트로 네트워크 7 매니저 설치를 완료합니다.



[그림 7 마에스트로 네트워크 7 매니저 설치 완료]

정보

매니저 프로그램 설치가 완료되면 클라이언트 프로그램과 통신하기 위해서 Windows 방화벽에 허용되는 프로그램 목록에 자동으로 등록 됩니다.

방화벽 허용 목록 Maestro Net FS.exe, Maestro Net Manager.exe, Maestro NS, Maestro Net Remote Manager.exe, Maestro Net Screen Client.exe, Maestro Net Screen Server.exe, Maestro Net SS.exe

⑧ 설치 과정이 완료되면, 윈도우 바탕화면에 '마에스트로 네트워크 7 매니저' 아이콘 과 모든 프로그램 목록에 '마에스트로 네트워크 7 매니저' 목록이 생성됩니다.

2. 클라이언트 설치

클라이언트 프로그램은 관리 대상이 되는 클라이언트 PC 또는 학생 PC 에 설치되는 프로그램 입니다. 클라이언트 프로그램은 복구 모듈과 클라이언트 프로그램으로 구성되어 있습니다.

클라이언트 프로그램은 매니저와의 기본적인 통신기능, 클라이언트 PC 를 관리하고 제어하는 기능과 매니저가 전송한 명령을 수신하여 해당 명령을 수행하는 기능을 담당합니다.

클라이언트 복구 모듈은 시스템 복구, 현재 상태 저장, 보호 시작, 보호 중지 등 복구 기능에 관련된 명령을 수행합니다.

2.1 설치 전 작업


부팅 시 에러 메시지가 출력되거나 사용 중 시스템이 다운되는 현상이 나타나는 PC, 바이러스 감염 또는 기타 다른 원인 때문에 정상적으로 작동하지 않는 PC 는 정상적으로 동작하도록 만든 후 클라이언트 프로그램을 설치하셔야 합니다. 만약 이런 문제들을 해결 수 없다면 클라이언트 PC 의 윈도우 운영체제를 다시 설치한 후 클라이언트 프로그램을 설치하여야 합니다.

클라이언트 PC 가 정상적으로 작동하고 있다 하더라도 사용자가 알지 못하는 문제가 있을 수 있습니다. 아래의 설치 전 작업을 수행하여 클라이언트 PC 의 상태를 최적으로 만든 후 클라이언트 프로그램을 설치할 것을 권장합니다.

2.2 클라이언트 프로그램 설치 과정


클라이언트 프로그램은 관리 대상이 되는 클라이언트 PC 또는 학생 PC 설치되어, 매니저와 통신 및 관리, 제어 기능을 담당합니다.

① 설치 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣거나 설치 프로그램의 'AutoRun.exe' 파일을 더블클릭 한 후 **[클라이언트 설치]** 버튼을 클릭합니다.




[그림 8 AutoRun 화면]

② '동의합니다(A)' 항목을 체크한 후 **[다음(N)]** 버튼을 클릭 합니다.




[그림 9 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 설치 – 사용자 계약]

③ 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 설치 준비가 완료 되었습니다. **[설치(I)]** 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.



[그림 10 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 설치 준비 완료]

④ 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 설치를 완료하기 위해 '예, 지금 다시 시작합니다(Y)'항목을 체크 후 **[종료]**버튼을 클릭 합니다.



[그림 11 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 설치 완료]

정보


클라이언트 프로그램 설치가 완료되면 매니저 프로그램과 통신하기 위해서 Windows 방화벽에 허용되는 프로그램 목록에 자동으로 등록 됩니다.

방화벽 허용 목록 : Net Agent.exe, Net Agent Service.exe, Net File Downloader.exe, Net Remote Cilent.Exe, Net Screen Client.exe, Net screen Server.exe

2.3 접속 설정


클라이언트 PC 가 매니저와 통신하기 위해 접속 정보를 설정해야 합니다.

① 윈도우 작업 표시줄의 알림 영역에서 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 아이콘 ( )위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 오른쪽 마우스 버튼을 클릭합니다.




[그림 12 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 알림영역 아이콘]

② 마에스트로 네트워크 7 클라이언트의 팝업 메뉴에서 [환경 설정] 메뉴를 클릭합니다.



[그림 13 마에스트로 네트워크 7 클라이언트-환경설정]

③ 마에스트로 네트워크 7 클라이언트의 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 14 암호 확인 입력 창]

정보


마에스트로 네트워크 7 클라이언트의 초기 암호는 'maestro' 입니다.

④ 환경 설정의 접속 설정 탭 메뉴에서 매니저 주소 입력란에 마에스트로 네트워크 7 매니저 프로그램이 설치 된 관리자 및 교사용 PC 의 '컴퓨터 IP'와 포트를 입력 한 후 [접속] 버튼을 클릭합니다.

정보

마에스트로 네트워크 7 매니저 주소 입력 시 포트를 입력하지 않으면 마에스트로 네트워크 7 매니저 기본 포트 '33910' 포트로 마에스트로 네트워크 7 매니저와 접속을 시도 합니다.

마에스트로 네트워크 7 클라이언트 프로그램이 마에스트로 네트워크 7 매니저 라이센스 수량 이상으로 마에스트로 네트워크 7 매니저와 접속 시도 시 '인증에 실패 하였습니다.' 메시지가 출력됩니다.




[그림 15 인증 실패]

⑤ 마에스트로 네트워크 7 매니저와 접속이 성공되면, 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC 를 다시 시작 해야 합니다. [예(Y)] 버튼을 클릭하여 윈도우를 재시작 합니다.

2.4 클라이언트 자리배치

클라이언트 자리배치 기능은 매니저 PC 에서 매니저 메뉴의 [**보기**] -> [**요약 정보(아이콘 형)**] 클릭하거나 사용자 모니터링 모드를 클릭 시 보여지는 화면으로 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC 를 원하는 위치에 등록 하여 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC 를 쉽게 관리 하실 수 있습니다.

① 윈도우 바탕화면의 마에스트로 네트워크 7 매니저 아이콘을 더블 클릭 하거나 [**모든 프로그램 목록**] -> [**마에스트로 네트워크**] -> [**마에스트로 네트워크 7 매니저**]를 클릭하여 마에스트로 네트워크 7 매니저를 시작합니다.




[그림 16 마에스트로 네트워크 7 매니저 로그인]

② 마에스트로 네트워크 7 매니저 로그인 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.


정보

마에스트로 네트워크 7 매니저의 초기 암호는 'maestro' 입니다.



※ 비밀번호 안내 메세지 창은 매니저 프로그램 최초 설치 후 실행 시 1회 뜹니다.


③ 마에스트로 네트워크 7 매니저를 실행한 후 메뉴 바의 '클라이언트 관리' 메뉴에서 **[등록/관리]** -> **[자리 배치]** 메뉴를 클릭합니다.



[그림 17 자리배치 메뉴]

④ 자리 배치 메뉴에서 '미등록 컴퓨터' 탭 메뉴를 클릭하여 연결된 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC 들을 확인합니다.


⑤ '자리 배치' 탭 메뉴에서 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC 를 배치할 '가로', '세로' 개수를 입력한 후 [설정] 버튼을 합니다.



[그림 18 자리 배치]


정보

자리배치는 최대 가로 / 세로 30 설정 가능합니다.



⑥ 자리 배치 화면에서 원하는 클라이언트 PC 를 지정 후 [적용] 버튼을 클릭하여 자리배치 작업을 완료합니다.

⑦ 마에스트로 매니저의 요약 정보(아이콘 형) 및 사용자 모니터링, 제어 현황 모드 선택 시 자리배치 된 클라이언트 PC 를 확인 할 수 있습니다.




[그림 19 마에스트로 네트워크 7 매니저 – 사용자 모니터링 화면]

제3장 마에스트로 네트워크 7 제거


1. 매니저 제거
2. 클라이언트 제거
   2.1 복구 모듈 제거
   2.2 클라이언트 제거

1. 매니저 제거

① 윈도우의 시작 메뉴에서 **[모든 프로그램 목록]** -> **[마에스트로 네트워크 7 매니저]** 메뉴에서 우클릭 후 **[제거]**를 클릭하거나, **[제어판]** -> **[프로그램]** -> **[프로그램 제거]** 메뉴에서 '마에스트로 네트워크 7 매니저 제거'를 선택하여 제거합니다.



[그림 20 윈도우 시작 메뉴 – 매니저 삭제]



[그림 21 제어판 – 마에스트로 네트워크 7 매니저 제거]

② 마에스트로 네트워크 7 매니저 제거 진행 과정을 시작합니다. [예(Y)] 버튼을 클릭하면 삭제 과정이 시작되고, [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 삭제 과정이 취소됩니다.

③ 마에스트로 네트워크 7 매니저 제거가 시작됩니다. 제거 과정이 완료될 때까지 대기합니다.

④ 제거 과정을 모두 완료하려면, 컴퓨터를 다시 시작하여야 합니다. [예(Y)] 버튼을 클릭하시면 컴퓨터를 다시 시작 됩니다.

2. 클라이언트 제거

클라이언트 제거는 클라이언트 PC의 복구 기능을 담당하는 '복구 모듈 제거'와 매니저와의 통신 및 클라이언트 PC 제어를 담당하는 '클라이언트 프로그램 제거' 두 단계로 나누어 집니다. 클라이언트 프로그램 제거 과정은 복구 모듈 제거 작업이 우선 되어야 합니다. 복구 모듈이 제거되지 않으면, 클라이언트는 제거되지 않습니다.

2.1 복구 모듈 제거

복구 모듈 제거 방법은 매니저 프로그램을 이용하여 원격으로 제거하는 방법과 클라이언트PC의 클라이언트 프로그램을 이용하여 개별로 제거하는 방법이 있습니다. 복구 모듈 제거는 매니저 프로그램을 이용하여 제거하는 방법을 권장합니다.


가) 매니저 프로그램을 이용한 복구 모듈 제거

매니저 프로그램을 이용한 복구 모듈 제거는 여러 대의 클라이언트PC에 설치 된 복구 모듈을 동시에 제거할 수 있는 장점이 있습니다.

① 바탕화면의 '마에스트로 네트워크 7 매니저' 아이콘 또는 모든 프로그램 목록의 **[마에스트로 네트워크 7 매니저]**을 실행하여 매니저 프로그램을 시작합니다.

② 매니저 프로그램에서 복구 모듈을 제거할 클라이언트 PC들을 선택합니다.

③ 매니저의 메뉴 바에서 **[클라이언트 관리]** -> **[복구 제거]** 메뉴에서 '시스템 복구 후 제거' 또는 '현재 상태 저장 후 제거] 옵션을 선택합니다.



[그림 22 매니저 복구 제거 옵션]


④ 클라이언트 PC에서 복구 모듈을 제거하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 복구 모듈 제거를 취소하려면 [아니오(N)] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 복구 제거 명령을 클라이언트 PC에 전송하였습니다. 복구 모듈을 제거하기 위해 클라이언트PC을 다시 시작 합니다.
⑥ 클라이언트PC에서 복구 모듈 제거 과정이 완료되면, '복구 미 설치' 항목과 아이콘( ) 표시됩니다.

나) 클라이언트 PC에서 복구 모듈 제거

마에스트로 네트워크 7 클라이언트 PC의 윈도우 알림 영역 아이콘에 등록된 마에스트로 클라이언트 PC에서 복구 모듈을 개별적으로 제거할 수 있습니다.


① 윈도우 알림 영역에서 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 아이콘( )에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

② 마에스트로 네트워크 7 클라이언트 팝업 메뉴에서 **[복구 명령(C)]** -> **[복구 모듈 제거(U)]** 메뉴를 클릭합니다.



[그림 23 클라이언트 팝업 메뉴]

③ 복구 모듈을 제거하기 위한 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.




[그림 24 암호 입력 창]

정보

마에스트로 클라이언트의 초기 암호는 'maestro' 입니다.

④ 복구 모듈 제거 창에서 '시스템 복구 후 제거' 또는 '현재 상태 저장 후 제거' 제거 옵션을 선택한 후 [제거] 버튼을 클릭합니다.



[그림 25 클라이언트 복구 모듈 제거 옵션]

⑤ 복구 모듈을 제거하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하여 클라이언트 PC를 다시 시작합니다.


⑥ 복구 모듈 제거가 완료되면 윈도우 알림 영역 아이콘에 등록된 마에스트로 클라이언트 프로그램 아이콘( ) 색상이 변경됩니다.

2.2 클라이언트 제거

클라이언트 제거는 매니저 프로그램을 이용하여 클라이언트 PC에 설치 된 클라이언트 프로그램을 제거 할 수 있습니다. 복구 모듈이 설치 된 상태에서는 작동하지 않습니다.


① 바탕화면의 '마에스트로 네트워크 7 매니저' 아이콘 또는 모든 프로그램 목록의 **[마에스트로 네트워크]** -> **[마에스트로 네트워크 7 매니저]**을 실행하여 매니저 프로그램을 시작합니다.

② 매니저 프로그램에서 클라이언트 프로그램을 제거할 클라이언트 PC들을 선택합니다.




[그림 26 마에스트로 매니저]

③ 매니저의 메뉴 바에서 **[클라이언트 관리]** -> **[클라이언트 제거]** 메뉴를 클릭합니다.



[그림 27 클라이언트 관리 메뉴]

④ 클라이언트 PC에서 클라이언트 프로그램 제거를 시작합니다. 클라이언트 프로그램을 제거하려면 [제거] 버튼을 클릭하고, 클라이언트 프로그램 제거를 취소하려면 [취소] 버튼을 클릭합니다.



[그림 28 클라이언트 제거]

⑤ 클라이언트 제거 명령이 클라이언트PC에게 전송되며, 클라이언트 PC는 클라이언트 프로그램 제거를 완료하기 위해 컴퓨터를 다시 시작합니다.

제4장 마에스트로 매니저 사용하기

1. 마에스트로 매니저 시작하기
2. 매니저 화면 설명
3. 매니저 사용하기
   3.1 매니저
   3.2 보기
   3.3 클라이언트 관리
   3.4 복구 관리
   3.5 PC 관리
   3.6 수업 진행 도구
   3.7 PC 제어
   3.8 도움말

1. 마에스트로 매니저 시작하기

마에스트로 네트워크 7 매니저 는 아래의 방법으로 시작합니다.

1) 시작 메뉴에서 시작하기

① 윈도우 작업 표시줄의 [시작] 버튼을 클릭합니다.
② **[모든 프로그램] -> [마에스트로 네트워크] -> [마에스트로 네트워크 7 매니저]**를 클릭하여 실행합니다.

2) 바탕화면에서 시작하기


① 바탕화면의 '마에스트로 네트워크 7 매니저' 아이콘()을 더블클릭 하여 실행합니다.

3) 내 컴퓨터 및 윈도우 탐색기에서 시작하기

① 내 컴퓨터 및 윈도우 탐색기에서 로컬 디스크의 C:₩ 드라이브를 더블클릭 합니다.
② 'C:₩Program Files(x86) -> Solusseum -> MaestroNet Manager7' 폴더에서 'MaestroNManager.exe' 실행파일을 더블클릭 하여 실행합니다.

4) 관리자 로그인

로그인할 관리자 아이디를 선택하고 관리자 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 29 마에스트로 네트워크 7 매니저 로그인]

정보


마에스트로 네트워크 7 매니저의 admin 관리자 암호는 'maestro' 입니다.

암호 5회 잘못 입력 시 로그인 창이 종료됩니다.

2. 마에스트로 매니저 화면 설정

마에스트로 매니저를 이용하여 사용자는 클라이언트 PC 또는 학생PC들을 원격으로 복구하는 복구 관련 명령을 전송하거나 윈도우의 기능을 제어하고, 수업 진행 시 필요한 도구(출석체크, 과제물 전송, 파일 전송 등)들을 활용하여 효과적으로 수업을 진행할 수 있습니다. 또한 매니저의 화면 모니터링 모드에서는 클라이언트 PC 또는 학생 PC의 모니터 화면을 보면서 수업을 진행할 수 있습니다.

마에스트로 매니저는 '메뉴 바', '툴 바', '정보 선택 창', '클라이언트 정보 창', '그룹 선택 바'로 구성되어 있습니다.



[그림 30 마에스트로 매니저 화면]

[마에스트로 매니저 화면 구성]

구 역	내 용
① 메뉴 바	매니저 기능을 사용하기 위한 메뉴들로 구성되어 있습니다.
② 툴 바	매니저 기능들을 빠르고 편리하게 사용할 수 있도록 자주 사용하는 명령들을 아이콘 형태로 모아 놓았습니다.
③ 모드선택 바	'요약 정보 모드', '사용자 모니터링 모드', '제어 현황 모드'로 구성되어 있습니다.
④ 클라이언트 정보 창	모드 선택 바에서 선택된 모드에 알맞은 클라이언트 PC 정보를 보여주는 창입니다.
⑤ 그룹 선택 바	클라이언트 정보 창에 표시될 클라이언트 PC의 그룹을 선택하는 바입니다.
⑥ 제목 표시줄	프로그램 이름과 로그인 한 계정의 아이디를 확인 할 수 있습니다.

[툴 바]

아이콘	아이콘 설명
	클라이언트 정보를 최신 정보로 갱신합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '시스템 복구' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '원격 제어' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '전원 켜기' 명령을 전송합니다.
	'출석확인' 명령을 매니저와 연결된 클라이언트 PC에 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '메시지 전송' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '파일 전송' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '과제물 회수' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '화면 잠금' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '화면 잠금 해제' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '마우스 키보드 잠금' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '마우스 키보드 잠금 해제' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '인터넷 잠금' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '인터넷 잠금 해제' 명령을 전송합니다.
	선택된 클라이언트 PC에 '제어 일괄' 명령을 전송합니다.
	'전자 펜' 명령을 실행합니다.
	매니저 PC의 화면을 매니저에 등록된 클라이언트PC로 전송합니다.
	선택한 클라이언트 PC의 화면을 매니저 PC를 포함한 다른 클라이언트 PC로 전송합니다.

[모드 선택 바]

 (요약정보)	각 클라이언트PC의 버전과 컴퓨터IP, 운영체제 정보, 디스크 정보를 확인할 수 있습니다.
 (사용자 모니터링)	각 클라이언트PC의 화면을 모니터링 할 수 있습니다.

 (제어 현황)	각 클라이언트PC의 'PC 제어' 현황을 확인할 수 있습니다.
 (매체 제어 현황)	각 클라이언트PC의 'PC 매체 제어' 현황을 확인할 수 있습니다

[팝업 메뉴]

팝업 메뉴는 매니저의 클라이언트 정보 창에 마우스 포인터를 위치시킨 후 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 나타나는 메뉴 입니다.



[그림 31 마에스트로 매니저 팝업 메뉴]

팝업 메뉴는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

명 령	내 용
전제 선택	클라이언트 정보 창의 클라이언트PC들을 모두 선택합니다.
전체 해제	클라이언트 정보 창의 클라이언트PC 선택을 모두 해제합니다.
접속자 선택	클라이언트 정보 창에서 매니저와 접속 중인(온라인) 클라이언트PC들을 선택합니다.
미접속자 선택	클라이언트 정보 창에서 매니저와 접속되지 않은 클라이언트PC들을 선택합니다.
클라이언트 켜기	클라이언트 정보 창에서 선택된 클라이언트PC에 **[PC 관리]** -> **[전원 제어]** - >**[켜기]** 명령을 전송합니다.
클라이언트 종료	클라이언트 정보 창에서 선택된 클라이언트PC에 **[PC 관리]** -> **[전원 제어]** -> **[종료]** 명령을 전송합니다.
클라이언트 다시 시작	클라이언트 정보 창에서 선택된 클라이언트PC에 **[PC 관리]** -> **[전원 제어]** - > **[다시 시작]** 명령을 전송합니다.


[요약정보 모드의 클라이언트 설명]

요약 정보 화면은 매니저PC와 클라이언트PC 사이의 접속 여부, 복구 설치 여부와 복구 모듈 작동 상태 등을 보여주며, 아이콘 형 모드와 리스트 형 모드로 선택하여 확인 할

수 있습니다.

가) 요약정보(아이콘 형)

요약정보 모드(아이콘 형)는 매니저 메뉴 바에서 **[보기]** ->**[요약정보(아이콘 형)]** 메뉴를 클릭합니다.



접속되지 않은
클라이언트 PC



접속된 클라이언트 PC

마우스 포인터를 클라이언트PC 항목 위에 위치시키면, 클라이언트 PC의 자세한 정보를 볼 수 있습니다.



[클라이언트PC에 설치된 프로그램 버전, IP 주소, 운영체제 정보, 디스크 정보, 복구버전이 표시됩니다.]

나) 요약정보(리스트 형)

요약정보 모드(리스트 형)는 매니저 메뉴 바에서 **[보기]** ->**[요약정보(리스트 형)]** 메뉴를 클릭합니다.

[사용자 모니터링 모드의 클라이언트 설명]

사용자 모니터링 모드는 매니저PC에 등록된 클라이언트 PC 화면들을 모니터링 할 수 있는 모드입니다.

정보

사용자 모니터링 모드는 클라이언트 PC의 윈도우 바탕 화면까지 진입하여야 합니다.


[제어 현황 모드의 클라이언트 설명]

제어 현황 모드는 각 클라이언트 PC의 제어 현황을 볼 수 있는 모드입니다.

	
[제어가 해제 된 클라이언트 PC]	[제어가 설정 된 클라이언트 PC]
	
[화면제어 설정 된 클라이언트 PC]	[키보드 마우스 제어 된 클라이언트 PC]

아이콘	내 용
	인터넷 제어가 해제 되어 있는 경우
	인터넷 제어가 설정 되어 있는 경우
	FTP 접근 제어가 해제 되어 있는 경우
	FTP 접근 제어가 설정 되어 있는 경우
	윈도우 공유 폴더 제어가 해제 되어 있는 경우
	윈도우 공유 폴더 제어가 설정 되어 있는 경우
	레지스트리 접근 제어가 해제 되어 있는 경우
	레지스트리 접근 제어가 설정 되어 있는 경우
	윈도우 제어판 제어가 해제 되어 있는 경우
	윈도우 제어판 제어가 설정 되어 있는 경우
	윈도우의 명령 프롬프트 제어가 해제 되어 있는 경우
	윈도우의 명령 프롬프트 제어가 설정 되어 있는 경우
	윈도우의 작업 관리자 제어가 해제 되어 있는 경우
	윈도우의 작업 관리자 제어가 설정 되어 있는 경우
	윈도우의 사용자 계정 제어가 해제 되어 있는 경우
	윈도우의 사용자 계정 제어가 설정 되어 있는 경우
	화이트 리스트가 해제 되어 있는 경우
	화이트 리스트가 설정 되어 있는 경우

3. 마에스트로 매니저 사용하기



[그림 32 매니저 메뉴 바]


3.1 마에스트로 매니저

3.1.1 환경설정

가) 관리자 암호 변경

관리자 암호 변경 기능은 매니저 로그인 시 로그인한 사용자의 로그인 암호를 변경하는 메뉴입니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② [관리자 암호 변경] 버튼을 클릭합니다.
③ 변경할 암호를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.



[그림 33 관리자 암호 변경]

정보

암호 입력 시 대소문자, 숫자, 특수문자 조합으로 8자리 이상 설정해야 합니다.

나) 계정관리

마에스트로 매니저에 로그인할 수 있는 아이디를 생성, 수정 및 삭제할 수 있는 메뉴입니다.

[계정 등록]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [계정 관리] 메뉴를 클릭합니다.
③ [등록] 버튼을 클릭합니다.
④ 등록할 계정의 '아이디', '이름', '암호', '암호 확인', '메모' 을 입력하고 권한을 선택한 후 [등록] 버튼을 클릭 합니다.



[그림 34 계정 등록]

정보

암호 입력 시 대소문자, 숫자, 특수문자(!,#,$,%,^) 조합으로 8자리 이상 설정해야 합니다.

■ 통합 관리자

✓ 매니저의 모든 기능을 사용 할 수 있습니다.

■ 일반 관리자(일부 기능이 제한 됩니다.)

✓ 매니저의 [환경 설정] 메뉴를 사용 할 수 없습니다.

✓ 클라이언트 관리의 [등록/관리], [클라이언트 암호 변경], [컴퓨터 이름 변경], [IP 변경], [클라이언트 업데이트], [클라이언트 제거], [복구 설치], [복구제거] 기능을 사용할 수 없습니다.

✓ 복구 관리의 [현재상태저장], [보호시작], [보호중지], [예약복구설정] 기능을 사용 할 수 없습니다.

✓ PC 관리의 [전원 스케줄], [스마트 전원관리], [프로그램 배포], [프로그램 업데이트], [윈도우 업데이트] 기능을 사용 할 수 없습니다.


✓ 수업 진행 도구의 [클라이언트 화면 전송] 기능을 사용 할 수 없습니다.

✓ 도움말의 [인증키 변경] 기능을 사용 할 수 없습니다.

정보

매니저 로그인 시 생성 된 계정으로 로그인 하시면 매니저 프로그램 제목 표시줄에 로그인 한 아이디가 표시 됩니다.

⑤ 계정 생성, 수정, 삭제를 위하여 현재 로그인한 계정과 암호를 확인합니다. 암호를 입력 하신 후 [확인]버튼을 클릭하시면 계정등록이 완료됩니다.



[그림 35 로그인한 계정 암호 확인]

[계정 수정]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [계정 관리] 메뉴를 클릭합니다.
③ 계정 관리에서 수정할 계정을 선택한 후 [수정] 버튼을 클릭합니다.
④ 계정 정보를 변경한 후 [수정] 버튼을 클릭하시면 계정 수정이 완료됩니다.


[계정 삭제]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [계정관리] 메뉴를 클릭합니다.
③ 계정 관리에서 삭제할 계정을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
④ 계정 삭제 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하면, 계정 삭제가 완료됩니다.

다) 서버 접속 설정

매니저 프로그램과 클라이언트 프로그램을 연결할 때 사용되는 TCP/IP 프로토콜의 통신 포트를 설정합니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정창의 [서버 접속 설정] 메뉴를 클릭합니다.



[그림 36 서버 접속 설정]

③ 세션 서버 포트 번호 입력란에 변경할 TCP 포트를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다. (기본값: 33910)
④ 포트 변경합니다. 완료 될 때까지 대기합니다.



[그림 37 포트 변경]

⑤ 변경된 포트를 적용하기 위해 매니저 PC를 다시 시작 합니다. [확인] 버튼을 클릭하여 매니저 프로그램이 종료 된 후 매니저 PC를 다시 시작하면 변경된 포트가 적용됩니다.

정보


TCP/IP 프로토콜의 포트 사용 범위는 1 ~ 65532번까지 사용 할 수 있습니다. 사용하지 않는 포트를 확인 후 설정하시기 바랍니다.

라) 실행 제한 프로그램 등록

실행 제한 프로그램 등록은 **[PC 제어]** -> **[프로그램 실행 제한]** 명령에서 '제한할 프로그램 파일을 등록합니다.' 옵션을 사용할 때 실행 제한할 프로그램을 등록하는 명령입니다.


[실행 제한 할 프로그램 등록]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [실행 제한 프로그램 등록] 메뉴를 클릭합니다.
③ 실행 제한할 '실행 파일명' 입력란에 실행 파일명 입력하고, '설명' 입력란에 프로그램 설명을 입력한 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.



[그림 38 실행 제한 프로그램 등록]

④ 실행 제한할 프로그램 등록이 완료되었습니다.




[그림 39 실행 제한 프로그램 등록 완료]

정보

실행 파일 명 입력 시 실행 파일명의 확장자까지 입력하여야 합니다. (예 : hwp.exe)

[실행 제한할 프로그램 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [실행 제한 프로그램 등록] 메뉴를 클릭합니다.
③ 제거할 실행 파일명을 마우스 포인터로 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.




[그림 40 실행 제한 프로그램 삭제]

④ 삭제 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다.

마) WOL 포트 설정

매니저에 등록된 클라이언트 PC의 전원을 켜기 위한 WOL(Wake On Lan) 포트를 설정합니다. **[PC 관리]** -> **[전원 제어]** 명령에서 [켜기] 명령을 사용할 때 WOL 포트를 사용합니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [WOL 포트 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 변경할 포트 번호를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.




[그림 41 WOL 포트 설정]

④ 포트 번호가 변경 되었습니다.

바) 전원 제어 설정

[PC관리] -> **[전원 제어]** 또는 **[PC관리]** -> **[전원 스케줄]** 명령을 실행 할 때, 클라이언트 PC의 전원이 '종료' 또는 '재 시작' 시 클라이언트PC의 사용자에게 출력될 메시지와 종료 대기시간을 설정합니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [전원 제어 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ '종료 시 대기 시간' 과 '종료 전 클라이언트에 표시될 메시지' 입력 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.



[그림 42 전원 제어 설정]

④ 전원 제어 설정이 완료 되었습니다.


정보

전원 제어 설정 메뉴의 종료 시 대기 시간을 설정 할 경우 전원제어나 전원스케줄 명령에 설정된 종료시간 이후에 동작합니다.
예) 50분 종료, 대기 시간 2분 설정 시 52분에 종료

사) 모니터링 설정

매니저의 사용자 모니터링 모드를 사용할 때 클라이언트 PC의 모니터링 사이즈를 변경 할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [모니터링 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 원하는 모니터링 사이즈를 선택 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.



[그림 43 모니터링 설정]

- 모니터링 사용
  체크 해제시 클라이언트 모니터링이 보이지 않습니다.

정보	
작은 사이즈	가로 4.8 cm / 세로 3.6 cm
중간 사이즈	가로 6.0 cm / 세로 4.4 cm
큰 사이즈	가로 7.0 cm / 세로 5.6 cm


- 데이터 수신 주기
  최소 10초 ~ 최대 3분까지 설정이 가능합니다.

④ 사용자 모니터링 사이즈가 변경 됩니다.

아) 원격 제어 설정

메뉴 바의 **[PC관리]** -> **[원격 제어]** 메뉴 또는 툴 바의 원격 제어 아이콘( )을 사용할 때 접속 환경을 설정합니다. 원격 제어 시 사용하는 TCP/IP 프로토콜의 원격제어 포트와 원격제어를 위한 기타 환경을 설정할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창에서 [원격 제어 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 원격 제어 연결 시 사용할 접속 포트 및 기타 환경을 입력 및 선택합니다.



[그림 44 원격 제어 설정]

■ 접속 포트를 설정하시기 바랍니다. (**기본값: 5110**)

✓ 매니저가 클라이언트 PC를 원격 제어할 때 사용하는 TCP/IP 프로토콜의 통신 포트입니다.

■ 원격 제어를 위한 기타 환경을 설정하시기 바랍니다.

■ 트레이 아이콘 숨기기 (**기본값: 사용함**)

원격 제어 시 클라이언트 PC의 윈도우 알림 영역에 원격 제어 아이콘을 '보이기' 또는 '숨기기' 옵션을 설정합니다.

■ 원격 제어 중 메시지 출력 (**기본값: 사용 함**)

원격 제어 시 클라이언트 PC의 화면 우측 상단에 원격 제어 중 이라는 메시지의 출력 여부를 설정합니다.

원격 제어



■ 바탕화면 숨기기 (**기본값: 사용 함**)

원격 제어 시 클라이언트PC의 바탕화면을 단색(검은색)으로 변경합니다. 원격제어 연결 종료 시 바탕화면을 복원합니다. 빠른 원격 제어를 위해 바탕화면 숨기기를 사용하도록 권장합니다.

■ 서비스 모드로 구동 (**기본값: 사용 안 함**)

클라이언트PC에 UAC기능이 활성화 되어있는 경우 서비스


모드로 구동 설정 시 원격제어 실행이 가능합니다.

④ 접속 포트 및 기타 환경 입력 및 변경이 완료되면, [설정] 버튼을 클릭하여 원격제어 설정 변경을 완료합니다.

자) 윈도우 업데이트 설정

윈도우 업데이트 기능은 수동으로 클라이언트 PC 윈도우 업데이트 작업해야 하는 시간을 매니저에서 다수의 클라이언트에 명령을 내림으로써 시간을 최소로 줄일 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창에서 [윈도우 업데이트 설정] 메뉴를 클릭합니다.



[그림 45 윈도우 업데이트 설정]

③ 업데이트 설치 등급 종류를 지정합니다.

■ 모든 항목을 설치합니다.
- 업데이트 설치 등급 종류를 지정할 수 있습니다.
'모든 항목을 설치합니다.' 선택 시 업데이트 항목 전체를 설치합니다.

※ PC의 사양과 인터넷 속도에 따라 많은 시간이 소요 될 수 있습니다.


④ 업데이트 설치 옵션을 선택합니다.

■ 설치수량 (최대 20개)
- 업데이트 실행 할 수량을 정할 수 있습니다.

⑤ 업데이트 설치 등급 및 업데이트 설치 옵션 변경이 완료되면, [설정] 버튼을 클릭하여 윈도우 업데이트 설정 변경을 완료 합니다.


[업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 등록하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창에서 [윈도우 업데이트 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ [등록]버튼을 클릭합니다.




[그림 46 업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 등록]

④ 업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 업데이트 경로와 인자값 정보를 입력 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.



[그림 47 실행 파일명 등록]

⑤ 업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 경로와 인자값 등록이 완료 됩니다.



[그림 48 업데이트 설치 완료 후 실행할 프로그램 등록]

정보

업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램의 업데이트 파일 경로 및 인자 값은 해당 프로그램 고객센터에 문의 하시기 바랍니다.

[업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 수정하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창에서 [윈도우 업데이트 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 수정할 목록을 선택한 후 [수정] 버튼을 클릭합니다.
- 실행 파일명은 수정이 불가능 하고 인자값만 수정이 가능 합니다.




[그림 49 업데이트 설치 완료 후 실행할 프로그램 수정]

④ 인자값 정보를 변경한 후 [수정] 버튼을 클릭하시면 인자값 수정이 완료됩니다.

[업데이트 설치 완료 후 실행 할 프로그램 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창에서 [윈도우 업데이트 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 삭제할 목록을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.



[그림 50 업데이트 설치 완료 후 실행할 프로그램 삭제]


차) 배포 모듈 관리

'S/W 배포 모듈 생성기'로 생성한 응용 프로그램(Microsoft Office, 한글, 포토샵) 배포 모듈을 등록하거나, 삭제할 수 있습니다. 등록된 배포 모듈은 **[PC 관리]** -> **[프로그램 배포 설치]** 명령에서 등록된 배포 모듈을 사용할 수 있습니다.

[배포 모듈 등록하기]


① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [배포 모듈 관리] 메뉴를 클릭합니다.

③ 배포 모듈 관리의 모듈 파일의 […] 버튼을 클릭합니다.



[그림 51 배포 모듈 관리]

④ 등록할 배포 모듈을 선택한 후 [열기] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 배포 모듈을 선택한 후 '메모' 입력란에 배포 모듈의 정보를 입력 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.



[그림 52 배포 모듈 등록]

⑥ 배포 모듈 등록이 완료됩니다.


모듈명	크기	등록일자
D:₩v3[Install].msa	94,338,063	2024-09-10

[그림 53 배포 모듈 등록 완료]

[배포 모듈 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [배포 모듈 관리] 메뉴를 클릭합니다.

③ 제거할 배포 모듈을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.



[그림 54 배포 모듈 삭제]


정보

등록된 배포 모듈을 삭제하더라도 배포 모듈 리스트에서 삭제 될 뿐 실제 배포 모듈 파일은 제거되지 않습니다.

카) 클라이언트 정보 삭제

클라이언트 정보 삭제는 매니저에 등록 된 클라이언트 정보를 삭제 하거나, 매니저의 **[클라이언트 관리] -> [클라이언트 제거]** 명령을 이용하지 않고 클라이언트 PC 운영체제를 다시 설치하여 새로운 클라이언트 정보가 아닌 기존 클라이언트 정보가 저장되어 있는 경우 클라이언트 정보를 삭제 할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[매니저] -> [환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [클라이언트 정보 삭제] 메뉴를 클릭합니다.
③ '컴퓨터 명'에서 삭제할 클라이언트 PC를 선택합니다.



[그림 55 클라이언트 정보 삭제]

④ 삭제 할 클라이언트 PC를 선택한 뒤, [삭제] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 클라이언트 정보 삭제가 완료 되었습니다.

정보

클라이언트 컴퓨터가 변경되는 경우 기존 클라이언트 PC 정보를 삭제 후 클라이언트 프로그램을 설치하시기 바랍니다.

3.1.2 내 PC 지키미 관리 설정

클라이언트 PC에 설치되어있는 '내 PC 지키미' 프로그램을 업데이트 하기 위한 기능입니다.
'내 PC 지키미' 프로그램 업데이트 파일을 등록할 수 있습니다.

[내 PC 지키미 실행 파일 등록하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의[내 PC 지키미 관리 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 내 PC 지키미 관리 설정의 실행 파일 경로 설정을 위해 […] 버튼을 클릭합니다.
④ 등록할 실행 파일을 선택한 후 [열기] 버튼을 클릭합니다.
⑤ '메모' 입력란에 정보를 입력 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.

[배포 모듈 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[매니저]** -> **[환경 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
② 환경 설정 창의 [내 PC 지키미 관리 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 제거할 실행파일을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

3.1.3 프로그램 종료

마에스트로 네트워크 7 매니저 프로그램을 종료합니다.

3.2 보기

3.2.1 메뉴 바

매니저의 메뉴 바를 보이게 하거나 숨기기 할 수 있습니다.

3.2.2 툴 바

매니저의 툴 바를 보이게 하거나 숨기기할 수 있습니다.

3.2.3 요약 정보(아이콘 형)

매니저의 '요약정보 모드' 에서 클라이언트PC들이 관리자가 배치한 위치에 아이콘 형태로 표시되도록 설정합니다.

정보

자리배치는 메뉴 바의 [클라이언트 관리] -> [등록/관리] -> [자리배치] 메뉴에서 클라이언트PC들이 표시될 자리를 지정할 수 있습니다.

3.2.4 요약 정보 (리스트 형)

매니저의 '요약정보 모드' 에서 클라이언트 PC들을 리스트 형태로 화면에 표시합니다.

요약 정보(리스트 형)은 다음과 같은 클라이언트 PC의 정보를 확인 할 수 있습니다.

연결	**매니저 와 클라이언트 간 접속여부를 확인 할 수 있습니다. 접속이 된 클라이언트PC는 아이콘() 나타나며, 연결되지 않는 클라이언트PC는 아이콘이 나타나지 않습니다.**
출석	출석 여부를 확인 합니다. 출석이 완료되면 출석 아이콘()이 나타납니다. 출석 기능을 수행하지 않았거나, 클라이언트PC에서 출석 항목을 입력하지 않았다면 아이콘이 나타나지 않습니다.
컴퓨터 명	클라이언트PC의 컴퓨터 이름을 표시합니다.
출석자 명	클라이언트PC에서 입력 된 출석자 이름을 표기합니다. 출석 기능을 수행하지 않으면 나타나지 않습니다.
IP 주소	클라이언트PC의 IP 주소를 표시합니다.
Client 버전	클라이언트 프로그램의 버전을 표시합니다.
복구 버전	클라이언트PC에 설치 된 복구 모듈 버전을 표시합니다. SD : 싱글디스크에 복구 설치된 경우 MD : 멀티디스크에 복구 설치된 경우
복구 일정	클라이언트PC에 설치 된 복구 모듈의 복원 주기 와 복구될 드라이브가 표시됩니다. 복구 설치가 되어 있지 않거나 '보호 중지' 인 경우 표시되지 않습니다.
OS 정보	클라이언트PC의 운영체제(OS) 정보와 빌드정보를 표시합니다.

디스크 사용량	클라이언트PC의 C:드라이브 사용 중인 공간을 100 분율 단위로 표시합니다.
최종 저장 시점	클라이언트PC가 '시스템 복구' 수행 시 복구되는 시점입니다. 복구 설치가 되어 있지 않거나 '보호 중지' 인 경우 표시되지 않습니다.
보호 모드	클라이언트PC가 복구 모듈의 의해서 '시스템 보호중' 인지 '시스템 보호 중지' 인지 확인 할 수 있습니다. '시스템 보호 중지' 이면 클라이언트PC가 보호되지 않습니다.
MAC 주소	클라이언트PC의 이더넷 어댑터의 물리적 주소 값을 표시합니다.

3.2.5 클라이언트에 대한 정보

클라이언트PC에 설치된 하드웨어와 소프트웨어의 설치 정보, 윈도우의 미설치된 보안패치 항목을 조회합니다.

[설치 된 소프트웨어 조회하기]

① 설치된 소프트웨어를 조회할 클라이언트PC를 선택합니다.
② **[보기]** -> **[클라이언트에 대한 정보]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 자신 및 패치 정보 창에서 '소프트웨어' 탭 메뉴를 클릭하면 클라이언트PC에 설치된 소프트웨어 정보가 조회됩니다.

[설치 된 하드웨어 정보 조회하기]

① 설치된 하드웨어 정보를 조회할 클라이언트PC를 선택합니다.
② **[보기]** -> **[클라이언트에 대한 정보]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 자신 및 패치 정보 창에서 '하드웨어' 탭 메뉴를 클릭하면 클라이언트PC에 설치된 하드웨어 정보가 조회됩니다.

[미 설치 된 보안패치 조회하기]

① 미 설치 보안패치 항목을 조회할 클라이언트PC를 선택합니다.
② **[보기]** -> **[클라이언트에 대한 정보]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 자산 및 패치 정보 창에서 '미 설치 보안패치' 탭 메뉴를 클릭하면 클라이언트PC에 설치되지 않은 보안패치 항목이 조회됩니다.

정보
- **미 설치 보안패치 목록에서는 소프트웨어 업데이트 리스트는 보여지나 하드웨어 업데이트는 보여지지 않으므로 윈도우 업데이트에서 확인하시기 바랍니다.**

3.2.6 새로 고침

클라이언트PC의 정보를 최신 정보로 갱신합니다.

① 메뉴 바의 [보기]->[새로 고침] 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 새로 고침 아이콘()을 클릭합니다.

3.3 클라이언트 관리

3.3.1 등록/ 관리


클라이언트 PC를 그룹에 등록하여 관리하거나, 자리배치를 하여 클라이언트 PC를 직관적으로 관리할 수 있도록 합니다.

가) 그룹 관리

그룹을 추가하거나, 그룹 이름을 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

[그룹 추가하기]

① 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[등록/관리]** -> **[그룹관리]** 메뉴를 클릭합니다.
② 그룹 관리 창의 그룹 이름 입력란에 추가할 '그룹 이름'을 입력한 후 [추가] 버튼을 클릭합니다.




[그림 56 그룹 관리(그룹추가)]

정보

- **그룹 추가 기능은 클라이언트 자리배치 설정 후 그룹 추가가 가능합니다.**

[그룹 이름 변경하기]

① 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[등록/관리]** -> **[그룹 관리]** 메뉴를 클릭합니다.
② 그룹 관리 창에서 변경할 그룹을 선택한 후 [이름 변경] 버튼을 클릭합니다.



[그림 57 그룹 관리(그룹이름변경)]

③ 변경할 그룹 이름을 입력한 후 'Enter' 키를 누릅니다.

[그룹 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[등록/관리]** -> **[그룹 관리]** 메뉴를 클릭합니다.
② 그룹 관리 창에서 삭제할 그룹을 마우스 포인터로 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
③ 그룹 삭제 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하면, 해당 그룹이 삭제됩니다.


나) 자리 배치

클라이언트 프로그램을 최초에 설치하여 매니저 프로그램과 연결하면 [미등록 컴퓨터] 탭 메뉴에 클라이언트PC가 등록됩니다.
[미등록 컴퓨터] 항목에 있는 클라이언트PC들을 매니저 화면의 적절한 위치로 배치 할 수 있습니다.

[미 등록 컴퓨터 조회하기]

① 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[등록/관리]** -> **[자리 배치]** 메뉴를 클릭합니다.

② 자리 배치 창에서 [미등록 컴퓨터] 탭 메뉴를 클릭합니다.




[그림 58 자리배치(미등록 컴퓨터)]

[클라이언트 자리 배치하기]

클라이언트PC들을 자리배치 하려면 먼저 가로, 세로 자리 수를 설정하여야 합니다.

① 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[등록/관리]** -> **[자리배치]** 메뉴를 클릭합니다.
② 자리 배치 창에서 [자리 배치] 탭 메뉴를 클릭합니다.
③ '가로', '세로' 자리 수를 입력한 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.




[그림 59 자리배치(미등록)]

정보

자리 배치는 가로*세로의 총합을 254개까지 권장 합니다.

④ 가로/세로 자리 수가 설정되면 적절한 위치에 클라이언트PC를 선택한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.




[그림 60 자리배치(등록)]

정보

이미 자리 배치된 컴퓨터는 다른 위치에 등록할 수 없습니다. 위치를 변경하려면 먼저 해당 컴퓨터가 배치된 자리를 [클라이언트 PC를 선택하세요]로 설정한 후 원하는 자리에 해당 컴퓨터를 배치해야 합니다.

⑤ 클라이언트PC의 자리 배치가 완료되었습니다.




[그림 61 마에스트로 매니저 - 자리배치 완료]

3.3.2 클라이언트 암호 변경

클라이언트PC에 설치되어 있는 복구 모듈과 윈도우 알림 영역에 등록된 클라이언트 프로그램을 사용하기 위한 암호를 변경합니다.
실습실 또는 교육장의 클라이언트PC들을 안전하게 관리하기 위해 암호 변경을 권장합니다.

① 클라이언트 암호를 변경할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[클라이언트 암호 변경]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 변경할 암호를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.




[그림 62 클라이언트 암호 변경]

④ 변경된 암호가 클라이언트PC에 전송됩니다.

3.3.3 컴퓨터 이름 변경

클라이언트 PC에 설치된 운영체제의 '컴퓨터 이름'을 변경합니다.

① 컴퓨터 이름을 변경할 클라이언트 PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[컴퓨터 이름 변경]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 컴퓨터 이름 변경 창에 변경할 클라이언트 PC의 이름을 입력 합니다.



[그림 63 클라이언트 컴퓨터 이름 변경]

정보

변경한 컴퓨터 이름을 적용하기 위해서는 클라이언트 PC를 다시 시작해야 합니다. 클라이언트 PC에서 '시스템 복구' 명령이 실행되면 변경된 컴퓨터 이름이 이전으로 돌아가므로 컴퓨터 이름을 변경한 후 반드시 '현재상태저장' 명령을 실행하도록 권장합니다.

클라이언트 PC에서 '자동 복구'기능을 사용하면 컴퓨터 이름이 변경되지 않은 것처럼 보일 수 있습니다.


컴퓨터 이름은 최대 15자리까지 입력 가능하며, 특수문자 및 기호는 사용 할 수 없습니다.

④ 변경된 컴퓨터 이름이 클라이언트 PC에 전송됩니다.

3.3.4 IP 변경

클라이언트 PC의 IP 주소를 변경합니다.

① IP 주소를 변경할 클라이언트PC을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[IP 변경]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 변경할 클라이언트PC의 'IP주소', '서브넷 마스크', '기본 게이트웨이' 등의 정보를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.



[그림 64 IP 변경]

정보

적절하지 않은 IP주소를 클라이언트PC에 설정할 경우 클라이언트 PC의 인터넷이 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다. 인터넷 주소를 확인한 후 변경하시기 바랍니다.

변경한 IP주소를 적용하기 위해서는 클라이언트 PC를 다시 시작해야 합니다. 클라이언트 PC에서 '시스템 복구' 명령이 실행되면 변경된 IP 주소가 이전으로 돌아가므로 IP 주소를 변경한 후 반드시 '현재상태저장' 명령을 실행하도록 권장합니다.

클라이언트 PC에서 '자동 복구'기능을 사용하면 IP 주소가 변경되지 않은 것처럼 보일 수 있습니다.

클라이언트 PC가 자동IP(DHCP)인 경우 IP 변경 작업을 하지 마십시오. 자동IP(DHCP)에서 IP 변경 시 인터넷이 되지 않습니다.

④ 변경 될 IP 주소가 클라이언트 PC에 전송됩니다.


3.3.5 정보 요청

매니저와 연결 된 클라이언트 PC의 정보를 새롭게 갱신하여, 매니저에 재등록 합니다. 매니저에 등록 된 클라이언트 정보가 올바르게 표시되지 않거나, 클라이언트 정보가 매니저에 표시되지 않는 경우 사용합니다.


3.3.6 바탕화면 설정

클라이언트 PC의 바탕화면을 일괄적으로 변경할 수 있습니다.


① 바탕화면을 변경할 클라이언트 PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 [클라이언트 관리] -> [바탕화면 설정] 메뉴를 클릭합니다.
③ 바탕화면 파일 전송 창에서 […] 버튼을 클릭하여 변경할 바탕화면 JPG 파일을 선택한 후 [적용]버튼을 클릭합니다.



④ 바탕화면 설정 할 파일 전송이 시작합니다. 전송이 완료되면, [닫기] 버튼을 클릭하여 바탕화면 변경을 완료합니다.



⑤ 변경된 바탕화면을 저장 하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하면 클라이언트 PC가 다시 시작합니다.




3.3.7 클라이언트 업데이트

마에스트로 네트워크 7을 새로운 버전으로 업데이트 할 때, '클라이언트 업데이트' 기능을 이용하여 클라이언트 PC에 설치된 복구 모듈과 클라이언트 프로그램을 손쉽게 업데이트 할 수 있습니다.

기존 제품에서는 클라이언트 PC에 설치된 클라이언트 프로그램들을 완전히 제거한 후 새로운 버전을 다시 설치해야 했으나, 마에스트로 네트워크 7은 업데이트 기능을 이용하여 손쉽게 업데이트하는 기능을 제공합니다.

① 업데이트 할 클라이언트 PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[클라이언트 업데이트]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 클라이언트 업데이트 창에서 업데이트 파일 입력란에 클라이언트 설치 파일이 있는 경로와 설치파일 이름을 입력을 하거나 […] 버튼을 클릭하여 클라이언트 설치 파일을 선택한 후 [업데이트] 버튼을 클릭합니다.




[그림 65 클라이언트 업데이트]

[업데이트 후 명령 상태]

클라이언트 프로그램을 업데이트한 후 복구 모듈이 다시 설치됩니다. 업데이트 명령 전 UAC를 해제한 경우 다시 UAC을 설정하려면 'UAC(사용자 계정 컨트롤)을 '사용 함'으로 설정합니다. (다시 시작)' 항목을 체크합니다.

④ 복구 프로그램 제거 완료 후, 클라이언트 설치파일을 클라이언트PC에게 전송됩니다.




[그림 66 클라이언트 전송]

⑤ 클라이언트 프로그램 업데이트를 시작합니다. 업데이트 과정이 완료되면, 복구 모듈을 설치하기 위해 클라이언트 PC가 다시 시작합니다.

3.3.8 클라이언트 제거

클라이언트 PC에 설치된 클라이언트 프로그램을 제거합니다.

① 클라이언트 프로그램을 제거할 클라이언트 PC들을 선택합니다.
② **[클라이언트 관리]** -> **[클라이언트 제거]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 클라이언트 제거 확인 창에서 클라이언트 프로그램을 제거하려면 [제거] 버튼을 클릭하고, 클라이언트 제거 명령을 취소하려면 [취소] 버튼을 클릭합니다.



[그림 67 클라이언트 제거 확인 창]

④ '클라이언트 제거' 명령이 클라이언트 PC에 전송되며, 클라이언트 프로그램 제거를 위해 클라이언트 PC의 윈도우를 다시 시작합니다.

정보

클라이언트 프로그램을 제거하려면 클라이언트 PC에서 복구 모듈이 제거되어 있어야 합니다. 복구 모듈이 설치된 클라이언트는 제거 명령이 무시됩니다.

클라이언트 제거 명령을 이용하지 않고, 클라이언트 PC의 운영체제를 다시 설치하여 클라이언트 프로그램이 제거 된 경우, '46페이지->자) '클라이언트 정보 삭제' 명령을 통하여 매니저에 등록 된 클라이언트 리스트를 제거 할 수 있습니다.

3.3.9 복구 설치

'복구 설치' 명령은 클라이언트PC에 복구 모듈을 설치하는 명령입니다.

① '복구 미 설치'된 클라이언트 PC를 선택합니다.

정보

복구 모듈이 설치되지 않은 클라이언트는 요약정보(리스트 형)에서 '복구 버전', '복구 일정', '보호 모드' 등 복구 관련 정보가 표시되지 않거나, 요약정보(아이콘 형)에 '복구 미 설치' 정보가 표시된 클라이언트입니다.


② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[복구 설치]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 복구설치 방식을 선택합니다.

- 싱글 디스크 복구

  PC의 C:드라이브만 복구 합니다.

- 멀티 디스크 복구

  PC의 디스크가 2개인 경우 파티션이 분할 되어있을 때 문자열 중 빠른 드라이브에 복구 모듈이 설치됩니다.



예) 디스크 0의 디스크 중 빠른 문자열인 C드라이브에 복구 모듈이 설치되고 디스크 1의 디스크 중 빠른 문자열인 D드라이브에 복구 모듈이 설치 됩니다.

멀티 디스크 복구 모듈 설치는 '엔터프라이즈' 제품에서만 가능합니다.

④ 클라이언트 PC에 '복구 설치' 명령을 전송합니다. 복구 모듈을 설치하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 취소하려면 [아니오(N)] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 복구 설치 명령이 클라이언트 PC에 전송되며, 클라이언트 PC는 복구 모듈을 설치하기 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

3.3.10 복구 제거

클라이언트PC에 설치 된 복구모듈을 제거합니다. 복구 모듈을 제거하면 C: 드라이브가 보호되지 않습니다.

① ‘시스템 보호 중’ 인 클라이언트 PC를 선택합니다.

정보

복구 모듈을 제거할 수 있는 클라이언트는 요약정보(리스트 형)에서 ‘복구 버전’, ‘복구 일정’, ‘보호 모드’ 등 복구 관련 정보가 표시되거나, 요약정보(아이콘 형)에서 ‘시스템 보호 중’ 정보가 표시된 클라이언트입니다.

② 메뉴 바의 **[클라이언트 관리]** -> **[복구 제거]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 복구 제거 방식을 선택합니다.

- 시스템 복구 후 제거

  관리자가 미리 설정해 놓은 ‘복구 시점’으로 클라이언트PC를 복구한 후 복구 모듈을 제거합니다.

- 현재 상태 저장 후 제거

  클라이언트PC의 현재 상태를 저장한 후 복구 모듈을 제거 합니다.

④ 제거 확인 창에서 복구 모듈을 제거하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 명령을 취소하려면 [아니요(N)] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 복구 제거 명령이 클라이언트 PC에 전송되며, 클라이언트 PC는 복구 모듈을 제거하기 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

3.4 복구 관리

복구 관리 메뉴는 클라이언트PC에 설치된 복구 모듈에 관련된 명령들로 구성되어 있습니다.

3.4.1 시스템 복구

복구 모듈이 설치된 클라이언트PC에 ‘시스템 복구’ 명령을 전송하여 클라이언트PC의 C:드라이브를 관리자가 미리 설정해 놓은 ‘복구 시점’으로 복구합니다.

① ‘시스템 복구’ 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[복구 관리]** -> **[시스템 복구]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 시스템 복구 아이콘()을 클릭합니다.
③ 시스템 복구 확인 창에서 ‘시스템 복구’ 명령을 수행하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니오] 버튼을 클릭하면 시스템 복구 과정이 종료됩니다.
④ 시스템 복구 명령이 클라이언트 PC에 전송되며, 클라이언트PC는 시스템 복구를 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

정보

최초 '복구 설치' 시점과 '현재 상태 저장' 시점 그리고 '보호 시작' 시점 중 가장 마지막 시점이 클라이언트PC의 '복구 시점'입니다.

3.4.2 현재 상태 저장

클라이언트PC의 C:드라이브 상태를 저장하고, 복구 시점을 변경합니다.

① '현재 상태 저장' 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[복구 관리]** -> **[현재 상태 저장]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 현재 상태 저장 확인 창에서 '현재 상태 저장' 명령을 수행하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니오(N)] 버튼을 클릭 하면 현재 상태 저장 과정이 종료 됩니다.

④ 현재 상태 저장 명령이 클라이언트PC에 전송되며, 클라이언트PC는 현재 상태 저장을 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

정보

현재 상태 저장은 C:드라이브 사용량에 따라 저장 시간이 수 분에서 수십분 소요될 수 있습니다. 작업이 완료될 때까지 시스템 전원을 끄거나 다시 시작하지 마십시오.

3.4.3 보호 시작

'시스템 보호 중지' 상태인 클라이언트PC를 '시스템 보호' 상태로 변경합니다.

① '보호 시작' 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[복구 관리]** -> **[보호 시작]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 보호 시작 확인 창에서 '보호 시작' 명령을 수행하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니요(N)] 버튼을 클릭하면 보호 시작 과정이 종료됩니다.
④ 보호 시작 명령이 클라이언트PC에 전송되며, 클라이언트PC는 보호 시작을 위해 윈도우를 다시 시작합니다.


정보

'시스템 보호 중지' 상태에서 '보호 시작' 명령이 실행되면, '보호 중지' 마지막 상태가 '복구시점'으로 설정됩니다.

3.4.4 보호 중지

보호 중지 명령은 복구 모듈에 의해 보호되고 있는 C:드라이브 보호를 중지 합니다.

① '보호 중지' 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[복구 관리]** -> **[보호 중지]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 보호 중지 옵션 창에서 옵션을 선택 후 [확인] 버튼을 클릭합니다. [취소] 버튼을 클릭하면 보호 중지 과정이 종료됩니다.



[그림 68 보호 중지 옵션]

- 시스템 복구 후 보호 중지
  클라이언트 PC를 시스템 복구 후 보호 중지 합니다.

- 현재 상태 저장 후 보호 중지
  클라이언트 PC의 C: 드라이브 데이터를 저장 후 보호 중지 합니다.

④ 보호 중지 명령이 클라이언트 PC에 전송되며, 클라이언트PC는 보호 중지를 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

주의


클라이언트PC가 '시스템 보호 중지' 상태일 때는 시스템이 보호되지 않습니다.

'보호 중지' 명령을 수행하면, '복구 시점'으로 복구 된 상태로 클라이언트 PC가 다시 시작됩니다.

3.4.5 예약 복구 설정

복구 모듈이 설치된 클라이언트PC에서 주기적으로 '시스템 복구' 명령이 실행되도록 복구 주기를 설정하는 명령입니다. 설정된 복구 설정에 따라서 클라이언트 PC가 시작될 때 '시스템 복구' 명령이 자동으로 실행됩니다.

① '예약 복구 설정' 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[복구 관리]** -> **[예약 복구 설정]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 예약 복구 설정 창에서 원하는 복구 일정을 선택한 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.



[그림 69 예약 복구 설정 창]

- 예약 복구 설정 기능을 사용 안함. (수동복구)

  복구 주기를 '**수동복구**' 모드로 설정합니다. 수동복구 모드는 자동으로 '시스템 복구' 명령이 수행되지 않으며, 사용자가 '시스템 복구' 명령을 전송 할 때만 시스템 복구 명령을 수행합니다.

- 매부팅 복구(매 부팅 시 시스템을 복구 합니다.)

  클라이언트PC가 시작될 때마다 자동으로 '시스템 복구' 명령을 수행합니다.

- 매일 복구(매일 첫 번째 부팅 시 시스템을 복구 합니다.)

  클라이언트PC 시간을 기준으로 24시 00분 이후 클라이언트PC가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령을 수행됩니다.

- 복구 일정 설정(설정일 기간 경과 후 부팅 시 시스템을 복구 합니다.)

  설정된 일 수의 24시 00분 이후 클라이언트PC가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령을 수행됩니다.

- 복구 요일 설정(설정일 요일에 첫 부팅 시 시스템을 복구 합니다.)

  설정된 요일의 24시 00분 이후 클라이언트PC가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령을 수행됩니다.

④ '예약 복구 설정' 명령이 클라이언트 PC에 전송됩니다.

정보

예약 복구 설정이 된 한대의 클라이언트 PC를 클릭 한 후, [복구 관리] -> [예약 복구 설정] 메뉴를 클릭하면 선택 된 클라이언트 PC의 이름과 복구 일정이 표시되며 다수의 클라이언트를 선택 한 경우에는 '선택 된 클라이언트 수량'만 표시됩니다.

3.5 PC 관리

PC 관리 메뉴는 클라이언트 PC들을 관리하기 위한 기능들로 구성되어 있습니다.

3.5.1 전원 제어

가) 켜기

클라이언트PC의 전원을 네트워크 망(유선)을 이용하여 클라이언트 PC의 전원을 켭니다. 켜기 명령은 클라이언트 PC의 메인보드 및 네트워크 카드가 'Wake On Lan' 및 'PME' 기능을 지원하고, 이 기능들을 사용하도록 설정되어 있어야 합니다.

① 전원 켜기 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC관리]** -> **[전원 제어]** -> **[켜기]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 전원 켜기() 아이콘 또는 팝업메뉴의 [클라이언트 켜기] 메뉴를 클릭합니다.
③ 클라이언트 전원 켜기 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 전원 켜기 과정이 종료됩니다.
④ 전원 켜기 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하시면 전원 켜기 명령이 클라이언트PC에 전송됩니다.

나) 종료

클라이언트PC의 전원을 종료합니다.

① 'Shutdown' 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC관리]** -> **[전원 제어]** -> **[종료]** 메뉴를 클릭하거나, 팝업 메뉴의 [클라이언트 종료] 메뉴를 클릭합니다.
③ 클라이언트 종료 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 시스템 종료 과정이 취소 됩니다.
④ 시스템 종료 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하시면 시스템 종료 명령이 클라이언트PC에 전송됩니다.

다) 다시 시작

클라이언트PC의 전원을 다시 시작합니다.


① 전원을 다시 시작할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 관리]** -> **[전원제어]** -> **[다시 시작]** 메뉴를 클릭하거나, 팝업 메뉴의 [클라이언트 다시 시작] 메뉴를 클릭합니다.
③ 클라이언트 다시 시작 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭합니다. [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 다시 시작 과정이 취소 됩니다.
④ 클라이언트 다시 시작 확인 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하시면, 다시 시작 명령이 클라이언트PC에 전송됩니다.

라) 전원 스케줄

클라이언트PC의 전원을 요일 별로 지정된 시간에 시작하거나, 종료하도록 하는 전원 스케줄을 관리하는 명령입니다.

[전원 스케줄 등록하기]

① 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [전원 제어] -> [전원 스케줄]** 메뉴를 클릭합니다.
② 전원 스케줄 창에 '스케줄 명'과 '시작 시간', '종료 시간', '요일' 등 스케줄 정보를 설정한 후 [등록] 버튼을 클릭 합니다.



[그림 70 전원 스케줄 설정 창]

정보

전원 스케줄 명령의 시작 시간은 매니저가 설치 된 PC가 켜져 있어야 시작 시간에 맞춰 클라이언트 PC에 전원을 시작 할 수 있으며 '클라이언트 종료 시간'의 기준은 클라이언트 컴퓨터 시간 입니다. 전원 스케줄 '시작 시간'과 '종료 시간'을 동시에 설정 된 경우 PC 사용을 제한 합니다. (1분 후 클라이언트 PC 종료)

윈도우 업데이트가 진행되면 전원 스케줄 기능이 중단 되니 다시 적용해 주시기 바랍니다.

[전원 스케줄 삭제하기]

① 메뉴 바의 **[PC 관리]** -> **[전원 스케줄]** 메뉴를 클릭합니다.
② 전원 스케줄 창에서 삭제할 스케줄을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭합니다.



[그림 71 전원 스케줄 삭제 창]

[전원 스케줄 적용하기]

① 메뉴 바의 **[PC 관리]** -> **[전원 스케줄]** 메뉴를 클릭합니다.
② 전원 스케줄 창에서 적용할 전원 스케줄을 선택한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.


[전원 스케줄 적용 해제하기]

① 메뉴 바의 **[PC 관리]** -> **[전원 스케줄]** 메뉴를 클릭합니다.
② 전원 스케줄 창에서 적용 중인 스케줄 선택을 해제한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.

3.5.2 원격 제어

클라이언트PC을 매니저 PC에서 원격으로 제어합니다.

① 원격 제어 명령을 전송 할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 관리]** -> **[원격 제어]** 명령을 클릭하거나, 툴 바의 원격 제어 아이콘( )을 클릭합니다.
③ 클라이언트PC가 원격제어 명령을 처리 하기 위해 옵션을 선택 또는 [확인]버튼을 클릭하여 원격제어를 실행 합니다.




[그림 72 원격 제어 옵션 설정]

- 원격 제어 실행 옵션
  - 자동 화면 비율 맞추기
    매니저 화면에 비율을 맞춰 원격제어 화면이 나타납니다.

- 클라이언트 PC에서의 실행 옵션
  - 전자 펜 기능을 실행 합니다.
    원격 제어 화면에서 전자펜 기능을 사용 할 수 있습니다.

④ 원격 제어 명령 처리가 완료되면 클라이언트PC 화면이 나타납니다.



[그림 73 클라이언트 원격제어 화면]

정보

클라이언트 사양 및 네트워크 연결 상태에 따라서 클라이언트PC의 원격제어 연결 속도가 늦어질 수 있거나, 원격제어 화면이 느리게 나타날 수 있습니다.

[원격 제어 아이콘 설명]

(Ctrl+Alt+Del 전송)	원격 제어 실행된 PC에 작업관리자를 실행합니다.
(전체 화면 변경)	원격제어 화면을 전체화면으로 보여줍니다.
(새로고침)	화면이 정상적으로 출력 되지 않을 때 새로고침 키를 전송합니다.
(시작메뉴 전송)	윈도우 '시작' 버튼 키를 전송합니다.
(연결 종료)	원격 제어 연결을 종료합니다.

정보

원격제어 명령 전송 시 매니저PC의 윈도우 알림 영역에 원격 제어 대기 아이콘( )이 표시 됩니다. 만일 알림 영역에 원격 제어가 대기 상태에서도 클라이언트PC 원격 제어 연결이 되지 않으면 '첨부1. UAC 기능을 비활성화 하는 방법' 을 참조 합니다.

3.5.3 트레이 아이콘

클라이언트 프로그램을 설치할 때 윈도우 알림 영역에 등록되는 클라이언트 아이콘(,)을 보이게 또는 보이지 않게 설정하는 명령입니다.

① 트레이 아이콘 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC관리]** -> **[트레이 아이콘]** 메뉴에서 클라이언트 아이콘을 보이게 설정하려면 [보이기], 보이지 않게 설정하려면 [숨기기] 메뉴를 클릭합니다.
③ 트레이 아이콘 명령이 클라이언트PC에 전송됩니다.

3.5.4 프로그램 배포


프로그램 배포는 상황에 따라 MSA 방식, 실시간 방식으로 클라이언트PC에 자동으로 설치하는 명령입니다.

가) MSA 방식

'S/W 배포 모듈 생성기' 프로그램으로 생성한 응용 프로그램의 배포 모듈을 이용하여 응용 프로그램을 클라이언트 PC 에 자동으로 설치하는 명령입니다.


① 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [프로그램 배포] -> [MSA 방식]** 메뉴를 클릭합니다.

② 모듈 전송 창에서 […] 버튼을 클릭하여 배포 모듈을 선택하거나, 또는 배포 파일 선택 버튼( )을 클릭하여 미리 등록 해 놓은 배포 모듈을 선택 한 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.




[그림 74 배포 파일 선택 창]

③ 클라이언트 PC에 배포 모듈 전송을 완료한 후 배포 모듈을 설치합니다. 설치가 완료될 때까지 대기합니다.



[그림 75 배포 파일 전송 창]

④ 클라이언트 PC에 배포 모듈 설치가 완료되었습니다.




[그림 76 배포 파일 전송 완료 창]

나) 실시간 방식

설치하고자 하는 프로그램 exe 파일을 배포하면 매니저와 클라이언트 PC 가 배포를 위한 해상도로 전환되어 매니저 PC 에서 조작하여 프로그램 설치하는 명령 입니다.

① 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [프로그램 배포] -> [실시간 방식]** 메뉴를 클릭합니다.


② 프로그램 배포 창에서 [파일선택] 버튼을 클릭하여 설치할 배포 파일을 선택 한 후 [프로그램배포 준비] 버튼을 클릭합니다.



※ [프로그램배포 준비] 버튼을 클릭 시 복구설치 된 PC는 PC가 다시 시작되며 복구가 진행됩니다.
윈도우로 진입 후 프로그램 배포를 진행 해야 합니다.


※ 보호 중지 또는 복구 미 설치된 클라이언트 PC는 PC가 다시 시작되지 않고 바로 프로그램 배포가 가능합니다.

③ [프로그램 배포]버튼을 클릭하면 매니저PC에서 클라이언트PC에 조작하여 프로그램 설치할 수 있도록 해상도가 변경이 되며 전송 상태 창에서 [닫기]버튼을 클릭 후 프로그램 설치를 진행합니다.



※ PC 네트워크와 사양에 따라 반응 속도가 다를 수 있으니 마우스 커서 이동 또는 클릭은 천천히 작동해주시기 바랍니다.

④ 프로그램 설치가 완료되면 프로그램 배포 창에서 [프로그램배포 완료]버튼을 클릭하여 완료합니다.
현재 상태 저장하기 위해 클라이언트 PC 가 다시 시작합니다.



※ 보호 중지 또는 복구 미 설치된 PC 는 다시 시작 되지 않습니다.

3.5.5 프로그램 업데이트

매니저 PC 에서 클라이언트 PC 의 프로그램을 쉽게 업데이트를 진행할 수 있습니다.

가) 내 PC 지키미

클라이언트 PC 에 설치된 '내 PC 지키미' 프로그램을 업데이트 할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [프로그램 업데이트] -> [내 PC 지키미]** 메뉴를 클릭합니다.
② 내 PC 지키미 업데이트 창에서 [Agent 복구시작]버튼을 클릭하여 업데이트 준비 합니다.
클라이언트 PC가 다시 시작되며 복구가 진행이 되고 '수동 복구' 상태로 윈도우 진입합니다.



※ 업데이트 파일 경로는 [매니저] -> [환경 설정] -> [내 PC 지키미 관리 설정]에 등록 된 실행 파일 경로입니다.


※ 복구 미 설치 된 PC 는 다시 시작되지 않습니다.

③ [업데이트 시작] 버튼을 클릭하여 내 PC 지키미 업데이트를 시작합니다.



정보

클라이언트 PC에 업데이트 파일 경로가 다를 경우 '업데이트 파일을 읽어 들일 수 없습니다.' 메시지가 출력됩니다.



④ 업데이트가 완료되면 [저장]버튼을 클릭하여 완료합니다.
현재 상태 저장하기 위해 클라이언트 PC 가 다시 시작합니다.




※ 보호 중지 또는 복구 미 설치 된 PC 는 다시 시작되지 않습니다.


나) 일반 업데이트

클라이언트 PC 에 파일을 전송하여 업데이트 합니다.


① 일반 업데이트 명령을 전송할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [프로그램 업데이트] -> [일반 업데이트]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 프로그램 업데이트 창에서 파일선택 버튼을 클릭하여 업데이트 파일 경로를 선택 후 인자 값을 입력합니다.



④ [Agent 복구시작]버튼을 클릭하여 업데이트 준비 합니다.
클라이언트 PC 가 다시 시작되며 복구가 진행이 되고 '수동 복구' 상태로 윈도우 진입합니다.



⑤ [파일 전송 후 실행] 버튼을 클릭하여 프로그램 업데이트를 시작합니다.




⑥ 업데이트가 완료되면 프로그램 업데이트 창에서 [저장]버튼을 클릭하여 완료합니다.
클라이언트 PC 가 다시 시작되며 '현재 상태 저장'이 진행됩니다.

3.5.6 윈도우 업데이트

매니저 PC 에서 클라이언트 PC 의 프로그램을 쉽게 업데이트를 진행할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[PC 관리] -> [윈도우 업데이트]** 메뉴를 클릭합니다.
② 윈도우 업데이트 전 명령 상태를 선택 합니다.



- 윈도우 업데이트 전 명령 상태

  - 수동 복구(시스템 복구 명령이 자동으로 수행됩니다.)
    - 윈도우 업데이트 후 명령 상태에서 현재 상태 저장 옵션이 자동으로 선택 됩니다.

클라이언트 PC의 설정된 복구 옵션이 매부팅 복구/ 수동 복구 상태 일 때 윈도우 업데이트 명령을 실시하면 수동복구 상태에서 윈도우 업데이트를 마치고 현재상태 저장 뒤 클라이언트 PC의 설정된 복구 옵션으로 변경됩니다.


■ 보호 중지(시스템 복구 명령이 자동으로 수행됩니다.)
- 윈도우 업데이트 후 명령 상태에서 보호 시작 옵션이 자동으로 선택 됩니다.

클라이언트 PC의 설정된 복구 옵션이 매부팅 복구/ 수동 복구 상태 일 때 업데이트 명령을 실시하면 보호중지 상태에서 윈도우 업데이트를 마치고 보호 시작 뒤 클라이언트 PC의 옵션으로 변경됩니다.

※ 클라이언트 PC가 보호중지 / 복구 미 설치 상태일 때 윈도우 업데이트만 진행됩니다.

③ 윈도우 업데이트 후 명령 상태를 확인 및 선택 합니다.
- 시스템 종료
  - 윈도우 업데이트 설치 후 클라이언트PC의 전원을 종료합니다.

④ [업데이트] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 업데이트 되기 전 메시지 창이 뜨고 1분 뒤 다시 시작이 되면서 업데이트가 실행 됩니다



[그림 77 업데이트 메시지]



[그림 78 클라이언트 윈도우 업데이트 화면]

정보

- 윈도우 업데이트 기능이 수행 될 때 키보드/마우스 잠금과 동시에 윈도우에서 수행되는 화면보호기, 자동로그오프, 전원 관리 기능은 작동되지 않습니다.
- 윈도우 업데이트 수행하는 도중에 시스템 전원을 끄거나 다시 시작 하지 마십시오.
- 클라이언트 PC에 업데이트 파일이 없을 시 항목란에 업데이트 설치할 파일이 없다는 메시지가 뜹니다.

3.6 수업 진행 도구


컴퓨터 교육장이나 실습실에서 교육 진행자가 수업을 진행할 때 필요한 도구들로 구성되어 있습니다. 학생들의 출석체크, 실습에 필요한 각종 파일을 클라이언트PC에 전송 그리고 과제물 파일을 회수하는 기능들이 있습니다.

3.6.1 출석 관리

가) 출석 확인 하기


클라이언트PC 사용자에게 출석확인 명령을 전송합니다. 클라이언트 PC 사용자는 출석 정보를 입력해야만 클라이언트PC를 사용할 수 있습니다.

① 출석 확인 명령을 전송할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[출석 관리]** -> **[출석 확인]** 메뉴를 클릭하거나 툴 바의 출석 확인 아이콘( ) 버튼을 클릭합니다.
③ 출석 확인 창에서 '과목명'을 입력하고, 클라이언트PC에 표시될 항목들을 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 79 출석 항목 입력 창]

④ 출석 확인 창이 클라이언트PC에 표시됩니다. 교육자는 클라이언트 PC 사용자에게 출석 확인 입력을 지시합니다.



[그림 80 클라이언트 출석 입력 창]

정보

클라이언트 PC의 사용자가 출석 정보를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하지 않으면, 클라이언트PC는 출석 정보의 입력이 완료될 때까지 대기합니다.

만일 출석 확인 중 '인터넷 연결에 실패' 하였을 경우, 출석확인 에러 메시지가 출력 됩니다.

출석 확인 에러 메시지가 출력 되는 경우, 클라이언트PC의 인터넷 연결 상태를 확인하여야 합니다. 인터넷 연결이 지속적으로 되지 않는 경우 클라이언트PC을 강제로 '재 부팅' 하여 인터넷 연결 상태를 확인하시기 바랍니다.

⑤ 클라이언트 PC의 사용자가 출석 확인 창의 항목을 입력 후 [확인] 버튼을 클릭하면 윈도우 화면으로 돌아갑니다.

⑥ 클라이언트 PC의 사용자가 출석 확인을 완료하였다면, 매니저의 **[보기] -> [요약정보(아이콘 형)]** 또는 **[요약정보(리스트 형)]** 모드에서 출석자 이름을 확인 할 수 있습니다.

[요약정보(아이콘 형)]




[요약정보 (리스트 형)]



나) 출석 상태 보기

클라이언트PC 사용자들이 출석 확인을 마쳤다면 교육자는 출석 상태를 조회 할 수 있습니다.

① 출석 확인을 완료한 클라이언트PC는 '요약정보' 창의 정보란에 출석자 이름이 표시됩니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** ->**[출석 관리]**-> **[출석 상태 보기]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 출석 상태 창에 각 클라이언트PC의 출석 이름과 입력 항목이 표시됩니다.



[그림 81 출석상태 창]

라) 출석 초기화

클라이언트PC 사용자들의 출석 데이터를 모두 삭제하고, 출석을 하지 않는 클라이언트PC의 화면은 윈도우 바탕화면으로 돌아갑니다.


① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[출석 관리]** -> **[출석 초기화]** 메뉴를 클릭합니다.
② 출석 초기화 확인 창에서 출석 데이터를 초기화하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 취소하려면 [아니오(N)] 버튼을 클릭합니다.

3.6.2 공지 사항

공지 사항 기능은 매니저에 등록된 클라이언트PC 사용자들에게 공지 사항을 전송하는 명령입니다. 공지 사항 메시지는 클라이언트PC 주 모니터의 우측 하단에 표시됩니다.


[공지 사항 표시하기]

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[공지 사항]** 메뉴를 클릭합니다.
② 공지 사항 입력 창에 공지할 메시지를 입력한 후 '공지사항'을 클라이언트에 표시합니다.' 항목에 체크 한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.



[그림 82 공지사항 입력 창]

③ 공지 사항 창과 내용이 클라이언트PC의 주 모니터 우측 하단에 표시됩니다.



[그림 83 공지사항 표시 창]

[공지 사항 표시 해제하기]

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[공지 사항]** 메뉴를 클릭합니다.
② 공지 사항 입력 창에 공지할 메시지를 입력한 후 '공지사항'을 클라이언트에 표시합니다.' 항목을 체크 해제 한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.

3.6.3 메시지 전송

클라이언트PC의 사용자에게 메시지를 전송합니다.

① 메시지를 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[메시지 전송]** 메뉴를 클릭하거나 툴바의 메시지 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
③ 메시지 전송 창에 전송할 메시지를 입력한 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.



[그림 84 메시지 전송 입력 창]

④ 클라이언트PC의 주 모니터에 메시지 내용이 표시됩니다.




[그림 85 메시지 수신 창]

3.6.4 파일 전송

클라이언트 PC로 파일 또는 폴더를 전송합니다.

① 파일 또는 폴더를 전송할 클라이언트PC을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[파일 전송]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 파일 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
③ 파일 전송 창에서 […] 버튼을 클릭하여 전송할 파일 및 폴더를 선택한 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.



[그림 86 파일 전송 창]

*. 전송 된 파일 / 폴더를 저장할 클라이언트PC 폴더

■ 임시폴더에 저장

특정위치에 임의로 폴더를 생성하여 수신한 파일들을 저장합니다.

■ 지정된 폴더에 저장

관리자가 지정한 폴더에 파일을 저장합니다. (폴더가 없는 경우 폴더를 생성하여 파일을 저장합니다.)


임시폴더 경로
'C:₩Users₩사용자₩AppData₩Local₩MaestroDownload'

*. 파일 전송 후, 클라이언트 PC에서의 실행 옵션

■ 전송된 파일을 실행합니다.
수신한 파일을 자동으로 실행합니다.

■ 실행 인자 값을 입력합니다.
자동 실행되는 파일의 인자 값을 입력합니다.

④ 파일 및 폴더가 클라이언트 PC에 전송됩니다.



[그림 87 파일 전송 상태 창]

다시 전송


파일 전송 상태가 '전송 실패' 이거나, 처음부터 다시 파일 전송 기능을 수행 시에는 [다시 전송] 버튼을 클릭합니다.

⑤ 클라이언트 PC가 파일 또는 폴더 수신이 완료되면, 파일 또는 폴더 창이 실행됩니다.

정보

임시파일 폴더는 내 컴퓨터 또는 탐색기에서 보여지지 않습니다. 수동으로 접근 할 경우 윈도우 폴더 옵션에서 '숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시' 을 활성화 해야 합니다.

'폴더전송' 옵션 사용시 전송할 폴더 용량이 3GB 이상이면 폴더 전송이 지원하지 않습니다.




[그림 88 폴더전송 에러 메시지]

3.6.5 URL 전송


클라이언트 PC에 특정 사이트를 띄울 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[URL 전송]** 메뉴를 클릭 합니다.
② 전송할 URL을 입력 후 [적용]버튼을 클릭합니다.



[그림 89 URL 전송 창]

③ [확인]버튼을 클릭하여 URL 전송을 완료합니다.




[그림 90 URL 전송 완료 창]

3.6.6 과제물 회수

클라이언트 PC의 사용자의 과제물(파일 및 폴더)을 회수하여 매니저 PC에 저장합니다.

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[과제물 회수]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 과제물 회수 아이콘( )을 클릭합니다.
② 과제물 회수 창에서 '클라이언트 PC 화면에 표시될 메시지' 입력란에 메시지를 입력하며, 클라이언트 PC에서 회수한 과제물을 저장할 경로를 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 91 과제물 회수 창]

■ 압축 해제
- 과제물 회수 파일이 Zip 파일로 압축되어 저장 될 폴더 위치로 회수 됩니다.


■ 압축 해제(체크)
- 과제물 회수 파일이 압축이 해제되어 과제물이 저장 될 폴더 위치로 회수 됩니다.

③ 과제물 회수 상태 창이 표시됩니다.



[그림 92 과제물 회수 상태 창]

④ 클라이언트 PC의 사용자는 [과제물 추가] 버튼을 클릭하여 과제물을 선택 및 등록 하거나 또는 마우스로 과제물을 제출 창 안으로 드래그엔 드롭으로 과제물을 등록 후 [전송] 버튼을 클릭합니다.



[그림 93 과제물 제출 창]

정보

과제물 제출 창에서 [과제물 삭제] 버튼은 학생 및 교육생이 과제물을 등록 과정 중 잘못 된 과제물을 등록 했거나, 필요에 따라서 등록 된 과제물을 재 등록 할 경우 [과제물 삭제] 을 이용하여 삭제 할 수

있습니다.

과제물 제출 창에서 [취소] 버튼을 클릭, 과제물 제출 닫기 창에서 [예] 버튼을 클릭하면 과제물 제출 과정이 취소되며, [아니오] 버튼을 클릭하면 과제물 제출 과정은 취소되지 않습니다.

'과제물이 저장될 폴더' 을 계속 동일한 폴더로 지정 할 경우 해당 폴더에 회수하려는 파일명과 동일한 파일명이 있으면 회수되는 파일로 '덮어쓰기' 됩니다.

⑤ 클라이언트 PC의 사용자가 과제물을 전송하면, 매니저는 클라이언트 PC의 과제물을 회수하여 지정된 폴더에 저장합니다.

정보

회수된 과제물은 매니저 PC의 미리 지정된 '과제물이 저장될 폴더' 에 저장됩니다.


클라이언트PC 사용자가 제출한 과제물은 '과제물이 저장될 폴더' 아래에 해당 클라이언트PC의 컴퓨터 이름으로 'Zip' 형태로 압축되어 저장됩니다.

3.6.7 원격 실행

클라이언트 PC에 설치 된 프로그램을 원격으로 실행 또는 종료 합니다.

가) 원격 실행하기

① 원격 실행 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[원격 실행]** -> **[실행]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 원격 실행 창에 '실행 프로그램' 과 '인자 값'을 입력한 후 [실행] 버튼을 클릭합니다.



[그림 94 원격 실행 창]

■ 사용자 권한으로 실행

클라이언트 PC가 윈도우 10 의 UAC(사용자 계정 콘트롤) 사용 시 실행 프로그램을 '사용자 권한'으로 실행합니다.


■ 시스템 권한으로 실행

클라이언트PC가 윈도우 10 의 UAC(사용자 계정 콘트롤) 사용 시 실행 프로그램을 '관리자 권한'으로 실행합니다.

[기록 삭제하기]

원격 실행의 '실행 프로그램' 의 기록을 삭제 합니다.

① 원격 실행 명령을 전송할 클라이언트PC을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[원격 실행]** -> **[실행]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 원격 실행 창에서 실행 프로그램 선택 버튼( ) 클릭합니다.
④ '기록삭제' 을 선택합니다.




[그림 95 원격 실행 기록 삭제 창]

⑤ 실행 기록 삭제 창에서 [예(Y)] 버튼을 클릭하면 실행 기록이 삭제되며, [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 실행 기록 삭제가 취소 됩니다.

[원격 종료하기]

① 원격 실행 명령을 전송할 클라이언트PC을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[원격 실행]** -> **[종료]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 원격 종료 창에서 종료할 프로그램의 실행 파일명을 입력 또는 […] 버튼을 클릭하여 프로그램을 선택한 후 [종료] 버튼을 클릭합니다.



[그림 96 원격 종료 창]

정보

원격 실행 및 원격 실행의 파일 이름 입력 시 실행 파일명의 확장자까지 입력하여야 합니다. (예 : notepad.exe)

3.6.8 매니저 화면 전송

매니저 PC의 주 모니터 화면을, 전체 클라이언트 PC의 주 모니터로 매니저 화면을 전송합니다.

가) 매니저 화면 전송

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[매니저 화면 전송]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 매니저 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
② 매니저 화면 전송 확인 창에서 매니저 화면을 전송하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 전송을 취소하려면 [아니요(N)] 버튼을 클릭합니다.

정보

동영상 및 빠르게 움직이는 화면은 매니저 화면 전송 기능을 이용하여 클라이언트 PC 화면에 전송 할 수 없습니다. 정지화면 이나 파워포인트 화면을 5초 간격으로 화면을 전송하는 것을 권장합니다.

매니저 화면 전송 시 해상도는 전송되는 매니저의 해상도 사이즈로 전송됩니다.
화면전송을 받는 PC 의 해상도가 다를 시에는 전송 화면이 작거나, 크게 보일 수 있습니다.

나) 매니저 화면 전송 중지하기

① 메뉴 바의 [수업 진행 도구] -> [매니저 화면 전송] 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 매니저 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
② 매니저 화면 전송 취소 창에서 매니저 화면을 전송을 취소하려면 [예(Y)] 전송을 유지하려면 [아니요(N)] 버튼을 클릭합니다.

3.6.9 클라이언트 화면 전송

특정 클라이언트PC의 주 모니터 화면을, 다른 전체 클라이언트PC의 주 모니터 화면으로 전송합니다.

가) 클라이언트 화면 전송하기

① 화면을 전송할 클라이언트PC 1대를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[클라이언트 화면 전송]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 클라이언트 화면 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
③ 클라이언트 화면 전송 창에서 화면 전송을 하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 전송을 취소하려면 [아니요(N)] 버튼을 클릭합니다.

정보

동영상 및 빠르게 움직이는 화면은 클라이언트 화면 전송 기능을 이용하여 다른 클라이언트PC 화면에 전송 할 수 없습니다. 정지화면이나 파워 포인트 화면을 5초 간격으로 화면을 전송하는 것을 권장합니다.

클라이언트 화면 전송 시 해상도는 전송되는 클라이언트의 해상도 사이즈로 전송됩니다.
화면전송을 받는 PC 의 해상도가 다를 시에는 전송화면이 작거나, 크게 보일 수 있습니다


나) 클라이언트 화면 전송 중지하기

① 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[클라이언트 화면 전송]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 클라이언트 화면 전송 아이콘( )을 클릭합니다.
② 클라이언트 화면 전송 중지 창에서 화면 전송을 취소하려면 [예(Y)] 버튼을 클릭하고, 화면 전송을 유지하려면 [아니요(N)] 버튼을 클릭합니다.

3.6.10 전자 펜

매니저PC의 모니터 화면에서 전자 펜 기능을 사용합니다.
전자 펜 기능은 전자 칠판에서 사용되는 일부 기능을 교육 진행자가 마우스 포인터를 이용하여 사용할 수 있도록 구현된 기능입니다.

① 요약정보 모드( ) 또는 사용자 모니터링 모드( )로 변경합니다.
② 메뉴 바의 **[수업 진행 도구]** -> **[전자 펜]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 전자 펜 아이콘( )을 클릭합니다.
③ 매니저PC의 주 모니터 화면 우측 상단에 전자 펜 툴 바가 표시됩니다.



[그림 97 전자 펜 툴 바]

④ 전자 펜 툴 바의 쓰기모드 시작 아이콘( )을 클릭하여 전자 펜 기능을 활성화 합니다.

(쓰기 모드 시작)	쓰기 모드 기능을 시작합니다.
(쓰기 모드 중지)	쓰기 모드 기능을 중지합니다.
(선택모드)	모니터에 표시된 전자 펜을 움직입니다.
(화살표모드)	모니터에 화살표를 표시합니다.

(프리핸즈 모드)	모니터에 자유롭게 선을 표시합니다.
(번호 모드)	모니터에 번호를 표시합니다.
(하이라이트 모드)	모니터에 하이라이트(형광 펜)을 표시합니다.
(전체 삭제)	모니터에 표시된 전자 펜을 모두 삭제합니다.
(보이기/숨기기)	모니터에 표시된 전자 펜을 보이기 또는 숨기기 합니다.
색깔 선택 (색상 변경)	모니터에 표시될 전자 펜 색상을 변경합니다. (화살표모드, 프리핸즈 모드에서 가능)

[선택모드( )]

선택 모드는 전자 펜 기능의 '화살표', '프리핸즈', '번호', '하이라이트' 표시를 선택하여 '복사', '붙여넣기', '삭제' '이동' 할 수 있습니다.

3.7 PC 제어

클라이언트PC에 설치된 윈도우의 기능을 제어합니다.


제어 기능이 해제된 클라이언트PC에 다시 제어 해제 명령이 전송되면, 클라이언트는 수신된 제어 명령을 무시합니다.

3.7.1 일괄 제어 설정

가) 제어 일괄 설정


클라이언트PC에 일괄적으로 제어 기능을 설정합니다.

① 일괄 제어 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[제어 일괄 설정]** 메뉴를 클릭하거나, 툴바의 제어 일괄 설정 아이콘( )를 클릭합니다.
③ 제어 일괄 설정 창에서 제어 항목을 체크한 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.



[그림 98 제어 일괄 설정 창]

④ 제어 현황 모드( )로 변경하면 클라이언트 PC들의 제어 현황을 확인할 수 있습니다.




[그림 99 마에스트로 매니저 제어 현황 모드]

나) 제어 일괄 해제하기


클라이언트 PC에 설정 된 제어를 일괄적으로 해제합니다.

① 제어 일괄 해제 명령을 전송할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[제어 일괄 설정]** 메뉴를 클릭하거나, 툴 바의 제어 일괄 아이콘( )를 클릭합니다.
③ 제어 일괄 설정 창에서 제어 항목을 해제한 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.



[그림 100 제어 일괄 설정 창]

④ 매니저를 제어 현황 모드( )로 변경하면 제어 현황을 확인할 수 있습니다.



[그림 101 마에스트로 매니저 제어 현황]

정보

제어 기능이 해제된 클라이언트PC에 다시 제어 해제 명령이 전송되면 클라이언트는 수신된 제어 명령을 무시합니다.

PC제어 명령이 설정 된 한대의 클라이언트PC을 클릭 한 후, [PC 제어] -> [제어 일괄 설정] 메뉴를 클릭하면 선택 된 클라이언트 PC의 '이름'과 설정 된 PC 제어 현황이 표시되며, 다수의 클라이언트PC을 선택 한 경우에는 '선택 된 클라이언트 수량'만 표시됩니다.

3.7.2 인터넷

클라이언트PC에 인터넷을 '잠금' 또는 '해제' 합니다. 인터넷 제어 명령을 실행하면 클라이언트PC에 설치된 웹 브라우저(Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari)를 이용한 인터넷 접근이 차단됩니다.

정보

클라이언트PC에 인터넷 제어 명령을 실행하면 인터넷 연결이 필요한 응용 프로그램들도 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

3.7.3 FTP 접근

클라이언트PC의 FTP(File Transfer Protocol) 접근을 차단하는 '잠금' 기능과 접근을 허용하는 '해제' 기능을 제공합니다.

정보

응용 프로그램(알FTP, 파일 질라 등)을 이용한 FTP 접근은 제어하지 못합니다.

이런 종류의 응용 프로그램을 이용한 FTP 접근을 차단하려면 '프로그램 실행 제한' 기능을 이용하여 해당 응용 프로그램을 실행하지 못하도록 설정하여야 합니다.

3.7.4 공유 폴더

클라이언트PC에 설정된 공유폴더를 다른 클라이언트PC에서 접근하지 못하도록 '잠금' 기능과 공유폴더에 접근 할 수 있도록 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.5 레지스트리

클라이언트PC에서 레지스트리 편집기(Regedit)을 실행하지 못하도록 하는' 잠금' 기능과 레지스트리 편집기가 실행 될 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.6 제어판

클라이언트PC에서 제어판을 실행하지 못하도록 하는 '잠금' 기능과 제어판이 실행 될 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.7 DOS 창

클라이언트PC의 DOS 창(명령 프롬프트)을 실행하지 못하도록 하는 '잠금' 기능과 DOS 창이 실행 될 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.8 작업 관리자

클라이언트PC의 작업 관리자를 실행하지 못하도록 하는 '잠금' 기능과 작업 관리자가 실행 될 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

정보

작업 관리자 제어를 설정하면 클라이언트PC의 키보드 Ctrl + Alt + Del 입력도 제한됩니다.

3.7.9 Windows 계정

클라이언트PC에서 Windows 계정을 추가 생성 할 수 없도록 하는 '잠금' 기능과 계정을 생성 할 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.10 화면 제어

클라이언트PC의 모니터 화면을 사용하지 못하도록 하는 '잠금' 또는 모니터 화면을 표시 할 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.

3.7.11 마우스 키보드

클라이언트PC의 마우스 / 키보드 입력을 제어하도록 하는 '잠금' 또는 마우스 / 키보드 을 사용 할 수 있도록 하는 '해제' 기능을 제공합니다.


3.7.12 프로그램 실행 제한

클라이언트PC에 설치된 응용프로그램 실행을 제한하거나, 또는 허용할 응용프로그램을 등록합니다.

응용프로그램 실행 제한은 '등록된 파일들의 실행만 제한하는 방법'(Black List 방식)과 '등록된 폴더에 저장된 파일들만 실행을 허용하는 방법'(White List 방식) 두 가지가 있습니다.


가) 제한 할 프로그램 파일 등록 및 제한하기

① 프로그램 실행을 제한 할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC제어]** -> **[프로그램 실행 제한]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 프로그램 실행 제한 창에서 '제한할 프로그램 파일을 등록합니다.' 버튼을 선택합니다.



[그림 102 프로그램 실행 제한 설정]

④ 클라이언트PC에서 실행을 제한할 프로그램의 실행 파일명을 입력하거나 […] 버튼을 클릭하여 실행 파일을 선택한 후 [등록] 버튼을 클릭하면 입력한 파일명이 제한할 프로그램 목록에 추가됩니다.



[그림 103 프로그램 실행 제한 설정]

■ 윈도우 게임을 차단합니다.

- 윈도우에서 기본으로 제공하는 게임 프로그램 실행을 차단하려면, 이 항목을 선택합니다.

⑤ 실행을 제한 할 프로그램 등록이 완료되면 [실행 제한] 버튼을 클릭하여 해당 클라이언트PC에 해당 정책을 반영합니다. [예(Y)] 버튼을 클릭하면 실행 제한 명령이 반영 되고 [아니오(N)] 버튼을 클릭하면 실행 제한 명령이 취소 됩니다.

⑥ 매니저의 '제어 현황' 모드( )에서 프로그램 실행 제한 명령이 전송 된 클라이언트PC 위에 마우스 포인터를 위치시키면, 각 클라이언트PC의 제어현황과 제어된 프로그램 파일명 또는 실행이 허용된 폴더 정보를 확인할 수 있습니다.




[그림 104 매니저 제어 현황 모드]

나) 허용 할 프로그램 폴더등록 및 제한하기


실행을 허용 할 프로그램이 설치 된 경로를 등록하여 다른 프로그램이 실행 할 수 없도록 등록하여 실행을 제한 합니다.

① 프로그램 실행을 허용 할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC제어]** -> **[프로그램 실행제한]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 프로그램 실행 제한 창에서 '허용할 프로그램 폴더를 등록합니다. (기본적으로 시스템 폴더가 포함 됩니다.)' 항목을 선택합니다.



[그림 105 프로그램 실행 제한 설정]


④ 등록 입력 창에 허용할 프로그램이 설치된 경로를 입력하거나, […] 버튼을 클릭하여 설치된 경로를 선택한 후 [등록] 버튼을 클릭하면 입력한 폴더가 허용할 프로그램 폴더 목록에 추가됩니다.



[그림 106 프로그램 실행 제한 목록 추가]

⑤ 허용 할 프로그램 폴더 등록이 완료되면 [실행 제한] 버튼을 클릭하여 해당 클라이언트PC에 해당 정책을 반영합니다. [예(Y)] 버튼을 클릭하면 실행 제한 반영 [아니오(N) 버튼을 클릭하면 실행 제한 명령을 취소 됩니다.

⑥ 매니저의 '제어 현황' 모드( )에서 프로그램 실행 제한 명령이 전송 된 클라이언트PC 위에 마우스 포인터를 위치시키면, 각 클라이언트PC의 제어현황과 제어된 프로그램 파일명 또는 실행이 허용된 폴더 정보를 확인할 수 있습니다.



[그림 107 매니저 제어 현황 모드]


다) 실행 제한 해제하기

① 응용프로그램 실행 제한을 해제할 클라이언트PC들을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC제어]** -> **[프로그램 실행 제한]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 프로그램 실행 제한 창에서 '실행 제한을 설정하지 않습니다.' 항목을 체크한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.



[그림 108 프로그램 실행 제한 해제]

④ 클라이언트PC에 '프로그램 실행 제한' 기능이 적용 되었습니다.
⑤ 매니저의 '제어 현황' 모드( )에서 프로그램 실행 제한 해제 명령이 전송된 클라이언트 PC 위에 마우스 포인터를 위치시키면, 각 클라이언트 PC 의 제어현황을 확인할 수 있습니다.




[그림 109 마에스트로 매니저 제어 현황 모드]

3.7.13 화이트 리스트 실행 제한

응용프로그램 실행을 제한하거나 허용하는 기능으로 현재 클라이언트 PC에 설치된 PC에 설치된 응용프로그램만 허용하는 "White List" 방식 입니다.

가) 화이트 리스트 실행 제한 잠금


① 화이트 리스트 실행 제한을 잠금 설정 할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[화이트 리스트 실행 제한]** -> **[잠금]**메뉴를 클릭합니다.
③ White List 실행 제한 명령을 적용 하였습니다. [확인]버튼을 클릭하여 완료 합니다.




④ 매니저의 '제어 현황' 모드( )에서 프로그램 실행 제한 해제 명령이 전송된 클라이언트 PC 위에 마우스 포인터를 위치시키면, 각 클라이언트 PC 의 White List 실행제한 현황을 확인할 수 있습니다.

나) 화이트 리스트 실행 제한 잠금 해제

① 화이트 리스트 실행 제한을 해제 할 클라이언트PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[화이트 리스트 실행 제한]** -> **[해제]**메뉴를 클릭합니다.
③ White List 실행 해제 명령을 적용 하였습니다. [확인]버튼을 클릭하여 완료 합니다.



④ 매니저의 '제어 현황' 모드( )에서 프로그램 실행 제한 해제 명령이 전송된 클라이언트 PC 위에 마우스 포인터를 위치시키면, 각 클라이언트 PC 의 White List 실행제한 현황을 확인할 수 있습니다.



정보

화이트 리스트 실행 제한 기능은 '엔터프라이즈' 제품에서만 사용 가능합니다.

화이트 리스트 실행 제한은 클라이언트 PC에 복구 모듈이 설치되어 있는 경우에만 실행되며 복구 제거 시 화이트 리스트 실행제한 기능이 해제됩니다.


3.7.14 매체 접근 제어

클라이언트PC의 외부 저장 매체를 제어 합니다.

외부 저장 장치는 'CD/DVD 드라이브', 'SD 메모리', '플레쉬 메모리', 'USB 메모리', USB CD/ DVD' 을 '읽기 전용' 또는 '인식 차단' 형태로 제어 합니다.

가) 매체 접근 제어 설정하기

① 매체 접근 제어를 설정 할 클라이언트PC을 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[매체 접근 제어]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 접근 제어 할 매체의 제어 옵션을 선택 후 [설정] 버튼을 클릭하거나, 모든 장치를 제어 할 경우 '매체 제어(읽기/쓰기) 일괄 허용/차단' 체크 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.



[그림 110 매체 접근 제어 설정]

- 모두 허용

  해당 매체는 클라이언트PC에서 '읽기/쓰기' 작업이 가능합니다.

- 읽기만 허용

  해당 매체는 클라이언트PC에서 '읽기' 작업만 가능합니다.

- 모두 차단

  해당 매체를 클라이언트PC에서 인식하지 못하도록 합니다.

④ 매체 제어 현황 모드에서 해당 클라이언트PC에 마우스 포인터를 위치시키면 매체 접근 제어 현황을 확인 할 수 있습니다.



[그림 111 마에스트로 매니저 제어 현황 모드]

나) 매체 접근 제어 해제하기

① 매체 접근 제어를 해제 할 클라이언트 PC를 선택합니다.
② 메뉴 바의 **[PC 제어]** -> **[매체 접근 제어]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 매체 제어 해제 할 장치에서 '모두 허용' 옵션을 선택 후 [설정] 버튼을 클릭합니다. 모든 장치를 접근 제어 해제 시 '매체 제어(읽기/쓰기) 일괄 허용/차단' 체크 해제 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.
④ 제어 현황 모드에서 해당 클라이언트PC에 마우스 포인터를 위치시키면 매체 접근 제어 현황을 확인 할 수 있습니다.



[그림 112 마에스트로 매니저 제어 현황 모드]

정보

매체 접근 제어 명령이 설정 된 한대의 클라이언트PC을 클릭 한 후, [PC 제어] -> [매체 접근 제어] 메뉴를 클릭하면 선택 된 클라이언트PC의 '이름'과 설정 된 매체 제어 현황이 표시되며, 다수의 클라이언트PC을 선택 한 경우에는 '선택 된 클라이언트PC의 수량'만 표시됩니다.

3.8 도움말

마에스트로 네트워크 7 도움말과 인증키 변경, 버전 정보를 확인 할 수 있습니다.

3.8.1 도움말

마에스트로 네트워크 7 매뉴얼 입니다.

① 메뉴 바의 **[도움말]** -> **[도움말]** 메뉴를 클릭 합니다.

정보

도움말은 PDF 형태로 제작되어 있습니다.

3.8.2 인증키 변경하기


① 메뉴 바의 **[도움말]** -> **[인증키 변경]** 메뉴를 클릭합니다.

② 인증키 변경 창에 변경 할 인증키 을 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 113 인증키 변경]

③ 매니저 인증키 변경이 완료되었습니다. [확인] 버튼을 클릭하면 매니저가 종료 됩니다.



[그림 114 인증키 변경 완료]


정보

변경된 인증키 적용 시 매니저 및 클라이언트PC 를 다시 시작해야 합니다.

3.8.3 프로그램 정보

마에스트로 네트워크 7의 매니저 버전과 인증키 정보를 확인 할 수 있습니다.

① 메뉴 바의 **[도움말]** -> **[프로그램 정보]** 메뉴를 클릭 합니다.




[그림 115 프로그램 정보]

제5장 마에스트로 클라이언트 사용하기

1. 클라이언트 시작하기
2. 클라이언트 메뉴 사용하기
   2.1 복구 명령
   2.2 환경 설정
   2.3 마에스트로 네트워크 클라이언트 정보
3. 응급 복구
4. 응급 제거

1. 클라이언트 시작하기

네트워크 클라이언트 프로그램은 클라이언트 PC 의 윈도우가 시작될 때 자동으로 실행됩니다. 윈도우 시작이 완료되면 윈도우 알림 영역에 클라이언트 아이콘( )이 표시됩니다.



[그림 116 윈도우 알림 영역]

정보

매니저의 [PC관리] -> [트레이 아이콘] -> [숨기기] 명령을 실행하면 윈도우 알림 영역에 마에스트로 아이콘이 표시되지 않습니다.

클라이언트PC에 복구 모듈이 제거 된 상태에서 클라이언트 프로그램이 시작 되면 클라이언트 아이콘은 모양으로 윈도우 알림 영역에 표시 됩니다. (색상 변경)


2. 클라이언트 메뉴 사용하기

2.1 복구 명령

가) 시스템 복구

관리자에 의해 미리 설정 된 복구시점으로 클라이언트 PC 의 상태를 되돌립니다. 시스템 복구 명령을 수행하기 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② **[복구 명령] -> [시스템 복구]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 시스템 복구 명령을 수행하기 위해 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다. [취소] 버튼을 클릭하면 시스템 복구 과정이 취소 됩니다.




[그림 117 시스템 복구 암호 입력 창]

④ 암호 입력 후 [확인] 버튼을 클릭하면 시스템 복구 명령이 실행됩니다. 클라이언트 PC 가 시스템 복구를 수행하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하여 시스템을 다시 시작 합니다.

나) 현재 상태 저장

클라이언트 PC 의 현재 상태를 복구 시점으로 설정합니다.
현재 상태 저장 명령은 윈도우를 다시 시작하는 과정을 필요로 합니다.


① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② **[복구 명령]** -> **[현재 상태 저장]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 현재 상태 저장 명령을 수행하기 위해 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 118 현재 상태 저장 암호 입력 창]

④ 암호 입력 후 [확인] 버튼을 클릭하면 현재 상태 저장 명령이 실행됩니다. 클라이언트 PC 가 현재 상태 저장을 수행하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하여 시스템을 다시 시작 합니다.

⑤ 윈도우가 시작되기 전 현재 상태를 복구시점으로 만들기 위해 현재 상태 저장 작업이 수행됩니다.



[그림 119 현재 상태 저장 작업]


정보

현재 상태 저장 작업이 완료될 때까지 기다려 주십시오.
저장 작업 중간에 PC의 전원을 끄거나 시스템을 종료하지 마십시오!

다) 보호 시작

'보호 중지' 모드인 클라이언트 PC 를 '보호 중' 모드로 윈도우를 다시 시작합니다. 보호 시작 메뉴는 클라이언트 PC 가 '보호 중지 ' 상태일 때는 비활성화 되어 있습니다. '보호 시작' 명령은 클라이언트 PC 가 '보호 중지' 상태일 때만 사용 할 수 있습니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② **[복구 명령]** -> **[보호 시작]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 보호 시작 명령을 수행하기 위해 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다. [취소] 버튼을 클릭하면 보호 시작 과정이 취소됩니다.



[그림 120 보호 시작 암호 입력 창]

④ 암호 입력 후 [확인] 버튼을 클릭하면 보호 시작 명령이 실행됩니다. 클라이언트 PC 가 보호 시작을 수행하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하여 시스템을 제기동 합니다.

정보


'보호 시작' 명령이 수행되면 윈도우를 다시 시작하기 전 상태가 새로운 '보호 시점'으로 설정됩니다.

라) 보호 중지

'보호 중' 모드인 클라이언트 PC 를 '보호 중지' 상태로 윈도우를 다시 시작합니다. 보호 중지 명령은 클라이언트 PC 의 복구 모드가 '보호 중지' 상태일 때는 비활성화되어 있습니다.

'보호 중지' 명령을 수행하면 윈도우가 다시 시작되면서 클라이언트 PC 가 '보호 시점'으로 복구된 후 '보호 중지' 모드로 윈도우가 시작됩니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② **[복구 명령]** -> **[보호 중지]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 보호 중지 명령을 수행하기 위해 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다. [취소] 버튼을 클릭하면 보호 중지 과정이 취소됩니다.
④ 암호 입력 후[확인] 버튼을 클릭하면 보호 중지 명령이 실행됩니다. 클라이언트 PC 가 보호 중지를 수행하기 위해 [확인] 버튼을 클릭하여 시스템을 다시 시작 합니다.



[그림 121 시스템 다시 시작 확인 창]

- 시스템 복구 후 보호 중지
  클라이언트PC를 복구시점으로 복구한 후 보호 중지 합니다.

- 현재 상태 저자 후 보호 중지
  현재 클라이언트PC 상태를 저장한 후 보호 중지 합니다.


정보

'보호 중지' 모드에서는 복구 모듈이 클라이언트PC의 C:드라이브를 보호하지 않습니다. '보호 중지' 모드에서는 C:드라이브 데이터를 변경하는 작업에 주의하시기 바랍니다.

마) 복구 모듈 제거


클라이언트 PC 에서 복구 모듈을 제거합니다. 복구 모듈이 제거되면 시스템 복구 및 복구 관련 명령을 사용할 수 없습니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② **[복구 명령]** -> **[복구 모듈 제거]** 메뉴를 클릭합니다.
③ 복구 모듈 제거 명령을 수행하기 위해 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 122 복구 모듈 제거 암호 입력 창]

④ 복구 모듈 제거 방식을 선택한 후 [제거] 버튼을 클릭합니다. [취소] 버튼을 클릭하면 복구 모듈 제거를 중단합니다.




[그림 123 복구 모듈 제거 선택 창]

■ 시스템 복구 후 제거
✓ 클라이언트 PC 를 복구시점으로 복구한 후 복구 모듈을 제거합니다.

■ 현재 상태 저장 후 제거
✓ 클라이언트 PC 의 현재 상태를 저장한 후 복구 모듈을 제거합니다.

⑤ [확인] 버튼을 클릭하면, 복구 모듈 제거 명령을 수행하기 위해 윈도우를 다시 시작합니다.

⑥ 복구 모듈 제거가 완료되면, 윈도우 알림 영역에 등록된 클라이언트 아이콘 색상이 아래와 같이 변경됩니다.



[그림 124 윈도우 알림 영역]


2.2 환경 설정

클라이언트 프로그램을 사용하기 위한 암호 변경 기능과 복구 관련 정보 조회, 매니저 프로그램과 통신 설정, 복구 스케줄 관리 기능으로 구성되어 있습니다.

가) 복구 정보

클라이언트 PC 에 설치된 복구 모듈의 정보와 상태를 조회합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [환경 설정] 메뉴를 클릭하고, 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.




[그림 125 복구 모듈 암호 입력 창]

③ 환경 설정의 '복구 정보' 탭 메뉴를 클릭하면, 복구모듈의 정보가 표시됩니다.

나) 접속 설정

매니저 프로그램과 통신하기 위한 접속 정보를 설정하는 창입니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [환경 설정] 메뉴를 클릭하고, 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 126 환경 설정 암호입력 창]

③ 환경 설정의 '접속 설정' 탭 메뉴를 클릭합니다.

■ 매니저 주소
✓ 매니저 프로그램이 설치된 컴퓨터 IP 주소와 포트 번호 입니다.

■ 계정
✓ 계정 이름은 클라이언트 PC 의 컴퓨터 이름을 표시합니다.

■ MAC
✓ 클라이언트 PC 의 이더넷 어댑터의 물리적 주소와 장치 이름을 표시합니다.


정보

[변경] 버튼 클릭 시 매니저 주소 및 포트가 매니저PC에 설치 된 마에스트로 매니저 IP와 포트가 일치하지 않는 경우 '매니저에 접근 할 수 없습니다.' 메시지가 출력 됩니다.

다) 암호 변경

클라이언트 프로그램과 복구 모듈을 사용하기 위해 암호를 꼭 변경합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [환경 설정] 메뉴를 클릭하고, 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.




[그림 127 환경 설정 암호 입력 창]

③ 환경 설정의 '암호 변경' 탭 메뉴를 클릭합니다.
④ 현재 암호와 새로운 암호를 입력한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.
⑤ 암호 변경이 완료되었습니다.

라) 스케줄 관리 (예약 복구 설정)

클라이언트 PC 의 복구일정 조회 및 변경합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [환경 설정] 메뉴를 클릭하고, 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 128 암호 입력 창]

③ 환경 설정의 '스케줄 관리' 탭 메뉴를 클릭합니다.
④ 복구 스케줄을 설정한 후 [변경] 버튼을 클릭합니다.

- 예약 복구 설정 기능을 사용 안함.
  - ✓ 주기적으로 '시스템 복구' 명령이 자동으로 수행되지 않습니다. 관리자가 '시스템 복구' 명령을 실행할 때만 시스템 복구 명령이 수행됩니다.

- 매 부팅 복구 (기본값)
  - ✓ 윈도우가 시작될 때마다 시스템 복구 명령이 자동으로 수행됩니다.


- 매일 복구
  - ✓ 클라이언트 PC 시간을 기준으로 24 시 00 분 이후 클라이언트 PC 가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령이 수행됩니다.
- 복구 일정 설정
  - ✓ 설정된 일 수의 24 시 00 분 이후 클라이언트 PC 가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령이 수행됩니다.

- 복구 요일 설정
  - ✓ 설정된 요일의 24 시 00 분 이후 클라이언트 PC 가 시작되는 첫 번째 시점에 '시스템 복구' 명령이 수행됩니다.

마) 복구 로그

클라이언트 PC 의 복구 관련 명령을 실행한 기록을 확인합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [환경 설정] 메뉴를 클릭하고, 암호 확인 창에 암호를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.



[그림 129 암호 입력 창]

③ 환경 설정의 '복구 로그' 탭 메뉴를 클릭합니다.

정보

복구 로그는 최대 100개 까지 저장 됩니다. 로그가 100개가 넘으면 먼저 생성된 로그부터 삭제됩니다.

2.3 마에스트로 네트워크 클라이언트 정보

클라이언트 프로그램과 버전 정보를 조회합니다.

① 윈도우 알림 영역에 등록된 네트워크 클라이언트 아이콘( ) 위에 마우스 포인터를 위치시킨 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
② [마에스트로 네트워크 클라이언트 정보…(A)] 메뉴를 클릭합니다.

3. 응급 복구


응급 복구 명령은 윈도우가 시작되기 전에 '시스템 복구' 명령을 수행합니다. 윈도우가 비 정상적으로 부팅이 되거나, 또는 윈도우로 부팅이 불가능할 때 '응급 복구' 명령을 사용하여 클라이언트 PC 를 복구 시점으로 복구할 수 있습니다.

① 클라이언트 PC 의 컴퓨터 전원을 시작하거나 또는 다시 시작합니다.
② 윈도우로 부팅하기 전 복구 모듈 버전이 표시되면 키보드의 'R' 또는 'r' 키를 입력합니다.



[그림 130 복구 모듈 버전]

③ 복구 모듈 암호를 입력한 후 'Enter' 키를 입력합니다.



[그림 131 복구 모듈 암호]

④ 응급 복구 명령을 수행합니다. 명령을 수행하려면 키보드의 'Y' 또는 'y' 키를 입력하고, 명령 취소하려면 키보드의 'N' 또는 'n' 키를 입력합니다.



[그림 132 응급 복구 명령]

주의

응급복구 명령을 수행하면 클라이언트PC의 복구시점으로 복구됩니다.
복구 시점 이후에 저장한 C:드라이브 데이터는 모두 삭제됩니다.

정보

클라이언트PC가 '매 부팅 복구' 모드로 설정된 경우 응급 복구 기능이 작동하지 않습니다. 위의 ② 과정 즉 마에스트로 메시지가 화면에 나타나기 이전에 '시스템 복구' 명령이 수행되었기 때문입니다.

4. 응급 제거


응급 제거 명령은 윈도우가 시작되기 전에 복구 모듈을 제거하는 명령입니다. 윈도우가 비 정상적으로 부팅되거나, 또는 윈도우로 부팅이 불가능할 때 '응급 제거' 명령을 사용하여 복구 모듈을 제거할 수 있습니다.

① 클라이언트 PC 의 컴퓨터 전원을 시작하거나 또는 다시 시작합니다.
② 윈도우로 부팅하기 전 복구 모듈 버전이 표시되면 키보드의 'U' 또는 'u' 키를 입력합니다.




[그림 133 복구 모듈 버전]

③ 복구 모듈 암호를 입력한 후 'Enter' 키를 입력합니다.




[그림 134 복구 모듈 암호]

④ 응급 제거 명령을 수행합니다. 명령을 수행 하려면 키보드의 'Y' 또는 'y' 키를 입력하고, 명령을 취소하려면 키보드의 'N' 또는 'n' 키를 입력합니다.



[그림 135 응급 제거 명령]

⑤ 선택한 응급 제거 방식의 번호를 입력합니다.



[그림 136 응급 제거 번호]


1. recover + Uninstall

   - 최종 저장 시점(복구시점)으로 C:드라이브 상태를 복구 한 후 복구 모듈을 제거 합니다.

2. Save + Uninstall

   - C:드라이브 현재 상태를 유지하기 위해 '현재 상태 저장' 명령을 수행을 완료 한 후 복구 모듈을 제거 합니다.

⑥ 응급 제거 명령을 수행하시겠습니까? 응급 제거 명령을 수행하려면 키보드의 'Y' 또는 'y' 키를 입력하며, 명령을 취소하려면 키보드의 'N' 또는 'n' 키를 입력합니다.



[그림 137 응급 제거 명령(시스템 복구 후 제거)]

[기술문의]

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경 될 수 있으며, 자세한 정보는 당사의 홈페이지(http://www.solusseum.co.kr) 와 고객지원 센터에서 제공받을 수 있습니다.

이 제품으로 관리하는 시스템에 저장 된 데이터의 손실은 당사에서 보증하지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고 항상 백업 받아 놓으시기 바랍니다.

이 제품에 대한 문의는 아래의 연락처로 전달하여 주시기 바랍니다.

주식회사 솔루세움
TEL : 1588 - 3786 / FAX : 02-858-2040
홈페이지 : www.solusseum.co.kr