

본 영상 교재는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학 사업의 지원을 받아 제작되었습니다.



*──₩*Ш___ AI융합대학

SWZ GITHEY





PyTorch 코딩







- ANN (인공신경망, Artificial Neural Network)과 deep learning
 - 현대 ANN은 더욱 복잡한 문제를 해결하기 위해 수많은 artificial neuran과 hidden layer로 구성됨
 - 이처럼 복잡한 현대 ANN을 training하는 것을 deep learning이라 함
 - 현대 ANN의 feed-forward와 back-propagation을 수식을 통해 직접 구현하는 것은 매우 어려움
- Deep learning 라이브러리
 - 현대 ANN의 생성과 training 작업을 <mark>간편한 API를 통해 쉽게 구현</mark>할 수 있도록 보조하는 라이브러리
 - ANN의 복잡한 연산 과정이 아닌 ANN architecture, dataset 구성, training 방법 등을 개발하는데 집중할 수 있음
 - 연구 / 개발을 위해 프로토타입들을 빠르게 제작하고 실험해볼 수 있음
 - 현대에 주로 쓰이는 deep learning 라이브러리로 ↑ TensorFlow, Keras, PyTorch 등이 있음
- 본 강의에서는 deep learning 라이브러리 중 하나인 PyTorch를 다룸
 - 본 강의는 CUDA를 활용할 수 있는 환경과, PyTorch 2.4를 기준으로 함



- CUDA와 PyTorch의 계층 구조
 - PyTorch를 효율적으로 활용하기 위한 하위 라이브러리



- CUDA (Compute Unified Device Architecture)는 GPU 코어를 일반 연산에 활용하게 도와줌
 - ANN은 수많은 뉴런의 feed-forward와 back-propagation을 <mark>병렬 처리</mark>하여 빠르게 수행하는데 필요함
- cuDNN (CUDA Deep Neural Network)은 CUDA를 ANN에 최적화시켜 ANN의 수행 속도를 높여주는 라이브러리
- NCCL (nVidia Collective Communications Library)은 다수의 GPU가 통신할 수 있도록 도와주는 라이브러리
 - 단일 GPU로 처리하기 어려운 대형 ANN을 여러 GPU가 나누어 처리하는데 필요함



• 컴퓨터 구조와 일반 프로그램






• 컴퓨터 구조와 CUDA를 활용한 프로그램





• 컴퓨터 구조와 CUDA를 활용한 프로그램





- CUDA를 활용한 PyTorch 코딩
 - ANN training 작업
 - 1. Dataset 및 ANN 준비
 - 2. ANN parameter와 optimizer를 초기화하여 VRAM에 저장
 - 3. Training할 mini-batch를 VRAM에 저장
 - 4. VRAM에 저장된 mini-batch에 대한 feed-forward 및 back-propagation을 수행하고 ANN parameter를 수정
 - 5. Training이 완료될 때까지 3, 4번 작업을 반복
 - 6. Training이 완료된 ANN parameter를 파일로 저장
 - ANN inference 작업
 - 1. ANN architecture를 준비
 - 2. 파일로 저장했던 ANN parameter를 읽어 와 VRAM에 저장
 - 3. 실제 input 데이터를 VRAM에 저장
 - 4. Input 데이터에 대한 feed-forward를 수행하여 VRAM에 output 생성
 - 5. 필요에 따라 output을 RAM에 복사하여 응용프로그램에 활용







- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 1 : PyTorch 라이브러리 불러오기
 - > import torch
 - > print(f'PyTorch version: {torch.__version__}')
 - > from torch import nn
 - > from torch.utils.data import DataLoader
 - > import torchvision
 - > from torchvision.transforms import ToTensor

- # PyTorch 라이브러리
- # PyTorch 버전
- # PyTorch ANN 라이브러리
- # Dataset을 mini-batch로 잘라주는 data loader 클래스
- # PyTorch에서 제공하는 이미지 처리 dataset 라이브러리
- # 이미지를 PyTorch ANN이 처리하기 쉬운 형태로 변환해주는 클래스



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 2 : 병렬 처리 하드웨어 선택하기

```
    if torch.cuda.is_available(): # nVidia CUDA를 활용할 수 있는지 검사 device = 'cuda' # nVidia CUDA 활용
    elif torch.backends.mps.is_available(): # Apple MPS를 활용할 수 있는지 검사 # Apple MPS 활용
    else: # 별도의 병렬 처리 하드웨어 없이 CPU 활용
    print(f'Using device: {device}')
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 3-1 : Training 및 test dataset 불러오기

```
training_dataset = torchvision.datasets.FashionMNIST(
                                                 # Torchvision dataset 중 Fashion MNIST dataset 인스턴스 생성
                                                 # Dataset 파일을 읽어올 위치
  root
              = 'data',
                                                 # Training을 위한 dataset
  train
              = True,
                                                 # Dataset 파일이 없는 경우, 인터넷을 통해 다운로드
  download
              = True,
                                                 # 각 이미지에 자동으로 적용할 변환 작업
  transform
              = ToTensor()
test_dataset = torchvision.datasets.FashionMNIST(
              = 'data',
  root
                                                 # Test를 위한 dataset
              = False,
  train
  download
              = True,
  transform
              = ToTensor()
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 3-1 : Training 및 test dataset 불러오기
 - FashionMNIST
 - Input : 28px × 28px grayscale 이미지



- Target: 각 이미지가 어떤 상품인지 나타내는 class index
 - 총 10개의 class로 이루어짐
- ToTensor
 - 이미지를 PyTorch ANN이 활용하기 좋은 형태로 변환하는 클래스
 - 일반적인 이미지는 width × height × channel의 dimension에, 각 원소는 [0, 255]의 정수 값을 가짐
 - ToTensor는 이를 channel × height × width의 dimension에, 각 원소의 값을 [0, 1]의 실수 값으로 변환



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 3-2 : Data loader 인스턴스 만들기

```
mini_batch_size = 64
                                 # Mini-batch의 최대 크기
                                 # Data loader 인스턴스 생성
training_data_loader = DataLoader(
                                 # Data loader와 연결할 dataset 인스턴스
  training_dataset,
                                 # Dataset을 자를 mini-batch의 최대 크기
  batch_size = mini_batch_size,
                                 # 마지막 mini-batch의 크기가 작은 경우, 이를 무시함
  # drop_last = False
                                 # 매 epoch마다 dataset의 sampling 순서를 변환
  shuffle
              = True
test_data_loader = DataLoader(
  test dataset.
  batch_size = mini_batch_size
                                 # 마지막 mini-batch의 크기가 작은 경우, 이를 무시함
  # drop_last = False
  # shuffle
              = False
                                 # shuffle은 false가 기본값이므로 생략 가능
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 3-2 : Data loader 인스턴스 만들기
 - Dataset 크기와 mini-batch 크기
 - Dataset 크기가 mini-batch 크기로 나누어 떨어질 경우, 모든 mini-batch가 같은 크기를 가짐
 - 나누어 떨어지지 않는 경우, 마지막 mini-batch의 크기가 다른 mini-batch에 비해 작음
 - PyTorch는 이러한 경우에도 정상 작동하도록 설계되어 있음
 - 다만 ANN architecture에서 mini-batch 크기를 고려하도록 되어 있다면 에러 발생
 - 이러한 경우 data loader 인스턴스를 만들 때, drop last = True로 설정하면 마지막 mini-batch를 무시할 수 있음
 - 마지막 mini-batch의 크기가 작을 때 이를 무시하고 넘어감
 - Shuffle = False라면, 마지막 sample들을 training 할 수 없음




- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 3-3 : Mini-batch의 dimension 및 data type 확인하기

```
print(f'Training dataset size:
                                             {len(training_dataset)}')
                                                                          # Training dataset의 크기
print(f'Number of training mini-batches:
                                             {len(training_data_loader)}')
                                                                          # Training dataset의 mini-batch 개수
print(f'Test dataset size:
                                             {len(test_dataset)}')
                                                                          # Test dataset의 크기
print(f'Number of test mini-batches:
                                             {len(test_data_loader)}')
                                                                          # Test dataset의 mini-batch 개수
                                                                          # For 반복문을 통해 mini-batch를 하나씩 가져옴
for x, t in training_data_loader:
   print(f'Shape of input: {x.shape} {x.dtype}')
                                                                          # Input tensor의 dimension (64, 1, 28, 28)과 data type (32bit float)
   print(f'Shape of target: {t.shape} {t.dtype}')
                                                                          # Target tensor의 dimension (64, 1)과 data type (64bit integer)
   break
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4 : ANN architecture 정의
 - ANN architecture





- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-1 : ANN parameter 선언 및 초기화하기

```
# PyTorch의 ANN 클래스를 상속해야 함
class NeuralNetwork(nn.Module):
                                  # ANN parameter를 생성하고 초기화해야 함, 반드시 구현해야 함
  def __init__(self):
                                  # PyTorch ANN 클래스 초기화 작업, 반드시 호출해야 함
     super().__init__()
     self.fc1 = nn.Linear(28 * 28, 512) # Linear (fully connected) layer 선언, parameter 또는 이를 가진 layer는 반드시 인스턴스 변수로 선언해야 함
     self.fc2 = nn.Linear(512, 512)
                                  # Softmax layer에서 10가지 선택지 중 하나를 선택해야 하기 때문에, 그 전에 dimension이 10인 vector를 만들어 줌
     self.fc3 = nn.Linear(512, 10)
     for layer in self.modules():
                                                      # For 반복문을 통해 ANN의 모든 laver에 접근
       if hasattr(layer, 'weight') and hasattr(layer, 'bias'):
                                                      # Layer가 weight와 bais를 가지고 있는지 검사
                                                      # Layer의 weight를 xavier normal 방식으로 초기화
          torch.nn.init.xavier_normal_(layer.weight)
                                                      # Laver의 bias를 0으로 초기화
          torch.nn.init.zeros_(layer.bias)
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-1 : ANN parameter 선언 및 초기화하기
 - Linear layer
 - Fully connected layer
 - 선형 연산을 통해 벡터를 새로운 벡터로 변환함
 - PyTorch linear layer은 input tensor를 마지막 차원의 벡터 단위로 dot product함
 - Input tensor dimension이 [N₁, N₂, N₃]일 때, 마지막 차원인 N₃차원의 벡터 단위로 input을 처리
 - Input tensor의 각 벡터에 동일한 parameter가 적용됨
 - 예를 들어 dimension이 [3, 32, 64]인 이미지가 있을 때, 이미지의 모든 64px의 가로선에 동일한 parameter를 적용하는 작업을 3 × 32번 수행함
 - 정확히는 3 × 32번 반복하는 것이 아니라 병렬로 동시에 수행됨



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-2: ANN feed-forward 작업 정의하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
  def forward(self, x):
                        # ANN의 feed-forward 작업, 반드시 구현해야 함, back-propagation은 이를 통해 자동으로 생성됨
                        # 초기화 작업과 달리 모든 layer와 연산을 명시해야 함
     x = torch.flatten(
                        # Layer의 input tensor
        Х,
                        # Flatten 작업을 시작할 차원 index
       start_dim = 1
     x = self.fc1(x)
                        # 초기화 작업에서 선언한 linear (fully connected) layer
                        # ReLU activation
     x = torch.relu(x)
     x = self.fc2(x)
     x = torch.relu(x)
     x = self.fc3(x)
     y = torch.softmax(
                        # Softmax layer
       dim = 1
                        # Softmax 연산을 수행할 차원 index
                        # ANN의 최종 output을 return해야 함
     return y
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-2 : ANN feed-forward 작업 정의하기
 - Flatten layer
 - Tensor의 특정 축부터 특정 축까지 1차원 벡터로 누름
 - 이미지를 flatten하지 않고 linear layer에 제공하면, 이미지의 모든 가로선에 동일한 weight가 적용됨
 - 이는 이미지를 전체적으로 파악하는 것을 방해할 수 있음
 - 만약 이미지 전체를 하나의 가로선으로 펼쳐준다면, linear layer로도 모든 위치에 적절한 weight를 적용할 수 있음
 - 본 예시의 이미지는 [1, 28, 28]의 dimension을 가지므로, 이를 [1 × 28 × 28] dimension의 벡터로 펼쳐주어야 함
 - Input tensor x는 [64, 1, 28, 28]의 dimension을 가지므로 2 번째 차원부터 flatten을 수행하면 됨
 - 아규먼트 start_dim = 1은 flatten을 수행할 축의 index로, 2 번째 차원부터 flatten을 수행하라는 뜻
 - [64, 1, 28, 28]인 tensor의 dimension을 [64, 1 × 28 × 28]으로 변환



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-2 : ANN feed-forward 작업 정의하기
 - Output 종류에 따른 layer

Regression : Linear layer 및 convolutional layer 등의 layer를 출력을 그대로 활용

• Binary classifier : 최종 layer에 sigmoid layer 추가

• Softmax : 최종 layer에 softmax layer 추가



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 4-3: ANN 및 optimizer 인스턴스 생성하기

```
    model = NeuralNetwork().to(device) # ANN 인스턴스를 생성하여 parameter와 함께 device에 저장, CUDA를 활용할 경우 GPU VRAM에 복사
    optimizer = torch.optim.SGD( # SGD (Steepest Gradient Descent) optimizer 인스턴스 생성 # optimizer로 조정할 ANN parameter, optimizer 내부 변수들도 ANN parameter가 저장된 device에 함께 저장 # learning rate, 0.001로 설정
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-1 : Training epoch 정의하기

```
def train(device, data_loader, model, optimizer):
   total loss = 0
  model.train()
                                                   # ANN에게 training중임을 알림
                                                   # For 반복문을 통해 mini-batch를 하나씩 가져옴
  for x, t in data loader:
                                                   # Input tensor를 device에 저장, ANN과 같은 device에 저장해야 함
     x = x.to(device)
     y = model(x)
                                                   # 함수를 호출하듯이, ANN에 input tensor x를 제공하여 output tensor y를 생성
     t = t.to(y.device)
                                                   # Target tensor t를 output tensor y와 같은 device에 저장
                                                   # Target과 output 사이의 loss를 cross-entropy 방식으로 계산, mini-batch 내 sample들의 평균값
     loss = torch.nn.functional.cross_entropy(y, t)
     loss.backward()
                                                   # 평균 loss를 통해 backpropagation 수행, gradient ▽0를 계산
                                                   # Optimizer를 통해 ANN parameter를 수정
     optimizer.step()
                                                   # Gradient ∇0를 0으로 초기화
     optimizer.zero_grad()
     mini_batch_size = x.shape[0]
                                                   # Mini-batch의 sample 개수
     total_loss += loss.item() * mini_batch_size
                                                   # Dataset의 총 loss를 구하기 위해, 평균 loss에 sample 개수를 곱함
  dataset_size = len(data_loader.dataset)
                                                   # Dataset 크기
  average_loss = total_loss / dataset_size
                                                   # Dataset의 평균 loss를 구하기 위해, 총 loss를 dataset 크기로 나눔
  return average_loss
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-1 : Training epoch 정의하기
 - model.train() 및 eval()
 - ANN에게 training 중인지 evaluation 중인지 알려줌
 - ANN에는 RNN, dropout, batch normalization, layer normalization 등
 training 중인지 evaluation 중인지에 따라 architecture 및 작동 방식이 달라지는 layer들이 존재할 수 있음
 - 이런 layer들에게 현재 training 중인지 아닌지를 알려 상황에 맞도록 작동하도록 함



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-2 : Test 작업 정의하기

```
def test(device, data_loader, model):
  total loss = 0
  total_correct = 0
  model.eval()
                          # ANN에게 training중이 아님을 알림
                          # Python context를 통해, 아래 코드를 back-propagation 없이 수행하라고 알림
  with torch.no_grad():
     for x, t in data_loader:
        x = x.to(device)
       y = model(x)
       t = t.to(y.device)
        loss = torch.nn.functional.cross_entropy(y, t)
        mini_batch_size = x.shape[0]
        total_loss += loss.item() * mini_batch_size
                                                      # Softmax output 중 확률이 가장 높은 class index를 target과 비교, 같은 경우 True, 다른 경우 False
        total_correct += (y.argmax(dim = 1) == t)₩
           .type(torch.float).sum()₩
                                                      # True / False를 1.0 / 0.0으로 변환한 후 합산
                                                      # 원소가 하나인 tensor를 scalar로 변환
           .item()
  dataset_size = len(data_loader.dataset)
  average_loss = total_loss / dataset_size
  accuracy = total_correct / dataset_size
  return average_loss, accuracy
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-2 : Test 작업 정의하기
 - torch.no_grad()
 - ANN에게 back-propagation 작업이 없음을 알림
 - Back-propagation을 위해선 gradient, optimizer등을 저장할 VRAM 공간이 필요함
 - ANN architecture 및 optimizer의 종류에 따라 VRAM 공간을 상당히 많이 차지할 수 있음
 - 따라서 back-propagation이 필요 없는 작업에서는 이를 알려 VRAM 공간을 낭비하지 않아야 함



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-2 : Test 작업 정의하기
 - Softmax와 argmax
 - Softmax는 element들의 합이 1이 되도록 하여, 각 element가 확률 값을 가지도록 함
 - Argmax는 element들 중 가장 큰 값을 가지는 element의 index를 return
 - 본 예시에서는 총 10개의 class가 존재하므로, output은 10개의 확률값을 가지는 softmax로 구현
 - Argmax를 통해 주어진 input을 가장 높은 확률을 가진 class로 분류할 수 있음
 - Input이 mini-batch로 주어졌으므로, output도 mini-batch가 되어 [64, 10]의 dimension을 가짐
 - 아규먼트 dim = 1은 argmax를 수행할 차원의 index를 뜻함
 - 즉, y.argmax(dim = 1)은 [64, 10] 중 2번 째 차원, 즉 10개의 class에 대해 argmax를 수행하라는 뜻



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 5-3 : 개별 input에 대한 inference 작업 정의하기

```
def inference(device, data, model):
                                # 실제로는 이미지를 gray-scale로 조정하고 사이즈를 조정하는 코드 필요
  # 이미지 처리를 위한 코드
  # image_to_tensor = ToTensor()
  # data = image_to_tensor(image)
                                # ToTensor 클래스를 통해, 이미지를 PyTorch ANN이 처리하기 쉬운 형태로 변환
                                # view()를 통해 dimension을 변환, 개별 input을 크기가 1인 mini-batch로 만들어 줌
  x = data.view(1, 1, 28, 28)
  model.eval()
                                # Inference 작업은 training이 아니므로 이를 ANN에게 알림
                                # Inference 작업은 back-propagation이 없음
  with torch.no_grad():
                                # Input은 반드시 ANN과 같은 device에 저장해야 함
    x = x.to(device)
    y = model(x)
                                # 최종 output을 return
  return y
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 6: Training loop 정의하기

```
max_epoch = 10
                                                                      # 최대 Training 반복 횟수
for t in range(max_epoch):
                                                                      # 최대 반복 횟수만큼 training epoch 반복
   print(f'Epoch {t + 1 :>3d} / {max_epoch}')
   training_loss = train(device, training_data_loader, model, optimizer)
                                                                      # Training dataset을 통해 training epoch 수행
   print(' Training progress')
   print(f' Average loss: {training_loss :>8f}')
   test_loss, test_accuracy = test(device, test_data_loader, model)
                                                                      # Test dataset을 통해 validation 수행
   print(' Validation performance')
   print(f' Average loss: {test_loss :>8f}')
   print(f' Accuracy: {(100 * test_accuracy) :>0.2f}%')
   # if training 종료 조건:
                                                                      # 특정 조건에서 training을 종료(early stop)시킬 수 있음
   # break
                                                                      # PyTorch의 파일 저장 함수
torch.save(
                                                                      # 저장할 내용, ANN의 parameter를 dictionary 형태로 가져옴
   model.state_dict(),
                                                                      # 저장할 파일의 위치 및 이름
   'model.pth'
print('Saved PyTorch ANN parameters to model.pth')
```



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 6 : Training loop 정의하기
 - Validation
 - 최종적인 성능을 확인하는 test 작업과 달리, training 도중에 generalization 성능을 확인하는 작업
 - 일반적으로 training dataset의 일부를 활용함
 - 약 90%만 training에 활용, 나머지는 validation에만 활용
 - 본 예시에서는 간단하게 test dataset으로 validation을 수행



- 간단한 PyTorch 실습
 - Cell 7 : 임의의 sample에 대한 inference 성능 확인하기

```
import random
  model = NeuralNetwork().to(device)
                                       # 파일로 저장한 ANN parameter를 불러오는 예시를 위해 ANN을 새로 생성, parameter를 device에 저장
   model.load_state_dict(
                                       # ANN parameter를 복원
     torch.load(
                                       # PyTorch의 파일 읽기 함수
                                       # 읽을 파일의 위치 및 이름
        'model.pth',
                                       # 파일에서 ANN parameter만 읽음
        weights_only = True
> test_sample_index = random.randint(0, len(test_dataset) - 1)
> x, t = test_dataset[test_sample_index] # Index를 통해 dataset에서 특정 sample만 가져옴
> y = inference(device, x, model)
  classes = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat', 'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot'] # Fashion MNIST dataset의 target class label
   predicted = classes[y.argmax(dim = 1)] # Softmax output 중 확률이 가장 높은 class label
             = classes[t]
   print('Random sample inference')
   print(f' Predicted: "{predicted}", Actual: "{actual}"')
```

Have a nice day!

