

Objectif terrain Relier confort, contamination et ambiance au fonctionnement global de l'élevage.

Essentiel

- La température de litière sert de repère de contamination et de confort.
- Les mesures doivent être réparties sur l'aire paillée.
- Relier la litière à la propreté, au couchage et au comportement.

Repères utiles

Repère	Valeur / conseil
Température surface	<30 °C
Température à 10 cm	~38 à 40 °C
Nombre de mesures	12 mesures, puis moyenne
Si trop élevé	Curage + réévaluation aire paillée

Visuels issus des documents d'origine




Température des litières

Pour contenir le niveau de contamination, il faut maintenir la température des valeurs inférieures 30 °C en surface des litières soit 38 - 40 °C 10 cm de profondeur.

Lorsque la température dépasse ces limites, le curage est indispensable. Pour la suite il est recommandé de diminuer la surface d'aire paillée lorsqu'elle est trop importante (c'est à dire supérieure 10 m² par vache) et réduire le paillage. La quantité quotidienne optimale de paille est de 1 à 1,2 kg/m² lorsque la surface d'aire paillée utile par vache est de 6 à 7 m².

Pour estimer de manière correcte la température de la litière, il faut faire la moyenne de 12 mesures. Celle-ci doivent être réparties sur les bords et le milieu de l'aire paillée, toujours plus de 1 mètre du bord du mur, du couloir de raclage ou des travées. Ne pas non plus prendre la température sur des zones souillées ou de couchage.



✗ Exemple de localisation des mesures dans une stabulation

Mémo terrain

- Moyenne de 12 mesures
- Relier à propreté/confort
- Lire avec eau et comportement