使用说明

从第一个工作空间开始，把终端、Agent 和项目进度放在一起。

适用版本 V0.10.15 · 更新日期 2026-10-23 · Windows 10/11 x64

01 / 安装与第一次运行

Termexo 是管理真实终端与编程 Agent 的 Windows 工作台。无需注册 Termexo 账号；使用 Agent 时，仍需对应 CLI 及其登录账号或供应商 API Key。

选择一种安装方式

- **下载安装包**：打开 GitHub 最新版本，在 Assets 中下载 Windows x64 安装包并运行。运行桌面应用需要 WebView2；普通安装包使用者不需要 Rust 或源码开发工具。
- **通过 npm 运行**：在已安装 Node.js 18.18 或更高版本的 Windows PowerShell 中执行以下命令。npm 包已包含桌面程序，同样需要 WebView2。

```
npx termexo@latest
```

如习惯全局命令，也可执行 npm install --global termexo，之后运行 termexo。更新全局安装时再次执行安装命令。

第一次使用：完成这三步

1. **创建工作空间。**在首次启动引导中创建工作空间，填写项目名称并选择这台电脑上实际存在的项目目录。
2. **准备 Agent。**在「设置 → 安装与更新」检查六种 Agent 的状态，选择未安装的 Agent 后点击「安装最新版本」，按提示登录或配置模型。启动对话框中的「去安装」也会打开对应 Agent 的安装界面。
3. **新建终端。**点击标签栏的「新建」，选择 Agent，确认工作目录、账号与模型，启动后输入任务。也可以先选择普通终端，检查项目目录与命令环境。

> 先用一条小任务验证环境，例如「阅读这个项目，说明如何运行测试，先不要修改文件」。确认目录、账号和连接正确后，再安排修改代码的任务。


安装 Agent 的 CLI

在「设置 → 安装与更新」选择 Agent：未安装时一键安装，已有版本先检查。关闭设置后仍可查看结果。指定版本、命令和日志在高级选项中。

- **官方 npm 包**：可以指定版本，失败时自动回滚到原来的版本；需要本机的 Node.js 与 npm，并使用当前生效的代理与 registry。
- **厂商安装与升级**：Claude Code、Codex CLI 和 Antigravity 可使用官方 Windows 安装方式，不支持指定版本或失败回滚。已安装的 Antigravity 点击「检查并更新」运行官方升级；OpenCode、Pi Agent 与 Grok Build 使用 npm。

02 / 工作空间与终端

一个工作空间对应一组项目目录、终端标签和布局。不同项目可以分别创建工作空间，并为它们改名、换色；拖拽工作区条目调整顺序，鼠标悬停或键盘聚焦时可打开更多菜单。切换项目不必重新排列所有终端。



工作空间组织项目，标签组织终端，网格决定当前看到哪些终端。

安排你的工作台

- 从标签栏「新建」启动普通 Shell、Claude Code、Codex、OpenCode、Pi Agent、Antigravity 或 Grok Build。工作目录指向本机文件夹，不是 GitHub 网页地址。
- 打开多个标签后，选择要显示的终端，再调整网格行列；支持 1 至 6 行/列以及最大化查看。拖动标签可以调整顺序。
- 每个终端运行独立的真实进程。多个 Agent 在同一目录中修改文件会相互影响；需要隔离改动时，请使用不同目录或 Git worktree。

看懂状态提醒

- **运行 / 思考**：Agent 正在处理任务或执行工具。
- **等待输入 / 等待授权**：定位到对应终端阅读请求。等待输入、授权及任务完成提醒会让任务栏图标持续闪动，直到你确认或清除消息；切回窗口不会自动取消提醒。
- **已完成 / 失败 / 已停止**：检查终端输出和文件变更，决定验收、排错或重新启动。状态提示不等于代码已经验证通过。

> 自动确认会减少逐次授权提示，也会扩大 Agent 自动执行操作的范围。首次使用或处理敏感项目时，建议保留人工确认；不要把 AUTO 标记理解成安全审查。

工作区按终端顺序显示带状态颜色的 Agent 图标，悬停可查看最新窗口名称。Agent 已完成时，可在对应终端点击「确认完成」清除提醒；这不代替任务验收。当前选中终端的分支由 Git 确认，未确认或非 Git 目录时留空。

03 / 恢复会话

1. 打开「会话中心」，搜索本机已有的 Claude Code、Codex、OpenCode、Pi Agent、Antigravity 或 Grok Build 会话；可结合项目、账号等条件筛选。
2. 查看会话的目录、Agent、账号与最近活动，确认是要继续的那一次。
3. 选择恢复，确认启动选项。Termexo 调用 CLI 的原生会话恢复能力，再在终端中继续对话。

Termexo 只读发现原生会话记录，不通过改写历史来伪造恢复。能否继续上下文取决于原生会话文件、对应账号、CLI 版本和项目路径是否仍可用。

> 恢复工作空间布局，不等于让已经退出的进程原地继续。退出应用或重启电脑后，普通 Shell 中未保存的工作不能靠布局恢复找回；Agent 历史上下文应通过原生会话恢复。

04 / 账号、模型与网络

登录账号

在设置中管理隔离的登录账号，按对应 CLI 的提示完成授权。启动终端时选定账号；终端标题栏会显示当前账号。切换标题栏账号会重启该终端并开始新会话，先保存或交接当前工作。

模型 Profile

1. 打开模型配置，创建 Profile，填写名称、模型标识、Endpoint 和 API Key。按供应商提供的真实参数填写，不要使用文档示例当作凭据。
2. 确认协议与所选 Agent 相匹配。Claude Code 的兼容后端需要支持相应 Anthropic 接口；不是任意模型地址都能直接使用。
3. 保存后，在启动或恢复终端时选择 Profile，先发起一条简短请求验证。切换现有终端前，阅读界面提示并确认当前任务可以中断。

API Key 由 Windows 凭据管理器保存。余量面板按 Profile 显示支持查询的额度，Antigravity 的余量直接通过 HTTP Quota 接口查询。Grok Build 用量卡片可识别免费额度已用尽；若没有可用百分比，会显示无法查询，不会把未知额度当成 0% 已使用。界面标为估算或不可用的数据，不应当作官方账单。

Antigravity 的模型与状态回传

Antigravity 不使用 Termexo 的模型 Profile。它的模型与推理强度在新建终端的对话框里选择，可选项由本机的 agy 自己提供。

它也没有按次启动的配置方式，所以要让终端知道它在思考、在跑工具还是在等你回答，Termexo 需要写入 agy 自己设置里的状态行。这一项默认开启，可以在设置中关闭；关闭时会还原你原本的状态行。Termexo 只认自己写的那一段，不会动你自己配置的状态行。

代理与 npm 网络

需要代理时，在网络配置中创建全局或工作空间 Profile，按实际环境填写代理和 npm registry，测试连接后再启动终端或安装 CLI。工作空间配置优先于全局配置；调整后应重新启动相关终端，使新环境生效。

05 / 任务、Git 与交接

把任务交给 Agent

1. 进入任务看板，新建任务，写清目标、项目目录、优先级和验收标准，例如「新增搜索框；空输入显示全部；测试通过」。
2. 选择 Agent 与模型后启动执行。任务会关联一个真实终端，并切回终端视图，便于检查启动状态和处理授权。
3. 跟踪待办、执行中、已完成、已验收等状态。Agent 完成后，检查实际输出和验收标准；不符合时补充反馈继续处理，通过后再验收。

检查 Git 改动

选中对应终端后打开 Git 视图，查看分支、提交和文件 Diff；可切换单栏/双栏显示。Git 视图跟随当前终端的工作目录，以该终端启动时的 HEAD 为会话基线。

文件改动较多时，用工具栏的上下箭头按变更位置翻动（快捷键 Alt+↑ / Alt+↓）。一次跳过一处连续改动，而不是一行一行走；跳到的位置会被标出，并保留引出这处改动的上文。

> 「会话改动」是这段时间里观察到的仓库差异，不是该 Agent 独占的操作记录。编辑器、其他终端和其他 Agent 的同期修改也可能出现。提交前仍应逐项审查。

复用提示词与交接上下文

- 提示词资产可保存、搜索、收藏和复用已提交的提示词；草稿按终端分别恢复。复用前检查路径、账号和任务背景。
- 会话交接可按终端或工作空间整理任务、提示词、终端输出和 Git 信息，并控制 Token 预算。
- 先预览交接包，核对目标、已做事项、验证结果、风险和下一步，再导出 Markdown/JSON，或交给另一 Agent 继续。

自动脱敏不能保证覆盖所有秘密。分享前人工检查 API Key、访问令牌、内部地址、客户数据和源代码权限。交接包是上下文文档，不是原生会话文件的无损转换。

06 / AI 操控（MCP）

让一个 AI 操作另一个 AI，少做传话和复制粘贴。MCP 是 AI 与 Termexo 之间的连接。连好后，你在一个 Agent 中说出要求，它就能找到其他终端、发送消息、提交回车并读取回复。支持 Claude Code、Codex、OpenCode、Pi Agent、Grok Build 和 Antigravity CLI 这 6 种 Agent；日常使用不用写代码，也不用记工具名。

第一次用：只需 3 步

先添加项目工作区，安装并登录 Agent CLI，确认它能正常启动。MCP 不代替 Agent 的账号、模型或额度。使用期间保持 Termexo 运行。

1. **开启：**在桌面「设置 → AI 操控（MCP）」开启本地服务，保留自动连接，勾选终端权限；需要任务看板时再确认任务权限。点击「应用」，看到「运行中」。通常不用改端口。
2. **重启 Agent：**在 Termexo 中新开或重新启动 AI 终端，让它读取连接配置。以上 6 种 Agent 均支持自动连接；Claude attach 会话要重启原进程。
3. **说话：**复制下方示例到刚启动的 AI 终端，按回车发送。AI 会自己选择工具。不要粘贴到普通 PowerShell 或 CMD 命令行。

> 请通过 Termexo MCP 列出我的工作区和终端，告诉我哪些正在运行。先不要修改任何内容。

成功标志：AI 调用 Termexo 工具，返回你电脑上的真实工作区和终端。只回答「我可以」还不能说明已连接；「运行中」只表示服务就绪。自动连接无需手填地址、令牌或配置文件。

第一次操控另一个 Agent：发送 hi

先在 Termexo 打开一个 OpenCode 终端，等待它能接收消息。再把下面的话发给已连接 MCP 的 Codex、Claude Code 或其他 Agent：

> 请通过 Termexo MCP 找到当前工作区中正在运行的 OpenCode 终端，发送 hi 并提交回车，然后读取它的回复。如果有多个匹配的终端，先列出名称让我选择。

把 OpenCode 换成其他 Agent 名称，就能操作对应的已有终端。提示词进入输入框只是送达；提交回车后还要读取真实输出，不能把「已发送」或「已启动」当作「已完成」。

还可以这样说

- **终端：**「在当前工作区开一个普通终端，运行 git status，并告诉我结果。」需要终端权限，允许 AI 开关终端、发命令、读输出。
- **任务：**「创建一个 Claude Code 任务，标题是 ‘梳理项目结构’ ，先保存，不要执行。」需要任务权限；还可以要求执行、停止、继续任务。
- **设置：**「把 Termexo 的终端字号改为 18。」需要单独开启设置权限，才能修改语言、字号及已有模型 / 网络配置。

终端和任务权限默认允许执行。任务看板支持 Claude Code、Codex、OpenCode、Pi Agent、Grok Build；Antigravity 可通过已有终端收发消息，但不是任务执行器。新建普通终端得到 Shell，不会自动变成已配置的 Agent。多个匹配时说清名称；指定模型前先配好账号和模型。

没成功？先看这里

- **AI 找不到工具**：确认服务「运行中」、自动连接已勾选，再从 Termexo 重新启动 AI 会话。
- **提示无权限**：勾选对应权限，点击「应用」，重新连接 AI 以刷新工具列表；AI 客户端自己的工具审批也需要在那里处理。
- **提示登录过期**：Claude Code 输入 /login，按提示登录后再发消息。这是 AI 账号的问题。
- **没结果或超时**：让 AI 先读取终端输出或任务状态，再决定是否重试。提示词还在输入框时，需要提交回车。

进阶：连接 Termexo 外的 AI 应用

仅当你使用这台电脑上、在 Termexo 外启动的 AI 应用时才需要手动配置。它须支持 Streamable HTTP MCP。浏览器里的云端 AI 不能直接访问这个本机地址。

1. 确认服务「运行中」，展开设置面板的「进阶」。默认地址是 http://127.0.0.1:7421/mcp；端口被占用时可修改，再点击「应用」。
2. 在目标 AI 应用中找到 MCP 设置。接受 mcpServers JSON 的应用用「复制 JSON 配置」；Codex 的 config.toml 用「复制 TOML 配置」。合并 Termexo 条目，保留已有服务，不要粘贴到聊天输入框。
3. 重新连接或重启该 AI 应用，发送上面的测试消息。复制内容已包含访问令牌，请妥善保管；修改端口或重新生成令牌后，手动配置需重新复制并更新。

「AI 操控（MCP）」让 AI 操作 Termexo；「MCP Profile」给 AI 接入其他外部工具，两者独立。Grok 和 Antigravity 的自动连接会添加用户级配置条目，关闭自动连接或服务并应用后会移除 Termexo 自己添加的条目。

本地 MCP 只供本机使用，远程工作台不提供此入口。完整工具和技术参考见 MCP 使用说明。

07 / 手机与远程访问

远程访问默认关闭。打开后，手机、平板或另一台电脑通过浏览器操作桌面端同一批工作空间和终端；不需要在手机上重新安装 Agent。

跨网络：通过自建中继连接

桌面主动连接中继，无需公网 IP 或路由器端口映射。电脑需保持开机、Termexo 运行并连接中继；手机操作的仍是电脑上的终端。

1. 按 termexo-relay 文档部署双方可达的 HTTPS 中继，或获取管理员提供的入口。中继支持 Linux、macOS、Windows 的 x64 / arm64 和容器部署。
2. 在桌面「设置 → 远程访问」中开启总开关，填写中继地址，通过注册码或中继账号登记设备。
3. 若中继使用自签名证书，先核对管理员提供的 SHA-256 证书指纹，再填写界面中的指纹字段；不要填入不明来源的指纹。
4. 连接成功后，复制中继访问链接或扫描二维码。手机使用 HTTPS 打开入口，按提示完成中继登录和桌面访问令牌校验；二者独立。级联中继会显示多个可用地址及转发路径。

v2 握手后，会话帧采用 AES-256-GCM 加密，中继转发加密的终端会话。浏览器拒绝通过 HTTP 中继入口发送访问令牌。若连接失败，先检查中继地址、HTTPS 证书、设备登记状态和两端网络可达性。

局域网 / VPN：直接连接桌面

1. 打开设置中的「远程访问」，开启总开关。根据界面提示设置并保存监听地址与端口，默认端口为 7420。
2. 供同一局域网设备使用时，选择可达的局域网监听地址，或监听所有网卡；仅监听 127.0.0.1 时只能本机访问。保留默认 HTTPS。
3. 确认服务状态正常，在地址选择中选取当前可达的电脑地址，复制界面生成的访问链接，或显示二维码供自己的设备扫描。
4. 手机连接同一局域网或可达该电脑的 VPN，在浏览器打开链接，按页面要求使用访问令牌连接。所填写的工作目录始终是运行桌面端那台电脑上的路径。

默认使用自签名 HTTPS，首次访问时浏览器可能提示证书不受信任。先核对确实是自己的电脑、正确地址和可信网络，再按浏览器规则处理；不要忽略其他网站的证书警告。

访问不了时，按顺序检查

- 桌面应用是否仍在运行，电脑是否休眠，远程服务是否显示错误。
- 链接是否用了实际局域网 IP。0.0.0.0 是监听设置，不是手机应打开的地址；手机上的 localhost 指的是手机自身。
- 两端网络是否可互通，访客 Wi-Fi 是否启用了设备隔离，Windows 防火墙是否允许所选端口在可信网络中访问。不要为此关闭整个防火墙。
- 端口或 IP 是否已改变，令牌是否已更换，HTTPS 与链接协议是否匹配。

使用边界与退出

终端尺寸跟随当前正在操作的一端；手机窄屏会收为单终端，其他客户端可能需要横向查看。同一个终端上的输入会影响同一进程，避免两端同时输入。

远程页面不提供全部桌面本地文件导入导出或应用自更新能力。完成后可在电脑设置中关闭远程访问；更换访问令牌会使旧令牌失效，并断开已有连接。

> 访问令牌和二维码相当于远程控制凭证：持有者可能操作终端并影响电脑文件。不要发到公开群、Issue 或截图中。跨网络使用受管理的 HTTPS 中继；直连使用可信局域网或受控 VPN，不要直接暴露桌面监听端口。

08 / 常见问题

提示未检测到 Agent，或命令无法启动?

先在设置中确认安装状态，再检查对应 CLI 是否能在系统终端启动。安装后重新检测；核对 PATH、Node/npm 环境、工作目录和网络配置。用 npm 装不上时可以改用厂商官方脚本，但两种方式装的是两份可执行文件，同时存在时实际运行哪一份由 PATH 决定。Antigravity 的命令行工具不在 PATH 上，Termexo 会到它安装器的固定位置去找。登录失败时，确认当前选择的隔离账号已完成授权。

会话中心找不到历史，或恢复时提示会话无效?

确认使用的是原账号与原项目目录，原生会话文件仍在，CLI 可以读取。更换账号、删除 CLI 数据或移动项目都可能影响恢复。不要手动修改原生会话 ID；必要时新建会话，并用经过检查的交接包继续。

模型请求失败，提示认证或接口错误?

核对所选 Profile、模型名称、API Key、Endpoint 协议与路径；查看供应商是否支持该 CLI 所需接口。再检查余额与代理，保留错误码排查，但不要公开完整请求头或密钥。

手机能看终端，但复制粘贴受限?

浏览器剪贴板受安全上下文和权限限制。使用 HTTPS，按浏览器提示授权；仍不可用时手动选择复制或粘贴。窄屏终端可用手指拖拽滚动。

如何更新 Termexo?

安装包用户从 最新版本页面下载安装；npm 用户运行 npx termexo@latest，或更新全局安装。更新前保存文件，结束或交接正在运行的任务。应用更新与 Agent CLI 升级是两件事，CLI 在相应管理入口单独升级。

09 / 数据与安全

- Termexo 默认本地工作，没有 Termexo 账号或强制云同步；工作空间等状态保存在本机，API Key 由 Windows 凭据管理器保存。
- 设置里的「存储」面板说明数据目录在哪、里面有哪些文件、各占多大，以及当前运行的可执行文件路径与版本。数据库是最值得关注的一项。
- 数据目录可以迁移到别的磁盘：选一个空目录，Termexo 会把内容复制过去并记录下来，下次启动使用新位置。迁移不会删除原来的副本，面板会告诉你它在哪，确认无误后再由你自行清理。目标目录必须为空。
- Agent CLI 仍会按你选择的模型服务发送请求。哪些代码和上下文会离开电脑，取决于 CLI、供应商配置及其隐私政策。
- 官网有独立的第三方访问统计；它不是桌面应用或远程工作台的会话统计，也不代表下载量。

遇到问题可在 GitHub Issues 提交：注明 Termexo/Windows/CLI 版本、复现步骤、预期和实际结果，附脱敏后的错误信息。提交前遮盖账号、密钥、令牌、二维码与敏感路径。

在线最新版：https://www.termexo.com/guide.html
版本更新记录：GitHub Releases