

使用说明

从第一个工作空间开始，把终端、Agent 和项目进度放在一起。

适用版本 V0.10.10 · 更新日期 2026-10-04 · Windows 10/11 x64

01 / 安装与第一次运行

Termexo 是管理真实终端与编程 Agent 的 Windows 工作台。无需注册 Termexo 账号；使用 Agent 时，仍需对应 CLI 及其登录账号或供应商 API Key。

选择一种安装方式

- **下载安装包：**打开 [GitHub 最新版本](#)，在 Assets 中下载 Windows x64 安装包并运行。运行桌面应用需要 WebView2；普通安装包使用者不需要 Rust 或源码开发工具。
- **通过 npm 运行：**在已安装 Node.js 18.18 或更高版本的 Windows PowerShell 中执行以下命令。npm 包已包含桌面程序，同样需要 WebView2。

```
npx termexo@latest
```

如习惯全局命令，也可执行 `npm install --global termexo`，之后运行 `termexo`。更新全局安装时再次执行安装命令。

第一次使用：完成这三步

1. **创建工作空间。**在首次启动引导中创建工作空间，填写项目名称并选择这台电脑上实际存在的项目目录。
2. **准备 Agent。**在设置中检查 Claude Code、Codex、OpenCode、Antigravity 与 Grok Build 的检测状态。未安装时可用「CLI 安装与升级」，确认安装预览后继续；按提示完成所选 Agent 的登录或模型配置。为没装的 Agent 新建终端时，启动对话框里也会直接给出「去安装」，并把安装界面停在那个 Agent 上。
3. **新建终端。**点击标签栏的「新建」，选择 Agent，确认工作目录、账号与模型，启动后输入任务。也可以先选择普通终端，检查项目目录与命令环境。

先用一条小任务验证环境，例如「阅读这个项目，说明如何运行测试，先不要修改文件」。确认目录、账号和连接正确后，再安排修改代码的任务。


安装 Agent 的 CLI

设置里的「CLI 安装与升级」按 Agent 安装它自己的命令行工具，执行前给出完整命令与安装位置，装完再做一次健康检查。有两种来源：

- **官方 npm 包：**可以指定版本，失败时自动回滚到原来的版本；需要本机的 Node.js 与 npm，并使用当前生效的代理与 registry。
- **厂商官方安装脚本：**Claude Code、Codex CLI 与 Antigravity 都发布了 Windows 脚本，装的是厂商当前发布的版本，没有版本可选，失败后也不会自动还原；OpenCode 与 Grok Build 没有发布 Windows 脚本。

02 / 工作空间与终端

一个工作空间对应一组项目目录、终端标签和布局。不同项目可以分别创建工作空间，并为它们改名、换色；拖拽工作区条目调整顺序，鼠标悬停或键盘聚焦时可打开更多菜单。切换项目不必重新排列所有终端。



工作空间组织项目，标签组织终端，网格决定当前看到哪些终端。

安排你的工作台

- 从标签栏「新建」启动普通 Shell、Claude Code、Codex、OpenCode、Antigravity 或 Grok Build。工作目录指向本机文件夹，不是 GitHub 网页地址。
- 打开多个标签后，选择要显示的终端，再调整网格行列；支持 1 至 6 行/列以及最大化查看。拖动标签可以调整顺序。
- 每个终端运行独立的真实进程。多个 Agent 在同一目录中修改文件会相互影响；需要隔离改动时，请使用不同目录或 Git worktree。

看懂状态提醒

- **运行 / 思考**：Agent 正在处理任务或执行工具。
- **等待输入 / 等待授权**：需要你回答问题或确认操作。点击常驻提示条可定位到对应终端，再阅读完整请求。
- **已完成 / 失败 / 已停止**：检查终端输出和文件变更，决定验收、排错或重新启动。状态提示不等于代码已经验证通过。

自动确认会减少逐次授权提示，也会扩大 Agent 自动执行操作的范围。首次使用或处理敏感项目时，建议保留人工确认；不要把 AUTO 标记理解成安全审查。

工作区按终端顺序显示带状态颜色的 Agent 图标，悬停可查看最新窗口名称。Agent 已完成时，可在对应终端点击「确认完成」清除提醒；这不代替任务验收。当前选中终端的分支由 Git 确认，未确认或非 Git 目录时空置。

03 / 恢复会话

1. 打开「会话中心」，搜索本机已有的 Claude Code、Codex、OpenCode、Antigravity 或 Grok Build 会话；可结合项目、账号等条件筛选。
2. 查看会话的目录、Agent、账号与最近活动，确认是要继续的那一次。
3. 选择恢复，确认启动选项。Termexo 调用 CLI 的原生会话恢复能力，再在终端中继续对话。

Termexo 只读发现原生会话记录，不通过改写历史来伪造恢复。能否继续上下文取决于原生会话文件、对应账号、CLI 版本和项目路径是否仍可用。

恢复工作空间布局，不等于让已经退出的进程原地继续。退出应用或重启电脑后，普通 Shell 中未保存的工作不能靠布局恢复找回；Agent 历史上下文应通过原生会话恢复。

04 / 账号、模型与网络

登录账号

在设置中管理隔离的登录账号，按对应 CLI 的提示完成授权。启动终端时选定账号；终端标题栏会显示当前账号。切换标题栏账号会重启该终端并开始新会话，先保存或交接当前工作。

模型 Profile

1. 打开模型配置，创建 Profile，填写名称、模型标识、Endpoint 和 API Key。按供应商提供的真实参数填写，不要使用文档示例当作凭据。
2. 确认协议与所选 Agent 相匹配。Claude Code 的兼容后端需要支持相应 Anthropic 接口；不是任意模型地址都能直接使用。
3. 保存后，在启动或恢复终端时选择 Profile，先发起一条简短请求验证。切换现有终端前，阅读界面提示并确认当前任务可以中断。

API Key 由 Windows 凭据管理器保存。余量面板按 Profile 显示支持查询的额度，Antigravity 的余量直接通过 HTTP Quota 接口查询。Grok Build 用量卡片可识别免费额度已用尽；若没有可用百分比，会显示无法查询，不会把未知额度当成 0% 已使用。界面标为估算或不可用的数据，不当当作官方账单。

Antigravity 的模型与状态回传

Antigravity 不使用 Termexo 的模型 Profile。它的模型与推理强度在新建终端的对话框里选择，可选项由本机的 agy 自己提供。

它也没有按次启动的配置方式，所以要让终端知道它在思考、在跑工具还是在等你回答，Termexo 需要写入 agy 自己设置里的状态行。这一项默认开启，可以在设置中关闭；关闭时会还原你原本的状态行。Termexo 只认自己写的那一段，不会动你自己配置的状态行。

代理与 npm 网络

需要代理时，在网络配置中创建全局或工作空间 Profile，按实际环境填写代理和 npm registry，测试连接后再启动终端或安装 CLI。工作空间配置优先于全局配置；调整后应重新启动相关终端，使新环境生效。

05 / 任务、Git 与交接

把任务交给 Agent

1. 进入任务看板，新建任务，写清目标、项目目录、优先级和验收标准，例如「新增搜索框；空输入显示全部；测试通过」。
2. 选择 Agent 与模型后启动执行。任务会关联一个真实终端，并切回终端视图，便于检查启动状态和处理授权。
3. 跟踪待办、执行中、已完成、已验收等状态。Agent 完成后，检查实际输出和验收标准；不符合时补充反馈继续处理，通过后再验收。

检查 Git 改动

选中对应终端后打开 Git 视图，查看分支、提交和文件 Diff；可切换单栏/双栏显示。Git 视图跟随当前终端的工作目录，以该终端启动时的 HEAD 为会话基线。

文件改动较多时，用工具栏的上下箭头按变更位置翻动（快捷键 **Alt+↑ / Alt+↓**）。一次跳过一处连续改动，而不是一行一行走；跳到的位置会被标出，并保留引出这处改动的上文。

「会话改动」是这段时间里观察到的仓库差异，不是该 Agent 独占的操作记录。编辑器、其他终端和其他 Agent 的同期修改也可能出现。提交前仍应逐项审查。

复用提示词与交接上下文

- 提示词资产可保存、搜索、收藏和复用已提交的提示词；草稿按终端分别恢复。复用前检查路径、账号和任务背景。
- 会话交接可按终端或工作空间整理任务、提示词、终端输出和 Git 信息，并控制 Token 预算。
- 先预览交接包，核对目标、已做事项、验证结果、风险和下一步，再导出 Markdown/JSON，或交给另一 Agent 继续。

自动脱敏不能保证覆盖所有秘密。分享前人工检查 API Key、访问令牌、内部地址、客户数据和源代码权限。交接包是上下文文档，不是原生会话文件的无损转换。

06 / AI 操控 (MCP)

从 v0.10.10 起，Termexo 提供本地 MCP 服务，让 AI 客户端调用工具操作正在运行的工作台。它与 Agent 的外部 MCP Profile 分开管理，服务默认关闭。

开启并自动连接 Agent

1. 在桌面「设置 → AI 操控 (MCP)」勾选「启用本地 MCP 服务」。默认端口为 7421。
2. 选择访问权限。默认允许终端和任务；需要读取或修改设置时，再单独开启设置访问。点击「应用」，确认服务状态为「运行中」。
3. 保留默认勾选的「自动连接 Termexo 启动的 Agent」，然后启动新终端、重新启动历史会话或执行任务。支持 Claude Code、Codex、OpenCode、Grok Build 和 Antigravity。
4. 已经运行的 Agent 需重新启动。连接期间保持 Termexo 桌面窗口打开；Claude 的 attach 会话需重启原进程。

自动连接的服务名为 `termexo-desktop`，现有 MCP Profile 会保留。连接命令不包含令牌；桥接程序每次请求读取当前端口及系统凭据，修改后继续使用当前设置。

第一次调用

可以告诉新启动的 Agent：「调用 `termexo-desktop` 的 `workspace_list`，列出工作区；先不要修改任何内容。」确认终端中出现真实工具调用和结果后，再安排具体操作。

- **终端**：查询、创建、读取输出、发送文字或控制按键、关闭终端。
- **任务**：查询、创建、编辑、执行、停止、继续、完成与验收；任务执行支持 Claude Code、Codex、OpenCode 和 Grok Build。
- **设置**：读取不含凭据的配置，修改语言和终端显示偏好，以及已有模型和网络配置。仅在设置权限开启后可用。

发送输入成功表示写入终端；执行任务成功表示已启动并绑定终端，不代表任务已完成。随后调用 `terminal_read` 或 `task_list` 检查状态；尚未提交的提示词可通过 `terminal_write` 的 `submit: true` 补发回车。

外部客户端与权限

Termexo 外启动的 AI 客户端可复制设置面板生成的 JSON 或 TOML 配置。客户端需支持 Streamable HTTP，并使用 `http://127.0.0.1:7421/mcp` 和 Bearer 令牌。重新生成令牌后，手动连接的客户端需更新配置。

Grok 和 Antigravity 使用用户级 MCP 配置，同一配置下在 Termexo 外启动的客户端也能看到条目。关闭自动连接或服务并应用后，Termexo 移除自己添加的条目，保留其他配置。遇到同名自定义服务或无效配置时会报错。

本地 MCP 只允许本机访问，远程工作台不提供此入口。服务权限与 Agent 的工具审批都生效；端口被占用时可修改后再次应用。超时后先查询状态，再决定是否重试。完整 19 个工具和配置示例见 [MCP 接入说明](#)。

07 / 手机与远程访问

远程访问默认关闭。打开后，手机、平板或另一台电脑通过浏览器操作桌面端同一批工作空间和终端；不需要在手机上重新安装 Agent。

跨网络：通过自建中继连接

桌面主动连接中继，无需公网 IP 或路由器端口映射。电脑需保持开机、Termexo 运行并连接中继；手机操作的仍是电脑上的终端。

1. 按 [termexo-relay 文档](#)部署双方可达的 HTTPS 中继，或获取管理员提供的入口。中继支持 Linux、macOS、Windows 的 x64 / arm64 和容器部署。
2. 在桌面「设置 → 远程访问」中开启总开关，填写中继地址，通过注册码或中继账号登记设备。
3. 若中继使用自签名证书，先核对管理员提供的 SHA-256 证书指纹，再填写界面中的指纹字段；不要填入不明来源的指纹。
4. 连接成功后，复制中继访问链接或扫描二维码。手机使用 HTTPS 打开入口，按提示完成中继登录和桌面访问令牌校验；二者独立。级联中继会显示多个可用地址及转发路径。

v2 握手后，会话帧采用 AES-256-GCM 加密，中继转发加密的终端会话。浏览器拒绝通过 HTTP 中继入口发送访问令牌。若连接失败，先检查中继地址、HTTPS 证书、设备登记状态和两端网络可达性。

局域网 / VPN：直接连接桌面

1. 打开设置中的「远程访问」，开启总开关。根据界面提示设置并保存监听地址与端口，默认端口为 7420。
2. 供同一局域网设备使用时，选择可达的局域网监听地址，或监听所有网卡；仅监听 127.0.0.1 时只能本机访问。保留默认 HTTPS。
3. 确认服务状态正常，在地址选择中选取当前可达的电脑地址，复制界面生成的访问链接，或显示二维码供自己的设备扫描。
4. 手机连接同一局域网或可达该电脑的 VPN，在浏览器打开链接，按页面要求使用访问令牌连接。所填写的工作目录始终是运行桌面端那台电脑上的路径。

默认使用自签名 HTTPS，首次访问时浏览器可能提示证书不受信任。先核对确实是自己的电脑、正确地址和可信网络，再按浏览器规则处理；不要忽略其他网站的证书警告。

访问不了时，按顺序检查

- 桌面应用是否仍在运行，电脑是否休眠，远程服务是否显示错误。
- 链接是否用了实际局域网 IP。0.0.0.0 是监听设置，不是手机应打开的地址；手机上的 localhost 指的是手机自身。
- 两端网络是否可互通，访客 Wi-Fi 是否启用了设备隔离，Windows 防火墙是否允许所选端口在可信网络中访问。不要为此关闭整个防火墙。
- 端口或 IP 是否已改变，令牌是否已更换，HTTPS 与链接协议是否匹配。

使用边界与退出

终端尺寸跟随当前正在操作的一端；手机窄屏会收为单终端，其他客户端可能需要横向查看。同一个终端上的输入会影响同一进程，避免两端同时输入。

远程页面不提供全部桌面本地文件导入导出或应用自更新能力。完成后可在电脑设置中关闭远程访问；更换访问令牌会使旧令牌失效，并断开已有连接。

访问令牌和二维码相当于远程控制凭证：持有者可能操作终端并影响电脑文件。不要发到公开群、Issue 或截图中。跨网络使用受管理的 HTTPS 中继；直连使用可信局域网或受控 VPN，不要直接暴露桌面监听端口。

08 / 常见问题

提示未检测到 Agent，或命令无法启动？

先在设置中确认安装状态，再检查对应 CLI 是否能在系统终端启动。安装后重新检测；核对 PATH、Node/npm 环境、工作目录和网络配置。用 npm 装不上时可以改用厂商官方脚本，但两种方式装的是两份可执行文件，同时存在时实际运行哪一份由 PATH 决定。Antigravity 的命令行工具不在 PATH 上，Termexo 会到它安装器的固定位置去找。登录失败时，确认当前选择的隔离账号已完成授权。

会话中心找不到历史，或恢复时提示会话无效？

确认使用的是原账号与原项目目录，原生会话文件仍在，CLI 可以读取。更换账号、删除 CLI 数据或移动项目都可能影响恢复。不要手动修改原生会话 ID；必要时新建会话，并用经过检查的交接包继续。

模型请求失败，提示认证或接口错误？

核对所选 Profile、模型名称、API Key、Endpoint 协议与路径；查看供应商是否支持该 CLI 所需接口。再检查余额与代理，保留错误码排查，但不要公开完整请求头或密钥。

手机能看终端，但复制粘贴受限？

浏览器剪贴板受安全上下文和权限限制。使用 HTTPS，按浏览器提示授权；仍不可用时手动选择复制或粘贴。窄屏终端可用手指拖拽滚动。

如何更新 Termexo？

安装包用户从 [最新版本页面](#) 下载安装；npm 用户运行 `npx termexo@latest`，或更新全局安装。更新前保存文件，结束或交接正在运行的任务。应用更新与 Agent CLI 升级是两件事，CLI 在相应管理入口单独升级。

09 / 数据与安全

- Termexo 默认本地工作，没有 Termexo 账号或强制云同步；工作空间等状态保存在本机，API Key 由 Windows 凭据管理器保存。
- 设置里的「存储」面板说明数据目录在哪、里面有哪些文件、各占多大，以及当前运行的可执行文件路径与版本。数据库是最值得关注的一项。
- 数据目录可以迁移到别的磁盘：选一个空目录，Termexo 会把内容复制过去并记录下来，下次启动使用新位置。迁移不会删除原来的副本，面板会告诉你它在哪，确认无误后再由你自行清理。目标目录必须为空。
- Agent CLI 仍会按你选择的模型服务发送请求。哪些代码和上下文会离开电脑，取决于 CLI、供应商配置及其隐私政策。
- 官网有独立的第三方访问统计；它不是桌面应用或远程工作台的会话统计，也不代表下载量。

遇到问题可在 [GitHub Issues](#) 提交：注明 Termexo/Windows/CLI 版本、复现步骤、预期和实际结果，附脱敏后的错误信息。提交前遮盖账号、密钥、令牌、二维码与敏感路径。

在线最新版：<https://www.termexo.com/guide.html>

版本更新记录：[GitHub Releases](#)