MG Météo France - version 2.3.45 du 06/11/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Météo France


Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Le widget au quotidien
- 2. Créer et configurer un équipement
- 3. Configuration globale du plugin
- 4. Les données disponibles
- 5. Utiliser les données dans un scénario
- 6. Questions fréquentes
- 7. Points d'attention
- 8. Crédits

MG Météo France - Présentation du plugin

La météo de chez vous, la vigilance de votre département, et le bon moment pour sortir.

MG Météo France apporte dans Jeedom les prévisions de Météo France pour votre ville : le temps qu'il fait, la pluie de l'heure à venir, l'heure par heure, quinze jours de tendance et la vigilance. Il compare ces prévisions à vos propres capteurs pour donner à vos scénarios la valeur la plus juste, et vous dit quand le temps est idéal pour une sortie.



Le widget : conditions actuelles, quinze jours, heure par heure, pluie dans l'heure et vigilance du département.

Tout voir d'un coup d'œil

- **Le temps présent** : température et ressenti, humidité, indice UV, pression, nuages, vent et rafales, lever et coucher du soleil.
- **Heure par heure** : près de deux jours d'échéances horaires, à faire défiler à la souris.
- **Quinze jours** : minimum, maximum, vent et tendance de chaque jour.
- **Pluie dans l'heure** : l'intensité prévue par courtes tranches, là où Météo France la fournit.
- **Ephéméride** : lune, saint du jour, lever et coucher du soleil et de la lune.

Vigilance sans compte

- **Votre département** : le niveau vert, jaune, orange ou rouge de chaque phénomène (vent, orages, pluie, neige, canicule, grand froid…), récupéré gratuitement.
- **La carte officielle** : avec une clé Météo France gratuite et facultative, la carte de France illustrée d'aujourd'hui et de demain.
- **Pour vos automatismes** : chaque niveau est disponible dans vos scénarios, pour fermer, couper ou prévenir.

La meilleure valeur, pas seulement une prévision

- **Trois sources comparées** : votre capteur, l'aéroport le plus proche et Météo France ; pour chaque grandeur, la plus fiable est retenue.
- **Capteur sous surveillance** : un capteur muet, ou qui s'écarte durablement de Météo France, est signalé.
- **Été ou hiver** : la saison bascule seule selon la température des dix derniers jours, et règle par exemple les volets de MG Volets.

Le bon moment pour sortir

- **Chaque heure classée** : idéale, à modérer ou déconseillée, selon la chaleur ressentie, le froid, les rafales et la pluie.
- **Une chaleur vraiment ressentie** : un indice d'effort qui tient compte de l'humidité, du vent et du soleil.
- **Créneau conseillé** : les heures idéales de jour, sans pluie, d'aujourd'hui et de demain, affichées sur le widget.
- **Prêt à être dit** : le temps actuel et les douze prochaines heures en une phrase, à faire lire par une annonce vocale ou par l'assistant MG Nexus.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; un accès Internet. Facultatif : un capteur extérieur, une clé Météo France gratuite pour la carte de vigilance.
- **Mise en route** : une météo d'exemple, placée sur la position de votre Jeedom, est créée à l'installation ; ajoutez un équipement par ville à suivre.

MG Météo France récupère les informations météo de **Météo France** pour une localisation et les restitue de deux façons complémentaires : un **widget** riche pour vos dashboards, et un ensemble de **commandes** exploitables dans vos scénarios, vues et annonces vocales.

Trois idées à retenir :

- **Un équipement = une ville.** Chaque équipement suit une localisation (votre ville ou un point de géolocalisation) et fournit, pour cette ville, les conditions du moment, les prévisions, la pluie dans l'heure et la vigilance.
- **Le widget montre l'essentiel d'un coup d'oeil** ; les données détaillées existent aussi sous forme de commandes (masquées par défaut) pour vos scénarios et vos pages personnalisées.
- **La vigilance fonctionne sans aucun identifiant** : les couleurs par phénomène sont récupérées gratuitement. Une clé Météo France, facultative et gratuite, ajoute la carte illustrée de la France (aujourd'hui et demain).
- **Les valeurs actuelles combinent trois sources** : votre propre capteur, l'aéroport le plus proche (METAR) et Météo France. Pour chaque grandeur, le plugin retient toutes les 5 minutes la plus fiable (commandes **RECO_**, chapitre 4).


Prérequis : le plugin **mgDomo** doit être installé (socle commun des plugins mg*).

1. Le widget au quotidien

Le widget rassemble, pour votre ville, les conditions actuelles, les prévisions par jour et par heure, la pluie dans l'heure et la vigilance. C'est le coeur de l'usage quotidien.

Les conditions actuelles

Le widget au quotidien : les conditions actuelles




1. Titre : ville et heure de la dernière collecte (bouton de rafraîchissement à droite)
2. Conditions de Météo France pour l'heure : température et ressenti, humidité, UV, pression, nuages, soleil
3. Badge Saison : été ou hiver, selon la température moyenne des dix derniers jours
4. Vent : direction et vitesse ; badge rouge = rafales
5. Icône d'accès au site de Météo France

- **Titre** : la ville et l'heure du dernier affichage des prévisions horaires. Le bouton en haut à droite relance une mesure immédiate. L'infobulle de la ville donne l'heure de l'observation Météo France affichée dans le bloc (ou de la dernière récupération des prévisions quand l'observation a plus de trente minutes). Quand Météo France ne fournit pas de température pour l'heure en cours, le bloc n'en affiche pas et la source Météo France est écartée des valeurs retenues.
- **Conditions** : température et **ressentie**, humidité, **indice UV**, pression, couverture nuageuse, et les heures de **lever / coucher du soleil**. La grande icône et son texte sont le temps **observé** par Météo France (comme la case « En direct » du site) tant que l'observation a moins de trente minutes, sinon la prévision de l'heure en cours ; les

autres valeurs du bloc sont celles de la prévision de l'heure. Les valeurs retenues parmi vos sources sont dans les commandes RECO_ (chapitre 4). Un clic sur la grande icône météo ouvre la page Météo France de la ville dans un nouvel onglet.

- **Badge Saison** : indique **été** ou **hiver**. Il est calculé automatiquement à partir de la température extérieure retenue (RECO_Température), en moyenne sur les dix derniers jours.
- **Vent** : direction et vitesse ; un badge rouge signale les **rafales**.

Les prévisions : par jour et par heure




Le widget propose deux bandes **défilantes** (faites glisser à la souris, ou utilisez la molette horizontale) :

- **Par jour** : jusqu'à **15 jours** de prévisions (mini / maxi, vent et tendance). L'infobulle d'un jour détaille ses **moments** (matin, après-midi, soirée, nuit) quand Météo France les fournit.
- **Par heure** : environ **40 heures** d'échéances horaires (icône, température, humidité, vent et rafales), heure par heure. La première case (« Maintenant ») porte l'icône et la description **observées** ; les suivantes utilisent les icônes du **site** Météo France (« Peu nuageux » quand le ciel est voilé). La phrase « Calcul météo actuelle » et les commandes « Temps actuel : description » et « Temps actuel : pictogramme » restent celles du modèle : elles peuvent différer de l'icône affichée (« Ensoleillé » pour « Peu nuageux »).

Un **?** orange figure dans la première case de chaque bande. Survolé, celui de la bande horaire affiche le temps qu'il fait en une phrase (commande « Calcul météo actuelle ») ; celui de la bande des jours affiche la prévision des douze prochaines heures (commande « Calcul météo prévue »).

Pluie dans l'heure et vigilance



1 Pluie dans l'heure : intensité prévue par tranches sur l'heure à venir (survol = détail)
2 Vigilance : carte du jour, niveau par phénomène (vert, jaune, orange, rouge) et carte de demain

- **Pluie dans l'heure** : l'intensité de pluie prévue sur l'heure à venir, par courtes tranches. Survolez une case pour le détail.
- **Vigilance** : la carte de France et le **niveau par catégorie** selon le code couleur officiel (**vert / jaune / orange / rouge**) : vent violent, pluie-inondation, orages, neige-verglas, canicule, grand-froid, vagues-submersion, etc.

Le widget se rafraîchit automatiquement environ toutes les **5 minutes** (avec la pluie dans l'heure) ; les prévisions sont reprises auprès de Météo France une fois par heure ; la vigilance, une fois par heure (avec la clé Météo France, la carte officielle de 6 h à 23 h).

Si les prévisions ne sont plus mises à jour pendant plus de 6 heures, ou la carte officielle de vigilance pendant plus de 12 heures, un avertissement est écrit une fois dans le journal du plugin, puis une information à leur retour.

Les niveaux de vigilance (niveau maximal, résumé et niveau de chaque phénomène) sont historisés sans limite de durée, à chaque changement : l'historique montre quand une vigilance a commencé et fini, par exemple pour la comparer aux impacts de foudre ou aux coupures de courant.

---

2. Créer et configurer un équipement

Depuis la page du plugin, ajoutez un équipement. Sa fiche comporte trois onglets : **Equipement** (localisation et sortie idéale), **Sources** (valeurs actuelles, voir plus bas) et **Commandes**.

Créer et configurer l'équipement : onglet Equipement



1. Onglets de la fiche : Equipement, Sources (valeurs actuelles) et Commandes
2. Lieu des prévisions : Position de Jeedom ou un équipement Geotrav
3. Rappel du fonctionnement de la vigilance (clé Météo France facultative, chapitre 3)
4. Calcul météo actuelle : le temps qu'il fait en une phrase, recalculé toutes les 5 minutes
5. Calcul météo prévue : les douze prochaines heures, recalculé chaque heure

Les réglages se trouvent dans deux groupes, **Paramètres** et **Sortie idéale** (voir plus bas).

La page du plugin propose aussi une vignette **Community - Nouveau sujet** : elle prépare un rapport technique anonymisé de votre installation et ouvre un sujet pré-rempli sur le forum Jeedom, pour une demande d'aide.

Dans **Paramètres** :

- **Lieu des prévisions** : choisissez **Position de Jeedom** (la ville et le code postal renseignés dans la configuration de Jeedom) ou un équipement de localisation du plugin **Geotrav** si vous en disposez (un équipement Geotrav désactivé apparaît grisé).
- L'encart placé dessous rappelle le fonctionnement de la vigilance : les couleurs par phénomène sont récupérées automatiquement et gratuitement ; sans la clé Météo France (page de configuration du plugin, chapitre 3), la carte illustrée est remplacée par un aperçu figé marqué d'un « ? ».

Le nombre de jours de prévisions et le contenu du message vocal ne se règlent pas : ils sont fixés par le plugin.

Les coordonnées précises (commune, code postal, latitude / longitude, département) sont déterminées **automatiquement** à l'enregistrement, à partir de la localisation choisie.

À droite des paramètres, deux blocs orange affichent les phrases prêtes à être annoncées, avec l'heure de leur calcul : **Calcul météo actuelle** (le temps qu'il fait, recalculé toutes les 5 minutes) et, dessous, **Calcul météo prévue** (les douze prochaines heures, recalculé chaque heure).

Sortie idéale

Ce groupe règle les couleurs de la courbe horaire du widget et le créneau « sortie idéale » annoncé sur le widget et dans le message vocal.

Comment une heure est classée. Chaque heure de la courbe est **verte** (idéal), **orange** (à modérer) ou **rouge** (déconseillé) selon quatre critères indépendants :

- la **chaleur** : indice effort, une température ressentie calculée par le plugin à partir de la température, de l'humidité, du vent moyen et du soleil ;
- le **froid** : température ressentie fournie par Météo France ;
- les **rafales** de vent prévues ;
- la **pluie** prévue sur l'heure.

La couleur retenue est celle du critère le plus sévère ; l'infobulle de l'heure affiche sa valeur réelle et le critère qui décide. Pour qu'une courbe qui longe un seuil ne change pas de couleur à chaque heure, la chaleur et le froid se décident sur la moyenne de l'heure avec celle qui précède et celle qui suit, et une heure ne redevient verte que si cette moyenne repasse sous le seuil, moins la marge de sortie. Une heure peut donc être orange alors que sa propre valeur est juste sous le seuil : c'est voulu. Les rafales et la pluie, gênes ponctuelles, se décident sur la valeur de l'heure : une heure de fortes rafales ou d'averse est toujours colorée.

Le créneau « sortie idéale ». C'est une plage d'heures vertes consécutives, de jour (entre le lever et le coucher du soleil), sans pluie au-delà du seuil, d'au moins la durée minimale ; deux plages séparées d'une heure sont réunies, sauf si cette heure est pluvieuse. Le widget annonce le créneau d'aujourd'hui et celui de demain ; le message vocal annonce celui d'aujourd'hui, ou à défaut celui de demain.

Les réglages. Chaque champ vide reprend la valeur par défaut, affichée en grisé.


Réglage	Effet	Défaut
Chaleur : à modérer dès	Indice effort à partir duquel l'heure passe en orange	29 °
Chaleur : déconseillé dès	Indice effort à partir duquel l'heure passe en rouge	31,5 °
Froid : à modérer sous	Température ressentie Météo France sous laquelle l'heure passe en orange	0 °
Froid : déconseillé sous	Température ressentie Météo France sous laquelle l'heure passe en rouge	-18 °
Rafales : à modérer dès	Rafales prévues à partir desquelles l'heure passe en orange	50 km/h
Rafales : déconseillé dès	Rafales prévues à partir desquelles l'heure passe en rouge	70 km/h
Pluie : à modérer au-delà de	Pluie prévue sur l'heure au-delà de laquelle l'heure passe en orange et sort du créneau	0,5 mm
Créneau : durée minimale	Durée minimale d'une plage verte pour être annoncée	2 h
Marge de sortie : chaleur et froid	Écart à franchir, sur la moyenne de 3 heures, pour qu'une heure redevienne verte	0,5 °

Réglage	Effet	Défaut
Marge de sortie : rafales	Même principe pour les rafales, sur la rafale de l'heure	5 km/h

La durée minimale est arrondie à l'heure entière, avec un minimum d'une heure ; une marge négative est ramenée à zéro. Sauvegardez l'équipement pour appliquer les nouveaux seuils.

Onglet Sources

Onglet Sources : les valeurs actuelles



1. Aéroport le plus proche (METAR) : choix automatique ou code saisi ; station, distance et dernière observation
2. Capteur local de chaque grandeur (bouton de sélection à droite)
3. Sources admises (LOCAL, METAR, MF) avec la valeur et l'âge de chacune, barrée si ignorée ou décochée
4. Correction locale : décalage, ou facteur d'abri pour le vent moyen
5. Valeur retenue et sa source
6. « ? » de la grandeur : ordre de préférence et sa justification

Cet onglet règle les **valeurs actuelles** décrites au chapitre 4.

En haut, l'**aéroport le plus proche (METAR)** : choix automatique (coché par défaut) ou code OACI saisi à la main en décochant le choix automatique. Le choix automatique retient, à chaque enregistrement de l'équipement, l'aéroport le plus proche qui publie vraiment ses observations, dans un rayon de 50 km ; à côté s'affichent son nom, sa distance et l'heure de sa dernière observation.


Dessous, une ligne par grandeur (direction du vent, température, humidité, vent moyen, rafales, pression) :

- **Capteur local** : la commande de votre capteur (bouton de sélection à droite). Sans capteur, la source LOCAL n'existe pas pour cette grandeur ;
- **cases LOCAL, METAR, MF** : les sources admises. Toutes sont cochées par défaut, sauf la direction et le vent moyen du capteur local. L'ordre de préférence est fixé par le plugin, rappelé sous le nom de la grandeur et expliqué par son « ? » ;
- **correction locale** : rien n'est corrigé tant que vous ne réglez rien. Le **décalage** (température, humidité, pression) est ajouté à la mesure de votre capteur ;
- **état courant** : pour chaque source, sa valeur et son âge (barrée si elle est ignorée ou décochée), et la valeur retenue avec sa source.

Sauvegardez l'équipement pour appliquer les réglages.

---

3. Configuration globale du plugin



1 Sans clé : couleurs de vigilance récupérées gratuitement ; carte illustrée remplacée par un aperçu figé
2 Obtenir la clé : procédure pas à pas sur le portail des API de Météo France
3 Clé Météo France (facultative) : affiche la vraie carte illustrée de la vigilance
4 Saison été / hiver : moyenne des 10 derniers jours et seuils de bascule (18 et 16 °C par défaut)

La configuration du plugin comporte deux groupes : **Vigilance météo**, avec un seul champ facultatif, et **Saison été / hiver** (voir plus bas), ainsi que la case **Afficher le panneau desktop** ajoutée par Jeedom : cochée (c'est le cas par défaut), le menu **Accueil** propose un panneau « MG Météo France » qui affiche le widget en pleine page.

Sans clé : les couleurs de vigilance par phénomène (vent, pluie, orages, canicule…) sont récupérées automatiquement et gratuitement ; seule la carte illustrée de la France est remplacée par un aperçu figé marqué d'un « ? ».

Avec la clé : la vraie carte illustrée (aujourd'hui et demain) s'affiche, sans autre réglage. Elle arrive au prochain relevé de vigilance, effectué une fois par heure de 6 h à 23 h.

- **Clé Météo France** : facultatif. C'est l'APPLICATION_ID du jeton Oauth2 obtenu sur le portail des API de Météo France, après souscription à l'API DonneesPubliquesVigilance.

L'encart **Obtenir la clé (gratuit, une dizaine de minutes)** détaille la procédure, avec des liens cliquables :

1. Créez un compte sur le portail des API de Météo France (icône de connexion en haut à droite, puis « Créer un compte »). Le nom d'utilisateur ne doit contenir ni caractère spécial ni adresse mail. Activez le compte par le lien reçu par courriel, puis connectez-vous.
2. Ouvrez la page de l'API DonneesPubliquesVigilance par **Ctrl+clic** sur le lien de l'encart (ou clic droit puis « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ») : un clic simple laisse la page du portail vide. Cliquez ensuite sur « Souscrire à l'API gratuitement ».
3. Icône du compte en haut à droite, puis « Mes API », puis DonneesPubliquesVigilance, puis « Générer Token » en choisissant le type Oauth2. La clé est la longue chaîne qui suit « Authorization: Basic » dans la commande cURL affichée en bas de la page.
4. Collez cette chaîne dans le champ **Clé Météo France** et sauvegardez.

Le lien **Aide officielle du portail (FAQ)**, en bas de l'encart, ouvre l'aide de Météo France.

Saison été / hiver. Chaque nuit, la saison passe en été quand la température extérieure moyenne des 10 derniers jours dépasse le **seuil d'été** (18 °C par défaut), et repasse en hiver


quand elle descend sous le **seuil d'hiver** (16 °C par défaut) ; entre les deux, elle ne change pas. Le groupe affiche la moyenne actuelle, la saison en cours et un lien vers le graphe. Le seuil d'été doit rester supérieur au seuil d'hiver, sinon les valeurs par défaut s'appliquent. La saison choisit les réglages d'été ou d'hiver des volets (MG Volets) et s'affiche sur le widget.

---

4. Les données disponibles

Au-delà du widget, le plugin crée de nombreuses **commandes** d'information regroupées par familles. La plupart sont **masquées par défaut** : vous les retrouvez dans l'onglet **Commandes** de l'équipement, où un champ de filtre permet de les chercher par nom.

Les données disponibles : les commandes



1 Champ de recherche : ici filtré sur « RECO » pour afficher les valeurs retenues
2 RECO_ : valeur retenue par grandeur ; RECO_Source : sa source (LOCAL, METAR, MF ou aucune)

Les familles disponibles :

- **Météo actuelle, du jour et par heure** : description, température et ressentie, humidité, UV, pression, nuages, vent, et prévisions sur plusieurs jours.
- **Valeurs actuelles** (préfixes LOCAL_, METAR_, MF_ et RECO_), et les phrases **Calcul météo actuelle** et **Calcul météo prévue** : voir ci-dessous.
- **Pluie dans l'heure** : intensité et texte par tranches, intensité maximale de l'heure (de 1, sec, à 4, forte ; 0 tant qu'aucune donnée n'a été reçue) et délai avant la prochaine pluie.
- **Vigilance** : niveau général et par catégorie.
- **Ephéméride** : lever / coucher du soleil et de la lune, phase de la lune, saint du jour.

Ce sont des commandes de type **information** (seule **Rafraichir** est une action, qui relance la collecte) : elles sont parfaites pour vos scénarios, vos pages de design et vos annonces vocales.

Valeurs actuelles : trois sources, une valeur retenue

Pour six grandeurs (température, humidité, vent moyen, rafales, direction du vent, pression), le plugin tient quatre familles de commandes, reconnaissables à leur préfixe :

- **LOCAL_** : la mesure de votre propre capteur (une station météo par exemple), recopiée avec son heure de mesure ;
- **METAR_** : l'observation de l'aéroport le plus proche, publiée toutes les 30 minutes. La station est choisie automatiquement parmi celles qui publient vraiment, dans un rayon

de 50 km ; seule votre position arrondie au degré (une centaine de kilomètres) est envoyée au service public qui fournit cette liste ;
- **MF_** : la valeur de Météo France pour l'heure en cours (anciennement « Temps actuel ») ;
- **RECO_** : la valeur **retenue** par le plugin toutes les 5 minutes. C'est celle à utiliser dans vos scénarios et vos autres plugins. Une commande **RECO_Source** indique pour chaque grandeur d'où elle vient (LOCAL, METAR, MF ou aucune).

La commande **Calcul météo actuelle** résume le temps présent en une phrase prête à être annoncée, de la même forme que « Calcul météo prévue ». Elle est recalculée toutes les 5 minutes et affichée en orange sur la fiche de l'équipement, au-dessus de la prévision. Température, humidité, vent et pression y sont les valeurs retenues ; le ciel, le ressenti (ramené à la température retenue) et la pluie de l'heure viennent de Météo France et sont omis si ses données ont plus de 2 heures.

La règle de choix vient d'un an de mesures comparées sur une installation réelle :

Grandeur	Ordre de préférence
Température, humidité	capteur local, Météo France, METAR
Vent moyen	METAR, Météo France, capteur local s'il est coché
Rafales	la plus forte des mesures, Météo France en dernier recours
Direction du vent	METAR, Météo France
Pression	METAR, Météo France, capteur local corrigé

- **Température et humidité** varient d'un lieu à l'autre : votre capteur décrit votre maison, et Météo France, calculé pour votre position, en est plus proche que l'aéroport.
- **Vent moyen** : un anémomètre de jardin est abrité par les obstacles et sous-estime le vent ; l'aéroport le mesure à 10 m sur terrain dégagé. Le capteur local n'est donc pas coché par défaut pour le vent moyen.
- **Rafales** : un capteur abrité les sous-estime aussi. La plus forte des mesures est retenue, par sécurité ; Météo France, qui surestime souvent les rafales, ne sert que si aucune mesure n'est disponible.
- **Direction** : une girouette de jardin est déviée par les obstacles. Elle n'est pas utilisée par défaut.
- **Pression** : un baromètre domestique a souvent un écart constant, qu'un décalage peut corriger (voir ci-dessous).

Une valeur n'est prise en compte que si elle est plausible et récente : moins de 75 minutes pour votre capteur et le METAR, moins de 2 heures pour Météo France. Une alerte est écrite dans le log du plugin, puis une information quand tout redevient normal, dans ces cas :

- une source configurée ne donne plus aucune valeur valide depuis 3 heures pour votre capteur, 24 heures pour l'aéroport (qui peut fermer la nuit) et 6 heures pour Météo France ;
- une grandeur n'a plus aucune source depuis une heure (jamais la direction, qui manque normalement par vent calme ou variable) ;

- votre capteur s'écarte durablement de Météo France (plus de 4 °C pendant 6 heures, 3 hPa pendant 3 heures, 20 km/h pendant 6 heures) : capteur déplacé, au soleil ou défaillant.

Pendant une coupure d'Internet, l'aéroport et Météo France ne déclenchent pas d'alerte ; les valeurs retenues continuent d'être calculées avec votre capteur.

Les sources se règlent dans l'onglet **Sources** de l'équipement (chapitre 2).

Les valeurs des quatre familles sont historisées sans limite de durée : moyenne horaire, maximum horaire pour les rafales, et toutes les valeurs pour la direction (une moyenne d'angles n'a pas de sens autour du nord).

---

5. Utiliser les données dans un scénario

Comme toute commande d'information Jeedom, les données météo se référencent par leur **sélecteur** au format `#[Objet][Equipement][Commande]#`. Par exemple, pour déclencher une action quand la température dépasse un seuil, ou pour annoncer la vigilance du jour, utilisez la commande correspondante dans la condition ou le bloc de votre scénario.

Pensez d'abord à rendre **visible** la commande voulue (ou à la copier dans une vue), puisque la plupart des commandes météo sont masquées par défaut.

Pour la météo **actuelle**, utilisez les commandes **RECO_** (température, vent, rafales...) : ce sont les valeurs retenues parmi votre capteur, l'aéroport et Météo France (voir « Valeurs actuelles » au chapitre 4). Pour une annonce vocale, la commande **Calcul météo actuelle** donne le temps qu'il fait en une phrase, et **Calcul météo prévue** les douze prochaines heures.

---

6. Questions fréquentes

Le widget est vide ou ne se met plus à jour. Que faire ? La source météo principale est un service public qui peut être momentanément indisponible. Les données reviennent généralement d'elles-mêmes ; patientez un cycle de rafraîchissement.

Je n'ai pas la pluie dans l'heure. Cette prévision n'est pas disponible partout : si votre commune n'est pas couverte, le bloc reste vide. Aucun réglage n'est nécessaire.

Combien de jours et d'heures sont affichés ? Jusqu'à **15 jours** dans la bande par jour et environ **40 heures** dans la bande par heure. Les deux bandes défilent à la souris.

Comment fonctionne le badge Saison ? Il bascule entre **été** et **hiver** selon la température extérieure moyenne des dix derniers jours, avec les seuils réglables dans la configuration du plugin (chapitre 3). La température utilisée est la valeur retenue **RECO_Température** de l'équipement (chapitre 4) : tant qu'aucun équipement Météo France n'est actif, la saison n'est pas calculée.

Pourquoi une heure est-elle orange alors que sa température est sous le seuil ? Pour la chaleur et le froid, la couleur se décide sur la moyenne de l'heure avec la précédente

et la suivante, et une heure ne redevient verte qu'une fois cette moyenne repassée sous le seuil moins la marge de sortie. Survolez l'heure : l'infobulle indique le critère qui décide. Les seuils et les marges se règlent dans le groupe **Sortie idéale** de l'équipement.

Faut-il un compte ou une clé Météo France ? Non pour l'usage courant : les couleurs de vigilance sont récupérées gratuitement, sans clé. La clé Météo France (chapitre 3) n'est utile que pour afficher la vraie carte illustrée de la vigilance à la place de l'aperçu figé marqué d'un « ? ».

Le message vocal de météo locale. Il est préparé chaque heure à partir des prévisions des douze heures à venir ; ce nombre d'heures ne se règle pas. Il annonce aussi le créneau « sortie idéale » du jour, ou à défaut celui du lendemain (voir chapitre 2, « Sortie idéale »), avec la direction du vent en toutes lettres. Chaque équipement le range dans sa commande **Calcul météo prévue**, que vos scénarios peuvent faire lire par une annonce vocale et que l'assistant MG Nexus lit quand on lui demande les prévisions. La fiche de l'équipement l'affiche en orange, à droite des paramètres, sous la météo actuelle, avec l'heure de son calcul. Il exige le plugin MG Domo.

Quelle commande utiliser pour la température extérieure (ou le vent) ? Les commandes **RECO_** : ce sont les valeurs retenues parmi votre capteur, l'aéroport et Météo France, recalculées toutes les 5 minutes. La commande **RECO_Source** de la grandeur indique d'où vient la valeur. Les commandes MF_ ne donnent que Météo France.

Pourquoi la valeur retenue diffère-t-elle de celle de Météo France ? Parce qu'une mesure réelle a été préférée (votre capteur pour la température, l'aéroport pour le vent et la pression). L'onglet **Sources** montre, pour chaque grandeur, la valeur et l'âge de chaque source.

Aucun aéroport n'est retenu. Il n'existe pas d'aéroport publiant ses observations à moins de 50 km, ou le service qui fournit la liste était injoignable lors de l'enregistrement : le plugin réessaie chaque jour. Vous pouvez aussi saisir un code OACI à la main dans l'onglet **Sources**. Sans aéroport, les valeurs retenues viennent de votre capteur et de Météo France.

Que dit l'assistant MG Nexus quand on lui demande le temps qu'il fait ? Il lit la phrase **Calcul météo actuelle**. Les questions sur le vent ou la pluie reçoivent une réponse courte, et les questions sur demain ou les prochaines heures, la prévision.

La météo « Démo Météo ». À l'installation, le plugin crée une météo d'exemple « Démo Météo » dans l'objet « Exemples MG Domo », localisée sur la position de Jeedom (initialisée sur Paris si elle est vide). Si vous la supprimez, elle n'est pas recréée d'office ; la carte « Exemples » de MG Domo permet de la recréer.

J'ai changé de ville, mais la météo affiche encore l'ancienne. Si le service d'adresses de l'État ne répond pas au moment de l'enregistrement, le plugin garde la position précédente pour ne pas couper les prévisions. Enregistrez de nouveau l'équipement un peu plus tard.

Les commandes n'apparaissent pas sur mon dashboard. La plupart sont **masquées par défaut**. Rendez visibles celles qui vous intéressent, ou utilisez-les dans vos scénarios et vos pages de design.

Et les marées ? La fonctionnalité de marées a été **retirée** (le service source n'est plus disponible).

---

7. Points d'attention

- **Source météo non officielle** : les prévisions proviennent d'un service public sans engagement de disponibilité. En cas de widget ou de commandes vides, suspectez d'abord une indisponibilité temporaire du service avant toute autre cause.
- **Marées retirées** : elles ne sont plus fournies.
- **Dépendance à mgDomo** : le plugin requiert mgDomo ; le badge Saison s'appuie sur la température retenue RECO_Température de l'équipement.
- **Observations d'aéroport (METAR)** : elles viennent du service public américain aviationweather.gov, auquel seule votre position arrondie au degré (une centaine de kilomètres) est envoyée, pour choisir la station.

8. Crédits

- **Weather Icons** 2.0.8 d'Erik Flowers (https://erikflowers.github.io/weather-icons) : police sous licence SIL OFL 1.1, feuilles de style sous licence MIT.
- **Font Awesome Free** 6.4.2 de Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com) : pictogrammes de la vigilance, sous licence CC BY 4.0.