

MG Domo - version 2.5.62 du 11/10/2026

Plugin logiciel (aucun matériel requis)

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

Plugin mgDomo

Présentation

MG Domo est le socle de l'écosystème des plugins **mg***. Il porte les **utilisateurs** de la maison (avec en option leur téléphone équipé de l'application mgDomo, Android), la **bibliothèque mg** de fonctions pour vos scénarios et vos commandes, les **widgets** de dashboard, l'**installation et la mise à jour** des plugins mg*, le **menu** du navigateur, le **réseau privé** Tailscale et les **demandes d'aide**.

La page MG Domo (menu Plugins > MG Domo) se compose d'une zone **Gestion** (Configuration, Santé, Exemples, Community) et de dix onglets, dans l'ordre : Plugins, VM/CT Proxmox, Utilisateurs, Bibliothèques, Variables MG, Tables SQL, Widgets, Menu MG Domo, Réseau privé, Demande d'intervention. Chaque onglet s'ouvre sur un encart qui explique son rôle.

Utilisateurs

Les personnes de la maison sont des équipements du socle : l'onglet **Utilisateurs** de la page MG Domo les liste à gauche ; cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche de la personne à droite. Le bouton vert **Ajouter** crée un utilisateur (l'identifiant est demandé).

La fiche porte l'**identité** de la personne, écrite à chaque sauvegarde dans l'annuaire du socle (table `_tabUsers`), que lisent les messages de la maison (`mg::message('SMS:@MG', ...)`, `MAIL:@NR`), l'alarme de présence et les plugins :

- **Nom de l'équipement = identifiant** : code court et unique (MG, NR...), clé de tout le reste : destinataire `@nom`, équipement mgGeofence et mgGarmin du même nom, `mg:apk`, paramètre `equip/passerelle_APK`. Lettres, chiffres, `_` ou `-`, 20 caractères au plus ; 1 à 3 pour une personne géolocalisée (clé des positions et des activités). **Définitif** après la première sauvegarde : pour le changer, supprimez la fiche et recréez-la.
- **Nom complet, Numéro de téléphone, Adresse mail**.
- **Membre de la maison** : coché, la personne est inscrite dans l'annuaire ; décoché, c'est un utilisateur *technique* (une passerelle SMS fixe, par exemple), jamais destinataire ni évalué par la présence. Sans photo, un utilisateur technique se reconnaît à son icône (carte SIM pour une passerelle SMS, puce sinon) là où une personne a une silhouette.
- **Habite la maison** : coché, sa présence compte (alarme de présence) ; décoché, personne de l'entourage, joignable mais jamais attendue.
- **Photo** et **Couleur** : l'identité visuelle reprise par les plugins (accueil et carte de mgGeofence, graphiques). Le bouton **Parcourir...** de la fiche envoie l'image choisie sur

le serveur (`plugins/mgDomo/data/users/` , réservé aux réseaux privés) ; on peut aussi saisir le chemin d'une image déjà présente.

Un annuaire rempli autrefois à la main (mgTabulator) n'est pas perdu : l'onglet signale les lignes sans fiche et crée la fiche en un clic.

Option : téléphone connecté (application mgDomo)

L'application mgDomo, installée sur un téléphone Android, relie le téléphone à Jeedom : elle envoie ses positions GPS et ses pas (suivi par le plugin mgGeofence), l'état de l'appareil (batterie, réseau, volume, sonnerie), et exécute les ordres de la maison : annonce vocale, notification, réglage du volume, sonnerie pour retrouver le téléphone, lampe, vibreur, envoi de SMS depuis la carte SIM, pilotage des enceintes Bluetooth (choix, connexion, radio, maintien en éveil).

Cocher **Téléphone connecté** dans la fiche d'un utilisateur fait apparaître :

- **Capacités** : Suivi GPS (téléphone porté, géolocalisation), Passerelle SMS (téléphone avec carte SIM), Passerelle mail (téléphone dont le compte Google envoie les mails de la maison, commande « Envoyer un mail »), Enceintes Bluetooth (téléphone fixe). Chaque capacité crée ses commandes à la sauvegarde.
- **Appairage** : sauvegardez la fiche, puis scannez son QR code avec l'application (bouton « Scanner le QR code de configuration »). Le QR code porte l'adresse de Jeedom, le jeton propre au téléphone et l'identifiant de l'équipement. La pastille du titre indique la version de l'application installée et si une mise à jour est disponible : l'application se met à jour seule (téléchargement depuis ce serveur). Un téléphone resté sur une ancienne version est aussi cité dans le signalement quotidien des mises à jour (voir **Plugins**).
- **Widget** : « Widget mgDomo » présente le téléphone en une tuile compacte (état, messages, retrouver le téléphone, enceinte, maintien en éveil, maintenance) ; seules les commandes cochées « Afficher » y apparaissent.
- **Surveillance** : un téléphone muet au-delà de quatre signaux de vie déclenche un réveil puis une alerte (jamais par SMS, le canal en panne) ; la reprise de contact est signalée.
- **Réglages de l'application** : **Signal de vie** (minutes entre deux contacts de fond, 15 par défaut), **Journal de l'application** (Aucun, Essentiel ou Détaillé : traces envoyées au serveur, log `mgDomo_apk_<identifiant>`), **Bouton Homepage** (un bouton orange en tête de l'écran de l'application, avec son adresse et son libellé). Le **modèle du téléphone** et son **adresse Tailscale** s'affichent en lecture seule dès que l'application s'est annoncée.
- **Commandes créées** : informations Volume, Batterie, En charge, Mode sonnerie, Ne pas déranger, Réseau, Dernier contact, Version APK ; actions Notifier, Lire un texte (TTS), Régler le volume, Sonner, Arrêter la sonnerie, Flash lampe, Vibrer, Relancer Tailscale, Réveil prioritaire (FCM), Redémarrer le service, Arrêt complet ; avec le suivi GPS : Forcer la position, Vider la file ; passerelle SMS : Envoyer un SMS ; passerelle mail : Envoyer un mail ; enceintes Bluetooth : informations Enceinte active, Enceintes, Lecture en cours, Maintien en éveil, Enceinte choisie (trois informations techniques sont créées masquées) et actions Choisir une enceinte, Enceinte marche/arrêt, Lire une radio, Relancer la radio, Lire une adresse, Arrêter la lecture, Maintien en éveil marche/arrêt, Force du pic, Durée du pic, Intervalle entre pics, Force du fond.

Dans la configuration du plugin (Plugins > Gestion des plugins > MG Domo), les groupes suivants :

- **Widgets : Widgets actifs** (le style et le code des widgets MG sont recopiés dans un bloc réservé de `custom.css` et `custom.js`, puis tenus à jour toutes les 5 minutes) et **Recopier custom.css / js** (recopie immédiate).
- **Classe mg : Accessible partout** (la bibliothèque mg dans les formules et les scénarios, sans include).
- **Application téléphone** : le jeton de l'application (à régénérer en cas de doute, puis scanner de nouveau les QR codes : chaque téléphone reçoit dans son QR code un jeton qui lui est propre, révocable depuis sa fiche), le Wi-Fi du domicile (adresse locale de Jeedom essayée en premier) et la **rétenion des positions** (jours, 365 par défaut, 0 = aucune purge : chaque nuit, les positions plus anciennes sont supprimées ; un jour supprimé ne peut plus être recalculé par mgGeofence).
- **Accès Internet : Surveillance** Désactivée, Observation (la sonde tourne, chaque décision est seulement écrite dans le log mgDomo) ou Active (sonde chaque minute ; coupure confirmée en une minute environ : alerte par SMS, commande mémo à 1, drapeau lu par le PC pour le secours 4G).
- **Classement des plugins mg* dans le menu** : chaque plugin sous sa catégorie d'origine, ou tous regroupés sous MG Domo (bouton **Appliquer**, menu mis à jour au rechargement de la page).

Le groupe **Machine de référence** n'apparaît que si le code source non minifié du socle est présent ; le groupe **Jeton GitHub** seulement sur la machine déclarée machine de référence (celle qui construit la distribution).

Exemples de widgets

Sur une station neuve, l'installation crée un équipement de démonstration, **Démo widgets**, rangé dans l'objet **Exemples MG Domo** du dashboard. Il présente un exemplaire de chaque modèle de widget livré avec le plugin : thermomètre, hygromètre, baromètre, boussole, jauges, vumètre, manche à air, compteur, badge, volets, fenêtre, porte, store, présence, voyants, texte, boutons, lampes et curseurs.

- Les boutons, lampes et curseurs **réagissent au clic** : ils pilotent une valeur interne à l'équipement, sans aucun matériel. Rien d'autre n'est commandé dans votre installation.
- Pour voir comment un widget est réglé : ouvrez l'équipement (plugin **Virtuel**), puis la roue dentée d'une commande, onglet **Affichage** : le widget choisi et ses paramètres (`type`, `imageName`, `titre`...) s'y lisent. Recopiez-les sur vos propres commandes, ou passez par l'onglet **Widgets** de la page MG Domo.
- La carte **Exemples** de la page MG Domo (zone Gestion) **supprime** cet équipement quand vous n'en avez plus besoin, ou le **recrée** à la demande. Seul cet équipement est concerné ; l'objet n'est retiré que s'il est vide.
- L'équipement n'est jamais créé sur une station qui utilise déjà des widgets MG Domo. Une fois supprimé par la carte **Exemples**, il n'est jamais recréé d'office, ni par une mise à jour du plugin, ni par sa réactivation.
- Trois commandes (**Adresse IP via class mg**, **Nom de la station**, **Durée formatée**) montrent comment appeler une fonction de la classe `mg` dans le **calcul** d'une

commande virtuelle, par exemple `getConfigJeedom(core,internalAddr)` . Règles d'écriture : le nom de la fonction **sans** `mg::` , les arguments **sans guillemets**. Ces formules demandent l'option **Accessible partout** (groupe « Classe mg » de la configuration du plugin) (active par défaut sur une station neuve) ; vos propres fonctions utilisateur (`data/php/user.function.class.php`) sont conservées, un bloc repéré y est simplement ajouté.

- L'objet **Exemples MG Domo** est rangé sous l'objet racine de la station : il apparaît donc directement sur le dashboard, sans rien sélectionner.

Widgets affichés en valeurs brutes, sans image ? Les widgets MG ont besoin de la *personnalisation avancée* de Jeedom (Réglages > Système > Configuration, onglet **Interface**, section **Personnalisation**, ligne **Avancée**). Le plugin l'active lui-même à l'installation ; si elle a été décochée depuis, le contrôle **Santé** de la page MG Domo le signale. Après l'avoir recochée, rechargez la page (Ctrl+Maj+R).

Contrôle de santé

La carte **Santé** de la zone Gestion ouvre le rapport d'anomalies de l'écosystème. Contrôles effectués : bibliothèque mg et widgets en place, tables attendues présentes, installation des plugins mg*, variables MG définies, commandes partagées qui existent, plugins actifs sans aucun équipement, plugins liés requis (Virtuel, Mail), compte de téléintervention oublié.

- Chaque **anomalie** est rangée par catégorie et accompagnée de la colonne **Que faire** : le geste à accomplir.
- Les **avertissements de robustesse** signalent ce qui fonctionne mais mérite attention.
- Quand tout est en ordre, le rapport affiche « Aucune anomalie » et le nombre de contrôles passés.
- Le bouton **Relancer le contrôle** rejoue le rapport après une correction.

Exemples de contrôles : « Bibliothèque mg inaccessible alors que "Accessible partout" est coché » (décochez puis recochez l'option dans la configuration de MG Domo, sinon les scénarios ne peuvent pas appeler la bibliothèque) ; « Personnalisation avancée de Jeedom désactivée » (le style et le code des widgets MG ne sont pas chargés) ; « Compte administrateur de téléintervention actif » (à révoquer dès la fin de l'intervention).

La liste **Reste à faire pour terminer cette installation**, en tête de l'onglet Plugins, complète ce contrôle : envoi des mails (équipement du plugin Mail à renseigner dans `_tabParams`), localisation de la maison, matériel déclaré présent sans équipement, points à compléter dans la fiche d'un utilisateur, paramètres à renseigner selon les fonctions utilisées. Chaque ligne porte un lien **Ouvrir** vers la page concernée.

Variables MG

Les plugins MG lisent quelques **variables Jeedom** (Outils > Variables) pour connaître le contexte de la maison : `nePasDeranger` , `heureReveil` , `NuitSalon` , `NuitExt` , `Alarme`... L'onglet **Variables MG** de la page MG Domo les liste toutes, avec leur valeur, leur description et les plugins qui s'en servent.

- **En rouge « non définie »** : variable que **vos scénarios** doivent produire (par exemple un scénario qui met `NuitExt` à 1 au coucher du soleil). Tant qu'elle n'existe pas, le plugin concerné utilise une valeur de repos.
- **En gris « pas encore écrite »** : variable écrite par un plugin lui-même (`saison` , `Meteo_locale`) ou jeton technique du socle (`alertesSignal`) : il n'y a rien à faire.
- Sur une station neuve, l'installation crée les variables attendues à leur valeur de repos (0). Une variable qui existe déjà n'est jamais modifiée.
- Le bouton bulle d'une ligne permet de saisir **votre** description ; elle remplace celle fournie par le plugin et n'est pas écrasée par les mises à jour.
- Le bouton **Modifier la valeur** d'une ligne change la valeur de la variable sans passer par Outils > Variables.

Plugins

L'onglet **Plugins** liste les plugins mg* installés sur cette station, leur état et leur version, en trois tableaux :

- **Plugins logiciels** : ceux qui ne dépendent d'aucun appareil particulier (socle, outils, automatismes, services).
- **Plugins liés à un matériel** : la colonne **Matériel requis** nomme l'appareil. Tant que la case **Présent** n'est pas cochée, le plugin attend son matériel : aucun équipement n'est demandé et le contrôle de santé ne le signale pas. Cochez la case quand l'appareil est installé et joignable par Jeedom : le plugin doit alors avoir un équipement.
- **Plugins liés à l'écosystème MG** : les plugins du market dont le socle a besoin (Virtuel, Mail), leur rôle et leurs boutons **Installer** / **Activer**.

Pour chaque plugin : le nombre d'**équipements**, les **actions** (Installer, Activer, Désactiver ; désactiver un plugin arrête tous ses équipements) et les **outils** (bouton **Changelog**, qui ouvre les nouveautés du plugin).

Le **bouton de version** (icône de nuage suivie du numéro de version) compare la version installée à la version publiée dans la distribution en ligne de l'écosystème :

- vert, la version installée : identique à la version publiée (« A jour ») ; un clic la retélécharge quand même ;
- orange, « version installée → version publiée » : une mise à jour est disponible ; un clic la télécharge et l'installe, **intégrité vérifiée** (les fichiers du plugin installé sont remplacés) ;
- bouton grisé, « Plugin en version bêta » : installation et mise à jour refusées sur les autres installations tant que le plugin n'est pas libéré par son auteur.

Le bouton **Rafraîchir** relit la liste. Sur la machine qui construit la distribution, la carte **Make master** de la zone Gestion publie les versions ; elle n'apparaît pas ailleurs.

Signalement quotidien des mises à jour

Chaque matin à partir de 7 h, une seule fois par jour, MG Domo vérifie s'il existe une version plus récente :

- des plugins mg* installés (comparés à la distribution en ligne) ;
- de l'extension du menu, d'après la version que l'extension a annoncée lors de sa dernière lecture du menu ;
- de l'application mgDomo de chaque téléphone.

S'il y en a, un message unique les regroupe, par exemple « Mises à jour disponibles : mgVolets 2.1.69 → 2.1.70, application de MG 0.7.11 → 0.7.12 », l'application étant désignée par l'identifiant de l'utilisateur. Il apparaît dans le **centre de messages** de Jeedom (il remplace celui de la veille) et dans la **timeline** MG (log `_Timeline`). Quand tout est à jour, rien n'est écrit et le message de la veille disparaît. Sur la machine qui construit la distribution, les plugins ne sont jamais signalés : elle est la référence.

Bibliothèques et outils externes

L'onglet **Bibliothèques** inventorie les composants tiers embarqués par MG Domo (dossier `3rdparty/`) au service de la bibliothèque mg : agenda iCalendar (`mg::getICS()`), calcul du soleil et de la lune (`mg::Soleil()`), synthèse vocale VoiceRSS (`mg::VoiceRSS()`), génération des QR codes de l'application, et quelques composants conservés sans être appelés. Pour chacun : version, usage, source, taille, dernière mise à jour, et un **statut** qui distingue ce qui est appelé aujourd'hui (actif) de ce qui est conservé sans être appelé (dormant).

La section **Outils externes** du même onglet donne accès aux outils interactifs servis dans une fenêtre ou par une adresse directe : **Adminer** (administration de la base de données) et **phpSysInfo** (informations système du serveur). L'extension navigateur **MG Domo - Menu** y figure aussi, avec sa version.

Tables SQL

L'onglet **Tables SQL** liste les tables de l'écosystème (préfixe `_tab`) : nom, nombre de lignes, taille, et les plugins qui les **utilisent**. Leur visualisation et leur édition sont confiées au plugin **MG Tabulator** : le bouton **Ouvrir** y ouvre la table choisie. C'est là que se renseignent les paramètres du socle (table `_tabParams`, colonne remarque), par exemple l'équipement du plugin Mail qui envoie les messages.

Widgets

L'onglet **Widgets** gère les **presets** d'affichage des widgets MG, c'est-à-dire le modèle appliqué aux commandes. Un preset est enregistré dans la table `_tabWidgets`. La [documentation du framework](#) décrit les types disponibles, leurs paramètres et des exemples, à lire avant la première personnalisation.

- **Réglages globaux** : titre et minuterie des widgets (couleurs de texte et de fond), **couleurs des catégories** (barre de titre et cadre des équipements selon leur première catégorie cochée, widgets de scénario, widgets sans catégorie ; vide = couleur du thème), opacité et texte des titres (thème ou contraste automatique), épaisseur du

cadre des widgets. Les boutons **Enregistrer** et **Rétablir les défauts** s'appliquent à chaque groupe.

- **Type de widget** : choisissez un type dans le bandeau pour ouvrir sa **personnalisation** : preset Défaut, Ajouter, Enregistrer, Supprimer, commandes liées, ajout d'un paramètre.
 - **Prévisualisation** : choisissez une commande (filtre : toutes les commandes du type), regardez le rendu, puis **Appliquer à la commande**.
-

Documentation détaillée

La documentation de référence du framework est organisée dans les documents suivants :

- [Framework de widgets MG](#) — référence complète des widgets de dashboard : types disponibles, paramètres, exemples.
 - [Générateur de tableaux \(tableGenerator\)](#) — création et mise en forme de tableaux dynamiques.
-

Menu MG Domo

Le menu MG Domo est une barre de boutons affichée en haut de chaque page Jeedom et des sites que vous y ajoutez. Chaque bouton ouvre un design, une vue, une page de Jeedom, la page d'un plugin ou un site, dans son propre onglet ; tous les onglets du menu sont rangés dans le groupe d'onglets **Jeedom** du navigateur. Un clic sur un bouton active son onglet s'il existe (dans la fenêtre du menu, ou dans toutes les fenêtres si vous l'avez réglé ainsi), sinon le crée. En fonctionnement **Onglets**, au démarrage du navigateur, les onglets manquants sont rouverts et mis en sommeil ; en fonctionnement **Classique** (par défaut), un seul onglet sert au menu.

La barre est affichée par l'extension navigateur **MG Domo - Menu** (Edge et Chrome sur PC). Le menu lui-même (boutons, couleurs, icônes) se règle dans l'onglet **Menu MG Domo** de la page MG Domo.

Installer l'extension

Une fois par PC :

1. Dans l'onglet **Menu MG Domo**, cliquez sur **Télécharger le zip** et dézippez-le dans un dossier local, par exemple `C:\mgDomo\extension_menu` (un dossier réseau ne convient pas : le navigateur relit le dossier à chaque démarrage).
2. Ouvrez `edge://extensions` (Chrome : `chrome://extensions`), activez le **Mode développeur**, cliquez sur **Charger l'extension non emballée** et choisissez ce dossier.
3. Ouvrez une page Jeedom, puis cliquez sur l'icône de l'extension : sous « Nouvelle adresse Jeedom ? », cliquez sur **adopter**. L'extension lit alors le menu. Une adresse n'est jamais retenue sans cet accord : une page qui imiterait Jeedom ne peut pas remplacer vos boutons.

4. Cliquez sur l'icône de l'extension (pièce de puzzle dans la barre d'Edge, épinglez-la si vous voulez), puis le bouton **Autoriser** (section « Sites à autoriser ») : le navigateur demande une fois l'accès à Jeedom et aux sites externes du menu.

L'onglet **Menu MG Domo** affiche la version disponible sur ce Jeedom et la version installée dans le navigateur courant. Mise à jour : dézippez la nouvelle version par-dessus le dossier local, puis cliquez sur **Recharger l'extension** (bouton de l'onglet, extension 2.1.33 ou plus : elle se recharge elle-même) ; à défaut, **Recharger** dans `edge://extensions`. L'extension annonce sa version à Jeedom chaque fois qu'elle lit le menu : une extension en retard est citée dans le signalement quotidien des mises à jour (voir **Plugins**).

La fenêtre de l'icône montre l'état du menu et propose **Relire le menu** (après une modification) ; selon le fonctionnement, **Rétablir les onglets** (recrée le groupe et les onglets manquants, puis met au premier plan le bouton « Au démarrage ») ou l'onglet du menu avec **Prendre cet onglet comme onglet du menu** ; et, seulement s'il en reste, les sites à autoriser. Un repli **Diagnostic** donne les adresses Jeedom connues, le journal et deux outils (remise en service de la barre, vérification des onglets). Détails et limites dans le README du zip.

Sans réglage de votre part, le menu propose Dashboard, Scénarios, Logs, MG Domo, Plugin Virtuel, MG Tabulator et MG Météo France (les trois plugins que MG Domo installe d'office).

Modifier le menu

Tout se règle dans l'onglet **Menu MG Domo**, sans écrire de fichier. Chaque ligne du tableau est un bouton, dans l'ordre de la barre.

- **Déplacer un bouton** : glissez la ligne par sa poignée, à gauche.
- **Affiché** : décochez pour masquer un bouton sans le supprimer.
- **Libellé** : le texte du bouton. Deux boutons ne peuvent pas porter le même libellé.
- **Type** et **Cible** : ce que le bouton ouvre. Pour un design, une vue, une page ou un plugin, la cible se choisit dans une liste ; pour un fichier ou un site, elle se saisit.
- **Couleur** : la couleur du texte du bouton, par un nom (red, orange...) ou par la pastille.
- **Au démarrage** : le bouton dont l'onglet est mis au premier plan par **Rétablir les onglets**.
- Le bouton **Ouvrir** (flèche) ouvre la destination dans un nouvel onglet, pour la vérifier.

Rien n'est modifié avant **Enregistrer**. Chaque enregistrement conserve la version précédente. L'extension relit le menu dans la minute qui suit, ou tout de suite par **Relire le menu** dans sa fenêtre. **Reprendre le menu par défaut** remplit le tableau avec le menu fourni par mgDomo, qu'il faut ensuite enregistrer.

Type	Ce que le bouton ouvre
Design	un design de Jeedom
Vue	une vue de Jeedom
Page Jeedom ou plugin	Dashboard, Scénarios, Logs, Historique, Timeline, ou la page d'un plugin

Type	Ce que le bouton ouvre
Panneau d'un plugin	le panneau des plugins qui en possèdent un
Fichier du serveur Jeedom	une page HTML du serveur, par son chemin depuis la racine de Jeedom
Site externe, onglet du menu	un site dans un onglet du groupe, avec la barre du menu si le site est autorisé dans l'extension
Site externe, onglet ordinaire	un site dans un onglet à part, sans barre

Fonctionnement

Deux fonctionnements, au choix dans le groupe **Fonctionnement** :

- **Onglets** : un onglet par bouton, rangés dans le groupe « Jeedom », rouverts et mis en sommeil au démarrage du navigateur ; un clic active l'onglet du bouton ou le crée.
- **Classique** (par défaut) : un seul onglet de menu. Le clic charge la page demandée dans l'onglet déjà ouvert par le menu, ou en crée un s'il n'existe pas. Ni groupe, ni rétablissement. Seul l'onglet du menu porte le titre et l'icône du bouton ; un autre onglet Jeedom sur la même page garde la barre et son titre Jeedom. Dans la fenêtre de l'icône, « Rétablir les onglets » laisse place à « Prendre cet onglet comme onglet du menu ».

Le réglage vaut pour tous les navigateurs qui lisent ce menu ; l'extension l'applique à sa relecture suivante.

Barre de boutons : par défaut, la barre n'apparaît que sur les pages du menu (Jeedom et les sites externes des boutons). « Sur tous les sites » l'affiche aussi sur n'importe quel site ouvert dans le navigateur, pour rejoindre le menu d'un clic ; ces pages ne reçoivent qu'une marge de 30 px en haut. L'extension doit alors être autorisée sur tous les sites : bouton « Autoriser » de la fenêtre de l'icône.

Fenêtres du navigateur : par défaut, le menu vit dans **une seule fenêtre**, celle qui contient le groupe d'onglets « Jeedom » (en classique, l'onglet du menu y est rangé) : la barre n'apparaît que dans cette fenêtre, les onglets y sont cherchés et créés, jamais de saut vers une autre fenêtre. Sans groupe nulle part, la première page Jeedom ouverte crée le groupe dans sa fenêtre ; pour changer de fenêtre, glisser le groupe ou « Activer le menu dans cette fenêtre » dans la fenêtre de l'icône. Avec les espaces de travail d'Edge (une fenêtre chacun), c'est ce qui évite que le menu déborde sur les autres espaces. « Toutes les fenêtres » rétablit l'ancien comportement : la barre partout, un onglet du menu commun, et un clic depuis une autre fenêtre fait passer au premier plan celle qui porte l'onglet. Pratique avec un second écran, déroutant avec plusieurs espaces de travail.

Onglet du navigateur

L'onglet de chaque bouton prend une petite icône faite des premières lettres du bouton, pour repérer les onglets du menu d'un coup d'œil. Le groupe **Icône de l'onglet** règle cette icône : nombre de lettres, majuscules, couleurs, et affichage ou non du libellé à côté de l'icône.

L'icône mesure 16 pixels : au-delà de 4 lettres, elles deviennent illisibles.

Sites externes

Un site du type **onglet du menu** reçoit la barre dès qu'il est autorisé dans l'extension (bouton **Autoriser**, section « Sites à autoriser » de la fenêtre de l'icône). Tant qu'il ne l'est pas, son onglet s'ouvre sans barre : rien n'est cassé. Les sites qui refusent d'être affichés dans un cadre ne posent plus de problème, chaque onglet contenant la vraie page.

Problèmes rencontrés

Le bandeau de Jeedom disparaît après un clic sur le logo Jeedom (en haut à gauche) : le logo ouvre la page d'accueil de votre profil Jeedom. Si c'est un design et que l'option « Designs Plein écran » est cochée, Jeedom l'ouvre en plein écran et masque son propre bandeau ; la barre MG Domo reste affichée. L'extension n'y est pour rien : ses boutons n'ouvrent jamais un design en plein écran. Pour garder le bandeau : **Profil** → onglet **Préférences** → **Interface**, décochez **Designs Plein écran**, puis enregistrez.

Réseau privé (Tailscale)

Tailscale relie ce serveur et vos appareils connus (téléphones, PC) en un réseau privé chiffré, sans redirection de port, où qu'ils soient. Hors de la maison, c'est le chemin des pages réservées au réseau local (la carte, la page d'accueil et, avec un routeur de sous-réseau, tout le réseau de la maison). C'est aussi le secours de l'application mgDomo quand l'adresse habituelle de Jeedom ne répond plus : elle l'essaie en dernier, automatiquement.

L'onglet **Réseau privé** se lit en trois étapes. Chaque action lancée ici est journalisée ; rien n'est jamais déconnecté depuis cette page.

1. **Ce serveur** : une phrase dit l'état (Tailscale installé, connecté à votre compte, à jour ?) et propose le geste suivant en un bouton : installer, connecter (un lien à ouvrir dans votre navigateur) ou mettre à jour. Une action à la fois ; son déroulé s'affiche dans le journal. Les **détails techniques** et les commandes à passer à la main sont repliés.
2. **Vos appareils** : tous les appareils admis dans votre réseau privé. **Tester les liaisons** renseigne la colonne Liaison ; **Clé** dit si la clé de l'appareil est sans échéance, expire à une date ou a expiré ; **Hors ligne depuis** n'est renseigné que pour un appareil hors ligne (au-delà de 7 jours, un téléphone est signalé dans les anomalies). Un appareil inconnu se retire depuis la console Tailscale. La section **Ajouter ou régler un appareil** donne la marche à suivre pour un téléphone Android et pour un PC, puis, pour chaque appareil, le réglage « Disable key expiry » dans la console Tailscale, sans lequel il sort du réseau privé au bout de 180 jours.
3. **Anomalies** : seules les anomalies apparaissent, la liste est vide quand tout est en ordre. Contrôles : démon, DNS, routes, clés, routeur du réseau local, accès aux pages de données, santé Tailscale, téléphone hors ligne depuis plus de 7 jours, téléphone sans utilisateur. Rouge : à corriger, le geste est donné ; orange : à surveiller.

La surveillance continue de ce réseau (démon, clés, routeur, appareils inconnus, téléphone hors ligne, version en retard) et ses alertes sont assurées par le bandeau « Secours Tailscale »

de **MG Panoptes** : sans lui, une clé expirée ou un démon arrêté se découvre au moment où l'on en a besoin.

VM/CT Proxmox

L'onglet **VM/CT Proxmox** est une page d'information : MG Domo n'agit pas sur votre Proxmox. Il décrit comment installer à part, sur votre Proxmox, les services qui alimentent Jeedom par MQTT, pour leur maintenance, leur portabilité et leur souplesse, indépendamment de Jeedom. Chaque commande est à coller dans le shell de l'hôte Proxmox ; elle télécharge et exécute un script : lisez-le avant (lien **Source**). Les réglages à faire après l'installation suivent chaque commande.

- **Services MQTT : Mosquitto** (le broker, requis par tous les autres services et par le plugin MQTT de Jeedom, à installer en premier ; un compte par client, adresse fixe), **Zigbee2MQTT** (passerelle Zigbee, dongle USB à donner au conteneur), **Z-Wave JS UI** (passerelle Z-Wave, clé USB à donner au conteneur), **Immich** (photothèque locale ; ses albums servent de collections au diaporama de MG Frame TV).
 - **Satellites Jeedom** : une VM Jeedom neuve avec seulement le plugin MQTT Manager et le plugin du matériel, qui publie ses équipements vers le broker ; le Jeedom principal n'a besoin que du broker. Exemples décrits : **RFXcom** (volets, sondes et télécommandes 433 MHz) et **Modbus** (onduleurs, compteurs, automates).
-

Demander de l'aide

L'onglet **Demande d'intervention** de la page mgDomo propose deux niveaux, à prendre dans l'ordre.

Niveau 1 : joindre un diagnostic

Un fichier décrit l'installation sans rien ouvrir : le rapport technique (versions, santé de Jeedom, plugins mg*, dernières erreurs du plugin choisi), les journaux des plugins mg* et du cœur de Jeedom, la configuration des équipements mg* et les paramètres du socle. Tout est anonymisé avant de sortir : adresses IP et adresses mail masquées, clés, jetons et mots de passe remplacés par *******, commentaires des équipements exclus.

- Tout se fait à l'étape 3, dans la barre du titre « Message de demande » : choisissez le **plugin concerné** (il donne son nom au fichier, ses dernières erreurs sont mises en tête du rapport et le message le cite ; écosystème entier si aucun n'est choisi), puis **Télécharger le diagnostic** : le fichier `mgDomo_diagnostic_<plugin>_<date>.txt` arrive dans vos téléchargements.
- C'est une archive zip nommée en `.txt`, parce que le forum n'accepte pas les pièces jointes `.zip`. Pour le lire vous-même, renommez-le en `.zip`.
- **Préparer le message** : le type de la demande suit votre dernière action (« Télécharger le diagnostic » = diagnostic, « Créer l'accès » = téléintervention ; sans action depuis l'ouverture de la page, un compte de téléintervention actif = téléintervention) ; il est écrit en première ligne, dans la pastille à côté du message et dans le sujet. Relisez, puis

Envoyer en privé : le message s'ouvre sur le forum, sujet et texte remplis ; glissez-y le fichier, puis envoyez.

Niveau 2 : la téléintervention

Quand le problème ne se lit pas sur pièces (comportement intermittent, matériel, réseau), vous ouvrez un accès temporaire : vérification de l'accès distant, création d'un compte administrateur (mot de passe affiché une seule fois), message privé sur le forum, puis révocation dès la fin de l'intervention. Le compte est de toute façon supprimé automatiquement au bout de 7 jours.

À propos

- **Auteur** : Michel Georgein. L'écosystème MG Domo est né d'une installation domotique réelle, utilisée au quotidien, puis ouvert à d'autres utilisateurs de Jeedom.
- **Licence** : GNU Affero GPL (AGPL), pour MG Domo et tous les plugins mg*.
- **Distribution** : les plugins sont publiés sur GitHub, dépôt `georgein/mgdomo-dist`. MG Domo s'installe par la commande donnée dans sa page de configuration (encart « Rappel : installer MG Domo sur une autre box Jeedom ») ; les autres plugins s'installent et se mettent à jour depuis l'onglet **Plugins**, avec contrôle d'intégrité.
- **Documentation** : l'aide de chaque plugin s'ouvre par le « ? » de sa page ; ses nouveautés par le bouton **Changelog** de l'onglet Plugins. La même aide est publiée en PDF, qui s'ouvrent directement dans le navigateur, avec un PDF d'ensemble (présentation, installation, liste des plugins) : <https://georgein.github.io/mgdomo-dist/>
- **Composants tiers** : la liste des bibliothèques embarquées, avec leur source et leur version, est dans l'onglet **Bibliothèques**.
- **Aide et contact** : sur le forum Jeedom, par le bouton **Community** (sujet public pré-rempli) ou par l'onglet **Demande d'intervention** (message privé à l'auteur, avec diagnostic anonymisé ou accès temporaire).
- **Soutien** : un don libre est possible sur ko-fi.com/mg_domo (barre en bas de l'onglet Demande d'intervention).