

MG Météo France - version 2.2.15 du 11/10/2026

Plugin logiciel (aucun matériel requis)

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

MG Météo France

Présentation

MG Météo France récupère les informations météo de **Météo France** pour une localisation et les restitue de deux façons complémentaires : un **widget** riche pour vos dashboards, et un ensemble de **commandes** exploitables dans vos scénarios, vues et annonces vocales.

Trois idées à retenir :

- **Un équipement = une ville.** Chaque équipement suit une localisation (votre ville ou un point de géolocalisation) et fournit, pour cette ville, les conditions du moment, les prévisions, la pluie dans l'heure et la vigilance.
- **Le widget montre l'essentiel d'un coup d'oeil** ; les données détaillées existent aussi sous forme de commandes (masquées par défaut) pour vos scénarios et vos pages personnalisées.
- **La vigilance fonctionne sans aucun identifiant** : les couleurs par phénomène sont récupérées gratuitement. Une clé Météo France, facultative et gratuite, ajoute la carte illustrée de la France (aujourd'hui et demain).

Prérequis : le plugin **mgDomo** doit être installé (socle commun des plugins mg*).


Sommaire

- [1. Le widget au quotidien](#)
 - [2. Créer et configurer un équipement](#)
 - [3. Configuration globale du plugin](#)
 - [4. Les données disponibles](#)
 - [5. Utiliser les données dans un scénario](#)
 - [6. Questions fréquentes](#)
 - [7. Points d'attention](#)
-

1. Le widget au quotidien

Le widget rassemble, pour votre ville, les conditions actuelles, les prévisions par jour et par heure, la pluie dans l'heure et la vigilance. C'est le coeur de l'usage quotidien.

Les conditions actuelles



- **Titre** : la ville et l'heure de la dernière collecte. Le bouton en haut à droite relance une mesure immédiate.
- **Conditions** : température et **ressenti**, humidité, **indice UV**, pression, couverture nuageuse, et les heures de **lever / coucher du soleil**. Un clic sur la grande icône météo ouvre la page Météo France de la ville dans un nouvel onglet.
- **Badge Saison** : indique **été** ou **hiver**. Il est calculé automatiquement à partir de la température extérieure moyenne des dix derniers jours.
- **Vent** : direction et vitesse ; un badge rouge signale les **rafales**.

Les prévisions : par jour et par heure



Le widget propose deux bandes **défilantes** (faites glisser à la souris, ou utilisez la molette horizontale) :

- **Par jour** : jusqu'à **15 jours** de prévisions (mini / maxi, vent et tendance). L'infobulle d'un jour détaille ses **moments** (matin, après-midi, soirée, nuit) quand Météo France les fournit.
- **Par heure** : environ **40 heures** d'échéances horaires (icône, température, vent et rafales), heure par heure.

Pluie dans l'heure et vigilance



- **Pluie dans l'heure** : l'intensité de pluie prévue sur l'heure à venir, par courtes tranches. Survolez une case pour le détail.
- **Vigilance** : la carte de France et le **niveau par catégorie** selon le code couleur officiel (**vert / jaune / orange / rouge**) : vent violent, pluie-inondation, orages, neige-verglas, canicule, grand-froid, vagues-submersion, etc.

Le widget se rafraîchit automatiquement environ toutes les **5 minutes** (avec la pluie dans l'heure) ; les prévisions sont reprises auprès de Météo France une fois par heure ; la vigilance, une fois par heure (avec la clé Météo France, la carte officielle de 6 h à 23 h).

Si les prévisions ne sont plus mises à jour pendant plus de 6 heures, ou la carte officielle de vigilance pendant plus de 12 heures, un avertissement est écrit une fois dans le journal du plugin, puis une information à leur retour.

2. Créer et configurer un équipement

Depuis la page du plugin, ajoutez un équipement puis ouvrez l'onglet **Equipement**.

Créer et configurer l'équipement

Paramètres généraux

Nom de l'équipement: Météo France

Objet parent: Extérieur

Catégorie: ☐ Chauffage ☐ Sécurité ☐ Energie ☐ Lumière ☐ Ouvrant ☐ Automatisme ☐ Multimédia ☒ Autre

Options: ☒ Activer ☒ Visible

Paramètres spécifiques

Localisation à utiliser: Configuration Jeedom

Template: MG

☒ Affichage de la prévision de l'heure suivante

Heures pour message vocal (min/max): Défaut: 12

Nombre de jours à afficher en moment: 4

☒ Affichage des prévisions: Nuit

Nombre de jours de prévisions: Défaut: Tout afficher

☒ Récupération données: Pluie dans l'heure

☐ Affichage prévisions en version mobile

1 Localisation à utiliser : 'Configuration Jeedom' (ville du système) ou un équipement de géolocalisation

2 Template : apparence du widget (MG = widget complet recommandé)

3 Récupération Pluie dans l'heure : à décocher si votre commune n'est pas couverte

Les réglages se trouvent dans deux groupes, **Paramètres** et **Sortie idéale** (voir plus bas).

Dans **Paramètres** :

- **Localisation à utiliser** : lieu des prévisions. Choisissez **Configuration Jeedom** (la ville et le code postal renseignés dans la configuration de Jeedom) ou un équipement de localisation du plugin **Geotrav** si vous en disposez (un équipement Geotrav désactivé apparaît grisé).
- L'encart placé dessous rappelle le fonctionnement de la vigilance : les couleurs par phénomène sont récupérées automatiquement et gratuitement ; sans la clé Météo France (page de configuration du plugin, chapitre 3), la carte illustrée est remplacée par un aperçu figé marqué d'un « ? ».

Le nombre de jours de prévisions et le contenu du message vocal ne se règlent pas : ils sont fixés par le plugin.

Les coordonnées précises (commune, code postal, latitude / longitude, département) sont déterminées **automatiquement** à l'enregistrement, à partir de la localisation choisie.

Sortie idéale

Ce groupe règle les couleurs de la courbe horaire du widget et le créneau « sortie idéale » annoncé sur le widget et dans le message vocal.

Comment une heure est classée. Chaque heure de la courbe est **verte** (idéal), **orange** (à modérer) ou **rouge** (déconseillé) selon quatre critères indépendants :

- la **chaleur** : indice effort, une température ressentie calculée par le plugin à partir de la température, de l'humidité, du vent moyen et du soleil ;
- le **froid** : température ressentie fournie par Météo France ;
- les **rafales** de vent prévues ;
- la **pluie** prévue sur l'heure.

La couleur retenue est celle du critère le plus sévère ; l'infobulle de l'heure affiche sa valeur réelle et le critère qui décide. Pour qu'une courbe qui longe un seuil ne change pas de couleur à chaque heure, la chaleur et le froid se décident sur la moyenne de l'heure avec celle qui précède et celle qui suit, et une heure ne redevient verte que si cette moyenne repasse sous le seuil, moins la marge de sortie. Une heure peut donc être orange alors que sa propre valeur est juste sous le seuil : c'est voulu. Les rafales et la pluie, gênes ponctuelles, se décident sur la valeur de l'heure : une heure de fortes rafales ou d'averse est toujours colorée.

Le créneau « sortie idéale ». C'est une plage d'heures vertes consécutives, de jour (entre le lever et le coucher du soleil), sans pluie au-delà du seuil, d'au moins la durée minimale ; deux plages séparées d'une heure sont réunies, sauf si cette heure est pluvieuse. Le widget annonce le créneau d'aujourd'hui et celui de demain ; le message vocal annonce celui d'aujourd'hui, ou à défaut celui de demain.

Les réglages. Chaque champ vide reprend la valeur par défaut, affichée en grisé.


Réglage	Effet	Défaut
Chaleur : à modérer dès	Indice effort à partir duquel l'heure passe en orange	29 °
Chaleur : déconseillé dès	Indice effort à partir duquel l'heure passe en rouge	31,5 °
Froid : à modérer sous	Température ressentie Météo France sous laquelle l'heure passe en orange	0 °
Froid : déconseillé sous	Température ressentie Météo France sous laquelle l'heure passe en rouge	-18 °
Rafales : à modérer dès	Rafales prévues à partir desquelles l'heure passe en orange	50 km/h
Rafales : déconseillé dès	Rafales prévues à partir desquelles l'heure passe en rouge	70 km/h
Pluie : à modérer au-delà de	Pluie prévue sur l'heure au-delà de laquelle l'heure passe en orange et sort du créneau	0,5 mm
Créneau : durée minimale	Durée minimale d'une plage verte pour être annoncée	2 h
Marge de sortie : chaleur et froid	Écart à franchir, sur la moyenne de 3 heures, pour qu'une heure redevienne verte	0,5 °

Réglage	Effet	Défaut
Marge de sortie : rafales	Même principe pour les rafales, sur la rafale de l'heure	5 km/h

La durée minimale est arrondie à l'heure entière, avec un minimum d'une heure ; une marge négative est ramenée à zéro. Sauvegardez l'équipement pour appliquer les nouveaux seuils.

3. Configuration globale du plugin

Configuration globale : l'API de vigilance



1 Application ID Meteo France : identifiant pour l'API officielle de vigilance (optionnel)

2 Utilisation de l'API vigilance : si decouche, la vigilance est recuperee sur le site d'archives Meteo France (aucun identifiant requis)

La configuration du plugin ne comporte qu'un groupe, **Vigilance météo**, et un seul champ facultatif.

Sans clé : les couleurs de vigilance par phénomène (vent, pluie, orages, canicule...) sont récupérées automatiquement et gratuitement ; seule la carte illustrée de la France est remplacée par un aperçu figé marqué d'un « ? ».

Avec la clé : la vraie carte illustrée (aujourd'hui et demain) s'affiche, sans autre réglage. Elle arrive au prochain relevé de vigilance, effectué une fois par heure de 6 h à 23 h.

- **Clé Météo France** : facultatif. C'est l'APPLICATION_ID du jeton Oauth2 obtenu sur le portail des API de Météo France, après souscription à l'API DonneesPubliquesVigilance.

L'encart **Obtenir la clé (gratuit, une dizaine de minutes)** détaille la procédure, avec des liens cliquables :

1. Créez un compte sur le portail des API de Météo France (icône de connexion en haut à droite, puis « Créer un compte »). Le nom d'utilisateur ne doit contenir ni caractère spécial ni adresse mail. Activez le compte par le lien reçu par courriel, puis connectez-vous.
2. Ouvrez la page de l'API DonneesPubliquesVigilance par **Ctrl+clic** sur le lien de l'encart (ou clic droit puis « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ») : un clic simple laisse la page du portail vide. Cliquez ensuite sur « Souscrire à l'API gratuitement ».
3. Icône du compte en haut à droite, puis « Mes API », puis DonneesPubliquesVigilance, puis « Générer Token » en choisissant le type Oauth2. La clé est la longue chaîne qui suit « Authorization: Basic » dans la commande cURL affichée en bas de la page.
4. Collez cette chaîne dans le champ **Clé Météo France** et sauvegardez.

Le lien **Aide officielle du portail (FAQ)**, en bas de l'encart, ouvre l'aide de Météo France.

4. Les données disponibles

Au-delà du widget, le plugin crée de nombreuses **commandes** d'information regroupées par familles. La plupart sont **masquées par défaut** : vous les retrouvez dans l'onglet **Commandes** de l'équipement, où un champ de filtre permet de les chercher par nom.

Les donnees disponibles : les commandes

ID	Nom	Options	Etat
62797	Rafraichir		
62733	Météo Actuellem	Afficher Historiser	Ensoleillé
22083	Météo Actuellem	Afficher Historiser	32.4
22089	Météo Actuellem	Afficher Historiser	39.9
22084	Météo Actuellem	Afficher Historiser	50
62078	Météo Actuellem	Afficher Historiser	14
62079	Météo Actuellem	Afficher Historiser	1
62734	Météo Actuellem	Afficher Historiser	200
22082	Météo Actuellem	Afficher Historiser	1015.3
62736	Météo Actuellem	Afficher Historiser	p1j
62735	Météo Actuellem	Afficher Historiser	p1j
22081	Météo Actuellem	Afficher Historiser	10
62081	Météo Actuellem	Afficher Historiser	0
62082	Météo Actuellem	Afficher Historiser	0
62791	Vigilance - Vagui	Afficher Historiser	Vert
62782	Vigilance - Vent v	Afficher Historiser	Vert
68387	Moment de la joi	Afficher Historiser	{"dt":1782306000,"T":{"value":33.6,"windchill":39.1,"humidity":40,"sea_level":1015.4,"wind":{"speed":210,"icon":"SSO","rain":{"h":0,"snow":{"h":0,"iso0":4400,"rain_snow_limit":"uot;10,"weather":{"icon":"p1j","desc":"Ensoleillé","moment_day":"Après-midi"}}
68388	Moment de la joi	Afficher Historiser	{"dt":1782327600,"T":{"value":28.6,"windchill":35.1,"humidity":55,"sea_level":1015.9,"wind":{"speed":1,"icon":"Variable","rain":{"h":0,"snow":{"h":0,"iso0":4300,"rain_snow_limit":"uot;30,"weather":{"icon":"p4j","desc":"Ciel voilé","moment_day":"Soirée"}}
68389	Moment de la joi	Afficher Historiser	{"dt":1782349200,"T":{"value":25.2,"windchill":30.9,"humidity":60,"sea_level":1016.1,"wind":{"speed":55,"icon":"NE","rain":{"h":0,"snow":{"h":0,"iso0":4300,"rain_snow_limit":"uot;t:10,"weather":{"icon":"p1n","desc":"Ciel clair","moment_day":"Nuit"}}
68390	Moment de la joi	Afficher Historiser	{"dt":1782370800,"T":{"value":28.6,"windchill":33.5,"humidity":45,"sea_level":1016.5,"wind":{"speed":140,"icon":"SE","rain":{"h":0,"snow":{"h":0,"iso0":4300,"rain_snow_limit":"uot;t:10,"weather":{"icon":"p1j","desc":"Ensoleillé","moment_day":"Matin"}}
68391	Moment de la joi	Afficher Historiser	{"dt":1782392400,"T":{"value":31.1,"windchill":38.4,"humidity":50,"sea_level":1015.9,"wind":{"speed":185,"icon":"S","rain":{"h":0,"snow":{"h":0,"iso0":4350,"rain_snow_limit":"uot;t:10,"weather":{"icon":"p1j","desc":"Ensoleillé","moment_day":"Après-midi"}}
			{"dt":1782414000,"T":{"value":27.6,"windchill":37.4,"humidity":75,"sea_level":1015.9,"wind":{"speed

Les familles disponibles :

- **Météo actuelle, du jour et par heure** : description, température et ressentie, humidité, UV, pression, nuages, vent, et prévisions sur plusieurs jours.
- **Pluie dans l'heure** : intensité et texte par tranches, intensité maximale de l'heure (de 1, sec, à 4, forte ; 0 tant qu'aucune donnée n'a été reçue) et délai avant la prochaine pluie.
- **Vigilance** : niveau général et par catégorie.
- **Ephéméride** : lever / coucher du soleil et de la lune, phase de la lune, saint du jour.

Ce sont des commandes de type **information** (seule **Rafraichir** est une action, qui relance la collecte) : elles sont parfaites pour vos scénarios, vos pages de design et vos annonces vocales.

5. Utiliser les données dans un scénario

Comme toute commande d'information Jeedom, les données météo se réfèrent par leur **sélecteur** au format `#[Objet][Equipeement][Commande]#`. Par exemple, pour déclencher une action quand la température dépasse un seuil, ou pour annoncer la vigilance du jour, utilisez la commande correspondante dans la condition ou le bloc de votre scénario.

Pensez d'abord à rendre **visible** la commande voulue (ou à la copier dans une vue), puisque la plupart des commandes météo sont masquées par défaut.

6. Questions fréquentes

Le widget est vide ou ne se met plus à jour. Que faire ? La source météo principale est un service public qui peut être momentanément indisponible. Les données reviennent généralement d'elles-mêmes ; patientez un cycle de rafraîchissement.

Je n'ai pas la pluie dans l'heure. Cette prévision n'est pas disponible partout : si votre commune n'est pas couverte, le bloc reste vide. Aucun réglage n'est nécessaire.

Combien de jours et d'heures sont affichés ? Jusqu'à **15 jours** dans la bande par jour et environ **40 heures** dans la bande par heure. Les deux bandes défilent à la souris.

Comment fonctionne le badge Saison ? Il bascule entre **été** et **hiver** selon la température extérieure moyenne des dix derniers jours. Il s'appuie sur les équipements de température configurés dans mgDomo : tant qu'ils ne sont pas renseignés, la saison n'est pas calculée.

Pourquoi une heure est-elle orange alors que sa température est sous le seuil ?

Pour la chaleur et le froid, la couleur se décide sur la moyenne de l'heure avec la précédente et la suivante, et une heure ne redevient verte qu'une fois cette moyenne repassée sous le seuil moins la marge de sortie. Survolez l'heure : l'infobulle indique le critère qui décide. Les seuils et les marges se règlent dans le groupe **Sortie idéale** de l'équipement.

Faut-il un compte ou une clé Météo France ? Non pour l'usage courant : les couleurs de vigilance sont récupérées gratuitement, sans clé. La clé Météo France (chapitre 3) n'est utile que pour afficher la vraie carte illustrée de la vigilance à la place de l'aperçu figé marqué d'un « ? ».

Le message vocal de météo locale. Il est préparé chaque heure à partir des prévisions des douze heures à venir ; ce nombre d'heures ne se règle pas. Il annonce aussi le créneau « sortie idéale » du jour, ou à défaut celui du lendemain (voir chapitre 2, « Sortie idéale »). Il est rangé dans la variable Jeedom **Meteo_locale** (menu Outils, Variables), que vos scénarios peuvent faire lire par une annonce vocale. Il exige le plugin MG Domo.

La météo « Démo Météo ». À l'installation, le plugin crée une météo d'exemple « Démo Météo » dans l'objet « Exemples MG Domo », localisée sur la position de Jeedom (initialisée sur Paris si elle est vide). Si vous la supprimez, elle n'est pas recrée d'office ; la carte « Exemples » de MG Domo permet de la recréer.

J'ai changé de ville, mais la météo affiche encore l'ancienne. Si le service d'adresses de l'État ne répond pas au moment de l'enregistrement, le plugin garde la position précédente pour ne pas couper les prévisions. Enregistrez de nouveau l'équipement un peu plus tard.

Les commandes n'apparaissent pas sur mon dashboard. La plupart sont **masquées par défaut**. Rendez visibles celles qui vous intéressent, ou utilisez-les dans vos scénarios et vos pages de design.

Et les marées ? La fonctionnalité de marées a été **retirée** (le service source n'est plus disponible).

7. Points d'attention

- **Source météo non officielle** : les prévisions proviennent d'un service public sans engagement de disponibilité. En cas de widget ou de commandes vides, suspectez d'abord une indisponibilité temporaire du service avant toute autre cause.
- **Marées retirées** : elles ne sont plus fournies.
- **Dépendance à mgDomo** : le plugin requiert mgDomo ; le badge Saison s'appuie en plus sur vos équipements de température.