

Material Técnico

BluePex® Endpoint Control

Endpoint Control

O Endpoint Control é responsável pelo monitoramento dos dados do computador do usuário. Estes dados são coletados e enviados para a Suíte a fim de exibi-los de uma forma centralizada e simples ao administrador.

Além do monitoramento, o Endpoint Control, também pode realizar algumas ações, como instalar o Endpoint Protection, remover programas, desligar, reiniciar, abrir o acesso remoto, entre outras.

Instalação

Ao realizar o download do instalador do Endpoint Control, ele virá com o seguinte formato de nomenclatura: Setup_1234abcd123abc12ab1a.msi , onde não deve ser renomeado em hipótese alguma, visto que “o que está escrito após o **Setup_**”, é o serial da empresa e qualquer alteração nestes dados pode fazer com que o dispositivo não se comunique corretamente com a Suíte.

A instalação é simples, basta clicar no executável que ele irá realizar a instalação, porém é preciso ter acesso administrativo para realizar a instalação.

O dispositivo deve possuir pelo menos a versão .NET Framework 4.5.2 para que seja realizado a instalação, porém recomendamos ao menos a versão 4.7.2 para que o acesso remoto funcione corretamente.

As versões do Windows homologadas para o funcionamento do Endpoint Control são: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2016 e Server 2019, nas plataformas i386 e x64.

Existe também uma versão para XP, Vista e Server 2008, no entanto ela apenas realiza o monitoramento, porém esta versão não será abordada neste momento.

Ao instalar o Endpoint Control, é gerado um ID para o dispositivo que é único, inclusive, mesmo desinstalando o programa, este ID é mantido em caso de uma nova reinstalação.

Será instalado no dispositivo um executável com interface gráfica, que ficará em execução na área de notificação da barra de tarefas do Windows. Após a instalação é recomendado executar o atalho na área de trabalho chamado “BluePex Endpoint”, para que este executável seja aberto, porém o instalador já define como um programa que será aberto toda vez que o Windows seja iniciado. Após aberto este programa está sempre em execução, não sendo possível fechá-lo pela interface (ele ficará novamente na área de notificação da barra de tarefas).

Outro recurso que será instalado e ficará em execução é o serviço do Endpoint Control. Ele é executado automaticamente, não sendo necessário nenhuma interação para sua execução.

Endpoint Control (Serviço)

O serviço do endpoint control é responsável pela coleta de dados e execução dos comandos e seu funcionamento se dá da seguinte maneira:

Quando o serviço se inicializa, ele cria um agendamento para verificar o status da execução desse serviço a cada 30 minutos, garantindo que se caso o serviço para de executar por algum motivo, ele seja iniciado novamente. Além disso, ele inicializa após 60 segundos os sub-serviços, esses responsáveis pelas coletas, comandos, verificações e outros.

Coleta de Inventário

A coleta de inventário é executada na inicialização e após isso uma vez a cada 24 horas de forma automática, porém é possível coletar novamente de forma manual pela Suíte.

Coleta de Dados

A coleta geral de dados é executada em média a cada 2 minutos, porém este tempo pode variar caso o dispositivo esteja com a capacidade de processamento ou memória com bastante uso no momento, fazendo com que a coleta leve mais tempo do que o normal. Nestes casos o serviço se ajusta para manter uma média de execução, de acordo com a capacidade do dispositivo. É possível configurar na Suíte o tempo de inatividade de acordo com o dispositivo, para que ele não seja exibido como offline em casos que leve um tempo maior para esta coleta.

Execução de Comandos

É mantida uma conexão via socket com nossos servidores em que ao receber um comando, o serviço inicializa a execução do mesmo e ao mesmo tempo informa ao servidor o status da execução deste comando. Caso a conexão caia, é feita uma nova tentativa de conexão a cada 60 segundos.

Diagnóstico

A cada 10 minutos é feita uma verificação do status das conexões com os nossos servidores e caso apresente alguma falha, é exibido tanto no log quanto na interface gráfica do Endpoint Control.

Produtividade

Caso o módulo de produtividade esteja habilitado (o módulo é habilitado por padrão), será feito o envio dos dados de produtividade para a Suíte à cada 5 minutos. Os dados são obtidos e gerados pela interface gráfica do Endpoint Control, portanto é necessário que ele esteja em execução para esta coleta.

Caso não seja possível o envio dos dados, devido a algum problema de conexão, os dados são salvos para envio posterior.

Política

Quando o serviço do Endpoint Control é inicializado, após 5 minutos ele irá verificar se existe alguma política gerado para o território (no Cloud Suíte) em que este endpoint encontra-se e caso exista, ele irá aplicar esta política, depois disso, à cada 4 horas será feita uma nova verificação de política existente.

A política é separada em três partes: Política do Endpoint Control; Política do Endpoint Protection; Template do Endpoint Control.

- Política do Endpoint Control:

São aplicadas as configurações definidas na política do endpoint control, como bloqueio de USB e senha para desinstalação;

- Política do Endpoint Protection:

São aplicadas as configurações definidas na política do endpoint protection (caso instalado), como módulos habilitados, regras de exceções, agendamento de scan e administração com senha;

- Template do Endpoint Control:

São executadas as configurações definidas na política de template do endpoint control, como instalação automática do Endpoint Protection e a configuração do módulo de produtividade.

****Atenção!**


A previsão de recebimento de atualização da vacina para os dispositivos com Sistema Operacional Windows 7/8.1, Server 2008R2/2012 e de 32 bits é até Dezembro de 2025 (**PODENDO SER ANTECIPADO OU PRORROGADO**).

**Os dispositivos mencionados acima não estão mais recebendo atualizações de novos recursos do Endpoint Protection, apenas atualizações da vacina. Devido a isso, não podemos garantir o pleno funcionamento do EndPoint Protection nesses dispositivos.*

Endpoint Control (Interface Gráfica)

A interface gráfica do Endpoint Control é inicializada automaticamente junto com a inicialização do sistema operacional, bem como é inicializada de forma minimizada, sendo localizada na área de notificação da barra de tarefas do Windows, e podendo ser aberto clicando sobre este ícone ou sobre o ícone “BluePex Endpoint” localizado na área de trabalho.

O Endpoint Control possui a seguinte identidade visual:



- 1) Através do menu “Home” é possível ter acesso à algumas informações resumidas do dispositivo conforme a imagem acima.
- 2) Neste local aparece o diagnóstico da conexão do dispositivo com os nossos servidores, quando tudo está funcionando aparece como na imagem, caso não haja a conexão com um ou mais servidores, será exibido a seguinte mensagem:
“Comunicação falhou” indicando com um ícone “x” na frente de qual servidor falhou (Os detalhes da falha podem ser visualizados no log).
- 3) Exibe o Hostname, Device ID e Serial do dispositivo. Esse ID é único por dispositivo e não pode ser alterado.
Também é exibido o QR Code, onde ao escaneá-lo é possível visualizar mais detalhes desse dispositivo no Cloud Suíte.


Ao clicar 2x sobre o Hostname, ID ou Serial o valor é copiado para a área de transferência. Essas informações também podem ser utilizadas para localizar o dispositivo no Cloud Suíte.

- 4) A data e hora exibida é a data e hora em que foi realizado o último teste de conexão em nossos servidores.
- 5) O botão “Testar Conexão com os Servidores” realiza um novo teste manual na conexão com os servidores. É preciso ter permissão administrativa para executar esta ação.
- 6) O botão “Visualizar Log” abre uma nova tela contendo o log do dia. É possível habilitar ou desabilitar a opção “Tempo Real”, onde as informações do log são atualizadas automaticamente.

**Para clientes na modalidade MSP – (Managed Service Provider) que adquiriram na modalidade Cobranding é possível a personalização do logotipo no agente


Informações do Dispositivo

Através do menu “Dispositivo” é possível visualizar algumas informações do dispositivo, conforme imagem abaixo.



Solicitação de Abertura de Ticket


No menu “Abrir Ticket” é possível enviar solicitação de abertura de ticket, onde será encaminhado um e-mail com a solicitação (para o(s) usuário(s) definido(s) no Cloud Suíte) e um e-mail informando que o ticket foi registrado para o e-mail informado pelo usuário no formulário de abertura.



A opção de abrir ticket vem por padrão desabilitada (pois é necessário cadastrar os e-mails que receberão as solicitações de abertura de ticket), para habilitá-la basta cadastrar os e-mails conforme informado abaixo.

Para definir quais e-mails receberão as solicitações de abertura de ticket, no Cloud Suíte basta acessar:

Gerenciamento > Empresas > Editar Empresa > Configurações



Atualização

O Endpoint Control é atualizado automaticamente quando lançado uma nova versão, não sendo necessário nenhuma ação manual para isto. A interface gráfica do Endpoint Control não é aberta automaticamente após a atualização, portanto é necessário abrir novamente manualmente ou reiniciar o computador.

Status de Comunicação do Dispositivo

A partir da versão 2.0.3.0 do Endpoint Control não é necessário fazer a configuração de **Tempo de Inatividade** dos **Dispositivos Windows** no Cloud Suíte, pois a comunicação desses dispositivos passa a ser de forma instantânea.

Descrição dos Status (Cloud Suíte):

-  : Todos os serviços estão OK;
-  : Quando um dos serviços está com falha ou problema;
-  : Quando os dois serviços estão com falha ou problema;
-  : Dispositivo com algum dos serviços sem comunicação a mais de 7 dias

Possíveis Problemas e Soluções

O Endpoint Control foi instalado e não comunica com a Suíte

Após a instalação, o dispositivo deverá aparecer na Suíte em torno de 10 minutos, se após este tempo ele não aparecer efetue as seguintes verificações:

1. Verifique se o serial é válido:

É possível verificar essa informação pela interface gráfica, caso o serial seja inválido, será exibido "Serial Inválido" logo abaixo das informações Hostname, Device ID e Serial do dispositivo.

Caso esta mensagem esteja aparecendo, basta baixar novamente o instalador, verificar se a nomenclatura está correta, desinstalar a versão atual e instalar novamente.

2. Verificar o horário do dispositivo:

O dispositivo deve estar com o horário correto.

3. Verificar o status das conexões:

Para que o dispositivo se comunique com a Suíte, é preciso que ele esteja conseguindo conectar aos nossos servidores de dados. É possível verificar o status da conexão na interface gráfica, se aparece “Comunicação Falhou” com o ícone “X” em 1 ou mais conexões, pode estar havendo algum bloqueio ou outro problema.

Verifique se há algum bloqueio nas conexões, se possuir proxy, é preciso efetuar a liberação dos seguintes endereços:

suiteapi.bluepex.com.br
cdn.bluepex.com.br
mq.bluepex.com.br
endpointchat.bluepex.com.br
apichatendpoint.bluepex.com.br
chatendpoint.bluepex.com.br

Para testar novamente a conexão, basta clicar no botão “Testar Conexão com os Servidores” na interface gráfica.

4. Verificar se o Windows está fornecendo acesso aos dados para coleta:

Acessar o prompt de comando executando como administrador

Acessar o caminho: C:\Program Files\Bluepex Security Solutions\Bluepex Endpoint
Executar o seguinte comando: SuiteTasker.exe /logs json

Caso dê tudo certo, aparecerá após alguns minutos a seguinte mensagem:

Updating json file...
01 - Uptime
02 - IP
03 - Disk
04 - Public Interfaces
05 - Private Interfaces
06 - Top Process
07 - Datetime
08 - Services
09 - Memory
10 - CPU
11 - User
12 - Antivirus
13 - WinLicense

14 - Policies
 15 - Bluepex View
 16 - Colect Antimalware info
 All items collected

* Pode aparecer uma falha no item 16 caso você não possua o nosso Endpoint Protection instalado, mas isso não afeta em nada.

Caso não fique desta forma, ou se travar em algum item (o item 6 e 13 demoram mais para sua coleta, mas isso não é um problema, porém normalmente o travamento se dá no item 6), onde é necessário executar o seguinte comando para que o Windows reconstrua todos os contadores de desempenho e seja possível coletar os dados novamente:

`lodctr /r`

Após a execução, o processo leva alguns segundos e aparecerá a seguinte mensagem em caso de sucesso:

Info: Configuração do contador de desempenho reconstruída com sucesso a partir do repositório de backup do sistema

Caso tenha efetuado os passos acima e não tenha obtido sucesso, faça o seguinte:

- `C:\Windows>cd syswow64`
- `C:\Windows\SysWOW64>lodctr /R`

Info: Successfully rebuilt performance counter setting from system backup store
`C:\Windows\SysWOW64>winmgmt.exe /RESYNCPERF`

**** Lembrando que o prompt deve ser aberto como admin**

Feito isso, basta rodar novamente o comando “SuiteTasker.exe /logs json” e assim verificar se gerou corretamente desta vez.

5. Reiniciar o dispositivo:

Esta etapa pode ser necessária caso tenha sido efetuado o item 3 e mesmo assim não houve a comunicação.

É possível reiniciar o serviço do Endpoint Control também, mas somente faça isso caso não seja possível reiniciar o dispositivo.

Para reiniciar o serviço, basta executar o comando como administrador "services.msc". Nesta tela, localize e selecione o serviço "BluePex Endpoint" e clique em Reiniciar o serviço.

O Endpoint Control parou de comunicar-se com a Suíte

Se por algum motivo o endpoint parou de se comunicar com a Suíte, ou seja, ele está ligado porém na Suíte consta como sem comunicação, efetue os seguintes procedimentos:

1. Verifique o status da conexão conforme descrito em "O Endpoint Control foi instalado e não comunica com a Suíte".
2. Verificar o horário do dispositivo:

O dispositivo deve estar com o horário correto.

3. Verifique se o dispositivo está levando muito tempo para gerar os dados:

O Endpoint Control, leva uma média de 2 minutos para coletar os dados do dispositivo e enviá-los para a Suíte, porém este tempo pode variar caso o dispositivo esteja com a capacidade de processamento ou memória com bastante uso no momento, aumentando assim o tempo para a coleta e envio de dados. Acessando o log é possível verificar os envios pelo seguinte registro:

2021-12-07 09:23:04.3585 - INFO: Information successfully published

Neste caso, a informação foi publicada às 09:23:04 do dia 07/12/2021, a próxima execução deverá ocorrer em aproximadamente 2 minutos após esta, porém se o intervalo de envio estiver muito grande é possível que a média de tempo tenha sido alterada em algum momento, esta informação é registrada no log, porém a maneira mais simples de verificar o tempo médio é o seguinte:

Acessar o prompt de comando executando como administrador.

Acessar o caminho: C:\Program Files\Bluepex Security Solutions\Bluepex Endpoint

Executar o seguinte comando: SuiteTasker.exe /diag show

Serão exibidos alguns dados, mas o importante neste caso é o seguinte dado:

Current avgInterval: 33910

Se este valor for maior do que 120000 (2 minutos), então é este o intervalo que estão sendo coletados os dados. Este valor está em milissegundos, portanto basta dividir por 60000 para saber o valor em minutos.

Caso o tempo esteja elevado, ao ponto de passar de horas, por exemplo, o ideal é reiniciar o dispositivo ou o serviço, a fim de que este valor seja resetado ao seu valor original, porém existe uma verificação para que se o intervalo seja maior do que 1 hora, ele é resetado automaticamente para o intervalo padrão de 2 minutos.

É importante salientar que o próprio Endpoint Control realiza ajustes neste intervalo baseado no tempo de coleta, que irá diminuir ou aumentar conforme o próprio dispositivo, mas nunca será menor do que 2 minutos.

4. Verificar se o Windows está fornecendo acesso aos dados para coleta conforme descrito em “O Endpoint Control foi instalado e não comunica com a Suíte”.
5. Verificar no arquivo de log se o seguinte conjunto de erros está aparecendo:
 INFO: Starting Install Service
 ERROR: Installation failure with unknown error
 ERROR: Não é possível parar o serviço SimAgent no computador '.'.

Neste caso, o controlador de serviço do Windows congelou o processo do Endpoint Control então o sistema de reinício do serviço não consegue ser efetuado com sucesso.

Este problema pode ser resolvido apenas reiniciando o dispositivo (No Windows 10, desligar o dispositivo não faz o reinício dos processos, visto que ele suspende a execução e ativa novamente quando liga, como um processo de hibernação para acelerar o início do sistema operacional).

Se, por algum motivo, não for possível reiniciar o dispositivo, é possível fazer o processo manualmente, da seguinte forma:

- Acesse o Regedit como administrador
- Acesse o seguinte caminho:

Dispositivos x64:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Bluepex Security Solutions\SimAgent

Dispositivos i386:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluepex Security Solutions\simagent -
 Verifique a chave NeedRestart, se estiver em 1, mude para 0 e salve.

- Abra o gerenciador de tarefas, e finalize a tarefa “SimAgent.exe”, aguarde alguns segundos que o processo iniciará novamente, não estando mais congelado.

Verificação de Log

O Endpoint Control armazena diariamente arquivos de logs contendo os principais eventos, falhas e erros caso ocorram. O arquivo de log pode ser visualizado através da interface gráfica do Endpoint Control, no botão “Visualizar Log”, já os logs mais antigos ficam armazenados no seguinte diretório: %programdata%\Bluepex

O arquivo do dia possui o nome BluePexEP.log, já os demais apresentam desta forma: BluePexEP_2021-12-07.00.log (O arquivo foi renomeado no dia 10, porém o conteúdo é do dia anterior, no caso dia 06, ou seja, o nome é sempre do dia posterior ao log gerado).

Através do log é possível observar vários eventos que ajudam na verificação de possíveis problemas caso esteja ocorrendo.

Segue os principais eventos e seus significados:

- INFO: Information successfully published
Os dados do dispositivo foram enviados para a Suíte com sucesso.
- INFO: Publishing Hardware and Software inventory
O sistema está iniciando a coleta de inventário.

INFO: Hardware and Software inventory was published
O inventário foi publicado com sucesso.
- INFO: Checking new version of agent and view
Está sendo verificado se existe uma nova versão do Endpoint Control.
- INFO: There is a new version for Bluepex Endpoint, starting upgrade!
Existe uma nova versão, e foi inicializado o processo de upgrade.
- INFO: Start Diagnostic Check
Iniciado o processo de diagnóstico de conexão com os servidores.
- INFO: Checking Server API
Está sendo verificado pelo Diagnostic Check o servidor de API, caso ocorra algum erro, este estará abaixo deste registro.

- INFO: Checking Server CDN
Está sendo verificado pelo Diagnostic Check o servidor de CDN, caso ocorra algum erro, este estará abaixo deste registro.
- INFO: Checking Server MQ
Está sendo verificado pelo Diagnostic Check o servidor de MQ, caso ocorra algum erro, este estará abaixo deste registro.
- INFO: End Diagnostic Check
Fim do processo de diagnóstico de conexão.
- INFO: WebSocket - Connected
A conexão com o WebSocket foi realizada.
- INFO: WebSocket - Communication finished
A conexão com o WebSocket foi finalizada. Isso pode acontecer quando o dispositivo estiver sendo desligado ou se houver uma queda na conexão, no caso de queda, o serviço irá reconectar novamente após 60 segundos.
- INFO: Scheduled a Installation Health Check with action: C:\Program Files\Bluepex Security Solutions\Bluepex Endpoint\SuiteTasker.exe /check
Ao inicializar o serviço, foi agendado o Health Check que verifica a cada 30 minutos se o serviço está em execução, ou caso ocorra algum travamento do serviço, para que ele seja reiniciado automaticamente.
- INFO: Bluepex Endpoint service successfully restarted
O serviço do Endpoint Control foi reiniciado com sucesso.
- INFO: The computer is about to enter a suspended state
O computador está sendo desligado (Windows 10) ou está entrando em modo de Suspensão.
- INFO: Command: get-inventory, Status: starting
Informação sobre um comando enviado e seu status.
- INFO: Post Online
Informa a Suíte que o dispositivo está Online.
- INFO: Post Offline
Informa a Suíte que o dispositivo está Offline.
- INFO: Productivity newer successfully published
Os novos dados de produtividade foram enviados para a Suíte com sucesso
- INFO: Productivity prod_AAAAMMDD successfully published

Os dados antigos de produtividade foram enviados para a Suíte com sucesso

- **WARN:** The time elapsed to get information was above the default, elapsed: 130950,4513, default: 120000.
O intervalo para coleta de dados foi alterado de 120000 milissegundos (2 minutos) para 130950 milissegundos (2min18seg).
- **WARN:** Bluepex Endpoint service needs to restart, working on it
O serviço precisa ser reiniciado e está trabalhando nisto.
- **WARN:** Bluepex Endpoint service is not Running, trying to start it
O serviço não está rodando e será reiniciado.
- **WARN:** Falha: BrokerUnreachable, ao conectar ao host
Não foi possível conectar ao servidor MQ.
Se ocorrer com frequência, verifique sua conexão e também um possível bloqueio por Firewall/Antivírus.
- **WARN:** Message: O nome remoto não pôde ser resolvido: 'suiteapihom.bluepex.com.br', Dica: verifique se nenhum Firewall/Antivírus está bloqueando o acesso!
Não foi possível conectar ao servidor de API.
Se ocorrer com frequência, verifique sua conexão e também um possível bloqueio por Firewall/Antivírus.
- **WARN:** Message: O nome remoto não pôde ser resolvido: 'cdn.bluepex.com.br', Dica: verifique se nenhum Firewall/Antivírus está bloqueando o acesso!
Não foi possível conectar ao servidor de CDN.
Se ocorrer com frequência, verifique sua conexão e também um possível bloqueio por Firewall/Antivírus.
- **WARN:** Can not send newer productivity to queue
Não foi possível enviar os novos dados de produtividade para a Suíte
- **WARN:** Can not connect to send older productivity to queue
Não foi possível enviar os dados antigos de produtividade para a Suíte
- **ERROR:** Message: O tempo limite da operação foi atingido
Ocorreu um timeout durante a execução da operação para acesso ao servidor da API.
Se ocorrer com frequência, verifique sua conexão e também um possível bloqueio por Firewall/Antivírus.
- **ERROR:** Message: O servidor remoto retornou um erro: (502) Gateway Incorreto.

O servidor pode ter falhado na entrega do conteúdo.
Se ocorrer com frequência, verifique sua conexão e também um possível bloqueio por Firewall/Antivírus.

Bloqueio de Desinstalação por Senha

A partir da versão 2.0.1 do Endpoint Control é possível bloquear a desinstalação do Agent por senha.

Para configurar esse novo recurso basta acessar **Gerenciamento > Endpoint > Políticas** e clicar no botão “+ **Criar Política**”

Após clicar em Criar Política abrirá a tela de Configurações de Regras (conforme a imagem abaixo).

**** Antes de começar a definir as configurações não esqueça de incluir um nome para a política e definir em qual ou quais territórios ela será aplicada.*

Siga os passos abaixo (ilustrados na imagem acima) para fazer a configuração:

- **1** - Clique na aba **Endpoint Control**;
- **2** - Clique na aba **Proteger com Senha**;
- **3** - Configurações para proteger com senha a desinstalação

- No bloco **Ações** deixe como “Ligado” a opção **Requisitar senha para desinstalar**.


****Caso queira desativar a política defina a opção como “Desligado”**

- Na opção **Senha** informe a senha que será solicitada quando houver tentativa de desinstalação.

- Feito isso, clique em **Salvar** e pronto!

****O Endpoint Control fará a verificação da política a cada 4 horas.**

Após concluída a configuração da política, toda vez que houver tentativa de desinstalação do Endpoint Control aparecerá uma solicitação de senha (conforme a imagem abaixo) para efetuar a desinstalação.



****A desinstalação só será concluída caso seja informado a senha definida na política.**

Gerenciamento de Patch

A partir da versão **2.1.1.0** do Endpoint Control é possível utilizar o módulo de Gerenciamento de Patch


Veja mais detalhes no manual técnico desse módulo [Clique Aqui](#)

Bloqueio de Hotspot

A partir da versão 2.1.4.0 do Endpoint Control é possível utilizar o recurso **“Bloqueio de Hotspot”**.

Esta funcionalidade permite evitar que o dispositivo se torne um ponto de hotspot **(ponto específico em uma área física onde é possível acessar a Internet, geralmente por meio de uma rede sem fio (Wi-Fi))**, mantendo assim sua rede protegida evitando potenciais ameaças, garantindo um ambiente seguro e confiável.

Você pode configurá-lo através da configuração de regras da política (conforme imagem abaixo).



Essa opção fica na aba **“Endpoint Control”** na opção **“Bloqueio de PenDrive e HD Externo e Hostspot”**.

Para habilitar o bloqueio de hotspot basta marcar essa opção como **“Ligado”**.

Observação:

- A funcionalidade deste recurso requer que o dispositivo tenha a funcionalidade de hotspot.

Recursos – Versão 2.1.6.0

A partir da versão 2.1.6.0 temos novos recursos disponíveis, abaixo listamos e explicamos detalhadamente cada um deles, confira.


1. Proteção de captura e gravação de tela;
2. Recurso de notificação e disponibilidade de documentos;
3. Informações de placa de vídeo

1. Proteção de captura e gravação de tela

Esta funcionalidade de proteção consiste na inserção automática de marcas d'água ao realizar capturas de tela ou gravações de vídeo. Trata-se de uma medida de segurança que visa evitar a distribuição não autorizada de informações sensíveis ou confidenciais.

Essa abordagem não apenas desencoraja a disseminação não autorizada de informações, mas também facilita a rastreabilidade e a identificação de potenciais violações de segurança.

Acessando o menu **Gerenciamento > Endpoint > Políticas**, na aba **'Endpoint Control'** você encontrará as configurações de marca d'água dentro da nova aba chamada **'DLP'**, conforme imagem abaixo.



Para **habilitar** esse recurso, defina a opção 'Habilitar marca d'água' como '**LIGADO**'.

Ao habilitar essa funcionalidade, poderá configurar algumas opções, como exemplificado na imagem a seguir.

Posição da marca d'água ⓘ

- ☐ Lateral Superior Esquerda
- ☐ Lateral Superior Direita
- ☐ Centralizada
- ☐ Lateral Inferior Esquerda
- ☐ Lateral Inferior Direita

Texto de marca d'água ⓘ

Limite: 25 caracteres

- **Posição da Marca D'Água:** Poderá definir a posição em que a marca d'água aparecerá de forma fixa na tela do dispositivo, sendo elas:
 - Lateral Superior Esquerda;
 - Lateral Superior Direita;
 - Centralizada;
 - Lateral Inferior Esquerda;
 - Lateral Inferior Direita;

Observação:


- **Ao definir uma ou mais posições:** A marca d'água aparecerá na tela do(s) dispositivo(s) nas posições selecionadas e durante a captura e gravação de tela;
- Caso **NÃO** defina uma posição, a marca d'água aparecerá **somente** durante a captura e gravação de tela.

- **Texto de Marca D'Água:** Nesse campo você poderá informar o texto que desejar podendo ser o nome da empresa por exemplo, porém com limite máximo de 25 caracteres.

****Lembrando que essa configuração é aplicada na política, ou seja, é necessário definir em qual ou quais territórios que a configuração será aplicada.***

EXIBIÇÃO NO DISPOSITIVO:

Caso tenha definido uma ou mais posições da marca d'água, os dispositivos do território em que a política foi definida receberão essa configuração, onde será exibida como marca d'água na posição definida da tela, o nome do usuário logado no dispositivo e texto que foi definido no momento da configuração, conforme imagem abaixo.



*Veja que a marca d'água é exibida na tela do dispositivo nas posições: **lateral superior esquerda, lateral superior direita, lateral inferior esquerda e lateral inferior direita***

***Importante lembrar: A marca d'água aparecerá de forma fixa na tela dos dispositivos (conforme ilustrado acima) apenas quando definido uma posição, caso contrário a mesma só aparecerá quando houver captura ou gravação de tela.**

EXIBIÇÃO NA CAPTURA E GRAVAÇÃO DE TELA:

Ao realizar uma captura ou gravação de tela, seja de documentos, imagens ou qualquer outra forma de conteúdo exibido, a marca d'água (**contendo nome do usuário logado, texto definido, data e hora em que a captura de tela foi realizada**) será sobreposta à imagem resultante, conforme a imagem abaixo.




Marca d'água sobreposta à imagem resultante da captura de tela

Quanto a gravação da tela ocorrerá da mesma forma, no vídeo resultante da gravação aparecerá a marca d'água sobreposta ao vídeo.

2. Recurso de notificação e disponibilidade de documentos


O recurso de notificação e disponibilidade de documentos oferece uma solução abrangente para simplificar e agilizar o processo de ciência e gerenciamento de documentos.

Onde será possível receber notificações referente à novos documentos disponibilizados para leitura e ciência através da própria interface do Endpoint Control, conforme ilustração abaixo.



Você poderá ver se há novos documentos através do novo menu *'Notificações'*

Caso não tenha notificações, ao clicar no menu *'Notificações'* aparecerá a mensagem informando que não há notificações no momento, conforme ilustrado abaixo.




Para utilizar esse novo recurso é necessário realizar algumas configurações, elaboramos um manual explicando detalhadamente como utilizá-lo.

[Clique Aqui](#) para conferir.

Informações de placa de vídeo

Nessa versão também foi implementado a coleta de informações referente a placa de vídeo, onde poderá visualizar essas informações através da tela monitor de dispositivo na parte de 'Detalhes Técnicos' foi adicionada uma aba 'Informações de GPU', conforme imagem abaixo



**No caso em que os drivers necessários não estejam instalados na máquina, não será exibida informação referente a esse item.*

Recursos – Versão 2.1.7.0


A partir da versão 2.1.7.0 temos novos recursos disponíveis, abaixo listamos cada um deles, confira.

1. Bloqueio de Dispositivos;
2. Comando para Ligar Dispositivos

1. Bloqueio de Dispositivos

Este recurso permite que o gestor de TI bloqueie a tela do *dispositivo* (desde que o dispositivo à ser bloqueado esteja comunicando), sendo o desbloqueio possível apenas mediante a inserção de uma senha.

Onde o dispositivo que receber o comando de bloqueio, será bloqueado e exibirá a tela da seguinte forma:



Tela com a mensagem configurada e o motivo definido

Para utilizar esse novo recurso é necessário realizar algumas configurações, elaboramos um manual explicando detalhadamente como utilizá-lo. [Clique Aqui](#) para conferir.

2. Comando para Ligar Dispositivos


Esta funcionalidade refere-se a ligar os dispositivos, desde que tenham os requisitos de hardware necessários.

Para isso é necessário realizar algumas configurações.

- **Configurar um centralizador:**

A máquina definida como centralizador será a responsável por 'ligar' os dispositivos

Para isso acesse **Menu > Gerenciamento > Endpoint > Centralizador**



Após definir o dispositivo centralizador, você pode optar por associar outros dispositivos a ele diretamente nesta tela. Para isso, clique em **'Vincular Dispositivos'** e todos os dispositivos na mesma rede serão automaticamente associados ao centralizador.

Se preferir configurar individualmente os dispositivos que deseja associar ao centralizador, siga a instrução abaixo.

- **Configurar o dispositivo que receberá o comando:**

O dispositivo que deseja enviar o comando deverá ser configurado definindo à qual centralizador ele estará conectado, conforme ilustrado na imagem abaixo.


Para realizar essa configuração basta acessar a tela de edição do dispositivo.

***Requisitos:** os dispositivos precisam estar na mesma rede, e ter a opção wake on lan ativada na bios.

Ligando o Dispositivo

Feito as configurações conforme especificado acima o recurso já estará pronto para ser utilizado.

Dessa forma para enviar o comando para ligar o dispositivo basta acessar a tela **'Listagem de Endpoints'**, selecionar o dispositivo em questão e selecionar a opção **'Ligar'** através do botão de ação conforme ilustrado abaixo.



Recursos – Versão 2.2.0.0

A partir da versão 2.2.0.0 temos novos recursos disponíveis, abaixo listamos cada um deles, confira:

1. DLP – Data Loss Prevention (Versão Beta);
2. Configuração de Visibilidade - Marca D'Água


1. DLP – Data Loss Prevention (Versão Beta)

Este recurso permite analisar arquivos a fim de identificar informações sensíveis. Essa análise permite uma proteção mais eficaz, assegurando que informações sensíveis sejam monitoradas e protegidas de forma adequada.

Para utilizá-lo é necessário realizar algumas configurações e que o(s) dispositivo(s) em questão **tenham o Java instalado**. Veja mais detalhes através do [Manual Técnico DLP](#)

2. Configuração de Visibilidade – Marca D'Água

Este recurso permite configurar a visibilidade da marca d'água, essa configuração está disponível juntamente com a configuração de marca d'água já existente na política. Acesse através de **Menu > Gerenciamento > Endpoint > Política**, na aba **Endpoint Control > DLP**, conforme ilustrado abaixo.



Conforme destacado na imagem acima é possível ajustar a visibilidade da marca d'água, sendo 100 completamente visível e 0 opacidade total. O valor recomendado é de 20%.

Recursos – Versão 2.2.4.0

A partir da versão 2.2.4.0 temos novos recursos disponíveis, abaixo listamos cada um deles, confira:

1. Status BitLocker;
2. Certificados Digitais Instalados no Dispositivo

1. Status BitLocker

Este recurso permite monitorar quais dispositivos estão com o BitLocker ativado. Essa funcionalidade permite verificar automaticamente o status de criptografia dos dispositivos, fornecendo uma visão centralizada e facilitando o gerenciamento da conformidade de segurança. Dessa forma, a equipe de TI pode identificar rapidamente dispositivos fora de conformidade e tomar ações corretivas para assegurar a proteção dos dados corporativos.


Na tela **‘Listagem de Endpoint’** (*Menu > Gerenciamento > Endpoint > Listagem*) foi adicionado a coluna **‘BitLocker’** conforme ilustrado na imagem abaixo. Nessa coluna será exibido as unidades de disco do dispositivo e o status referente ao BitLocker, onde o ícone **‘X’** indica que está desabilitado e o ícone de **‘Check’** indica que está habilitado.

LISTAGEM DE ENDPOINTS Gerenciamento de Dispositivos Cadastrados									
Filtros Colunas Selecionar Todos Listagem Discovery Listagem SNMP 100 Registros por página									
	SO	Nome	Patch	BitLocker	Antivírus	Status Antivírus	Status	Empresa	Território
	Windows	ADRIANO		C: X		✓	✓		
	Windows	WIN11-LABO		D: ✓ C: X		✓	✓		

2. Certificados Digitais

Exibição da informação de certificados digitais instalados nos dispositivos.

Na tela de detalhes do dispositivo na seção **‘Detalhes Técnicos’** na aba **‘Certificados’**, será listado os certificados digitais instalados no dispositivo conforme ilustrado na imagem abaixo.



Recursos – Versão 2.2.6.0

A partir da versão 2.2.6.0 temos novos recursos disponíveis, abaixo listamos cada um deles, confira:


1. Importação de Dispositivos Offline;
2. Módulo de Notificações

1. Importação de Dispositivos Offline

Permite o cadastro manual de dispositivos sem conexão à internet na BluePex® Cloud Suite. A exportação dos dados coletados do dispositivo (configurações e inventário) é realizada por meio da interface gráfica do agent, possibilitando posteriormente realizar a importação manual desse dispositivo na plataforma.

**Recurso desenvolvido para atender à necessidade de clientes que precisam gerenciar dispositivos sem conexão com a internet, mas que exigem o cadastro desses dispositivos para o gerenciamento completo do inventário da empresa.*


Na interface gráfica do Endpoint Control, através do menu **‘Dispositivo’** temos a opção **‘Exportar Dados’** conforme destacado na ilustração abaixo.



Ao clicar em **'Exportar Dados'** será exportado um arquivo **.json** contendo os dados do dispositivo em questão.

- **Importação do dispositivo – BluePex® Cloud Suite**

A importação será feita através da plataforma BluePex® Cloud Suite, acessando **Menu Gerenciamento > Dispositivos** através do botão **'Importar Dispositivo'**, conforme destacado na imagem abaixo.



Ao clicar em **'Importar Dispositivo'** abrirá um modal onde deverá importar os **dados do dispositivo**. Para isso basta selecionar o arquivo que foi exportado (conforme explicado anteriormente).



Após selecionar o arquivo exportado do agent, clique em '**Salvar**' para importar o dispositivo.

Após a importação, o dispositivo será cadastrado na plataforma BluePex® Cloud Suite, vinculado à empresa e ao território que correspondem ao serial do dispositivo.

Os dados de monitoramento exibidos na Cloud Suite serão sempre exibidos de acordo com as informações mais recentes, referentes à última importação realizada.

- **Atualização dos dados do dispositivo - BluePex® Cloud Suite**

Para atualizar os dados de um dispositivo já importado, basta repetir o mesmo processo descrito anteriormente: exportar os dados do dispositivo e importá-los novamente na plataforma.

Observação: Se o dispositivo ainda não estiver cadastrado, ele será adicionado automaticamente. Caso já esteja registrado, apenas os dados serão atualizados.

2. Módulo de Notificações

Envio de notificações (popup) através do Endpoint Control (Windows). Para utilizar esse recurso é bem simples, veja abaixo:

- **Cadastro da Notificação:** Crie a notificação desejada através da plataforma BluePex® Cloud Suite;
- **Associação de Usuários:** Vincule os usuários que devem receber a notificação;
- **Exibição no Dispositivo:** Caso o usuário do dispositivo esteja vinculado à notificação, ela será exibida como um popup diretamente no dispositivo (*caso esteja configurada para exibir o popup*);
- **Confirmação de Leitura:** Será possível registrar a confirmação de leitura diretamente pelo agent, garantindo maior controle sobre as notificações enviadas;
- **Recebimento na Área Pública:** As notificações também serão exibidas na área pública, onde poderão ser visualizadas e também realizar a confirmação de leitura.


[Clique aqui](#) para acessar o manual técnico com informações detalhadas sobre o uso e a configuração deste novo recurso

Recurso – Versão 2.3.0.0

A partir da versão 2.3.0.0 temos o recurso captura de tela disponível, confira:

Captura de Tela - Monitoramento

O recurso de Captura de Tela é uma ferramenta que pode ser ativada pelo gestor sempre que houver suspeita de comportamento irregular. Uma vez habilitado, será realizado capturas automáticas e periódicas da tela do colaborador. Permitindo uma análise detalhada das atividades realizadas, com base nos registros visuais obtidos durante o período de monitoramento.



Confira no [Manual Técnico de Captura de Tela](#) mais detalhes sobre como configurar e utilizar esse novo recurso.