Práctico Nº 10 - MacSim

1) Para poder efectuar la práctica con el simulador de MAC (MacSim), cree una carpeta con el nombre homónimo, por ejemplo, C:\MacSim, baje de la plataforma el simulador_macsim a la carpeta recientemente creada y descomprímalo ahí mismo.

El paso número dos y siguientes, se debe realizar si no funciona el simulador, es decir, bajo entorno WinXP o superior, de 64 bits, no funcionara, ya que el MacSim es una aplicación de 16 bits, es decir, bajo DOS. Para saberlo, ejecútelo desde Window, haga doble click en el archivo macsim, desde el explorador o desde la consola (C:\macsim\macsim). Si funciona tendrá que ver la pantalla de inicio, que se ve más adelante. Siga la práctica a partir de la figura de dicha pantalla.


- 2) Si el resultado anterior no es satisfactorio, baje de la red un emulador de DOS, como por ejemplo el DosBox (GNU GPL http://dw3.uptodown.com/ic/dosbox-0-74-en-win-setup.exe o https://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download) e instálelo. También puede correr el MacSim desde una máquina virtual, con DOS como sistema operativo o WinXP de 32 bits.
- 3) Ejecutando el DosBox, le deberá aparecer dos ventana, la primera muestra la configuración por defecto del DosBox:

```
DOSBox Status Window

DOSBox version 0.74
Copyright 2002-2010 DOSBox Team, published under GNU GPL.

CONFIG:Loading primary settings from config file C:\Documents and Settings\Admin istraton\Local Settings\Application Data\DOSBox\dosbox-0.74.conf MIDI:Opened device:win32
DOS keyboard layout loaded with main language code SP for layout sp
```

La siguiente es la de trabajo:



Por último, para poder trabajar con el MacSim, debemos montarlo, con el comando pertinente, es decir Z:\>mount H C:\macsim, como se aprecia en la imagen siguiente:

```
Welcome to DOSBox vo.74

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=AZZO I7 D1 H5 T6

Z:\>mount H: C:\macsim
Drive H is mounted as local directory C:\macsim\
Z:\>H:\>
```

Si aplico el comando dir o DIR, ya que en DOS es indistinto mayúsculas y/o minúsculas, obtendría los archivos descomprimidos del simulador, como muestra la siguiente figura:


```
DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
   NSET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Z:\>mount H: C:\macsim
Drive H is mounted as local directory C:\macsim\
Z:\>h:
H:∖>dir
Directory of H:\
                      <DIR>
                                               19-11-2012 19:39
01-01-1980 0:00
19-08-1995 14:06
                      <DIR>
BUS0
                                         526 19-08-1995 14:45
422 19-09-1995 16:04
374 19-09-1995 16:12
BUS1
             DEM
BUS3
             DEM
BUS4
             DEM
                                               19-09-1995 16:14
BUS4 I
             DEM
                                         358
                                   358 19-09-1995 16:23
162,176 08-05-1995 19:48
241 19-08-1995 13:25
278 29-09-1995 16:05
BUS4 I I
             DEM
MACSIM
             EXE
NECZ
             DEM
P1EAI1
             DEM
                             24,691 20-08-1991
189,798 Bytes.
262,111,744 Bytes free.
    RY Q
10 File(s)
     2 Dir(s)
```

Escriba macsim y tendrá que ver la ventana de la izquierda (pantalla de inicio). Luego, opte por la opción 1 y entrará al simulador de LAN Ethernet (figura de la derecha).




Creación de una simulación:

1) Para ir a los distintos menús se debe presionar la letra en color ROJO (mayúscula y/o minúscula es indistinto). Desde la pantalla de la derecha congelamos la futura simulación, presionando la tecla F (Freeze) y disminuimos la velocidad de simulación (speed) con las teclas de abajo del movimiento del cursor, por ejemplo a 10.




2) Presionamos la letra D (Demo), vamos a ver la pantalla de la derecha. Para crearla tecleamos la letra C (Create). Nos pide un nombre de 8 letras y nos propone una extensión por defecto. Escriba redes1, luego acepte y tendrá que ver la ventana de abajo. Luego presionando la tecla, R (Ready) o Esc, se vuelve a la pantalla anterior, en este caso la figura donde están las 4 estaciones.



- 3) Para crear los Requerimientos, por ejemplo a, b y c, para la simulación, presionamos R (Req) y configuramos lo siguiente:
 - a) Desde la estación cuya MAC es 2000, se trasmite 200 B a la MAC de Broadcast (FFFF).
 - b) Desde la estación cuya MAC es 0002, se trasmite 200 B a la MAC de Broadcast (FFFF).
 - c) Desde la estación cuya MAC es 0100, se trasmiten 200 B a la MAC 0010.

Cada requerimiento se crea ejecutando el menú Create. En cada uno de ellos, las variables no especificadas se consideran las de por defecto. Por último, la ventana tendría que quedar como se muestra a continuación:



Presionando R (Ready), regreso a la pantalla de las 4 estaciones de donde puedo comenzar la simulación. Ésta la puedo comenzar presionando S (Step), es decir, paso a paso, o con Go se ejecuta continuamente. En el transcurso de la simulación, el flujo de bits se identifica con distintos colores cuando es datos (celeste), colisiones (azul) y ruido (fuxia).

Las estaciones pueden tomar los siguientes estados:

- Con respecto del canal, puede adoptar:
 - 1. Listening: siempre que el canal está desocupado.
 - 2. Ignoring: la estación ignora el canal por dos motivos:
 - i. La dirección de destino de la trama que le llega, por el canal, no es la suya.
 - ii. Detectada una colisión y una vez enviado los 48 bits (ruido), se mantiene en este estado hasta que se limpia el canal de los restos de tramas de la colisión.
 - 3. Transmitting: cuando estamos enviando una trama de un requerimiento (pdu) o los 48 bits para avisar a las demás estaciones que ocurrió una colisión.
 - 4. Receiving: cuando estamos recibiendo una trama con nuestra dirección de destino o de broadcast.
- Respecto del requerimiento la estación puede estar:
 - Jamming: cuando una estación detecta que está recibiendo más potencia que la que está enviando, sabe que ha ocurrido una colisión, por lo que aborta su transmisión y genera una ráfaga de ruido de 48 bits para avisar a las demás estaciones.
 - Defering: cuando tiene un requerimiento bloqueado porque no lo puede transmitir. Puede ser porque el canal esta tomado por otra estación o porque hubo una colisión.

- 3. Idle: cuando no tiene ningún requerimiento.
- 4. Transmit data: cuando está transmitiendo el requerimiento (PDU **Unidad de Dato de Protocolo**).
- 5. Collision Backoff Timer: después de un número de colisiones, la estación espera un cierto tiempo fijo para poder trasmitir. Este tiempo se calcula, teniendo en cuenta el modelo binario regresivo como (2ⁱ-1), las ranuras de tiempo fijas de acuerdo a la siguiente tabla:

El slot es dependiente de la velocidad

10 Base slot - 512 bits - 51.2 μs

100 Base slot - 512 bits - $5.12 \mu s$

1000 Base slot - 4096 bits - 4.09 μs

y del número especificado en el Truncate. Recordar que cada BackOffTimer, es con respecto a cada estación.

4) Simular los siguientes requerimientos y analizar el comportamiento del canal, las colisiones que se efectúan, en que estación se disparan los BackOffTimer y que ocurre luego.

Request list station: 4000	Request list station: 3000	Request list station: 2000	Request list station: 1000				
dest data # wait addr size pr	dest data # wait addr size pr	dest data # wait addr size pr	dest data # wait addr size pr				
	pdu EMPTY	pdu EMPTY	pdu EMPTY				
1 0 1000 200 0 2 1000 FFFF 200 0	1 0 1000 200 0	1 0 1000 200 0	1 500 FFFF 200 0				

Request list	Request list	Request list	Request list
station: 4000	station: 3000	station: 2000	station: 1000
dest data	dest data	dest data	dest data
# wait addr size pr			
pdu EMPTY	pdu EMPTY	pdu EMPTY	pdu EMPTY
1 0 1000 200 0	1 0 2000 200 0	1 0 3000 200 0	1 0 4000 200 0

		on: (Request list station: 3000				Request list station: 2000					Request list station: 1000					
# wa			data size		# wa		dest addr			# 1	wait	dest addr			# wa		dest addr		
pdu		EMPT'	ď		pdu		EMPTY			pdi	u	EMPTY	?		pdu		EMPT	?	
1	0	FFFF	200	Θ	1	Θ	FFFF	200	0	1	Θ	3000	200	Θ	1	Θ	4000	200	Θ

Request list station: 4000	Request list	Request list	Request list			
	station: 3000	station: 2000	station: 1000			
dest data	dest data	dest data	dest data			
# wait addr size pr	# wait addr size pr	# wait addr size pr	# wait addr size pr			
pdu EMPTY	pdu EMPTY	pdu EMPTY	pdu EMPTY			
1 0 4000 200 0	1 0 3000 200 0	1 0 2000 200 0	1 0 1000 200 0			