Procédure d'upgrade Oracle 10 g vers Oracle 11 g

Pour faire un upgrade de 10g vers 11g, suivre les étapes suivantes:

1) Installer Oracle 11g Home

2) Pre-Upgrade Utility

   Aller dans le $ORACLE_HOME/rdbms/admin et copier le fichier **utlu112i.sql** dans le répertoire tmp. ($ORACLE_HOME de 11g)

```
[oracle]$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
[oracle]$ cp utlu111i.sql  /tmp
```

   Se connecter dans la base de données 10g et exécuter le script **utlu112i.sql**.

   Se référer aux recommandations.

3) Appliquer les recommandations de l'étape précédente

4) Executer de nouveau le Pre-Upgrade Utility

5) Starting Upgrade

   Sourcer les variables pour 11g Oracle Home

```
$ export ORACLE_HOME= <valeur>
$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
$ export ORACLE_SID=orcl
$ export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
```

   Se connecter à la base de données comme sysdba

```
$ sqlplus / as sysdba
connected to idle instance
```

```
SQL> startup upgrade
```

```
SQL> SPOOL upgrade11g.log
```

```
SQL> @catupgrd.sql
```

   Lorsque l'upgrade est complété, la base de données est arrêtée automatiquement.

6) Post-Upgrade

a) Démarrer la base de données.

```
SQL> STARTUP
```

b) Exécuter le script **utlu112s.sql** pour afficher les résultats de l'upgrade.

```
SQL> @?/rdbms/admin/utlu112s.sql
...
PL/SQL procedure successfully completed.
```

c) Exécuter le script **catuppst.sql** pour compléter l'upgrade. (la base de données n'est pas en mode UPGRADE)

```
SQL> @?/rdbms/admin/catuppst.sql
```

d) Vérifier les objets invalides :

```
SQL> select count(*) from dba_objects
2 where status = 'INVALID';

COUNT(*)
1320
```

e) Exécuter le script **utlrp.sql** pour recompiler les objets invalides.

```
SQL> @?/rdbms/admin/utlrp.sql
```

f) Vérifier de nouveau les objets invalides.

```
SQL> select count(*) from dba_objects
2 where status = 'INVALID';

COUNT(*)
0
```