

# GIJO AS 클라이언트(데스크톱) 배포 가이드 — v2.4.0

**대상:** 담당자 PC에 GIJO AS 데스크톱 앱을 나눠주고 설치·연결하는 사람(헬프데스크·IT 담당·보안담당자 본인).

**범위:** 데스크톱 앱 설치·서버 연결·업그레이드·문제 해결. **서버(GPU 머신) 구축은 별도 문서** `GIJO_AS_배포_가이드.md` 를 참고하세요.

**원칙(온프레미스):** 데이터·AI는 조직 경계 밖으로 나가지 않습니다. 데스크톱 앱은 사내 서버(:4000)에 붙거나, 자체 번들 서버로 단독 동작합니다.

## 1. 배포 방식 두 가지 (먼저 선택)

| 방식                 | 설명                          | 준비물                                                 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 분산 모드 (권장·표준)      | 사내 GPU 서버 1대에 여러 담당자 PC가 접속 | 서버 주소 <code>http://&lt;서버IP&gt;:4000</code> , 발급 계정 |
| 단독 모드 (standalone) | PC 1대에 서버까지 번들(설치본에 포함)     | (분산 서버 불필요) 별도 모델 배치 필요                             |

**쉽게:** 회사에 GPU 서버가 있으면 **분산 모드**(각 PC는 그 서버에 접속만). 서버 없이 데모·소규모로 쓰면 **단독 모드**.

## 2. 준비물 (설치 전 체크)

- [ ] **설치본 파일:** `GIJO AS Setup 2.4.0.exe` (약 160MB) — 관리자에게 전달받기
- [ ] (분산 모드) **서버 주소:** `http://<사내 서버 IP>:4000`
- [ ] (분산 모드) **로그인 계정:** 관리자에게 발급받은 **아이디 / 초기 비밀번호**
- [ ] 대상 PC가 **시스템 요구사항**(아래 §3)을 만족하는지

설치본은 사내 파일서버·USB 등 **폐쇄망 안에서** 전달하세요(외부 다운로드 불필요).

### 3. 시스템 요구사항

| 항목          | 최소                     | 권장                 |
|-------------|------------------------|--------------------|
| OS          | Windows 10 (64bit)     | Windows 11 (64bit) |
| CPU / RAM   | 2코어 / 8GB              | 4코어+ / 16GB        |
| 디스크         | 1GB 여유                 | 2GB+ 여유            |
| 네트워크(분산 모드) | 사내 서버 :4000 도달 가능      | —                  |
| 권한          | 관리자 권한 불필요 (사용자 단위 설치) | —                  |

단독 모드로 AI 추론까지 하려면 GPU/모델이 필요합니다(데모·경량 용도가 아니면 분산 모드 권장).

### 4. 설치 (단계별)

- GIJO AS Setup 2.4.0.exe 를 더블클릭해 실행합니다.
- 설치가 진행됩니다(사용자 단위 설치라 관리자 권한/UAC 없이 진행). 완료되면 바탕화면·시작 메뉴에 GIJO AS 아이콘이 생깁니다.
- GIJO AS를 실행합니다.

설치 위치·설정은 사용자 프로필( %LOCALAPPDATA% / %APPDATA%\GIJO AS )에 저장됩니다.

### 5. 최초 실행 · 로그인

#### 5.1 분산 모드 (사내 서버에 접속)

- 첫 화면(로그인)의 서버 주소 칸에 http://<서버IP>:4000 입력.
- 관리자에게 받은 아이디 / 비밀번호로 로그인.
- 우상단 ● 운영중 LIVE (초록)면 서버 연결 정상입니다(빨간 점이면 연결 실패 — §7 참고).

한 계정은 한 곳에서만 로그인됩니다. 다른 PC에서 같은 계정으로 로그인하면 확인 후 기존 세션이 종료됩니다(중복 로그인 방지).

환경변수로 서버 고정(선택): 배포를 자동화하려면 실행 환경변수 GIJO\_SERVER\_URL=http://<서버IP>:4000 를 지정하면 매번 주소를 입력하지 않고 그 서버에 붙습니다.

#### 5.2 단독 모드 (번들 서버)

- GIJO\_SERVER\_URL 을 지정하지 않고 실행하면, 설치본에 포함된 번들 서버가 자동 기동되어 http://localhost:4000 에 붙습니다.
- AI 추론(채팅·분석)까지 쓰려면 모델 파일을 별도 배치해야 합니다(관리자 문의).

## 6. 업그레이드 · 재설치

- 1. 새 버전 설치본( `GIJO AS Setup x.y.z.exe` )을 실행하면 덮어쓰기 설치됩니다.
- 2. 로그인 서버 주소·탐색기 폴더 등 로컬 설정은 유지됩니다( `%APPDATA%\GIJO AS` ).
- 3. 서버(분산 모드)는 관리자가 별도로 업그레이드합니다 — 클라이언트만 새로 깔면 됩니다.

### 6.1 설치 전에 앱을 닫아야 하나요? — 아니요(닫아두면 더 매끄럽습니다)

앱이 켜져 있어도 설치할 수 있습니다. 설치 프로그램이 실행 중인 앱을 스스로 감지합니다.

| 상황           | 설치 프로그램 동작                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 앱이 꺼져 있음     | 곧바로 설치 진행(팝업 없음)                                              |
| 앱이 켜져 있음     | "GIJO AS이(가) 실행 중입니다. OK를 클릭하면 종료됩니다." 팝업 → 확인 누르면 자동 종료 후 설치 |
| 위 팝업에서 취소    | 설치가 중단됩니다(아무것도 바뀌지 않음)                                        |
| 자동 종료가 안 될 때 | 수동으로 닫고 재시도 안내가 반복 표시 — 앱을 직접 닫고 재시도                          |

- 종료 대상은 본인 계정이 띄운 **GIJO AS**만입니다(사용자 단위 설치라 다른 사용자 세션은 건드리지 않음).
- **작업 중 데이터**: 서버에 저장되므로 강제 종료로 유실되지 않습니다. 다만 **입력 중이던 채팅·미저장 입력은 사라지므로**, 담당자에게 미리 닫아달라고 안내하는 편이 좋습니다.
- **무인(사일런트) 설치** `GIJO AS Setup x.y.z.exe /S` 로 실행하면 위 팝업이 자동으로 확인 처리되어 앱을 종료하고 설치합니다 — 원격 일괄 배포용.

### 6.2 설치 위치 (참고)

| 항목        | 경로                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 프로그램      | <code>%LOCALAPPDATA%\Programs\gijo-as-client</code> |
| 설정·로컬 데이터 | <code>%APPDATA%\GIJO AS</code>                      |

설정을 완전히 초기화하려면 앱 종료 후 `%APPDATA%\GIJO AS` 폴더를 삭제하고 다시 실행하세요.

## 7. 문제 해결

| 증상                 | 확인·조치                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 서버에 못 붙음(빨간 점)     | 서버 주소·포트( :4000 ) 오타 확인 → 사내망에서 서버 IP ping /접속 확인 → 서버 상주 여부(관리자) → 방화벽 4000/tcp |
| 로그인 실패             | 아이디/비밀번호 확인(초기 비번은 관리자 발급) → "이미 로그인 중" 뜨면 <b>강제 로그인</b> 으로 기존 세션 종료             |
| 첫 AI 응답이 느림        | 모델 첫 로딩(콜드스타트)입니다 — 잠시 기다리면 이후는 빨라집니다(고장 아님)                                     |
| 화면은 뜨는데 데이터가 비어 있음 | 분산 모드인데 서버에 데이터가 없거나, 단독 모드에서 모델·데이터 미배치 — 관리자 문의                                |
| 설치가 막힘/차단됨         | 백신·EDR이 미서명 실행을 막을 수 있음 — 보안팀에 예외 등록 요청                                          |

## 8. 담당자 PC 배포 체크리스트 (PC 1대당)

- [ ] GIJO AS Setup 2.4.0.exe 실행·설치 완료
- [ ] (분산) 서버 주소 `http://<서버IP>:4000` 입력 → **운영중 LIVE** 확인
- [ ] 발급 계정으로 로그인 성공 → **초기 비밀번호 변경** 안내
- [ ] 대시보드가 정상 표시(왼쪽 파일 탐색기 · 가운데 내 업무·AI 팀 · 오른쪽 작업 화면)
- [ ] (업그레이드 설치라면) 담당자에게 **앱 미리 닫기** 안내 — 안 닫아도 되지만 입력 중 내용은 사라짐(\$6.1)
- [ ] (필요 시) 담당자에게 v2.4.0 신규 화면 안내(아래 \$9)

## 9. v2.4.0 주요 화면 (담당자 첫 안내용)

- **대시보드**: 왼쪽 📁 **내 PC 파일 탐색기**(문서 클릭 → 장기기억에 올리기), 가운데 **내 업무 바로가기** + 🤖 **AI 팀**, 오른쪽 📊 **작업 화면**(작업 세션·지휘 콘솔). 오른쪽 위 ☰ **전체메뉴** → 보안 KPI(전체 메뉴 화면).
- **어디서든 지시**: 다른 화면에선 오른쪽 가장자리 📄 **작업 화면** 탭으로 지휘 콘솔을 열어 AI에게 자연어 지시(현재 화면 맥락 자동 전달).
- 🔧 **MCP 연동**(관제·모니터링): AI를 외부 도구·데이터에 연결(원격은 egress 승인·감사).
- **보안 KPI**: 섹션 제목 클릭으로 접이식(기본 접힘, 추세 번다운만 펼침).

실무 사용법은 GIJO\_AS\_보안담당자\_실무매뉴얼.md (또는 .pdf)를 참고하세요.

\*본 문서는 GIJO AS 데스크톱 클라이언트 **v2.4.0**(2026-07-21) 기준입니다. 서버 구축·폐쇄망 반입은 GIJO\_AS\_배포\_가이드.md , 사용법은 GIJO\_AS\_보안담당자\_실무매뉴얼.md 를 참고하세요.\*