Imágenes nítidas en cada pantalla

Todas las medidas están en píxeles (ancho × alto). Son tamaños de exportación recomendados para el diseño actual; la web adapta las imágenes al espacio disponible.

Ubicación	Exportación	Relación	Formato / uso
Foto principal de producto	1600 × 1600	1:1	WebP / JPG / PNG
Galería de producto	1600 × 1600	1:1	Misma proporción
Carrusel de productos de inicio	1600 × 1600	1:1	Usa la foto del producto
Portada / hero en escritorio	2560 × 1440	16:9	WebP / JPG
Portada / hero en móvil	1080 × 1440	3:4	Archivo móvil separado
Bloque imagen + texto	1600 × 1600	1:1	WebP / JPG
Galería o categorías visuales	1200 × 1200	1:1	WebP / JPG
Banner panorámico*	2400 × 800	3:1	Ver nota de recorte
Logos del carrusel de marcas	600 × 240	5:2	PNG transparente
Logo horizontal del negocio	1200 × 300	4:1 aprox.	PNG transparente
Icono de marca / favicon	512 × 512	1:1	Símbolo sin texto
Imagen al compartir un enlace	1200 × 630	1.90:1	JPG / PNG

* Un banner panorámico no debe subirse en un bloque cuadrado: se recortaría. La portada usa su propio recorte adaptable. Las imágenes del carrusel se muestran completas; el espacio visual del carrusel es aproximadamente 1:1.05, aunque el archivo recomendado es cuadrado.

No amplíes una imagen pequeña para alcanzar estas medidas: no recupera detalle. Parte del archivo original de mayor calidad. El logo suministrado se conserva como imagen de mapa de bits; el contenedor SVG no lo convierte en un logo vectorial.

Cómo preparar cada archivo

Productos y carrusel

Usa fotos cuadradas, con el objeto completo y un margen libre del 10–15% alrededor. Mantén iluminación y fondo consistentes. No incluyas precios, descuentos, textos o botones en la imagen: esos datos vienen del administrador.

Portada de escritorio y móvil

En escritorio, sitúa el producto hacia la derecha y deja el lado izquierdo libre para el título. En móvil prepara otra composición centrada. Los fondos usan recorte de cobertura: evita detalles importantes pegados a los bordes.

Logo y marcas

Usa fondo transparente y recorta los márgenes vacíos grandes. No estires el símbolo ni cambies la relación original. El nombre ZettaTech y sus letras claras necesitan un fondo oscuro para mantener contraste. Para favicon utiliza solo el símbolo.

Peso y formato

Objetivos orientativos: productos 150–450 KB, portada 300–800 KB, logos 30–150 KB. Exporta fotografías como WebP/JPG con calidad 80–90 y perfil sRGB. Usa PNG cuando necesites transparencia. El editor acepta JPG, PNG y WebP hasta 5 MB por imagen.

Zoom y nitidez

Para una imagen mostrada a 700 px con zoom 1.10× en una pantalla 2×, busca al menos 1540 px de ancho de origen. Regla práctica: ancho visible × densidad de pantalla × zoom. Los píxeles importan; cambiar solo el valor DPI no mejora la web.

Dónde colocar cada imagen

1. Fotografías reales del catálogo

Administrador / Productos / Crear o editar producto. Carga la foto principal y las adicionales disponibles; completa precio, categoría y stock. Déjalo activo para que pueda aparecer en la tienda.

2. Carrusel de la portada

Personalizar Sitio Web / Principal / bloque Productos. La fotografía viene del catálogo real; no hace falta subirla otra vez. Elige selección automática o productos concretos, categoría, cantidad y destacados.

3. Portada y bloques visuales

Personalizar Sitio Web / selecciona el bloque Portada o Imagen. Carga la imagen de escritorio y, en Portada, la imagen móvil alternativa. Usa Biblioteca para reutilizar archivos.

4. Identidad y marcas

En Apariencia y navegación puedes sustituir el logo y el favicon. En el bloque Marcas, cada elemento tiene su propia imagen y enlace. Usa logos autorizados de los fabricantes; no fotografías de productos.

5. Guardar, revisar y publicar

Guarda el borrador. Revisa escritorio, tablet y móvil; después publica la versión. Comprueba que los textos sean legibles, no haya recortes del producto y la foto abra nítida en su ficha.

Nombres sugeridos: jbl-audifonos-azules-01.webp · portada-movil.webp