FORMULARIO SISTEMI OPERATIVI (ESERCIZI SUL FILE SYSTEM)

Calcolare il numero di blocchi di un disco:

#blocchi del disco = size disco/size blocco; (per difetto perché non si può andare oltre la dimensione del disco)

Calcolare la size del puntatore:

size puntatore = log2 numero di blocchi di un disco

Calcolare la size del disco conoscendo la size del puntatore:

Bisogna calcolare prima il numero dei blocchi del disco, che è uguale a 2^size puntatore in bit, dopodiché moltiplicare il risultato ottenuto per la size del blocco.

Calcolare il numero di blocchi di un file:

- -allocazione contigua: #blocchi di un file = size file/size blocco;
- -allocazione concatenata: #blocchi di un file = size file/(size blocco size puntatore); (per eccesso)

Calcolare il numero di puntatori presenti in un blocco (blocco indice):

#puntatori in un blocco = size blocco/size puntatore; (per difetto)

Calcolare il blocco di uno specifico byte:

- -allocazione contigua: blocco del byte = byte interessato / size blocco; (per eccesso)
- -allocazione concatenata: blocco del byte = byte interessato / (size blocco size puntatore); (per eccesso)

Calcolare il numero di blocchi indice:

#blocchi indice = numero blocchi / numero puntatori in un blocco - 1 (perché l'ultimo puntatore di un blocco indice punta al prossimo blocco indice);

NOTA: Il risultato per eccesso.

OPERAZIONI PER LA FAT:

- -#entry della FAT = #numero blocchi del disco;
- -size della FAT = #entry della FAT * size puntatore;
- -#blocchi occupati dalla FAT = size della FAT / size blocco; (per eccesso)

OPERAZIONI PER LA BITMAP:

- -#celle della BITMAP = #blocchi del disco;
- -size della BITMAP = celle della BITMAP in bit / 8 (per convertire in byte);
- -#blocchi occupati dalla BITMAP = size della BITMAP / size blocco; (per eccesso)

OSSERVAZIONI:

1) Nel caso che il nostro puntatore ha una size di un numero che convertito in byte non ha un intero, bisogna arrotondare il numero ottenuto per eccesso.