MONITOR SLICE 1.4.1

# 바탕화면을 보존하는 화면 분할

## 설치 · 실제 사용 · 마우스 설정 · 종료와 복구




1.4.1의 실제 설정 화면입니다. 첫 칸은 기존 바탕화면 복제, 나머지는 추가 가상 모니터입니다.

자료를 보면서 문서를 쓰거나 여러 작업 창을 나란히 사용할 때 활용합니다. 4분할은 기존 바탕화면 1개와 추가 가상 화면 3개로 구성됩니다. 기존 창과 아이콘을 첫 가상 화면으로 강제로 옮기지 않습니다.

**처음 사용하는 순서**

ZIP 전체 압축 해제 → EXE 실행 → 설치 · 자동 설정 → 실제 모니터 선택 → 배치 그림 선택 → 분할 시작
긴급 종료·복원: Ctrl+Alt+F11

01 INSTALL

# 드라이버 설치와 업데이트

### 1 전체 ZIP을 받아 압축 해제합니다

MonitorSlice-v1.4.1-win-x64.zip 전체를 쓰기 가능한 새 폴더에 압축 해제하고 MonitorSlice.exe를 실행하세요. EXE·DLL·driver 폴더를 함께 유지해야 합니다. 압축 파일 안에서 바로 실행하거나 EXE만 따로 꺼내지 마세요.

### 2 설치 · 자동 설정을 누릅니다

처음 사용하는 PC에서 한 번 실행합니다. Windows 관리자 승인 화면이 나오면 내용을 확인하고 허용하세요. 앱에서 관리자 승인을 생략할 수 없습니다.

### 3 준비됨 표시를 확인합니다

설치 프로그램은 가상 디스플레이 장치와 화면 모드를 구성합니다. 장치는 네 개를 준비하지만 4분할에서는 세 개만 추가로 활성화합니다. 설치에는 환경에 따라 시간이 걸리거나 재시작이 필요할 수 있습니다.

### 4 이미 설치한 PC는 바로 사용합니다

정상 설치된 드라이버를 매번 다시 설치할 필요는 없습니다. 모니터를 바꾸어 필요한 해상도가 없거나 설치 오류가 있으면 설치 · 자동 설정 또는 설치 복구를 사용하세요.

**설치 복구와 제거**

분할을 먼저 종료한 뒤 설치 복구 또는 드라이버 제거를 누르세요. 앱 소유 장치를 대상으로 처리하며, 다른 프로그램의 드라이버와 충돌하면 안내에 따라 먼저 정리해야 합니다.

앱 파일 위치: ZIP 전체를 압축 해제한 폴더
드라이버 설치 기록: %ProgramData%/MonitorSlice
복구 상태: 앱 폴더의 data. 복구가 끝나기 전에 삭제하지 마세요.

02 USE

# 모니터 선택부터 실제 사용까지

### 1 분할할 물리 모니터를 선택합니다

듀얼 모니터라면 위쪽 목록에서 분할할 화면의 번호·주 화면 표시·해상도를 확인하세요. 선택한 패널에 분할 결과가 표시되고 옆 물리 모니터는 그대로 사용합니다.

### 2 배치 그림을 누르고 분할 시작을 누릅니다

4칸, 좌우 2칸, 상하 2칸, 위쪽 또는 아래쪽이 넓은 3칸, 전체 1칸을 선택할 수 있습니다. 시작하면 설정 창은 최소화됩니다.

### 3 첫 칸에서 기존 작업을 이어갑니다

원래 바탕화면과 창을 축소해 보여줍니다. 다른 가상 화면으로 창을 옮겨 별도 작업을 할 수 있습니다. 첫 칸에서 창을 최대화하면 원본 전체 화면이 해당 칸 안에 축소 표시됩니다.

### 4 트레이 아이콘으로 설정을 다시 엽니다

작업 표시줄 알림 영역의 Monitor Slice 아이콘을 두 번 누르거나 메뉴의 설정 열기를 선택합니다. 분할 종료 · 복원도 메뉴에서 실행할 수 있습니다.

**원본 내용과 화면 크기**

원본 해상도를 유지하므로 첫 칸의 글자와 아이콘은 작아집니다. Windows 설정의 모니터 배치 그림과 실제 패널에 보여주는 분할 배치는 다를 수 있습니다. 서로 다른 PC나 계정을 만드는 기능은 아닙니다.

03 LAYOUTS

# 영역 합치기와 배치 변경




상단의 배치 그림 또는 직접 영역 합치기를 사용합니다.

### 1 직접 영역 합치기를 누릅니다

미리보기에서 이웃한 영역을 클릭해 선택하세요. 직사각형을 만드는 영역만 합칠 수 있습니다.

### 2 유지할 영역을 선택하고 합칩니다

선택 영역 합치기를 누르면 배치가 바뀝니다. 되돌리기로 이전 배치로 돌아갑니다. 원본 복제는 새 배치의 왼쪽 위 영역에 표시됩니다.

실행 중 배치를 변경하면 기존 세션을 종료·복원한 뒤 새 배치를 적용합니다. 서로 다른 가상 화면의 상태를 자동으로 하나로 결합하는 기능은 아닙니다. 다른 비율의 칸에 원본을 표시하면 현재는 늘려 표시될 수 있습니다.

04 POINTER & RECOVERY

# 마우스 속도와 종료·복구

## 느려진 마우스 속도 조절

하단의 마우스 속도에서 50~400%로 조절합니다. 기본 100%는 Windows 포인터 속도 슬라이더를 기준으로 보정한 값입니다. 느리면 값을 올리고, 빠르면 내리세요. 변경 값은 저장되며 Windows 전역 설정을 바꾸지는 않습니다.

포인터 가속 곡선 전체를 Windows와 똑같이 재현하는 것은 아닙니다. 칸 사이 이동은 표시된 배치를 따르고, 커서도 입력 모듈과 같은 표시 좌표를 사용합니다. 보이지 않는 공간으로 이동 거리가 누적되지 않도록 제한합니다.

## 정상 종료

분할 종료 · 원래대로 또는 Ctrl+Alt+F11을 사용하세요. 가상 화면의 일반 창을 보이는 물리 화면으로 회수하고 원래 디스플레이·기존 창·아이콘 배치를 복원합니다. 일부 권한이 다른 창은 직접 위치를 확인해야 할 수 있습니다.

## 비정상 종료

별도 복구 프로세스가 앱 종료를 감지하면 저장한 화면과 커서 상태를 복구합니다. 자동 복구가 되지 않으면 같은 앱을 다시 실행해 이전 복구를 완료하세요. 복구 전에 data 폴더를 삭제하지 마세요.

### 노란 테두리

1.4.1은 기본 캡처를 Desktop Duplication으로 변경했습니다. 기본 실행에서는 노란 캡처 테두리를 표시하는 WGC 세션을 시작하지 않습니다. 이전 버전의 분할을 종료한 후 새 버전을 실행하세요.

05 HELP

# 문제 해결과 지원 범위

## 화면이 검거나 입력이 맞지 않습니다

Ctrl+Alt+F11로 복원한 뒤 새 버전을 다시 실행하세요. 모니터·배율·회전을 변경했다면 먼저 분할을 종료하고 설정을 바꾸세요.

## 화면이 조금 비쳐 보입니다

원본 화면이 가려진 상태에서도 계속 갱신되게 하려고 출력 창에 99% 불투명도를 사용합니다. 원본이 약하게 비칠 수 있습니다.

## 모든 프로그램에서 똑같이 동작하나요?

아닙니다. 관리자 앱, 보호된 영상, 독점 전체 화면, 잠금·UAC·절전, 절대좌표 장치 등 모든 환경을 검증하지 않았습니다. 한글 IME 조합도 별도 확인이 필요합니다.

## 검증한 내용은 무엇인가요?

두 물리 모니터와 6개 배치에서 자체 창의 영상·클릭·영문 입력·휠·드래그·경계 이동·종료 복원을 확인했습니다. 강제 종료 자동 복구도 확인했습니다. 모든 앱의 FPS나 무지연을 보장하는 결과는 아닙니다.

## 다운로드와 소스

최신 다운로드 페이지
GitHub: glasscola/monitor-slice

### 블로그 공유

전체 ZIP과 이 PDF의 공개 다운로드 링크를 공유하세요. 개인 data·evidence·아이콘 백업은 배포하지 마세요. 제3자 드라이버 라이선스는 배포본의 driver/LICENSE.txt에 포함됩니다.