
START HERE

한 화면을 여러 작업 공간으로

설치부터 분할 사용, 종료와 복구까지



현재 앱의 실제 화면입니다. 캡처한 PC에는 드라이버가 이미 설치되어 있습니다.

모니터 하나를 여러 가상 모니터로 나누어, 자료를 보면서 문서를 쓰거나 작업 창을 나란히 사용하는 프로그램입니다. 창을 최대화하면 해당 칸의 작업 영역에 맞춰집니다.

처음이라면 이 순서로 진행하세요

압축 해제 → 설치 · 자동 설정 → 모니터 선택 → 배치 선택 → 분할 시작
급히 종료하려면 Ctrl+Alt+F11을 누르세요.

찾아보기 | 설치 2쪽 · 사용 시작 3쪽 · 배치 4쪽 · 합치기 5쪽 · 실제 사용 6쪽 · 복구 7쪽 · 문제 해결 8쪽

01 INSTALL

드라이버 설치: 버튼 한 번으로

처음 사용하는 PC에서는 한 번 설치합니다. 필요한 드라이버 파일은 배포 ZIP에 포함되어 있어 별도로 찾거나 다운로드할 필요가 없습니다.

1 ZIP 전체를 압축 해제합니다


MonitorSlice-v1.3.0-win-x64.zip을 쓰기 가능한 폴더에 풀어 주세요. 실행 파일만 따로 꺼내지 않습니다.

폴더 안에 있어야 하는 파일

MonitorSlice.exe
MonitorSlice.Capture.dll
driver 폴더 · README.txt

2 MonitorSlice.exe를 실행합니다

아래쪽의 [설치 · 자동 설정]을 누릅니다. 압축 파일 안에서 직접 실행하지 마세요.



3 Windows 관리자 승인을 허용합니다

승인 화면이 나오면 허용합니다. 이 화면은 Windows가 표시하므로 앱에서 생략할 수 없습니다. 장치 구성에는 환경에 따라 수분이 걸릴 수 있습니다.

4 설치 완료와 준비 상태를 확인합니다


독립 가상 장치 4개와 현재 모니터에 맞는 해상도를 자동 설정합니다. 완료 안내와 "가상 모니터 드라이버: 준비됨"을 확인하면 분할할 수 있습니다.

이미 설치한 PC라면

설치 버튼을 다시 눌러도 정상 구성에서 장치가 계속 늘어나지 않습니다. 다른 프로그램의 가상 디스플레이가 발견되면 기존 설정을 보존하고 안내합니다.

02 GET STARTED

실제 사용: 모니터 선택부터 분할까지



모니터 번호와 해상도를 먼저 확인한 뒤 배치를 선택합니다.

1 분할할 실제 모니터를 선택합니다

듀얼 모니터에서 모니터 2를 나누려면 위쪽 목록에서 모니터 2를 고릅니다. 번호와 해상도·가로/세로 표시를 확인하세요.

2 배치 그림을 누릅니다

기본은 2×2의 4칸입니다. 처음에는 4칸 또는 좌우 2칸으로 시작하면 이해하기 쉽습니다.


3 [분할 시작]을 누릅니다

선택한 모니터의 기존 아이콘과 일반 창이 왼쪽 위 칸으로 이동합니다. 다른 물리 모니터의 내용은 유지합니다. 창이 칸보다 크면 크기를 맞추고, 종료하면 저장한 배치로 복원합니다.

03 LAYOUTS

원하는 모양으로 배치하기

이름만 읽지 말고 위쪽의 배치 그림을 보고 선택하세요. 실행 중에 배치 그림을 바꾸면 가상 모니터의 개수와 크기도 함께 바뀝니다.



"아래쪽 넓게": 위에 작은 칸 두 개, 아래에 긴 칸 하나가 생깁니다.

4칸 / 좌우 2칸 / 상하 2칸

네 작업을 함께 보거나, 화면을 두 개의 가로·세로 작업 공간으로 나눕니다.

위쪽 넓게 / 아래쪽 넓게


긴 칸 하나와 작은 칸 두 개를 조합합니다. 긴 문서나 넓은 작업 창에 활용할 수 있습니다.

전체 1칸

선택한 모니터 영역을 하나의 가상 화면으로 표시합니다. 분할을 끝내려면 별도로 종료 버튼을 누르세요.

04 MERGE

영역 합치기: 이웃한 칸을 선택하세요



실제 편집 화면: 위쪽 A와 B 영역이 파란색으로 선택되어 있습니다.

1 [직접 영역 합치기]를 누릅니다

미리보기에서 합칠 이웃 영역을 눌러 선택합니다. 다시 누르면 선택이 해제됩니다.

2 유지할 바탕화면을 선택하고 합칩니다


선택 목록에서 합쳐진 영역에 유지할 바탕화면을 고른 뒤 [선택 영역 합치기]를 누릅니다. 직사각형으로 합쳐지는 영역을 선택하세요.

3 원하면 되돌리거나 편집을 끝냅니다

[되돌리기]로 이전 배치를 불러올 수 있습니다. [편집 완료]로 편집 모드를 끝냅니다. 실행 중 합치면 Windows가 창 위치를 다시 조정할 수 있습니다.

05 IN USE

분할한 화면에서는 이렇게 사용합니다



실제 4분할에 설명용 메모 창 4개를 띄운 캡처입니다. 예시 창은 별도 기본 제공 앱이나 독립 PC를 뜻하지 않습니다.

자료를 보면서, 다른 칸에서 작업하세요

예를 들어 A에는 문서 작성, B에는 참고 자료, C에는 작업 목록, D에는 진행 상황을 두는 식으로 사용할 수 있습니다. 특정 종류의 프로그램에 한정되지 않습니다.

1 일반 창을 원하는 칸으로 옮깁니다

창의 제목 표시줄을 잡아 원하는 칸으로 이동하세요. 프로그램을 실행했을 때 처음 열리는 위치는 Windows와 해당 프로그램의 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

2 최대화해도 해당 칸 안에서 사용합니다


창의 최대화 버튼을 눌러 보세요. 해당 가상 모니터의 작업 영역을 기준으로 커집니다. 작업 표시줄의 모습은 Windows 설정에 따라 달라집니다.

이 프로그램을 쓰는 이유

창을 그때그때 크기 조절하는 부담을 줄이고, 모니터별 최대화가 가능한 작업 공간을 만들기 위해 사용합니다. 하나의 Windows를 사용하므로 파일과 계정은 공유됩니다. 기존 아이콘이 첫 칸에 들어갈 공간이 부족하면 분할을 취소하므로 더 넓은 첫 칸 배치를 고르세요.

06 RESTORE

종료 · 복구 · 드라이버 제거



1 잠깐 사용을 끝낼 때: 분할 종료

[분할 종료 · 원래대로] 또는 Ctrl+Alt+F11을 사용합니다. 원래 모니터 구성과 저장한 바탕화면 아이콘 위치를 복원합니다. 기존 일반 창도 저장한 위치와 크기로 복원합니다. 최소화된 창이나 자체 위치를 강제하는 앱은 동작이 다를 수 있습니다.

2 설치가 중단되거나 문제가 생겼을 때: 설치 복구

분할을 종료한 다음 [설치 복구]를 누르고 Windows 승인을 허용합니다. 중단된 설치 기록을 복구하거나 설치된 장치를 점검·재구성합니다. 필요하면 [설치 · 자동 설정]을 다시 누릅니다.

3 더 이상 사용하지 않을 때: 드라이버 제거

분할을 종료하고 [드라이버 제거]를 누릅니다. 이 앱이 설치한 가상 모니터 장치와 앱 소유 설정을 제거합니다. 다른 프로그램의 장치는 변경하지 않습니다. 공용 드라이버 패키지는 Windows 저장소에 남을 수 있습니다.

강제 종료 후에는 같은 폴더에서 다시 실행하세요

화면과 아이콘 복구 정보는 앱 폴더의 data에 저장됩니다. 복구를 끝내기 전에는 이 폴더를 삭제하지 마세요. 설치 상태는 PC의 ProgramData에 따로 저장해 앱 폴더를 옮겨도 관리할 수 있습니다.

Windows 재시작 안내가 나오면 재시작한 뒤 앱을 열고 설치 상태를 다시 확인하세요.

07 HELP & SHARING

막혔을 때 확인할 것

파일이 없다는 안내가 나옵니다

ZIP 전체를 새 폴더에 다시 압축 해제합니다. exe·DLL·driver 폴더가 함께 있는지 확인하고 [설치 · 자동 설정]을 누릅니다.

관리자 승인을 취소했습니다

기존 화면 복원을 기다린 뒤 설치 버튼을 다시 누릅니다. 드라이버 설치·복구·제거에는 Windows 관리자 승인이 필요합니다.

“설치 필요”이거나 모니터를 바꿨습니다

[설치 · 자동 설정]으로 장치와 현재 화면 해상도 구성을 확인합니다. Windows 재시작 안내가 있으면 먼저 재시작합니다.

검은 화면이나 화면 배치 문제가 생겼습니다

Ctrl+Alt+F11 또는 분할 종료로 복원합니다. 앱을 다시 실행하고 설치 복구를 시도합니다. 문제가 계속되면 Windows 버전, GPU, 모니터 구성과 앱의 evidence 로그를 함께 확인합니다.

디스플레이 설정에 모니터가 더 많이 보입니다

실제 모니터와 가상 모니터가 함께 표시되는 구조입니다. 사용이 끝나면 분할 종료로 원래 활성 구성으로 돌아갑니다.

예전에 뒤섞인 아이콘도 원래대로 돌아오나요?

저장한 배치를 기준으로 복원합니다. 이 앱이 기록하기 전의 과거 아이콘 위치는 복구를 보장하지 않습니다.

블로그에 함께 올릴 때

사용설명서 PDF와 배포 ZIP을 함께 제공하세요. 개인 사용 폴더의 data·evidence·아이콘 백업 대신, 제공된 깨끗한 배포 ZIP을 사용하세요.

기준: Monitor Slice 배포 v1.3.0 / 현재 Windows 11 PC에서 확인한 UI와 기능. 하드웨어와 Windows 설정에 따라 표시와 동작에 차이가 있을 수 있습니다. 제3자 드라이버 라이선스는 배포본의 driver/LICENSE.txt에 포함되어 있습니다.