

CONTENTS

FSC Takip ERP — Uzaktan Bağlantı ve Destek Rehberi	
Senaryo → Araç Seçimi	
RDP Kurulumu (hedef makine: Windows 11 Pro)	
Hedef (bağlanılacak) makinede	
Bağlanan makinede	
Saha tecrübesiyle doğrulanmış hatalar ve çözümleri	
RustDesk (internet üzerinden destek)	
Tailscale (bakım sözleşmeli sunucu erişimi)	

FSC Takip ERP — Uzaktan Bağlantı ve Destek Rehberi

Doküman No: ARD-KUR-002 · **Sürüm:** 1.0 · **Tarih:** 04.07.2026 **Amaç:** Kurulum ve bakım desteğinde kullanılacak uzak bağlantı yöntemleri — senaryoya göre doğru araç seçimi ve saha tecrübesiyle doğrulanmış kurulum adımları.

Senaryo → Araç Seçimi

Senaryo	Araç	Neden
Aynı yerel ağ (kurulum günü, sahada)	Windows RDP (Uzak Masaüstü)	Yerleşik, ücretsiz, süresiz, LAN'da en akıcı. Şart: hedef makine Windows Pro
İnternet üzerinden anlık destek	RustDesk	Açık kaynak, tamamen ücretsiz, ticari kullanımda kısıt yok (AnyDesk/TeamViewer ücretsiz sürümleri ticari algıda oturum keser). Tek exe, kurulum bile gerektirmez
Bakım sözleşmeli müşteri (sunucuya düzenli erişim)	Tailscale + RDP	5 dk'lık modern VPN; müşteri sunucusu kalıcı ve şifreli olarak özel ağınızda görünür. Port açtırma/sabit IP gerekmez. Ücretsiz katman (3 kullanıcı/100 cihaz) yeterli
Hiçbir şey kurdurulamayan durum	Hızlı Yardım (Win+Ctrl+Q)	Windows'ta hazır, Microsoft imzalı — kurumsal IT itiraz etmez. Gözetimsiz erişim yok, müşteri her oturumu onaylar

Kurumsal müşteri kendi standardını (VPN/Citrix vb.) dayatıyorsa onlarınki kullanılır — runbook Faz 0.7'de yazılı olarak sorulur.

RDP Kurulumu (hedef makine: Windows 11 Pro)

HEDEF (BAĞLANILACAK) MAKINEDE

1. Ayarlar → Sistem → Uzak Masaüstü → **Etkinleştir**
2. PC adını not al (aynı ekranda yazar) — veya cmd → hostname
3. IP öğren: cmd → ipconfig | findstr IPv4
4. **Hesap şartları:**
 - Hesabın **parolası olmalı** — parolasız/salt-PIN hesabı RDP reddeder (PIN yetmez, gerçek parola gerekir; Microsoft hesabıysa hotmail/outlook parolası)
 - Hesap **Yönetici** olmalı ya da “Uzak Masaüstü Kullanıcıları” grubuna eklenmeli
5. **Önerilen desen — ayrı yerel kurulum hesabı** (kişisel Microsoft hesabıyla sunucu yönetme):
 - Ayarlar → Hesaplar → Diğer kullanıcılar → Hesap ekle → "Bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim" → "Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekle"
 - Ad: kurulum, güçlü parola belirle
 - Hesaba tıkla → **Hesap türünü değiştir** → **Yönetici** ← *atlanırsa aşağıdaki 3. hata alınır*

BAĞLANAN MAKINEDE

Win+R → mstsc → hedef PC adı veya IP → kullanıcı adı HEDEFPC\kurulum formatında + parola.

SAHA TECRÜBESİYLE DOĞRULANMIŞ HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

Hata mesajı	Gerçek sebep	Çözüm
"Zaten sürmekte olan bir konsol oturumunuz olduğundan... bağlanamadı"	mstsc'ye kendi makinenin adını/IP'sini yazdın	Hedef makinenin adını/IP'sini gir (hedefte <code>hostname</code> / <code>ipconfig</code> çalıştırıp doğrula)
Parola soruyor ama hesapta "parola yok"	Hesap PIN'le açılıyor; RDP PIN kabul etmez	Microsoft hesabı parolasını kullan, ya da parola yerel <code>kurulum</code> hesabı aç
"Kullanıcı hesabı uzaktan oturum açmaya yetkili olmadığından bağlantı reddedildi"	Hesap standart kullanıcı — RDP yetkisi yok	Hesabı Yönetici yap (<code>Ayarlar</code> → <code>Hesaplar</code> → <code>Diğer kullanıcılar</code> → <code>Hesap türünü değiştir</code>) veya yönetici CMD: <code>net localgroup "Remote Desktop Users" kurulum /add</code>
Ağda ad çözülüyor (<code>OGLUM-PC</code> bulunamadı)	mDNS/NetBIOS engeli	Ad yerine IPv4 adresini kullan; kalıcı çözüm: modemde DHCP rezervasyonu

RustDesk (internet üzerinden destek)

1. Müşteri `rustdesk.exe` 'yi çalıştırır (kurulum paketi `araclar\` klasöründe; yoksa https://rustdesk.com/downloadSMARTPANTS_RESERVED_202) — kurulum gerektirmez, direkt açılır.
2. Müşteri ekrandaki **ID + tek seferlik şifreyi** telefonla okur.
3. Siz kendi RustDesk'inizde ID'yi girip bağlanırsınız.
4. Kalıcı erişim istenirse (müşteri onayıyla): müşteri tarafında "Kalıcı şifre" belirlenir + servis olarak kurulur — bakım sözleşmesindeki uzaktan erişim maddesine yazılır.

Tailscale (bakım sözleşmeli sunucu erişimi)

1. Hem sizin makinede hem müşteri sunucusunda https://tailscale.comSMARTPANTS_PRESERVED_218 → indir, aynı hesapla (veya davetle) oturum aç.
2. Müşteri sunucusu artık `100.x.y.z` özel adresiyle her yerden erişilebilir (trafik uçtan uca şifreli, WireGuard).
3. `mstsc` → `100.x.y.z` → normal RDP. Uygulamaya da aynı adresle tarayıcıdan erişilebilir (acil müdahale).
4. Müşteri IT'sine yazılı bildirilir; erişim kaydı bakım sözleşmesi ekine işlenir.

Bu rehber ilk saha provasında (04.07.2026) karşılaşılan gerçek hatalarla güncellenmiştir.