

GeoScene Innovator Server 4.1

安装指南

2024 年 06 月

目 录

1. 运行环境	1
2. 安装前准备	2
2.1 添加新用户	2
2.2 获取授权文件	2
3. 安装 GeoScene Innovator Server	2
3.1 单机部署	3
3.2 创建站点	4
4. 升级 GeoScene Innovator Server	5
5. 软件卸载	6

1. 运行环境

GeoScene Innovator Server 提供基于 X86 和 ARM 架构的 Linux 版本软件。
数据库使用 PostgreSQL 10 及以上、PostgreSQL 13 及以下版本。软件架构具有可扩展性，用户可以根据需要搭建服务器集群环境。具体运行环境参数如下：

- 硬件环境

CPU: 2 核或以上

内存: 4GB 或以上

硬盘: 至少 10GB 以上可用磁盘空间

- 软件环境

- Linux 操作系统:

- ✧ 支持 Red Hat Enterprise Linux Server7 及以上版本 ;
- ✧ 支持 CentOS7 及以上版本;

- 支持的国产操作系统:

- ✧ 统信服务器操作系统 v20;
- ✧ 银河麒麟高级服务器操作系统 v10;
- ✧ 中标麒麟高级服务器操作系统 v7.0;
- ✧ 方德高可信服务器操作系统 v7.0;

- 软件默认使用端口: 6080、6443、6543, 用户可自定义更改配置;

- 支持的浏览器:

- ✧ Google Chrome64 版本以上 (支持 WebGL 版本)
- ✧ Firefox3.5 以上
- ✧ Microsoft Edge。

2. 安装前准备

2.1 添加新用户

使用非 root 用户执行安装程序；

以添加用户 innovator 为例，使用 root 用户执行以下命令：

```
useradd innovator
```

```
#设置密码：innovator
```


```
passwd innovator
```

2.2 获取授权文件

每台安装 GeoScene Innovator Server 的计算机都需要一个授权许可文件（license.lic），您可通过电话或邮件方式联系易智瑞技术支持以获取授权文件（电话支持：400-819-2881；邮件支持：support@geoscene.cn）。

3. 安装 GeoScene Innovator Server

解压安装包，例如：GeoScene_Innovator_Server_Linux_Setup.tar.gz，解压完成可以看到如下文件：



其中，各文件及文件目录说明如下：

- Documentation 下存放 Innovator Server 的用户手册和安装部署文档。
- Install.html 是以本地网页的形式显示文档信息，用户直接点击 Install.html，可以根据网页导航选择对应的文档进行阅读。
- SampleData 存放用于测试使用的服务定义（SD）文件。
- Setup 为可执行程序，运行即可安装并启动 Innovator Server。
- setup_resources 为 Innovator Server 应用程序相关资源文件
- tools 目录存放与 GeoScene Pro 相对应的发布插件以及 PostgreSQL 中可能会

使用到的.dll 或.so 文件。

3.1 单机部署

在安装包目录下执行./Setup，开始软件安装，安装步骤如下。

- (1) 安装程序先检查成功安装和使用 Innovator Server 必须满足的先决条件。如果满足所有先决条件，根据提示信息按<Enter>键继续。

```
[innovator@innovator GeoScene_Innovator_Server_Linux_x86_41_205]$ ./Setup
=====
GeoScene Innovator Server 4.1 Diagnostic Tool

Hostname: innovator.geoscene.cn
=====

DIAG000: 以根用户身份检查安装 ..... [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 ..... [已通过]
DIAG024: 在 /etc/hosts 中检查主机名条目 ..... [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 ..... [已通过]
DIAG008: 检查 HTTP 端口 ..... [已通过]
DIAG009: 检查 HTTPS 端口 ..... [已通过]

-----
发现 0 个错误和 0 个警告：

输入 q 退出或按Enter继续：
```

- (2) 阅读许可协议。按<Enter>键翻页查看，或按<A>查看全部，如果接受协议条款，输入 Y 接受许可协议继续；否则输入 N，取消退出安装程序。

请阅读许可协议。按Enter键翻页显示，按A显示全部。
许可协议
重要条款，请仔细阅读
易智瑞信息技术有限公司为您提供许可产品和服务的前提是：您接受本协议中包含的所有条款，并且作为双方关于您购买这些许可产品和服务的唯一许可协议。请仔细阅读本协议的条款。若您不同意本协议的条款，则您不得使用许可方提供的产品。您对于许可方产品或服务的访问和使用即构成您对本协议条款的认可。如果您不同意，请在购买前联系您当地的销售代表。
本许可协议（以下简称“协议”）的双方是您（“客户”）与易智瑞信息技术有限公司（GeoScene Information Technology Co. Ltd.）（许可方），易智瑞信息技术有限公司是根据中华人民共和国法律成立的公司。
本协议是双方关于本协议相关主题的唯一完整的协议，并取代与该主题相关的任何先前的协议、备忘录等。双方均不受本协议未明确规定的任何声明、陈述或保证之约束。本协议包括：从本页开始的条款，以及所有引用的附件和附录。对本协议的任何修改或修正都必须由双方书面签署。

- (3) 开始安装后，输入完整的安装路径，按<Enter>键使用默认安装目录。

是否接受此许可协议条款?(Y/N)
Y
请输入完整的安装路径，可按Enter键使用默认安装目录：/home/innovator/geoscene/server

开始安装 GeoScene Innovator Server 4.1...

请输入完整的授权文件路径，如需稍后授权，请按Enter键。
授权路径示例：/home/geoscene/license.lic

由于未检测到您输入了授权文件的路径，暂未激活Innovator Server，请在安装后另行授权。
GeoScene Innovator Server 4.1 安装完成。
您可以访问 <https://innovator.geoscene.cn:6443/geoscene/manager>，以初始化server。

- (4) 安装过程中将提示用户输入授权许可文件路径，以完成软件授权，用户可按<Enter>键跳过，待安装完成后再进行软件授权。

- (5) 软件安装完成后，提示用户可以访问

<https://server.domain.cn:6443/geoscene/manager>,初始化 Server。

■ 安装 Innovator Server 之后，还可通过下列任一方法完成软件授权：

✧ 使用 Server Manager 【导入许可】或【更新许可】功能授权。

✧ 使用 admin 接口：

</geoscene/admin/system/licenses/uploadLicense> 上传许可文件。

✧ 运行授权脚本工具：<InstallDir>/tools/authorizeSoftware。

● 启动和停止服务

软件安装完成后默认启动 Server 服务，如果用户需手动启动或停止服务可执行以下命令：

启动服务命令：./startup-bundle.sh

停止服务命令：./shutdown-bundle.sh

● 安装字体库

软件安装完成后建议安装字体库，以支持某些字体符号服务；运行以下命令：

```
yum install fontconfig
```

3.2 创建站点


GeoScene Innovator Serve 首次安装完成后，在浏览器地址栏输入 URL:<https://localhost:6443/geoscene/manager>，进入 manager 首页，由于当前尚未创建站点，首页提示用户先进行站点创建；

若当前未完成授权，则创建站点前需进行软件授权：





用户根据安装向导提示点击下一步并进行相关设置操作，直至创建站点成功。站点创建完成后系统自动进入登录页面：



输入管理员用户密码后即可进入服务管理页面进行站点及服务管理。

4. 升级 GeoScene Innovator Server

GeoScene Innovator Server 4.1 安装包可用于对当前系统中已安装的低版本软件进行升级。即在已安装低版本软件的计算机中运行 4.1 版本安装包时，安装程序将提示并自动执行升级安装流程。

升级前的注意事项如下：

- 升级过程将重新启动所有的 GeoScene Innovator Server 服务。
- 安装过程中安装程序将自动备份并迁移用户的服务数据及配置信息，用户亦可自行手动备份。

- 升级后需要使用新的 4.1 版本许可文件进行重新授权。
- 升级前请确保安装目录所在磁盘有足够的空间来存储升级后的站点内容。

升级操作过程如下：

在命令提示符中，以安装现有版本所用的用户身份启动 GeoScene Innovator Server 4.1 安装程序（例如 <CD ROOT or untar directory>/Setup）。

安装程序将会进行版本检测，检测到计算机中存在已安装的早期版本软件时，提示用户将进行升级安装是否继续。

键入 y 并按下 Enter 以接受检测到的设置，并继续进行升级安装，等待 GeoScene Innovator Server 升级到 4.1。此过程可能需要几分钟时间。

升级安装完成后，安装程序将提示用户输入新的授权文件路径，以重新进行软件授权。用户也可以直接按 Enter 键选择稍后对软件进行授权。

至此升级安装完成。此时用户可根据提示打开 Innovator Server Manager URL 登录 Manager，并完成重新授权即可使用和管理 Innovator Server。

5. 软件卸载

进入软件安装目录 <InstallDir>/server/ 后，执行命令 ./uninstall_GeoSceneInnovatorServer.sh，卸载软件，卸载后保留用户站点数据文件 config、data、directories、fonts、license 目录。