


Almendo-WORKSHOP

Beilagenverteiler



1	Vorwort	4
2	System	5
2.1	Umgebungsvariable	5
3	Stammdaten Verteiler	7
3.1	Feldnamen in Masken	7
3.2	Datenübernahme aus Excel	8
3.2.1	Beispiel	9
3.2.1.1	Maskendefinition	9
3.2.1.2	Excel-File	10
3.3	Texttabellen Fahnenart	11
3.4	Texttabellen Frankatur	11
3.5	Absetzplan	12
3.6	Musterstamm	12
4	Verteiler	13
4.1	Aufrufparameter	13
4.2	Kopfdaten	14
4.2.1	Allgemeines	14
4.2.2	Felder	15
4.2.3	Felder in Kopf und Positionen	18
4.3	Positionen	19
4.3.1	Datenübernahme aus Excelfile	19
4.3.2	Bearbeiten der Positionen	20
4.3.2.1	Löschen/Lösch_Mark	20
4.3.2.2	Bearbeiten	21
4.3.2.3	Markieren / A-Markieren	22
4.3.2.4	Bearb_Mark	22
4.3.2.5	Kopie	23
4.3.2.6	Anschrift	24
4.3.3	Muster	25
4.3.3.1	Datenübernahme aus Excel	26
4.3.3.2	Muster	26
4.3.3.3	M_Mark	26
4.3.3.4	M_Version	26
4.3.3.5	M_Eindr	26
4.4	Version	27
4.5	Eindruck	28
4.6	Check	29

4.7	Sortierung	30
4.8	Druckliste	32
4.9	Fahnen	35
4.10	Fertig	37
4.11	Generieren Ladelisten	38
4.12	Restriktionen für Schlüssel	39
5	Auswertungen Verteiler	40
5.1	Drucklisten Verteiler	40
5.1.1	Baustein 11 Druckliste	40
5.2	Palettenfahnen Verteiler	41
5.2.1	Baustein 1	42
5.2.2	Baustein 101 Absetzplan	42
5.2.3	Baustein 111 Palettenfahne	42
5.3	Auswerten Verteilerkopfdaten	43
5.4	Auswerten Verteilerpositionen	44
6	Buchen Paletten aus BDE	45
6.1	Buchen an Auslage	45
6.1.1	Erfassung mit Einzelwerten	46
6.1.2	Erfassung mit Barcode (18-stellig)	47
6.1.3	Buchen Mengen	48
6.2	Korrektur Mengen	49

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 System

2.1 Umgebungsvariable

Es gibt spezielle Umgebungsvariablen die beim Einsatz des Beilagenverteilers mit den korrekten Werten versorgt sein müssen.

CMXDIR_BEIL

In diesem Verzeichnis werden die Excelfiles gesucht, die die zu übernehmenden Daten (.txt-Files) enthalten.

Beispiel: P:/beilagen

CMXDIR_BEIL_W2L

Sowohl die Arbeitsplätze unter Windows, wie auch der Server muss auf die Daten aus den Excelfiles zugreifen können. Das Verzeichnis (CMXDIR_BEIL) muss also von beiden Systemen im Zugriff sein (via Samba gemounted). In dieser Umgebungsvariablen wird hinterlegt, welcher Teil des Pfades unter Windows durch welchen Teil unter Linux ersetzt werden muss.

Beispiel: /usr/Almendro/pc wird von den PC's als P:/ gemounted

CMXDIR_BEIL_W2L: P://usr/Almendro/pc/

Achtung

Das Zeichen „|“ trennt den Windowsteil vom Unixteil.

Im Windowspfad wird „/“ verwendet und nicht „\“.

Am Ende des Windowspfades muss ein „/“ eingetragen werden.

CMX_BEILAGEN1

enthält eine Reihe von Parametern

- Stelle 1-3: Gewicht Verpackung in kg
Wird beim Ermitteln des Palettengewichts auf das Nettogewicht aufgeschlagen.
Maximalwert 100
- Stelle 4-6: Verpackungshöhe in cm
Wird beim Ermitteln der Palettenhöhe auf die Nettohöhe aufgeschlagen.
Wird bei der Berechnung der Lagen je Palette (Harris und Stange) verwendet.
Maximalwert 100
- Stelle 7-9: max.Harrispackhöhe in mm
Wird bei der Berechnung der Exemplare je Paket verwendet.
Maximalwert 500
- Stelle 10-12: %-Satz der auf die Nettoexemplarhöhe aufgeschlagen wird.
Wird bei der Berechnung der Exemplare je Paket verwendet.
Maximalwert 100
- Stelle 13-15: maximale Gesamthöhe der Palette in cm
Wird bei der Berechnung der Lagen je Palette (Harris und Stange) verwendet.
Maximalwert 500
- Stelle 16-19: maximales Gesamtgewicht je Palette in kg
Wird dieses Gewicht überschritten, wird der Wert in rot angezeigt.
Maximalwert 5000
- Stelle 21: Harrisauslage zulässig
0=nein; 1=ja
- Stelle 22: Stangenauslage zulässig
0=nein; 1=ja
- Stelle 23: Planoauslage zulässig
0=nein; 1=ja
Planoauslage ist nur in Verbindung mit Harris und/oder Stange möglich
- Stelle 25-27: Palettenlänge in cm
Wird bei der Berechnung der Lagen je Palette (Stange) verwendet.
Maximalwert 500
- Stelle 28-30: Palettenbreite in cm
Wird bei der Berechnung der Lagen je Palette (Stange) verwendet.
Maximalwert 500

3 Stammdaten Verteiler

3.1 Feldnamen in Masken

Für folgende Felder können eigene Labels (Feldbezeichnungen) in Almendro geführt werden:

Besonderheiten-1
Besonderheiten-2
Besonderheiten-3
Zusatz-1
Zusatz-2
Zusatz-3
Zusatz-4
Zusatz-5
Zusatz-6
Zusatz-7
Zusatz-8

Diese Labels werden mit dem Programm Kundenlabels unter der Programmnummer 0 in den Einträgen 2251 bis 2268 geführt.

3.2 Datenübernahme aus Excel

Für die Datenübernahme aus Excel müssen die Daten im Format Text (Tabstopp-getrennt) im Verzeichnis CMXDIR_BEIL gespeichert werden.

Alle Spalten, die übernommen werden sollen, müssen beschrieben sein. Diese Beschreibung erfolgt mit dem Programm

Masken Beilagenverteiler.

Die Daten werden nach der Übernahme nach Almendro in Almendro weiter in einer Tabelle gepflegt/bearbeitet.

Folgende Werte können je Spalte festgelegt werden:

Nummer: ist von Almendro fest vorgegeben

Bezeichnung: ist von Almendro fest vorgegeben

Feldname: Spaltenname in Excel-File; muss in Excelfile in der ersten Zeile stehen

versteckt: ja: Spalte wird in Almendro nicht bearbeitet

Mussfeld: ja: Spalte muss in Excel mit Wert belegt sein
macht keinen Sinn, bei reinen Anzeigefeldern
(wie z.B. Teilbezeichnung). Bei machen
Feldern wird der Parameter Mussfeld
automatisch durch Almendro gesetzt.

Spalten mit Nummer > 100 werden nur in Almendro bearbeitet und werden nicht aus dem Excelfile übernommen! Für diese Spalten sind nur die Einträge versteckt und Mussfeld relevant.

Innerhalb von Almendro werden die Spalten/Felder mit den in Almendro hinterlegten Standardlabels bzw. Kundenlabels (siehe oben) versehen.

Ein Eintrag in der Spalte *versteckt* bewirkt, dass der Anwender diese Spalte nicht einsehen/bearbeiten kann. Der Anwender kann jedoch in der Tabellenbearbeitung von Almendro jederzeit die Reihenfolge, Größe und Anzeige der Spalten selbst beeinflussen. Diese Einstellungen werden zurückgesetzt, wenn die Parameter in der Spalte *versteckt* geändert werden.

3.2.1 Beispiel

3.2.1.1 Maskendefinition

Tabelle Beilagenverteiler - 779 - comixg9

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr
Spezial Hotkey Service

Übernehmen F8


Nummer	Bezeichnung	Feldname	versteckt	Mussfeld
1	lfd.Nr Excel	lfd.Nr Excel	nein	ja
2	Eindruck	Eindruck	nein	nein
3	Version	Version	nein	nein
4	Gesamtauflage	Gesamtauflage	nein	ja
5	Anschrift-1	Anschrift-1	nein	ja
6	Anschrift-2	Anschrift-2	nein	nein
7	Anschrift-3	Anschrift-3	nein	nein
8	Ansprechpartner	Ansprechpartner	nein	nein
9	Strasse	Strasse	nein	ja
10	Land	Land	nein	nein
11	Plz	Plz	nein	ja
12	Ort	Ort	nein	ja
13	Verpackungsart	Verpackungsart	nein	nein
14	Anlieferdatum	Anlieferdatum	nein	nein
15	Uhrzeit	Uhrzeit	nein	nein
16	Streutermi	Streutermi	nein	nein
17	Tour	Tour	nein	nein
18	Spedition	Spedition	nein	nein
19	Ex je Paket	Ex je Paket	nein	nein
20	Pakete je Lage	Pakete je Lage	nein	nein
21	Lagen je Palette	Lagen je Palette	nein	nein
22	Farbe Palettenfahne	Farbe Palettenfahne	nein	nein
23	Besonderheit-1	Besonderheit-1	nein	nein
24	Besonderheit-2	Besonderheit-2	nein	nein
25	Besonderheit-3	Besonderheit-3	nein	nein
26	Zusatzinfo-1	Zusatzinfo-1	nein	nein
27	Zusatzinfo-2	Zusatzinfo-2	nein	nein
28	Zusatzinfo-3	Zusatzinfo-3	nein	nein
29	Zusatzinfo-4	Zusatzinfo-4	nein	nein
30	Zusatzinfo-5	Zusatzinfo-5	nein	nein
31	Zusatzinfo-6	Zusatzinfo-6	nein	nein
32	Zusatzinfo-7	Zusatzinfo-7	nein	nein
33	Zusatzinfo-8	Zusatzinfo-8	nein	nein
34	Muster	Muster	nein	nein
35	Palettenfahnenart	Palettenfahnenart	nein	nein
36	Z-Anschrift	Z-Anschrift	nein	nein
101	lfdNr	lfdNr	nein	ja
102	Teil	Teil	nein	ja
103	Startpalette	Startpalette	nein	nein
105	Bez Spediteur	Bez Spediteur	nein	nein
106	Anz.Pal	Anz.Pal	nein	ja
107	TeilBez	TeilBez	nein	ja
108	Versandart	Versandart	nein	nein
109	Bez Versandart	Bez Versandart	nein	nein
110	Frachttabelle	Frachttabelle	nein	nein
111	Bez Frachttabelle	Bez Frachttabelle	nein	nein
112	Frankatur	Frankatur	nein	nein
113	Bez Frankatur	Bez Frankatur	nein	nein
114	Bez Fahne	Bez Fahne	nein	nein

3.2.1.2 Excel-File

Microsoft Excel - beilagen_demo_2.xls																
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?																
Frage hier eingeben																
A1 Rfd Nr Excel																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Id.Nr	Endruck	Version	Teil	Gesamtfa.	Muster	Z-Anschrft	Anschrft-1	Anschrft-2	Anschrft	Ansprechpartr	Strasse	Land	Plz	Ort	Verpackungsart	Anlieferdatum/Uhrz
1	Möbelmarkt Bauer	Kleimmöbel	1	25000	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
2	Möbelmarkt Bauer	Wohnen	2	10000	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
3	Möbelmarkt Bauer	Schlafen	3	12500	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
4	Möbelmarkt Bauer	Küchen	4	25000	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
5	Möbelmarkt Bauer	Geschenke	5	60000	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
6	Möbelmarkt Bauer	Jugend	6	10000	99	0	Möbelmarkt Bauer	Wareneingang Tor 1			Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	eingeschweisst	11.01.2006
7	Möbel Wild	Kleimmöbel	1	45000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
8	Möbel Wild	Wohnen	2	35000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
9	Möbel Wild	Schlafen	3	20000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
10	Möbel Wild	Küchen	4	30000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
11	Möbel Wild	Geschenke	5	40000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
12	Möbel Wild	Jugend	6	10000	99	0	Möbel Wild	Wareneingang			Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	eingeschweisst	11.01.2006
13	Kaufland Klein	Kleimmöbel	1	30000	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
14	Kaufland Klein	Wohnen	2	30000	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
15	Kaufland Klein	Schlafen	3	17500	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
16	Kaufland Klein	Küchen	4	20000	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
17	Kaufland Klein	Geschenke	5	75000	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
18	Kaufland Klein	Jugend	6	5000	99	0	Kaufland Klein	Wareneingang Tor 4			Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	eingeschweisst	11.01.2006
19	Möbelmarkt Bauer	Kleimmöbel	1	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
20	Möbelmarkt Bauer	Wohnen	2	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
21	Möbelmarkt Bauer	Schlafen	3	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
22	Möbelmarkt Bauer	Küchen	4	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
23	Möbelmarkt Bauer	Geschenke	5	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
24	Möbelmarkt Bauer	Jugend	6	5	1	0	Möbelmarkt Bauer		Herr Maier	Achenbachstraße 4	DE	90455	Nürnberg	UPS-Paket	11.01.2006	
25	Möbel Wild	Kleimmöbel	1	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
26	Möbel Wild	Wohnen	2	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
27	Möbel Wild	Schlafen	3	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
28	Möbel Wild	Küchen	4	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
29	Möbel Wild	Geschenke	5	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
30	Möbel Wild	Jugend	6	5	1	0	Möbel Wild		Herr Wild	Abelstraße 25-29	DE	70190	Stuttgart	UPS-Paket	11.01.2006	
31	Kaufland Klein	Kleimmöbel	1	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
32	Kaufland Klein	Wohnen	2	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
33	Kaufland Klein	Schlafen	3	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
34	Kaufland Klein	Küchen	4	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
35	Kaufland Klein	Geschenke	5	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
36	Kaufland Klein	Jugend	6	5	1	0	Kaufland Klein		Frau Miller	Bahnhofplatz 1-9	DE	80355	München	UPS-Paket	11.01.2006	
37																
38																
beilagen_demo_1 (Tabelle1) (Tabelle3) /																
Bereit																

3.3 Texttabellen Fahnenart

Die Fahnenarten werden als Texttabelle geführt. Dieser Schlüssel kann bereits über die Datenübernahme aus Excel eingepflegt werden und kann in den Auswertungen für die Palettenfahnen zur Steuerung der Gestaltung verwendet werden.



Numm	Bezeichnung	Sperre
	Palette	nein (0)
21	WPK	nein (0)
22	Paket	nein (0)

Steuerung „Überfüllung“


In der Stammmaske des Beilagenverteilers kann angegeben werden, wieviele Pakete auf die letzte Palette zusätzlich gepackt werden dürfen (=Überfüllung).

Diese Angabe wird bei Beilagenpositionen mit Fahnenart >= 21 ignoriert.

Nr		z.B.
0-20	Mit Überfüllung	1=Palette
21-99	Ohne Überfüllung	21=WPK

3.4 Texttabellen Frankatur


Die Frankaturen werden als Texttabelle geführt. Dieser Schlüssel wird für das Erstellen der Versandgutschriften verwendet.



Nummer	Bezeichnung
	Abrechnung Spedition
2	ohne Abrechnung

3.5 Absetzplan

Das Programm für die Absetzpläne ermöglicht es Pläne, die für das Absetzen der Kartons auf Paletten zu hinterlegen. Für die ungeraden bzw. geraden Lagen einer Palette kann ein Bild hinterlegt werden, das dann später beim Ausdruck der Palettenfahnen vor den Palettenfahnen zur Erklärung ausgedruckt werden kann. Die Bilder müssen im Verzeichnis unter CMXDIR_PC_PIC_WIN abgestellt sein.



3.6 Musterstamm

Im Musterstamm können unterschiedliche Stellen, für die Muster produziert werden sollen, hinterlegt werden


Grundsätzlich stehen 2 Einträge zur Verfügung:

1 = Muster (Bezeichnung kann verändert werden)

99 = Produktion (Bezeichnung kann verändert werden)

Muster können z.B. angelegt werden für Schichtleiter, Bearbeiter, ...

Für Muster, die intern verwendet werden (z.B. Schichtleiter), kann auch in diesen Stammdaten bereits die Zusatzanschriftennummer eingetragen werden. Diese Anschriftennummer wird beim anlegen der Muster vorgeschlagen. Da die Adresse später im Verteilerkopf eingetragen wird (und in den einzelnen Verteilern unterschiedlich sein kann), hier aber nur die Zusatzanschriftennummer hinterlegt werden kann (diese steht dann in den Verteilerpositionen) kann der Eintrag der Zusatzanschrift hier nicht plausibilisiert werden.



4 Verteiler

4.1 Aufrufparameter

Im Menüsystem können dem Programm Beilagenverteiler folgende Optionen mitgegeben werden:

Parameter-1:

Stelle 2: 1 ➔ Funktionseinschränkung „Spedition“

Stelle 3: 1 ➔ Die Angaben in den Teilen der Kalkulation werden nur zur Information geprüft und nicht als Fehler angezeigt, wenn Unterschiede zu den Daten im Verteiler bestehen

Stelle 4: 1 ➔ Fertigmeldefunktion für Bearbeiter
2 ➔ Fertigmeldefunktion für Versand
3 ➔ Fertigmeldefunktion für Bearbeiter und Versand

Parameter-2: Nummernkreis für Generieren Ladelisten

4.2 Kopfdaten

4.2.1 Allgemeines

The screenshot shows the 'Beilagenverteiler - 779 - comixg1' application window. It features a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service) and a toolbar. The main area is divided into several sections:


- Auftrag (Order):** Includes fields for 'Auftrag' (10244), 'Kunde' (2000), and 'Produkt' (1).
- Verteiler (Distributor):** Includes fields for 'Verteiler' (1), 'Filename' (P:/mitarbeiter/rme/beilagen_demo_1.txt), 'Adresse' (3001), 'Gesamtaufgabe' (1.000,180), 'Summe Pos' (355,030), and 'Summe Pos K' (355,500).
- Kalkulation (Calculation):** Includes fields for 'Material', 'Format' (0 * 0), 'Anzahl Seiten' (0), 'Taktmenge' (1), 'Ex Stärke' (0,00 mm), and 'Ex Gewicht' (0,00 gr).
- Verteiler (Distributor):** Includes fields for 'Material' (20205), 'Format' (210 * 297), 'Anzahl Seiten' (16), 'Taktmenge' (1), 'Ex Stärke' (0,56 mm), and 'Ex Gewicht' (34,93 gr).
- Harris:** Includes fields for 'Exemplare je Paket' (250), 'Höhe (cm)' (14,0), 'Pakete je Lage' (7), 'Gewicht' (8,7 kg), 'Lagen je Palette' (12), 'Zusatzpakete maximal' (1), 'Drehungen' (0), 'Absetzplan' (0), 'Menge' (21.000), and 'Palettenhöhe' (183).
- Versand (Shipping):** Includes fields for 'Spedition' (0), 'Versandart' (0), 'Frachttabelle' (0), 'Frankatur' (0), 'Menge je Palette' (21.000 Ex), 'Gewicht je Palette' (733 kg), and 'Palettenhöhe' (183 cm).

Für jeden Auftrag können je kalkuliertes Produkt mehrere Verteiler geführt werden. Die Daten für die Ermittlung des Palettengewichts werden bei der Anlage des Verteilerstamms aus der Kalkulation (Teil 1 des entsprechenden Produkts) übernommen. Diese Daten werden später im Verteiler nicht mehr aktualisiert, wenn diese Daten in der Auftragskalkulation verändert werden.

4.2.2 Felder

Filename

Hier wird der Name des txt-Files eingetragen. Über die Sonderfunktion *Auswahl* (F8) wird ein Explorersfenster im Verzeichnis CMXDIR_BEIL geöffnet um ein File auszuwählen.



Der Filename kann nicht geändert werden, nachdem bereits Daten in den Verteilerpositionen enthalten sind.

Adresse

Alle in den Verteilerpositionen hinterlegten Zusatzanschriften gehören zu dieser Adresse. Diese Adresse kann nicht geändert werden, nachdem bereits Daten in den Verteilerpositionen enthalten sind.

Gesamtauflage

geplante Auflage über alle Verteilerpositionen.

Gruppe Verteiler

Hier werden die Daten aus der Auftragskalkulation angezeigt, die bei der Neuanlage des Verteilers in der Auftragskalkulation eingetragen waren.

Produkt laut Angabe im Verteilerkopf
Teil kleinste Teil-Nummer

Die Werte Exemplarstärke und –gewicht aus der Kalkulation können vom Anwender hier überschrieben werden.

Gruppe Kalkulation

Hier werden die aktuellen Daten aus der Auftragskalkulation angezeigt.

Produkt laut Angabe im Verteilerkopf
Teil gleiche Teil-Nummer, aus der die Daten für „Gruppe Verteiler“ bei der Neuanlage des Verteilers gelesen wurden.

Gruppe Harris

Diese Angaben werden zur Ermittlung der Gesamtmenge je Palette verwendet und können nicht mehr geändert werden, wenn bereits Paletten aus der BDE gebucht wurden.

Funktion Berechnen auf Feld Exemplare je Paket:

Die Exemplare je Paket werden auf Grund der Exemplarstärke und der Harrispakethöhe ermittelt.

Funktion Berechnen auf Feld Lagen je Palette:

Die Anzahl Lagen je Palette werden auf Grund der Angaben Pakethöhe, Verpackungshöhe und max.Palettenhöhe ermittelt.

Zusatzpakete maximal

Angabe wieviele Pakete auf die letzte Palette zusätzlich gepackt werden dürfen (=Überfüllung). Diese Angabe wird ignoriert, wenn die Fahnenart>21 gesetzt ist.

Siehe auch Beschreibung unter „Texttabellen Fahnenart“.

Zusatzpakete Version

Standard (0)
2 PalTeilen (1)

Option	Beschreibung	Beispiel
		10.000 / Palette 1.000 / Lage 12.000 Restmenge
Standard		Vorletzte Palette: 10.000 letzte Palette: 2.000
2 PalTeilen		Vorletzte Palette: 6.000 letzte Palette: 6.000

Hinweis

Wenn die Daten dieser Gruppe nicht benötigt werden, kann die Gruppe über einen Parametereintrag im Programmaufruf weggeblendet werden.

Gruppe Stange

Diese Angaben werden zur Ermittlung der Gesamtmenge je Palette verwendet und können nicht mehr geändert werden, wenn bereits Paletten aus der BDE gebucht wurden.

Achtung:

Wenn die Anzahl Exemplare für Harris- und Stangenauslage nicht übereinstimmen, werden die Einzelwerte (Menge Palette für Harris bzw. Stange) rot ausgegeben.

Funktion Berechnen auf Feld Exemplare je Stange:

Auf Grund der Formatangaben und der Richtung und Lage der Stangen werden die Stangen je Lage und Lagen je Palette ermittelt. Auf Grund der Menge der Harrisauslage wird dann die Anzahl Exemplare je Stange neu ermittelt.

Hinweis

Wenn die Daten dieser Gruppe nicht benötigt werden, kann die Gruppe über einen Parametereintrag im Programmaufruf weggeblendet werden.

Gruppe Plano

Nutzenangabe dient nur der Information auf der Palettenfahne

Hinweis

Wenn die Daten dieser Gruppe nicht benötigt werden, kann die Gruppe über einen Parametereintrag im Programmaufruf weggeblendet werden.

Auslage

Hier wird die Hauptauslage hinterlegt. Dieses Kennzeichen kann für die Gestaltung der Palettenfahnen mit verwendet werden.

Fahnenart

Zusätzlicher Schlüssel, der bei der Gestaltung der Palettenfahnen mit berücksichtigt werden kann. Außerdem steuert die Angabe die Berechnung der „Überfüllung“.

Siehe auch Beschreibung unter „Texttabellen Fahnenart“.

Gruppe Versand

Diese Daten bilden die Basis für die Erstellung der Ladelisten und der Frachtgutschriften.

4.2.3 Felder in Kopf und Positionen

Es gibt Felder, die sowohl im Verteilerkopf als auch in den einzelnen Verteilerpositionen angegeben werden können. Grundsätzlich gilt hierbei folgendes:

- Sind keine Angaben in der Position gemacht (Feld hat Wert 0), werden für diese Position die Werte aus dem Verteilerkopf verwendet.
- Sind die Werte in Verteilerkopf und –position identisch, hat dies keine besondere Auswirkung. Man könnte sich die Angabe in der Verteilerposition sparen.
- Werden die Angaben im Kopf verändert, wirkt sich diese Änderung nur auf die Positionen ohne Wert aus.

Beispiel:

Versandart in Kopf: 1

Versandart in Pos 1-10: 2

Versandart in Pos 11-50: 3

Versandart in Pos 51-60: 0

Die Versandart 1 sollte die Standardversandart sein;

neue Versandart in Kopf: 3

→ die Versandarten der Positionen 1-50 bleiben unverändert

→ die Positionen 51-60 werden jetzt mit Versandart 3 ausgegeben

Folgende Logik ist nicht implementiert:

Durch die Änderung der Versandart im Kopf wird die Versandart in Pos 11-50 auf den Wert 0 gesetzt und die Versandart in Pos 51-60 wird auf den Wert 1 gesetzt!

4.3 Positionen

4.3.1 Datenübernahme aus Excelfile



Sind noch keine Positionen vorhanden kann die Datenübernahme gestartet werden. Hierbei werden die Daten aus dem txt-File (siehe Verteilerkopf) eingelesen und die Positionen des Verteilers aufgebaut.

Die Daten werden nur komplett übernommen. Sind Zeilen als fehlerhaft erkannt worden, werden diese Fehler in einem eigenen Fenster beschrieben und die Übernahme abgebrochen. Je Position wird jedoch nur der erste erkannte Fehler ausgegeben.

Nachdem das Excelfile korrigiert wurde kann die Datenübernahme jederzeit erneut gestartet werden.

Bei der Datenübernahme werden aus den Adressangaben im txt-File Zusatzanschriften zur Adresse im Verteilerkopf generiert.

Es werden hierbei keine doppelten Einträge angelegt. Hierbei ist zu beachten, dass aber hierfür wirklich alle Felder die gleichen Daten (Achtung auch auf Schreibweise) beinhalten müssen.

Werden im Excelfile Schlüssel aus Almendro verwendet (z.B. Länderkennzeichen, Spedition, ...), wird grundsätzlich bei der Übernahme geprüft, ob diese Schlüssel gültig (angelegt) sind.

Beim Schlüssel Muster gibt es 2 unterschiedliche Einstellungen: 1=Muster; 99=Produktion

4.3.2 Bearbeiten der Positionen

Beilagenverteiler - 1 - comixr1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service
 Löschen F2 Markieren F8 Bearbeiten F9 Muster F10 A-Markieren sF8 Bearb_Mark sF9 Kopie sF10 Anschrift sF12

Auftrag: 5001 beilagenverteiler
 Kunde: 2000 comix software
 Produkt: 1 p1

Verteiler: 1 Verteiler-1
 Filename: P:/mitarbeiter/rme/heckel_1.txt
 Adresse: 2000 comix software
 Gesamtauflage: 2.000.000

Verteiler	Auflage	Auflage-K	Paletten
Verteiler	1.010.000	1.010.000	26
Muster	0	0	0
Summe	1.010.000	1.010.000	26

lfd.Nr	lfd.Exc	Eindruck	Version	Gesamtauflage	Teil	Startpale	Anz.Pale	Anschrift	Firma 1	Firma 2	Firma 3	Ansprechpartner
1	1	Eindr Heckel	Version 1	280.000	0	1	7	986 heckel				Herr Katz
2	2	Broschek	V8	410.000	0	1	11	987 broschek				Herr Schmidt
3	3	SD	Version 1	320.000	0	1	8	988 sachsdruck				Herr Morgenstern

Manche Werte stehen je Position zusätzlich zu den Werten aus dem Verteilerkopf zur Verfügung. Die hier eingegebenen Werte übersteuern für die entsprechenden Positionen die Werte aus dem Verteilerkopf.

4.3.2.1 Löschen/Lösch_Mark

Positionen können nur gelöscht werden, wenn diese noch nicht über die BDE bebucht wurden.

Es kann eine einzelne oder die vorab markierten Positionen gelöscht werden.

4.3.2.2 Bearbeiten

Positionen können nur bearbeitet/geändert werden, wenn diese noch nicht über die BDE bebucht wurden. Hierfür werden die Daten in einem eigenen Fenster aufbereitet.

The screenshot shows a software window titled "Beilagenverteiler - 1 - comixr1 * #5001-1-1". The window contains several groups of input fields and buttons. The top menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. Below the menu is a toolbar with icons for save, delete, print, search, and navigation. The main area is divided into several sections:

- Top Left:**
 - lfd.Nr: 1
 - Eindruck: Eindr Heckel
 - Version: Version 1
 - Gesamtauflage: 280.000
 - Startpalette: 1
- Top Right:**
 - Anschrift: 986 heckel
 - Teil: 0
 - Spedition: 0
 - Tour:
- Middle Left:**
 - Exemplare je Paket: 0
 - Pakete je Lage: 0
 - Lagen je Palette: 0
 - Farbe Fahne: blau
- Middle Right:**
 - Muster: Prod
 - Fahne: 0
 - Anlieferdatum: 09.11.2004
 - Zeit: 12:10
 - Streutermi: 09.11.2004
- Bottom Left:**
 - Versandart: 0
 - Frachttabelle: 0
 - Frankatur: 0
 - Zusatz-1:
- Bottom Right:**
 - Besonderheiten-1:

At the bottom right corner, there is a small button labeled "OVR".

Felder, die das Kennzeichen versteckt in den Stammdaten erhalten haben, werden nicht zur Bearbeitung freigegeben.

Achtung!

Vor dem Zurückschreiben der Daten wird geprüft, ob nicht in der Zwischenzeit Paletten gebucht wurden. In diesem Fall werden die Daten wieder in den alten Zustand versetzt.

4.3.2.3 Markieren / A-Markieren

Über die Funktion *Markieren* (F8) kann eine Position für die Bearbeitung einer Gruppe von Positionen markiert werden. Markierte Positionen werden mit einem * (Stern) in der ersten Spalte gekennzeichnet. Durch ein zweites Markieren der gleichen Position wird die Markierung wieder aufgehoben.

Durch die Funktion *A-Markieren* werden alle Positionen gekennzeichnet (bzw. die Markierung wird komplett aufgehoben).

4.3.2.4 Bearb_Mark

Durch diese Funktion werden alle markierten Positionen bearbeitet.

Es wird jeweils ein Feld ausgewählt und nur dieses Feld wird für die Bearbeitung freigegeben. Der erfasste Wert wird in alle markierten Positionen zurück geschrieben.

Achtung!

Beim Markieren der Position wird noch nicht geprüft, ob die Positionen bereits durch die BDE bebucht wurden. In der Bearbeitungsmaske wird die Anzahl Positionen ermittelt, die markiert und noch nicht bebucht sind. Beim Zurückschreiben der Änderung werden die Positionen noch einmal geprüft.

Die Felder "Exemplare je Paket", "Pakete je Lage" und "Lagen je Palette" können nur gemeinsam bearbeitet werden.

4.3.2.5 Kopie

Durch diese Funktion wird die aktuelle Position 1:1 kopiert. Die Position wird mit der auf die höchste Positionsnummer folgenden Nummer angelegt. Danach wird automatisch in die Bearbeitung der Position verzweigt.

4.3.2.6 Anschrift

Für die aktuelle Anschrift wird in die Bearbeitung der Zusatzanschrift verzweigt.

The screenshot shows a software window titled "Zusatzanschriften - 1 - comixr1". The menu bar includes: Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lghn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, Hotkey, Service. The toolbar contains icons for file operations and editing. The main form is divided into several sections:

- Adresse:** Includes fields for "Adresse" (with a dropdown showing "2000" and a text field "comix software"), "Anschrift" (with a dropdown showing "986" and a checkbox "nicht gesperrt"), and "Bezeichnung" (with a text field "heckel").
- Anschrift:** Includes fields for "Vorname", "Nachname" (with "Katz"), "Titel", "Firma 1" (with "heckel"), "Firma 2", "Firma 3", "Straße" (with "Raudtener Str"), "Ort" (with "D", "90475", and "Nürnberg"), and "km/Zone" (with "0").
- Kommunikation:** Includes fields for "Telefon", "Handy", "E-Mail", "Telefon priv", "E-Mail priv", "Zusatzinfo", and "Kontakt" (with a dropdown showing "0").
- Individuell:** Includes fields for "numerisch-1", "numerisch-2", "numerisch-3", "alpha-1", "alpha-2", and "alpha-3", each with a dropdown showing "0". There are also buttons for "Text" and "CRM".

At the bottom right, there is a small status bar with "OVR" and a refresh icon.

Ist diese Zusatzanschrift in mehreren Positionen enthalten ändern sich durch Ändern dieser Stammdaten auch die Anschriftdaten der anderen Positionen.

Hier kann nur die aus den Verteilerpositionen angewählte Adresse bearbeitet werden.

4.3.3.1 Datenübernahme aus Excel

Bereits im Excel-File können Musterpositionen enthalten sein. der Wert 99 in der Spalte Muster/Produktion kennzeichnet die Positionen als normale Produktionsposition. Andere Werte (1-98) stellen Musterpositionen dar. Diese Werte müssen auch in den Stammdaten als Muster angelegt sein.

4.3.3.2 Muster

Für die aktive Position (muss eine Produktionsposition sein) werden Muster angelegt.

4.3.3.3 M_Mark

Für alle markierten Positionen (markierte Musterpositionen werden nicht berücksichtigt) werden Muster angelegt.


4.3.3.4 M_Version

Für alle Versionen werden Muster angelegt. Als Basisposition wird jeweils die Produktionsposition einer Version mit der kleinsten Positionsnummer verwendet.

4.3.3.5 M_Eindr

Für alle Eindrücke werden Muster angelegt. Als Basisposition wird jeweils die Produktionsposition eines Eindrucks mit der kleinsten Positionsnummer verwendet.


4.4 Version



Zu jeder Version, die in den Verteilerpositionen vorkommt, können zusätzliche Texte hinterlegt werden, die z.B. in den Drucklisten oder Palettenfahnen mit ausgegeben werden.

Werden die Versionsangaben im Verteiler geändert, sollte diese Funktion wieder aufgerufen werden.

4.5 Eindruck



Zu jedem Eindruck, der in den Verteilerpositionen vorkommt, können zusätzliche Texte hinterlegt werden, die z.B. in den Drucklisten oder Palettenfahnen mit ausgegeben werden.


Werden die Eindruckangaben im Verteiler geändert, sollte diese Funktion wieder aufgerufen werden.

4.6 Check

Folgende Prüfungen werden durchgeführt:


- Fertigmelden durch Versand (F)
- Fertigmelden durch Bearbeiter (F)
- mindestens eine Position vorhanden (F)
- mindestens eine Musterposition vorhanden (F)
- Positionen ohne Teilangabe (F)
- Angaben in Kalkulation (Teil) unterscheiden sich von Verteilerkopf
Hierbei kann über die Aufrufparameter bestimmt werden, ob
Unterschiede als Information oder Fehlermeldung weiter
behandelt werden sollen.
- Angaben unter Sortierung nicht vorhanden (F)
- keine Angaben zu Versionsdaten (I)
- keine Angaben zu Eindruckdaten (I)

Werden Fehler festgestellt, werden diese in einem extra Fenster ausgegeben.



Hierbei bedeutet **F** an der ersten Stelle einer Zeile, dass es sich um einen Fehler handelt, der die weitere Bearbeitung (Funktionen Druckliste und Fahnen) verhindert!
Ein **I** an der ersten Stelle bedeutet nur eine zusätzliche Information, die jedoch die weitere Bearbeitung nicht verhindert.

4.7 Sortierung



Hier werden die Sortierkriterien zum Erstellen der Drucklisten hinterlegt. Auch die Palettenfahren werden in dieser Reihenfolge ausgedruckt.


Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:

- ohne Sortierung
- Eindruck
- Version
- Anlieferdatum und -zeit
- Tour
- Auflage
- Muster/Produktion
- LK-PLZ

Achtung!

werden diese Daten über das Adressprogramm geändert, muss diese Funktion (Sortierung) erneut aufgerufen werden!!

Es können bis zu 3 Sortierkriterien hinterlegt werden und hierzu jeweils die Angabe auf- bzw. absteigend gewählt werden.



Für das erste Sortierkriterium können Textinformationen (für das erstellen der Drucklisten) hinterlegt und die tatsächliche Sortierreihenfolge geändert werden.

Hierfür können die Werte in der Spalte *man.Reihenfolge* geändert werden. Werden doppelte Werte eingetragen, sortiert Almendro die Positionen beim Abspeichern automatisch nach den Werten in den Spalten *man.Reihenfolge* und *Sortierwert*. Diese Sortierung kann auch über die Funktion *neu Sort* (F8) ausgelöst werden ohne die Daten zu speichern.

In der Spalte CIP3 kann ein freier numerischer Wert eingegeben werden, der beim Erstellen der Drucklisten mit ausgegeben wird.

4.8 Druckliste

Beilagenverteiler - 1 - comixr1... [Min] [Max] [Schließen]

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn
Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Sort-1 von
bis

Teil von
bis

lfd.Nr von
bis

Eindruck von
bis

Version von
bis

Farbe Fahne

Durch diese Funktion wird automatisch die Funktion *Check* aufgerufen um die Daten der Verteilerpositionen auf Vollständigkeit zu prüfen.

Beim Erstellen der Druckliste können noch zusätzlich Selektionskriterien hinterlegt werden.

Grundsätzlich werden die Daten in folgender Reihenfolge ausgedruckt:

- Sortierkriterium-1 (in der eventuell manuell veränderten Reihenfolge)
- Sortierkriterium-2
- Sortierkriterium-3
- Kennzeichen Muster/Produktion (Muster vor Produktion)
- Verteilerpositionsnummer

Angabe in Feld *Farbe Fahne*:

es wird eine Farbe eingegeben (kann auch je Position erfasst werden). Ein * (Stern) bedeutet "der Eintrag im Feld *Farbe Fahne* wird nicht geprüft" (Ausgabe aller Positionen). Ein Leerzeichen bedeutet "alle Positionen ohne Eintrag".

Druckbeispiel „Prüfliste“

Zur Prüfung, ob alle Mengen korrekt auf die Versionen verteilt sind.

COMIX 10.0	Firma	777 COMIX Demo GmbH	Prüfliste
Kunde 2000	Verteileradresse	3001	Auftrag
COMIX Software GmbH	NL Gilching	Branchensoftware / Printmedien	Möbelbeilage
Carl-Benz-Straße 10	82205 Gilching		
		Menge	1.000.180
		Auftrag	beilage möbel
		Produkt	Beileger
		Verteiler	verteiler
			10244
			01
			01

	Muster		Produktion		Gesamt		
	Menge	Pal	Menge	Pal	Menge	Pal	
Geschenke	30	3	350.000	18	350.030	21	
Jugend	30	3	50.000	3	50.030	6	
Kleinmöbel	30	3	200.000	11	200.030	14	
Küchen	30	3	150.000	8	150.030	11	
Schlafen	30	3	100.000	6	100.030	9	
Wohnen	30	3	150.000	8	150.030	11	

Druckbeispiel „Druckliste“


Sortierung nach Version, hier für Version „Geschenke“

COMIX 9.2		Firma 777 COMIX Demo GmbH		Druckliste	
Kunde	3001	Auftrag	Menge	1.000.180	
		Möbelbeilage			
			Auftrag	beilage möbel	10244
			Produkt	Beileger	01
			Verteiler	verteiler	01

Geschenke									
Anschrift		Streutermi	Anlieferdatum	Version	Eindruck	Auflage	Kz	Pal	V.Pos
Kaufland Klein 80355 München	6	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Kaufland Klein		15	M	1	035
						15		001	
Kaufland Klein 80355 München	3	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Kaufland Klein		150.000		8	017
						21.000		001	
						21.000		002	
						21.000		003	
						21.000		004	
						21.000		005	
						21.000		006	
						21.000		007	
						3.000		008	
Möbel Wild 70190 Stuttgart	5	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Möbel Wild		10	M	1	029
						10		001	
Möbel Wild 70190 Stuttgart	2	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Möbel Wild		80.000		4	011
						21.000		001	
						21.000		002	
						21.000		003	
						17.000		004	
Möbelmarkt Bauer 90455 Nürnberg	4	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Möbelmarkt Bauer		5	M	1	023
						5		001	
Möbelmarkt Bauer 90455 Nürnberg	1	19.12.2005	19.12.2005 09:00	Geschenke Möbelmarkt Bauer		120.000		6	005
						21.000		001	
						21.000		002	
						21.000		003	
						21.000		004	
						21.000		005	
						15.000		006	
Summe	Geschenke					350.030		21	

4.9 Fahnen


Siehe Funktion Druckliste. Es werden jedoch einzelne Palettenfahnen erstellt.

MUSTER				
COMIX Software GmbH Am Bahnhof 4 a 82205 Gilching Tel: +49 8105 7786 0			 	
Auftrag	10244 beilage möbel			
Version	Geschenke			
Eindruck	Kaufland Klein			
Lieferanschrift Kaufland Klein Frau Miller Bahnhofplatz 1-9 80355 München				
Anlieferdatum: 19.12.2005 Uhrzeit: 09:00 Streutetermin: 19.12.2005				
Pal-Nr 1 von 1			UPS-Paket	
Menge auf Palette			Liefermenge Empfänger	
15			15	
Gewicht 21 kg	Exemplare je Paket 250	Pakete in Lage 1	Lagen auf Palette 1	Restpakete 0
 000102440101035001<HT>		Maschinenführer	Schichtleiter	Sachbearbeiter
-MUSTER-MUSTER-MUSTER-				
				1 / 1

COMIX | 230232 | 1001 | 28.12.2005

COMIX Software GmbH
Am Bahnhof 4 a
82205 Gilching

Tel: +49 8105 7786 0



Auftrag	10244 beilage möbel			
Version	Geschenke			
Eindruck	Kaufland Klein			
Lieferanschrift	Kaufland Klein Wareneingang Tor 4 Bahnhofplatz 1-9 80355 München			
Anlieferdatum: 19.12.2005 Uhrzeit: 09:00 Streutermi: 19.12.2005				
Pal-Nr 1		von 8		eingeschweisst
Menge auf Palette 21.000			Liefermenge Empfänger 150.000	
Gewicht 753 kg	Exemplare je Paket 250	Pakete in Lage 7	Lagen auf Palette 12	Restpakete 0
 000102440101017001<HT>				
				1 / 8

COMIX | 230232 | 1001 | 28.12.2005

4.10 Fertig



Die Funktion Fertig wird in Abhängigkeit von den übergebenen Aufrufparametern (siehe oben) zur Verfügung gestellt.

Ohne die Fertigmeldung von Bearbeiter und Versand können keine Drucklisten erstellt bzw. Palettenfahnen gedruckt werden.

4.11 Generieren Ladelisten

Generieren von Ladelisten aus den Informationen des Beilagenverteilers (Kopf + Positionen).

Durch diese Funktion wird zunächst automatisch die Funktion *Check* aufgerufen um die Daten der Verteilerpositionen auf Vollständigkeit zu prüfen.

Es werden Ladelisten für Positionen generiert, die folgende Bedingungen erfüllen:

- **Spedition** erfasst in Verteilerstamm oder Verteilerposition (Daten in Position haben höhere Vorrang)
- **Versandart** erfasst in Verteilerstamm oder Verteilerposition (Daten in Position haben höhere Vorrang)
- **Frachttabelle** erfasst in Verteilerstamm oder Verteilerposition (Daten in Position haben höhere Vorrang)
- **Frankatur** erfasst in Verteilerstamm oder Verteilerposition (Daten in Position haben höhere Vorrang)
- **Tour** erfasst in Verteilerposition
- Die **Verteilerposition** ist **noch nicht in einer Ladelistenposition** aufgeführt (auch nicht in Teilmengen)

Positionen mit gleicher Spedition und Tournummer, werden in zu einer Ladeliste zusammengefasst. Dies geschieht ohne Rücksicht auf die Paletten bzw. Gewichtsangaben.

Nach dem Generieren einer Ladeliste wird automatisch in das Programm zum Bearbeiten der Ladeliste verzweigt. Wenn mehrere Ladelisten generiert wurden (mehrere Kombinationen Spedition-Tour vorhanden) werden die Ladelisten nacheinander vom System zur Bearbeitung angeboten.

Im Verteiler kann in dieser Zeit **nicht** weiter gearbeitet werden. Bearbeiten der Ladeliste stehen nur die Funktion *Ändern* und *Druck* zur Verfügung.

4.12 Restriktionen für Schlüssel

Wenn mit dem Beilagenverteiler und den Programmen zum Einscannen der Paletteninformationen gearbeitet werden soll, sind folgende Restriktionen zu beachten:

Auftragsnummer: 8-stellig (wie bisher in Almendro Standard)
Produkt: 2-stellig (wie bisher in Almendro Standard)
Verteiler: **2**-stellig
Verteilerposition: **3**-stellig
Palettennummer: **3**-stellig

Diese Restriktionen müssen eingehalten werden, wenn mit den Scannerprogrammen auch unter ASCII-Oberfläche gearbeitet werden soll, da hier auf Grund der technischen Restriktionen der bisher geprüften Geräte maximal 18-stellige Eingabefelder verwendet werden können.

Als Alternative kann nach der Installation des ILN-EAN-NVE-Moduls mit NVE-Nummern gearbeitet werden. Diese Nummern sind jedoch grundsätzlich 18-stellig (siehe Beschreibungen der CCG).

5 Auswertungen Verteiler

5.1 Drucklisten Verteiler

Drucklisten werden unter der Programmnummer 230231 hinterlegt und über Bausteine aufgebaut.

Folgende Bausteine stehen zur Verfügung:

5.1.1 Baustein 11 Druckliste

Es wird eine Druckliste mit den bereits vorgegebenen Sortierkriterien erstellt.

Angaben in Parametern:

- 1 1 → neue Seite je Sortierung-1
 2 → neue Seite je Position
- 2 1 → zu jeder Position werden die einzelnen Paletten aufgelistet
- 3 Anzahl Dummypaletten je Position

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation in den Auswertungen.

5.2 Palettenfahnen Verteiler

Palettenfahnen werden unter der Programmnummer 230232 hinterlegt und über Bausteine aufgebaut.

Die Palettennummern können (wie alle anderen Daten auch) als Barcode ausgegeben werden. Für die Palettennummern stehen standardmäßig folgende Druckfunktionen direkt als Barcode (für PrintClient) im Funktionstyp 183 zur Verfügung:

Funktion Aufbau

51 (Barcode-Typ-1) AAAAAAAAAAPPVVpppXXX

52 (Barcode-Typ-2) AAAAAAAAAAPPVVpppXXX●

53 (Barcode-Typ-3) AAAAAAAAA●PP●VV●ppp●XXX●

AAAAAAAA	steht für die 8-stellige Auftragsnummer
PP	steht für die 2-stellige Produktnummer
VV	steht für die 2-stellige Verteilernummer
ppp	steht für die 3-stellige Verteilerposition
XXX	steht für die 3-stellige Palettennummer
●	steht für ein TAB (dadurch wird beim Einscannen automatisch auf das nächste Feld gesprungen)

Der Aufbau dieser barcodes wird auch in den folgenden Programmen (Einscannen Paletten in Produktion bzw. Ladelisten im Versand) unterstützt.

Folgende Bausteine stehen zur Verfügung:

5.2.1 Baustein 1

Über diesen Baustein können die Stammdaten eines Textbausteins mit den Daten eines Vertreters/Bearbeiters/... aus dem Auftragsstamm versorgt werden.

5.2.2 Baustein 101 Absatzplan

Es wird ein Formular mit den Daten des Absatzplans (siehe Verteilerkopf) erstellt.

- 1 Anzahl Ausgaben

5.2.3 Baustein 111 Palettenfahne

Für alle angewählten Positionen werden Palettenfahnen mit den bereits vorgegebenen Sortierkriterien erstellt.

Angaben in Parametern:

- 1 Anzahl Ausgaben je Palettennummer
- 2 Anzahl Dummypaletten

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation in den Auswertungen.

5.3 Auswerten Verteilerkopfdaten

Über das Programm Verteilerlisten können die Verteilerkopfdaten ausgewertet werden.

The screenshot shows a dialog box titled "Listen Beilage...". It features a menu bar with options: "Angeb", "Auftr", "Lief", "Rech", and "MaWi". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Best", "Leist", "Lohn", "Info", "Stamm", "Dienste", "Lösch", "Zentr", "Hotkey", and "Service". The main area of the dialog contains a form with the following fields and controls:

- Auftrag**: A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Produkt**: A text input field.
- Verteiler**: A text input field.
- Bearbeiter**: A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Versand**: A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Spedition**: A text input field.
- Versandart**: A text input field.

At the bottom right of the dialog, there is a label "OVR" and a small icon.

5.4 Auswerten Verteilerpositionen

Über das Programm Verteilerpositionslisten können die Verteilerpositionen ausgewertet werden.

Hier können auch Auswertungen erstellt werden, in denen jede einzelne Palette je Verteilerposition ausgegeben wird.

6 Buchen Paletten aus BDE

6.1 Buchen an Auslage

Das Programm Paletten buchen wird parallel zur BDE III eingesetzt und erwartet folgende Parametereinstellungen aus dem Menüeintrag:

Stelle	Beschreibung
Programm	411090
U-Nr	0
Par-1	Kostenstellen-Nummer
Par-2	Stelle-1 frei Stelle-2 Eingabe 0=Einzelwerte (Auftrag, Produkt, Verteiler, Verteilerposition, Palette) 1=Barcode 18-stellig (AAAAAAAAAPPVVpppXXX) 3=NVE (geplant) Stelle-3 Plausibilität 0=nein 1=Auftrag-Produkt-Teil muss in BDE-III an Kostenstelle aus Par-1 aktiv sein. Stelle-4 Nr Auslage
Par-3	frei

Die Masken für den Einsatz an ASCII-Arbeitsplätzen (z.B. Scanner) werden demnächst verfügbar sein. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Darstellung durch die Restriktion der Hardware (maximal 20 Zeichen * 10 Zeilen) zu einer anderen Optik/Übersicht führen wird.

6.1.1 Erfassung mit Einzelwerten

The screenshot shows a software window titled 'Palettenbuchung - 779 - comix...'. The interface includes a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', and 'Leist'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main data entry area contains the following fields:

Auftrag	10284	beilage 1/2016 10284
Produkt	1	Beileger
Verteiler	1	verteiler-1
V-Pos	3	
Palette	2	

Below these fields, there is a 'Menge' field with the value '35.000' and a 'Buchen' dropdown menu with the value 'ja'.

6.1.2 Erfassung mit Barcode (18-stellig)

The screenshot shows a software window titled 'Palettenbuchung - 779 - comix...'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', and 'Leist'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a text field labeled 'Barcode-Palette' with the value '000102840101003002' highlighted in yellow. Below this is a form with several fields: 'Auftrag' (10284), 'beilage 1/2016 10284', 'Produkt' (1), 'Beileger', 'Verteiler' (1), 'verteiler-1', 'V-Pos' (3), and 'Palette' (2). At the bottom, there is a 'Menge' field with '35.000' and a 'Buchen' button with a dropdown arrow.

Aus der 18-stelligen Palettennummer werden die einzelnen Teile ausgefiltert und für die weitere Bearbeitung verwendet.

Die Einzelwerte (Auftrag, Produkt, ...) müssen jeweils mit führenden Nullen eingetragen bzw. eingelesen werden.

Stelle	Beschreibung
1-8	Auftrags-Nummer
9-10	Produkt-Nummer
11-12	Verteiler-Nummer
13-15	Verteilerposition
16-18	Paletten-Nummer

Als Alternative kann die NVE-Nummer gescannt werden und auf dieser Basis die Werte (Auftrag, Produkt, Teil, Verteiler, -position) für die Verbuchung ermittelt werden.

6.1.3 Buchen Mengen

Menge

Buchen

Nach der Eingabe der Palettennummer werden folgende Mengen vorgeschlagen.

Situation	Mengenvorschlag
Palettennummer < Anzahl Paletten der Verteilerposition	Menge je Palette (aus Verteilerkopf)
Palettennummer = Anzahl Paletten aus Verteilerposition	Restmenge =Menge aus Verteilerposition – ((Anzahl Paletten aus Verteilerposition – 1) * Menge je Palette)
Palettennummer > Anzahl Paletten aus Verteilerposition	1

Buchen

Menge

Option	Beschreibung
Nein	Palette wird nicht gebucht
Ja	Palette wird mit Menge gebucht
Menge	Menge kann manuell geändert werden

Das eventuell zugehörige Programm BDE III wird nur für die über die Parameter eingestellte Plausibilitätsprüfung verwendet. Gebuchte Mengen werden nicht in die Leistungsmenge der BDE übernommen.

6.2 Korrektur Mengen

Palettenmengen - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Serv

Auftrag 10284 beilage 1/2016 10284

Produkt 1 Beileger

Verteiler 1 verteiler-1

V-Pos 2

Palette	Menge	Menge	Kosten		Auslage	Ladeliste
1	40.000	40.000	2430	Rotoman I	1	0
2	40.000	40.000	2430	Rotoman I	1	0

Über das Programm „Palettenmengen korrigieren“ können die gebuchten Mengen nachträglich noch geändert werden, so lange die Paletten nicht bereits in eine Ladeliste gebucht wurden.