


ALMENDRO-WORKSHOP

Stammdaten

Sonstiges



1	Vorwort	5
2	BDE-Terminalstamm	5
2.1	Masken	6
2.1.1	BDE I	6
2.1.2	BDE II (Schnellerfassung)	6
2.1.3	BDE III	7
2.1.3.1	Stamm	7
2.1.3.2	Buchungen	8
2.1.3.3	Auto-AG	8
2.1.3.4	Arbeitsgänge	9
2.1.3.5	Funktionen	10
2.2	Funktionen	11
2.2.1	Allgemeines	11
2.2.2	Kostenstelle (I, II, III)	11
2.2.3	Formular (I, III)	11
2.2.4	Programmende (I)	11
2.2.5	Rücksprung (I)	11
2.2.6	Materialerfassung (I, III) (für Verbrauch-1 und Verbrauch-2)	12
2.2.6.1	BDE I, BDE III	12
2.2.6.2	BDE III	12
2.2.7	Tage Statistik (I, III)	12
2.2.8	Z-Personal Anmeldung (I, III)	12
2.2.9	Z-Personal Abmeldung (I, III)	12
2.2.10	Bearb.Zusatzpersonal (III)	13
2.2.11	TZ-Druck (I, III)	13
2.2.12	Endehinweise (I)	13
2.2.13	Text Arbeitsgang (I, III)	13
2.2.14	Sperre Bestand (III)	14
2.2.15	Prod-Teil Vorschlag	14
2.2.16	Prod-Teil muss (I, III)	14
2.2.17	Anzahl aktive AG's (I)	14
2.2.18	AG Pausen	14
2.2.19	Pseudo-AG HWA-Zeiten (I, III)	15
2.2.20	ohne Menge HWA (III)	15
2.2.21	ohne Menge Rüsten (III)	15
2.2.22	ohne Buchungsbestätigung (III)	15

2.2.23	Touchscreen (III)	15
2.2.24	Menge-2 (III)	15
2.2.25	B-Text Feedback (III)	15
2.2.26	Technischer Text Info (III)	15
2.2.27	Übernahme Planung (III)	15
2.2.28	Indiv. Buttons (III +Option „Touchscreen“=ja)	16
2.2.29	Abschluss Planung (I, III)	18
2.2.30	Zugang intern (I, III)	18
2.2.31	Halbfabrikate (III)	19
2.2.32	AutoEnde (II)	20
2.2.33	Auto-AG HWA / Auto-AG Produktion (III)	20
2.2.33.1	Einstellungen für HWA-Arbeitsgänge	20
2.2.33.2	Einstellungen für Produktions-Arbeitsgänge	20
2.2.33.3	Handling Pseudo-AG	21
2.2.34	Ausdrucke Formulare/ Belege in BDE (III)	21
2.2.35	Terminschlüssel / Frage (III)	21
2.2.36	Verbrauchsbuchungen Prüfung (III)	21
2.2.37	Verbrauchsbuchungen Restbuchung (III)	22
2.2.38	Ausdruck Arbeitspapiere	22
2.2.39	Ausdruck Artikeletikett	22
2.2.39.1	Direktanwahl Arbeitsgänge (III)	23
3	Betriebskalender	26
3.1	Einsatz	26
3.1.1	Kostenstellenanalysen	26
3.1.2	Planung	26
3.1.3	Dynamisches Datum für X-Start-Auswertungen	26
3.1.4	Lohn	26
3.2	Bearbeitung	27
4	Budgetierung	28
4.1	Einzelwerte	28
4.1.1	Menüaufruf	28
4.1.2	Erfassung	28
4.2	Autobudget I und II	29
5	EasyLog (offen)	30
6	Fibu-/Sachkonten	31
7	Nummernkreise	32

8	Rahmenvertrag (Materialplan)	33
9	Steuerschlüssel	34
10	Terminschlüssel	35
10.1	Terminschlüssel	35
11	Textbausteine	37
11.1	Allgemeines	37
11.2	Formulare mit Ersetzungszeichen	38
12	Texttabellen	39
12.1	Texttabellen kurz	39
12.2	Texttabellen lang	40
12.2.1	Versandarten	40
12.2.2	Texte Artikelpositionen	41
12.3	Zusatzkosten (Artikel)	41
13	Verpackungen	42
13.1	Verpackungen	42
13.2	Sets	43
13.2.1	Verwendung in der Angebots- / Auftragsverwaltung	43
13.2.2	Verwendung im Artikelstamm	43
13.2.3	Daten	43

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 BDE-Terminalstamm

2.1 Masken

2.1.1 BDE I

BDE-Terminalstamm I - 778 - comixa1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückwärts Vorwärts Letzter

BDE-Terminalstamm 102 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Formular 1

Zeiteingabe 0 Programmende 0 Menge-2 1

Startzeit 0 Rücksprung 1 Materialerfassung I Abgang

Endezeit 0 Materialerfassung II ohne

Tage Statistik 5 Endehinweise 0 Anzahl aktive AG's 11

Z-Personal Anmeldung 0 Text Arbeitsgang 0 Pseudo AG HWA-Zeiten 499

Z-Personal Abmeldung 0 Prod-Teil 0 Abschluss Planung 0

TZ-Druck 0 B-Text 0

Zugang intern FW nein

Restbuchung

Prüfung

ÜB

2.1.2 BDE II (Schnellerfassung)

BDE-Terminalstamm II - 778 - co...

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken

BDE-Terminalstamm 201 Tischarbeiten

Kostenstelle 1760 Tisch

Arbeitsgang 99

AutoEnde nein

ÜB

2.1.3 BDE III

2.1.3.1 Stamm

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

BDE-Terminalstamm 301 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Stamm Buchungen Auto-AG

Formular	1	ohne Menge HWA	ja (1)
Tage Statistik	5	ohne Menge Rüsten	Menge <= 99 (3)
Pseudo AG HWA-Zeiten	499 Störung unbekannt	ohne Buchungsbestätigung	ja (1)
AG Pausen	602 Pause	Touchscreen	ja (1)
Prod-Teil Vorschlag	1 / 1 (0)	Menge-2	ja (1)
Prod-Teil muss	nein (0)	B-Text Feedback	321
TZ-Druck	nein (0)	techTextInfo	108
Text Arbeitsgang	nein (0)	Übernahme Planung	0
MatBuchung Sperre	nein (0)	Abschluss Planung	nein (0)
		indiv.Buttons	ja (1)

Auftragspapier	Belegdruck
Anwendung COMIX	Anwendung COMIX
Auswertungsnr 1001	Auswertungsnr 1001
Medium 0	Medium 0

Terminalschlüssel 53 Drucken	Z-Personal Anmeldung ja (1)
Frage ja (1)	Z-Personal Abmeldung ja (1)
	Bearb.Z-Personal ja+Hinweis (2)

2.1.3.2 Buchungen

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

BDE-Terminalstamm 301 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Stamm **Buchungen** Auto-AG

Verbrauch-1	Verbrauch-2
Materialerfassung I Abgang NVE (5)	Materialerfassung II Abgang (0)
Lagerort	Lagerort
Buchen E	Buchen E
Restbuchung ja (1)	Restbuchung ja (1)
Prüfung ohne (0)	Prüfung ohne (0)
Anwendung COMIX	Anwendung COMIX
Auswertungsnr 1001	Auswertungsnr 1001
Medium 0	Medium 0

Fertigware	HF
Zugang intern FW alle Artikel A-Pos (2)	Zugang intern HF ja (1)
Lagerort 01-72-01	Lagerort 01-72-01
Buchen E	Buchen E
Bestandstext ja (1)	Bestandstext ja (1)
Anwendung COMIX	Anwendung COMIX
Auswertungsnr 1001	Auswertungsnr 1001
Medium 0	Medium 0

2.1.3.3 Auto-AG

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

BDE-Terminalstamm 301 KST 1434

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Stamm Buchungen **Auto-AG**

Auto-AG HWA	Auto-AG Produktion
Menge wenn VorAG=Produktion (2)	Menge wenn VorAG=Produktion (2)
Text Arbeitsgang nein (0)	Text Arbeitsgang nein (0)
ohne Buchungsbestätigung nein (0)	ohne Buchungsbestätigung nein (0)
AutoProd nein (0)	

2.1.3.4 Arbeitsgänge

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lös

PosNr	Arbeitsgang	Bezeichnung	Buttontext	BildN
links 1 (1)	499	Störung unbekannt	Störung	104
links 2 (2)	401	Waschen	Waschen	103
links 3 (3)	402	Kleinreparatur	Reparatur	103
links 4 (4)	403	Störung Elektronik	Elektronik	103
links 5 (5)	500	Wartezeiten	Wartezeiten	103
links 6 (6)	602	Pause	Pause	103
unten 1-1 (7)	10	Grundrüsten	Format	101
unten 1-2 (8)	11	Grundplatte rüsten	Platten	101
unten 1-3 (9)	40	Farbwechsel	Farbe	101
unten 1-4 (10)	50	Fortdruck	Druck	102
unten 1-5 (11)	0			0
unten 1-6 (12)	0			0
unten 1-7 (13)	0			0
unten 2-1 (14)	0			0
unten 2-2 (15)	0			0
unten 2-3 (16)	0			0
unten 2-4 (17)	0			0
unten 2-5 (18)	0			0
unten 2-6 (19)	0			0
unten 2-7 (20)	0			0

2.1.3.5 Funktionen

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn

✓ ✗ 📄 📄 ✕ 📄 📄 🔍 📄 📄 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

PosNr		
Zeile 1-1 (1)	ohne (0)	
Zeile 1-2 (2)	ohne (0)	
Zeile 1-3 (3)	ohne (0)	
Zeile 1-4 (4)	ohne (0)	
Zeile 1-5 (5)	ohne (0)	
Zeile 1-6 (6)	ohne (0)	
Zeile 1-7 (7)	ohne (0)	
Zeile 1-8 (8)	ohne (0)	
Zeile 1-9 (9)	ohne (0)	
Zeile 1-10 (10)	ohne (0)	
Zeile 1-11 (11)	ohne (0)	
Zeile 1-12 (12)	ohne (0)	
Zeile 1-13 (13)	ohne (0)	
Zeile 1-14 (14)	ohne (0)	
Zeile 1-15 (15)	ohne (0)	
Zeile 2-1 (16)	ohne (0)	
Zeile 2-2 (17)	ohne (0)	
Zeile 2-3 (18)	ohne (0)	
Zeile 2-4 (19)	ohne (0)	
Zeile 2-5 (20)	ohne (0)	
Zeile 2-6 (21)	ohne (0)	
Zeile 2-7 (22)	ohne (0)	
Zeile 2-8 (23)	ohne (0)	
Zeile 2-9 (24)	ohne (0)	
Zeile 2-10 (25)	ohne (0)	
Zeile 2-11 (26)	ohne (0)	
Zeile 2-12 (27)	ohne (0)	
Zeile 2-13 (28)	ohne (0)	
Zeile 2-14 (29)	ohne (0)	
Zeile 2-15 (30)	ohne (0)	

2.2 Funktionen

2.2.1 Allgemeines

Durch die unterschiedlichen Einträge im Menüsystem sehen die Bildschirmmasken für die Erfassung der BDE-Terminalstammdaten für die einzelnen BDE-Programme auch unterschiedlich aus.

Es werden nur die für das entsprechende BDE-Programm möglichen Parameter angeboten.

Die Terminalstammnummer ist über alle BDE-Versionen (I, II, III) eindeutig.

Ein Wechsel des Terminalstammes von BDE-Programm I nach III (oder in anderer Richtung) ist nicht möglich!

2.2.2 Kostenstelle (I, II, III)

Wird ein BDE-Arbeitsplatz nur für die Erfassung an einer Maschine/Kostenstelle verwendet, kann hierfür bereits in den Stammdaten die Kostenstellennummer vorgegeben werden. Am Erfassungsplatz kann dann keine Kostenstellennummer eingegeben/geändert werden.

Im Programm BDE III ist das Hinterlegen der Kostenstelle zwingend erforderlich.

2.2.3 Formular (I, III)

Über das Formular wird wie in der Tageszettelerfassung entschieden, welche Felder bei der BDE erfasst werden können. Diese Erfassungsformulare werden vom Berater in den Parametern eingestellt.

Z.B. ist es dadurch möglich die Erfassung der Felder Werke und Formatgruppe auszusparen.

2.2.4 Programmende (I)

Hier kann eingestellt werden, ob das BDE-Programm nur beendet werden kann, wenn an diesem Arbeitsplatz keine offenen Tätigkeiten mehr vorhanden sind.

2.2.5 Rücksprung (I)

Hier wird eingestellt, ob, nachdem eine Tätigkeit gebucht wurde, das Programm auf die Personalnummer zurückspringt oder eine weitere Tätigkeit ausgewählt werden kann.

2.2.6 Materialerfassung (I, III) (für Verbrauch-1 und Verbrauch-2)

2.2.6.1 BDE I, BDE III

Hier wird eingestellt welche Materialbuchung durch die Funktion Material in der BDE aufgerufen wird. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- 0 = Abgangsbuchung
- 1 = spezielle Abgangsbuchung Firma Heckel
- 2 = Direktverbuchung
- 3 = Scanner

Im Vergleich zum Buchungsschlüsseln „Abgang“ bzw. „Direktverbuchung“ sind hier folgende Restriktionen vorhanden:

→ keine Sonderfunktionen für „Storno“ und „Etikett“ (Wiederholtes Drucken des Buchungsetiketts)

Die Buchungsart 3=Scanner kann nur für Materialien eingesetzt werden, deren Bestand mit Charge **und** Palette geführt wird.

2.2.6.2 BDE III

5 = NVE-Nummer

Die Buchungsart 5=NVE-Nummer kann nur für Materialien eingesetzt werden, deren Bestand mit NVE-Nummern geführt werden.

Wenn Verbrauchsbuchung über NVE, prüft das System automatisch, ob die NVE mit Qualifier (00) eingelesen wird. Ist dies der Fall wird der Qualifier ausgefiltert und nicht mit abgesellt.

2.2.7 Tage Statistik (I, III)

Über die Funktion Statistik können im BDE-Programm auch die abgeschlossenen Tätigkeiten der letzten X Tage (Wert wird hier hinterlegt) eingesehen werden.

2.2.8 Z-Personal Anmeldung (I, III)

Hier wird hinterlegt, ob noch nicht angemeldetes Zusatzpersonal automatisch angemeldet werden soll.

2.2.9 Z-Personal Abmeldung (I, III)

Hier wird hinterlegt, ob bei der geht-Buchung des Maschinenführers vorgeschlagen wird, dass das noch angemeldete Zusatzpersonal auch geht.

2.2.10 Bearb.Zusatzpersonal (III)

In der BDE II kann nur über Parameter generell eingestellt werden, ob mit Zusatzpersonal gearbeitet wird. Diese Einstellung gilt dann für alle BDE-Terminals.

In BDE III kann diese Einstellung für jeden Arbeitsplatz individuell eingestellt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- 0 = Einstellung laut Parameter (Parametereinstellung wird von ALMENDRO-Berater vorgenommen)
- 1 = es wird mit Zusatzpersonal gearbeitet
- 2 = identische 1; es wird eine Hinweismeldung ausgegeben, wenn keine Personalnummer als Zusatzpersonal hinterlegt wurde.

2.2.11 TZ-Druck (I, III)

Nach der geht-Buchung kann ein BDE-Beleg mit allen erfassten Positionen erstellt werden. Grundsätzlich kann der Mitarbeiter wählen, ob eine Auswertung erstellt werden soll (... oder nicht). hier kann hinterlegt werden, ob ein Beleg ausgegeben werden **muss**. Folgende Einstellungen sind möglich:

- 0 = Standard; Mitarbeiter kann entscheiden
- 1 = Maschinenführer muss Beleg erstellen
- 2 = Maschinenführer und Zusatzpersonal muss Beleg erstellen
- 3 = Maschinenführer muss Beleg erstellen; für Zusatzpersonal wird kein Ausdruck angeboten

2.2.12 Endehinweise (I)

Bei der beenden-Buchung können Hinweise ausgegeben werden, wenn

- 1 = nicht abgeschlossenen Rollen im System sind (ind. Firma Heckel)
- 2 = keine Materialien auf den aktuellen Auftrag gebucht wurden
- 3 = 1 + 2
- 0 = keine Meldungen

2.2.13 Text Arbeitsgang (I, III)

Zu jeder Tätigkeit kann ein Kommentar hinterlegt werden. Dieser Kommentar steht über eine Sonderfunktion zur Bearbeitung zur Verfügung. Hier kann eingestellt werden, dass in die Bearbeitung des Kommentars automatisch verzweigt wird beim

- 1 = Anfang einer Tätigkeit
- 2 = Ende einer Tätigkeit
- 3 = Anfang und Ende einer Tätigkeit
- 0 = nur manueller Aufruf

2.2.14 Sperre Bestand (III)

Materialbestände, die aus der BDE-III erzeugt werden (Halbfabrikate und Fertigwaren) können in der Materialbuchung mit dem Kennzeichen „frei“ bzw. „gesperrt“ versehen werden.

Es werden nur Materialien berücksichtigt, für die das Kennzeichen „Bestand sperren“ (Materialstamm/Bestand) auf „frei bei Zugang“ oder „gesperrt bei Zugang“ gesetzt ist.

Option	Beschreibung
Nein	In der Materialbuchungsmaske wird das Feld „Sperre“ nicht angezeigt.
Ja	In der Materialbuchungsmaske wird das Feld „Sperre“ angezeigt, wenn KzBestandSperren im Materialstamm <> „ohne Sperren“. Voreinstellung bei Buchung „nein“ (KzBestand = „frei bei Zugang“) bzw. „ja“ (KzBestand = „gesperrt bei Zugang“)

2.2.15 Prod-Teil Vorschlag

Vorschlag von Produkt und Teilnummer, wenn jeweiliges Feld mit Angabe=0 verlassen wird.

Option	Beschreibung	Einsatz
1/1	Produktteile 1/1	
1/11	Produktteile 1/11	z.B. Kalkulation „Verpackungsdruck“ Kostenstellen aus Technischer Maske 41=Artikel

2.2.16 Prod-Teil muss (I, III)

Leistungen können auch auf nicht vorkalkulierte Produkt-Teile erfasst werden. Hier kann eingestellt werden, dass das Produkt-Teil in der Vorkalkulation angelegt sein muss.

2.2.17 Anzahl aktive AG's (I)

Grundsätzlich ist es möglich, an einer Kostenstelle mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig zu erfassen (eine Kostenstelle muss keine Maschine sein, sondern kann z.B. auch ein Handarbeitsplatz sein). Hier kann eingestellt werden, wie viele Arbeitsgänge gleichzeitig aktiv sein können.

1.Stelle: Anzahl Arbeitsgänge gesamt (Produktion + HWA-Zeiten)

2.Stelle: Anzahl Produktionsarbeitsgänge

2.2.18 AG Pausen

Arbeitsgang für das Buchen von Pausen.

Der Arbeitsgang muss mit der Zeitart 6=Ausfallzeit angelegt sein.

Beim Buchen des Arbeitsgangs wird bei Einsatz der Funktion „Zusatzpersonal“ neben der Buchung für den Maschinenführer automatisch eine Buchung je Zusatzpersonal mit dem im Personalstamm des Zusatzpersonals eingetragenen Arbeitsgang „Z-Pers AG Pause“ausgeführt.

Dadurch kann das Abmelden des Zusatzpersonals in die Pause entfallen.

Hinweis

Der Arbeitsgang „Z-Pers AG Pause“ mit der Zeitart 7=Maschinenhilfe angelegt sein. Wenn im Personalstamm kein Arbeitsgang eingetragen ist, wird der AG „Pause“ für dieses Zusatzpersonal nicht gebucht.

2.2.19 Pseudo-AG HWA-Zeiten (I, III)

Für Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten wird ebenfalls jeweils ein Arbeitsgang erfasst. In der BDE sollten Zeiten auch zeitnah erfasst werden. Wird bei Störungen auch mit unterschiedlichen Arbeitsgängen gearbeitet, kommt es jedoch vor, dass nicht sofort der Grund der Störung (→ Arbeitsgangnummer) ersichtlich ist. Hierfür kann ein spezieller Arbeitsgang im System hinterlegt werden (*Störung unbekannt*). Beim Beenden dieser Tätigkeit fragt ALMENDRO dann nach dem richtigen Arbeitsgang und tauscht diesen aus.

2.2.20 ohne Menge HWA (III)

Bei Hilfs-, Warte- und Ausfallzeiten kann die Mengenabfrage unterdrückt werden.

2.2.21 ohne Menge Rüsten (III)

Bei Rüstarbeitsgängen kann die Mengenabfrage unterdrückt werden. Als Sonderfunktion steht die Möglichkeit zur Verfügung, nur Mengen bis zu einem Maximalwert von 9 bei der Eingabe zuzulassen.

2.2.22 ohne Buchungsbestätigung (III)

Die Bestätigung "Buchung durchführen" kann unterdrückt werden. In diesem Fall werden die Buchungen automatisch nach der Bestätigung durch ok oder einer Eingabe auf dem letzten Feld der Maske durchgeführt. Materialbuchungen sind hiervon ausgenommen.

2.2.23 Touchscreen (III)

Festlegung der BDE-Steuerung (siehe unten in diesem Workshop Kapitel „Direktanwahl Arbeitsgänge“).

2.2.24 Menge-2 (III)

Erfassung von Menge-2 (z.B. für Makulatur)

2.2.25 B-Text Feedback (III)

Hinterlegung einer Textart aus den beschreibenden Texten im Auftrag. Dadurch wird ein Button in der BDE freigeschaltet, durch den der beschreibende Text des in der BDE aktiven Auftrages aufgerufen, eingetragen und geändert werden kann.

2.2.26 Technischer Text Info (III)

Hinterlegung einer Textart aus den Technischen Texten im Auftrag. Dadurch wird ein Button in der BDE freigeschaltet, durch den der im Auftrag hinterlegte Technische Text des in der BDE aktiven Auftrages in einem Fenster angezeigt werden kann.

Außerdem wird der Technische Text in einem Fenster angezeigt, wenn ein neuer Auftrag bzw. ein neues Produktteil eines Auftrages in der BDE aufgerufen wird. Wenn unter dieser Textart kein Technischer Text im Auftrag hinterlegt ist, wird auch kein Fenster angezeigt.

2.2.27 Übernahme Planung (III)

Anzahl der Planungsaufträge, die zur Auswahl in der BDE maximal angeboten werden.

Die Reihenfolge in der die Aufträge zur Auswahl angezeigt werden, geht nach dem Produktionsstartdatum in der Planung, ausgehend vom frühesten Datum (aus dem zuletzt gespeicherten Planungsstand).

2.2.28 Indiv. Buttons (III +Option „Touchscreen“=ja)

Wenn die Funktionen „Touchscreen“ und „indiv.Buttons“ aktiviert sind, werden die in der BDE-Erfassung im Kopf angezeigten Funktionen (Weiter, Auftrag, Verbrauch, ...) nicht komplett, sondern aus der Konfiguration des BDE-Terminalstamms angezeigt.

Es stehen folgende Funktionen zur Konfiguration zur Verfügung.

Es müssen mindestens die Funktionen „Auftrag“ und „Ende-Schicht“ konfiguriert sein.

Nr	Bezeichnung	Kommentar
0	Ohne	
1	Weiter	
2	Auftrag	Mussfeld
3	Verbrauch-1	
4	Verbrauch-2	
5	Z-Menge	
6	Kommentar	
7	+Pers	
8	-Pers	
9	FW+	
10	HF+	
11	Pap	
12	TZ-Info	
13	Stat	
14	Etikett	
15	Schicht	
16	Ende-Schicht	Mussfeld
17	Feedback	
18	TechTextinfo	
23	AufPos	Kundenindividuell
24	Check	Kundenindividuell
25	CheckDr	Kundenindividuell
26	PAV	Kundenindividuell
27	Eti-Buch	Etikettendruck, wenn Artikel APosNr=ProduktNr und Auswertung 292081 vorhanden
28	Artikel	Kundenindividuell
29	Eti+Menge	Kundenindividuell
30	Trans	

Die Funktionen können in 2 Zeilen mit bis zu je 10 Einträgen positioniert werden.

Beispiel: Konfiguration mit „Mussfunktionen“

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Loh

PosNr	
Zelle 1-1 (1)	Auftrag (2)
Zelle 1-2 (2)	Ende-Schicht (16)
Zelle 1-3 (3)	ohne (0)
Zelle 1-4 (4)	ohne (0)
Zelle 1-5 (5)	ohne (0)
Zelle 1-6 (6)	ohne (0)
Zelle 1-7 (7)	ohne (0)
Zelle 1-8 (8)	ohne (0)
Zelle 1-9 (9)	ohne (0)
Zelle 1-10 (10)	ohne (0)
Zelle 1-11 (11)	ohne (0)
Zelle 1-12 (12)	ohne (0)
Zelle 1-13 (13)	ohne (0)
Zelle 1-14 (14)	ohne (0)
Zelle 1-15 (15)	ohne (0)
Zelle 2-1 (16)	weiter (1)
Zelle 2-2 (17)	ohne (0)
Zelle 2-3 (18)	ohne (0)
Zelle 2-4 (19)	ohne (0)
Zelle 2-5 (20)	ohne (0)
Zelle 2-6 (21)	ohne (0)
Zelle 2-7 (22)	ohne (0)
Zelle 2-8 (23)	ohne (0)
Zelle 2-9 (24)	ohne (0)
Zelle 2-10 (25)	ohne (0)
Zelle 2-11 (26)	ohne (0)
Zelle 2-12 (27)	ohne (0)
Zelle 2-13 (28)	ohne (0)
Zelle 2-14 (29)	ohne (0)
Zelle 2-15 (30)	ohne (0)

1434 - 779

Ok. Auftrag Ende-Schicht Abbruch

weiter

Maschine

Kostenstelle 1434 4F, IIIb

Startzeit 14:55:36

Auftrag

Auftrag 41024 P-40027a001-06

Produkt 1 cd-r 10er slim d

Teil 1

Artikel a001-06 55100-US

Kunde 2000 comix software

Mengen

Menge (Gutmenge) 0 Menge-2 (Maku) 0

Personal

Maschinenführer 914341 1434 Schicht-1

Schicht 1 Frühschicht

Z-Pers 1

Arbeitsgang

Arbeitsgang 403 Störung Elektronik

Werke/Formatgruppe 0 0

Leistungsart Normalleistung (0)

Grund 0

Kommentar

Format Platten Farbe Druck

2.2.29 Abschluss Planung (I, III)

Werden die Daten aus der BDE an ein Planungssystem (z.B. ALMENDRO, Fremdanbieter) übergeben, wird beim Beenden einer Tätigkeit (Produktion) gefragt, ob diese Tätigkeit nur unterbrochen oder komplett abgeschlossen ist. Diese Information wird nur von den Planungssystemen weiter verarbeitet. Die Abfrage erfolgt nur bei Produktionsarbeitsgängen, bei denen auch eine Menge abgefragt wird.

2.2.30 Zugang intern (I, III)

Aus dem BDE-System kann auch der Buchungsschlüssel *Zugang intern* der Materialwirtschaft verwendet werden. Wird hierfür ein Lagerort hinterlegt, wird bei der Erfassung kein Lagerort mehr abgefragt. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob nach der Buchung der Ausdruck eines Buchungsbelegs (z.B. Palettenfahne) angeboten werden soll.

Restriktionen

Im Vergleich zum Buchungsschlüssel „Zugang Intern“ sind hier folgende Restriktionen vorhanden:

- Der Artikel wird aus PosNr=ProduktNr eingestellt und kann vom Anwender nicht verändert werden. (nur BDE-I, in BDE-III ist die Auswahl des Artikels zulässig).
- Die Charge wird laut Angabe im Artikelstamm voreingestellt und kann vom Anwender nicht verändert werden.

2.2.31 Halbfabrikate (III)

Aus dem BDE-System kann auch der Buchungsschlüssel *Zugang intern* mit der Zusatzoption Halbfabrikate der Materialwirtschaft verwendet werden. Wird hierfür ein Lagerort hinterlegt, wird bei der Erfassung kein Lagerort mehr abgefragt. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob nach der Buchung der Ausdruck eines Buchungsbelegs (z.B. Palettenfahne) angeboten werden soll.

HF-Stamm

Alle Buchungen der Halbfabrikate eines Auftrags erfolgen auf denselben HF-Stamm. Bei der ersten HF-Buchung wird dieser Artikelstamm automatisch vom System angelegt. Als Basis für die Stammdateneinträge dient der Artikel cmxzhfdummy.

Daten des Basisartikels

Feld	Kommentar
Kz Bestand	Bestellung-Pos
Palettenummerierung	Automatisch
Materialart	HF (8)
Restliche Felder	Nach Bedarf

Nach der Kopie werden folgende Daten ergänzt.

Feld	Kommentar
Artikelnummer	hfAAAAAAAA (A=Auftragsnummer mit führenden Nullen)
Kundennummer	Kundennummer aus Auftrag
Bez-Intern	Kurzbezeichnung des Auftrags
Bez-Extern	Beschreibung-1 des Auftrags

Restriktionen

Im Vergleich zum Buchungsschlüssel „Zugang Intern“ sind hier folgende Restriktionen vorhanden:

- Es wird immer der HF-Artikel „hfAAAAAAAA“ (A=Auftragsnummer) bebucht. Dieser kann vom Anwender nicht verändert werden.
- Die Charge wird laut Angabe im Artikelstamm voreingestellt und kann vom Anwender nicht verändert werden.

Arbeitsgang (II)

In der BDE Schnellerfassung werden eventuell nur die Auftragsnummer und die produzierte Menge erfasst. In diesem Fall muss die entsprechende Tätigkeit (Kostenstelle und Arbeitsgang) auch über den Terminalstamm vorgegeben werden.

2.2.32 AutoEnde (II)

Für die BDE II kann eingestellt werden, dass grundsätzlich nur Anfangsbuchungen erfasst werden. Ist eine Tätigkeit noch offen, wird diese durch die nächste Anfangsbuchung automatisch mit der Menge 0 abgeschlossen.

2.2.33 Auto-AG HWA / Auto-AG Produktion (III)

Es können bis zu 20 Arbeitsgänge auf Buttons gelegt werden. Durch diese Verknüpfung (Button mit Arbeitsgang) kann über einen einzigen Knopfdruck die *weiter*-Buchung (gleicher Auftrag-Produkt-Teil) durchgeführt werden. Um diese Buchungen weiter zu vereinfachen, werden unabhängig von den Standardeinstellungen für diese Art der *weiter*-Buchung folgende Parameter eingestellt:

Bei den Buttontexten ist das Kapitel *Ringmenüs* im Workshop System zu beachten (Verknüpfung mit Toolbar).

2.2.33.1 Einstellungen für HWA-Arbeitsgänge

- Mengenerfassung
 - 0 = nein (keine Abfrage für Planungssystem)
 - 1 = ja
 - 2 = nur, wenn abzuschließender Arbeitsgang ein Produktionsarbeitsgang ist
- Text Arbeitsgang (Einstellungen siehe oben)
- Frage Buchen J/N
- soll beim 2.Knopfdruck auf den gleichen Button (wenn HWA-Zeitart) der zuletzt aktive Produktions-Arbeitsgang gestartet werden.

2.2.33.2 Einstellungen für Produktions-Arbeitsgänge

Mengenerfassung

- 0 = nein
- 1 = ja
- 2 = nur, wenn abzuschließender Arbeitsgang ein Produktionsarbeitsgang ist

Text Arbeitsgang (Einstellungen siehe oben)

Frage Buchen J/N

In einer Zusatztablette werden bis zu 20 Arbeitsgänge erfasst. Zu jedem Arbeitsgang kann die Beschriftung des Buttons hinterlegt werden. Diese Beschriftung sollte so gewählt werden, dass die Arbeitsgänge/Buttons auch über die Tastatur (1. Zeichen sollte eindeutig sein) direkt angewählt werden können. Hierbei ist die Beschriftung der Standardbuttons/-funktionen zu beachten.

2.2.33.3 Handling Pseudo-AG

Ist ein Pseudo-AG (HWA-Arbeitsgang, der in BDE-Terminalstamm hinterlegt ist) aktiv, wird wie folgt verfahren:

Es wird mit Mengeneingabe gearbeitet:

vor der Eingabe der Menge (Arbeitsgang wird abgeschlossen) wird die tatsächliche Arbeitsgangnummer abgefragt. Der Arbeitsgang wird beendet und der neue über Button verknüpfte Arbeitsgang aktiviert.

Es wird ohne Mengenerfassung gearbeitet und der Arbeitsgang dieses Buttons ist ein Produktionsarbeitsgang:

Die tatsächliche Arbeitsgangnummer wird abgefragt. Der Arbeitsgang wird beendet und der neue über Button verknüpfte Arbeitsgang aktiviert.

Es wird ohne Mengenerfassung gearbeitet und der Arbeitsgang dieses Buttons ist ein HWA-Arbeitsgang:


Die Arbeitsgangnummer des aktuellen Arbeitsganges (Pseudo-AG) wird durch die Arbeitsgangnummer, die mit dem Button verknüpft ist ersetzt:

Störung unbekannt → tatsächliche HWA-Zeit

2.2.34 Ausdrucke Formulare/ Belege in BDE (III)

Für den Ausdruck können spezielle Formulare fest eingestellt werden und auch ein Ausgabemedium fest zugeordnet werden.

2.2.35 Terminalschlüssel / Frage (III)



The screenshot shows a user interface with two rows. The first row is labeled 'Terminalschlüssel' and contains a dropdown menu showing '53' with a downward arrow, followed by a 'Drucken' button. The second row is labeled 'Frage' and contains a dropdown menu showing 'nein (0)' with a downward arrow.

Beim Wechsel des Auftrags bzw Produkt-Teils und der Ende-Schicht-Buchung wird der entsprechende Terminalschlüssel mit Istdatum in der Auftragsverwaltung gebucht.

Diese Buchung kann automatisch oder mit vorheriger Abfrage durchgeführt werden.

Frage-nein automatische Buchung ohne Bestätigung durch den Benutzer

Frage-ja Buchung nur nach Bestätigung durch den Benutzer

Bei der Ende-Schicht-Buchung wird die Abfrage grundsätzlich durchgeführt.

2.2.36 Verbrauchsbuchungen Prüfung (III)

Es kann geprüft werden, ob ein Material mit

- der gleichen Sorte

- der gleichen Sorte und Grammatik

im Auftrag hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Hinweismeldung ausgegeben. Die Buchung kann dann aber trotzdem durchgeführt werden.

2.2.37 Verbrauchsbuchungen Restbuchung (III)

Bei den Verbrauchsbuchungen wird im Normalfall die verbrauchte Menge erfasst. Hierüber kann angegeben werden, dass die Restmenge angegeben wird. Die verbrauchte Menge wird dann über den bisherigen Bestand und die Restmenge ermittelt.

2.2.38 Ausdruck Arbeitspapiere

Für die Ausgabe der Arbeitspapiere kann eine Auswertung und ein Ausgabemediums festgelegt werden.

Auftragspapier

Anwendung	COMIX
Auswertungsnr	1001
Medium	0

Feld	Beschreibung	Beispiel
Anwendung	Anwendungsbezeichnung der Auswertung aus Programmnummer 411011(BDE-Arbeitspapiere)	ALMENDRO
Auswertungsnr	Auswertungsnummer der Auswertung aus Programmnummer 411011(BDE-Arbeitspapiere)	1001
Medium	0 Auswahl des Mediums durch Mitarbeiter >1 Ausgabe auf Medium direkt	0

Die Funktion „Arbeitspapiere“ wird nicht im Terminalstamm konfiguriert.

Hinweis

Wenn die Auswertung nicht im Terminalstamm festgelegt wird, steht die Funktion zur Verfügung sobald eine Auswertung mit der Auswertungsnummer 411010 und der Auswertungsgruppe „AUSWERT-INDI“ oder „AUSWERT_KUNDE“ gefunden wird.

Aktueller Wert von „AUSWERT_IND“ bzw. „AUSWERT_KUNDE“ siehe Information unter dem Menüpunkt „Service / Umgebung“.

2.2.39 Ausdruck Artikeletikett

Die Funktion „Etikett“ wird nicht im Terminalstamm konfiguriert.

Die Funktion steht zur Verfügung sobald eine Auswertung mit der Auswertungsnummer 292081 und der Auswertungsgruppe „AUSWERT-INDI“ oder „AUSWERT_KUNDE“ gefunden wird.

Aktueller Wert von „AUSWERT_IND“ bzw. „AUSWERT_KUNDE“ siehe Information unter dem Menüpunkt „Service / Umgebung“.

2.2.39.1 Direktanwahl Arbeitsgänge (III)


Um die Bearbeitung innerhalb eines Auftrags zu vereinfachen, kann das System so konfiguriert werden, dass ausgewählte Arbeitsgänge direkt über Menüfunktionen oder Buttons angewählt werden können.

ohne Touchscreen



PosNr	Arbeitsgang	Bezeichnung	Buttontext
1	499	Störung unbekannt	Störung
2	401	Waschen	Waschen
3	402	Kleinreparatur	Reparatur
4	403	Störung Elektronik	Elektronik
5	500	Wartezeiten	Wartezeiten
6	602	Pause	Pause
7	10	Grundrüsten	Format
8	11	Grundplatte rüsten	Platten
9	40	Farbwechsel	Farbe
10	50	Fortdruck	Druck
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		

Über eine Zusatzmaske werden die Arbeitsgänge für die Direktanwahl hinterlegt und bekommen eine eigene Beschriftung. Diese Arbeitsgänge werden im Menü der BDE zur Direktanwahl angeboten. Das erste Zeichen der Button-Beschriftung sollte so gewählt werden, dass es keine doppelten Einträge gibt, da dann direkt über dieses Zeichen der entsprechende Arbeitsgang gewählt wird.



1434

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Löschr Zentr x_RME Hotkey Service

Störung Waschen Reparatur Elektronik Wartezeiten Format Platten Farbe Weiter Auftrag Schicht Z-Menge Verbrauch Verbrauch-2 Ev >>

Maschine

Kostenstelle 1434 4F, IIb

Startzeit 15:22

Personal

Maschinenführer 1001 Maier, Sibylle

Schicht 1 Frühschicht

Z-Pers 1

Auftrag

Auftrag 10001 sh version 9

Produkt 1 Umschlag

Teil 1 1 x 4 Seiten

Artikel

Kunde 2000 comix software

Arbeitsgang

Arbeitsgang 10 Grundrüsten

Werke/Formatgruppe 0 0

Leistungsart Normalleistung

Grund 0

Mengen

Menge 0 0

Kommentar

OVR

mit Touchscreen

Die am häufigsten benutzen Arbeitsgänge können als Schaltfläche am Bildschirm positioniert werden. Von den 20 möglichen Einträgen werden die Einträge 1-6 auf der linken Bildschirmseite untereinander dargestellt. Am unteren Bildschirmrand werden jeweils 7 Einträge nebeneinander dargestellt.

BDE-Terminalstamm III - 779 - comixg1 *

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stam

PosNr	Arbeitsgang	Bezeichnung	Buttontext	BildN
links 1 (1)	499	Störung unbekannt	Störung	104
links 2 (2)	401	Waschen	Waschen	103
links 3 (3)	402	Kleinreparatur	Reparatur	103
links 4 (4)	403	Störung Elektronik	Elektronik	103
links 5 (5)	500	Wartezeiten	Wartezeiten	103
links 6 (6)	602	Pause	Pause	105
unten 1-1 (7)	10	Grundrüsten	Format	101
unten 1-2 (8)	11	Grundplatte rüsten	Platten	101
unten 1-3 (9)	40	Farbwechsel	Farbe	101
unten 1-4 (10)	50	Fortdruck	Druck	102
unten 1-5 (11)	0			0
unten 1-6 (12)	0			0
unten 1-7 (13)	0			0
unten 2-1 (14)	0			0
unten 2-2 (15)	0			0
unten 2-3 (16)	0			0
unten 2-4 (17)	0			0
unten 2-5 (18)	0			0
unten 2-6 (19)	0			0
unten 2-7 (20)	0			0

BildNr:

Es stehen folgende Bilder im Standard zur Verfügung:

- 101 Rüsten (gelber Punkt)
- 102 Produktion (grüner Punkt)
- 103 HWA-Zeiten (roter Punkt)
- 104 unbekannter Störgrund (roter Punkt mit Fragezeichen)
- 105 Pause (blauer Punkt)

Es können auch eigene Bilder verwendet werden (BildNr 1-99). Die Bilder müssen als png-Files im pics-Verzeichnis des Clients abgestellt werden und folgenden Namensaufbau haben:

cmx_bde_XXX_YY.png

XXX steht hierbei für die interne Mandantennummer (__M99 → 99)

YY für die Bildnummer (mit führenden Nullen)

Die Schaltflächen für die Standardfunktionen ("weiter", "Verbrauch", ...) können nicht verändert werden.

3 Betriebskalender

3.1 Einsatz

Die Daten des Betriebskalenders werden in diversen Programmen genutzt und müssen daher entsprechend gepflegt werden.

3.1.1 Kostenstellenanalysen

Zur Ermittlung der Plantage in den Kostenstellenanalysen wird die Angabe unter „Plantag“ verwendet.

Ist kein Betriebskalender vorhanden werden alle Tage eines Monats als **Plantage** angesehen.

3.1.2 Planung

Die Angabe unter „Plantag (nein/ja)“ wird bei folgenden Funktionen berücksichtigt:

Planen Fremdleistung

Es stehen nur die Kapazitäten der Plantage bei der automatischen Ermittlung der Plantermine (Start/Ende) der Fremdleistungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur automatischen Einplanung von Fremdleistungen siehe separates Kapitel in diesem Workshop.

Statusterminschlüssel

Bei der Ermittlung der Status-Termine (Soll) auf der Basis der eingeplanten Termine stehen nur die Plantage zur Verfügung.

Weitere Informationen zur der Funktion „Statustermine“ siehe separates Kapitel in diesem Workshop.

EDatum (Endedatum der Planung)

Bei der Ermittlung des Endedatums der Planung auf der Basis des Terminschlüssels 99=Liefertermin stehen nur die Plantage zur Verfügung.

3.1.3 Dynamisches Datum für X-Start-Auswertungen

Bei X-Start-Auswertungen kann das dynamische Datum „Plantage(D) zurück(M=01) / vor(M=03)“ eingesetzt werden (D.M.1941). Zur Ermittlung der Plantage wird auf die Angabe unter „Plantag“ zugegriffen.

Ist kein Betriebskalender vorhanden, werden alle Tage eines Monats als **Nicht-Plantage** angesehen. Die Funktion kann dann kein Datum ermitteln und ersetzt das Dynamische Datum nicht → die Daten werden nicht korrekt gefunden.

Beim Einsatz dieser Funktion muss daher unbedingt der Betriebskalender gepflegt werden.

3.1.4 Lohn

Für die Lohnartenermittlung in Abhängigkeit von der Tagesart wird die Angabe unter „Tagesart“ verwendet.

3.2 Bearbeitung

Zur Beschleunigung der Erfassung stehen Initialisierungsfunktionen zur Verfügung.

Tages-Init

Die Wochentage werden automatisch mit Tagesart 1-7 angelegt. Die Wochenenden werden auf 0=kein Plantag eingestellt. Eventuell vorhandene Daten für den bearbeiteten Monat werden beim Init überschrieben.

Die generierten Daten können mit der Funktion „Bearbeiten“ bei Bedarf nachgearbeitet werden (z.B. für Feiertage).

Dieser Vorgehensweise wird eingesetzt, wenn für die Lohnartenermittlung jeder Tag mit einer speziellen Tagesart geführt wird.

Wochenend-Init

Alle Tage werden automatisch auf mit Tagesart 1 angelegt. Die Wochenenden werden auf 0=kein Plantag eingestellt. Eventuell vorhandene Daten für den bearbeiteten Monat werden beim Init überschrieben.

Die generierten Daten können mit der Funktion „Bearbeiten“ bei Bedarf nachgearbeitet werden (z.B. für Feiertage).

Diese Vorgehensweise wird eingesetzt, wenn der Betriebskalender lediglich für die Sollstellung der Kostenstellenanalysen eingesetzt wird und daher die Differenzierung der Tagesarten (wie für die Lohnartenermittlung) nicht benötigt wird.

Ändern

Manuelle Neuanlage des Betriebskalenders oder Nachbearbeitung der per Init generierten Daten (siehe Beschreibung unten). Bei den generierten Daten müssen z.B. die Feiertage mit 0=kein Plantag gekennzeichnet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Anwahl eines Monats ohne bereits erfasste bzw. mit Init erzeugte Daten ebenfalls ein Init erfolgt. Es wird für alle Tage die Tagesart 1 und Plantag=Ja gesetzt.

Durch diese Vorgehensweise kann man mit der Ändern-Funktion nicht eindeutig feststellen, ob bereits Daten gespeichert waren. Zur Prüfung, ob Daten für einen Zeitraum vorhanden sind kann die Funktion „Drucken“ eingesetzt werden.

Drucken

Druck des Betriebskalenders für das angewählte Jahr.


Löschen

Löschen des Betriebskalenders für das angewählte Jahr.

4 Budgetierung

4.1 Einzelwerte

4.1.1 Menüaufruf



Es können Budgetwerte für unterschiedliche Kriterien (z.B. Umsatz, Deckungsbeitrag, Produktionsüberschuss, Auftragsergebnis) angelegt werden. Die Daten der Kriterien werden durch die Verwendung von unterschiedlichen Satzarten von einander abgegrenzt. Die Satzart wird im Menüsystem definiert.


Im Standard-Menüsystem werden folgende Satzarten verwendet.

SA	Kriterium
0	Umsatz
1	Deckungsbeitrag
3	Produktionsüberschuss
2	Auftragsergebnis

Hinweis

In den Menüeinträgen der Auswertungsprogramme „Budget“ muss die korrekte Zuordnung zu Satzart der Stammdaten vorgenommen werden.

4.1.2 Erfassung




Nach der Sortierung, die ausgewertet werden soll, sind in den Stammdaten die entsprechend Sollwerte zu hinterlegen.

Es können für unterschiedlichen Werte (z.B. Umsatz, Deckungsbeitrag, Auftragsergebnis, ...) Planwerte hinterlegt werden. Diese Planwerte können für das Gesamtunternehmen einen einzelnen Schlüssel (z.B. Kunde, Vertreter, ...)

oder eine Kombination (z.B. Kunde/Vertreter, Kunde/Produktgruppe, ...) erfasst werden.

Werden z.B. Einzelwerte je Kunde hinterlegt, muss dies auch nicht für alle Kunden durchgeführt werden, sondern man könnte dies auch nur für die wichtigsten Kunden machen. Das bedeutet auch, dass die Summe der Planwerte über alle Kunden (für die Werte hinterlegt wurden) nicht mit den Werten für das Gesamtunternehmen übereinstimmen muss.

4.2 Autobudget I und II



Wurden die Budgetplanwerte für Kunden bereits hinterlegt, können daraus die Budgetplanwerte für die am Kundenstamm angehängten Stammdaten (Vertreter, Verkaufsgebiet, Branche, Kundengruppe, A-Stat-1 bis A-Stat-4 aus Kundenstamm) abgeleitet werden. AutoBudget löscht hierbei die hierzu (Vertreter, Verkaufsgebiet, ...) bereits im System hinterlegten Daten ab, und baut diese Daten dann wieder auf Grund der hinterlegten Kunden-Budgetplanwerte und den in den Kundenstammdaten hinterlegten Schlüsselwörtern wieder auf.

AutoBudget I baut nur 1-stufige Budgetplanwerte auf.

AutoBudget II stellt Sollwerte für 2-stufige Vergleiche ab. Das erste Kriterium ist hierbei ein am Kundenstamm angehängtes Statistikfeld (z.B. Vertreter, Verkaufsgebiet, ...) das zweite Statistikfeld ist immer die Kundennummer.


Achtung:

Sind zwar Planwerte zu den Kunden hinterlegt, aber z.B. in manchen Adressen kein Vertreter im Adressenstamm eingetragen, werden diese Planwerte der Kunden nicht in die Planwerte der Vertreters übernommen → die Summen der Planwerte der Kunden stimmen nicht mit der Summe der Planwerte der Vertreter überein.

Wenn bereits Stammdaten für die durch das Programm generierten Datenbereiche manuell erfasst wurden, werden diese durch den Programmauflauf überschrieben. Die manuellen Eintragung gehen verloren.

5 EasyLog (offen)

6 Fibu-/Sachkonten



Nummer	Bezeichnung	Steuerschlüssel	Prozent
3000	Wareneinkauf	0	
4600	Vorauszahlungskonto	0	
4730	Ausgangsfrachten	0	
5000	Bestandskonto	0	
6000	Verbrauchskonto	0	
8000	Erlöse 16 %	1 Mehrwertsteuer 16%	16,00
8003	Erlöse 7 %	2 Mehrwertsteuer 7%	7,00
8005	Erlöse 0 %	3 Mehrwertsteuer 0%	0,00
8007	Erlöse 0 % EG	4 Mehrwertst EG 0%	0,00
8093	Frachten 16%	1 Mehrwertsteuer 16%	16,00
8095	Frachten 0%	3 Mehrwertsteuer 0%	0,00
8097	Frachten 0% EG	3 Mehrwertsteuer 0%	0,00

In der Rechnungs- und Gutschriftserfassung kann entweder die gesamte Rechnung bzw. Gutschrift einem Erlöskonto zugewiesen werden oder die einzelnen Positionen können auf unterschiedliche Erlöskonten verteilt werden.

Die Erlöskonten werden nicht von jeder angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben bzw. verwaltet, sondern dies geschieht ausschließlich in ALMENDRO.


Die Kontonummern müssen mit der Finanzbuchhaltung identisch sein.

Die hier hinterlegten Konten werden auch für die Zuordnung von Bestands- und Verbrauchskonten verwendet.

Erlöskonten muss zusätzlich ein Steuerschlüssel zugeordnet werden.

Ab Version 10.1 gibt es die Möglichkeit, einzelne Nummern in den Fibu- und Sachkonten zu sperren. Die Daten werden nach der Sperrung nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können nicht mehr neu in den Programmen eingetragen werden.

7 Nummernkreise



Kreisart	Nummer	Bezeichnung	aktuelle Numm	höchste Numm
Adressen	1	Interessenten	1100	1999
Adressen	2	Kunden	2010	2999
Adressen	3	Lieferanten	9007	9999
Adressen	4	Vertreter	8100	8999
Personal	1	Angestellte	1000	1999
Personal	2	Arbeiter	2000	2999
Personal	3	Aushilfen	3000	3999
Material	1	Bogenpapier	10211	10499
Material	2	Rollenpapier-Rolle	20205	20499
Material	3	Bogen-Karton	14002	14999
Material	4	Bedruckstoffe-Etiket	40000	49999
Material	5	Buchbindermaterial	50000	59000
Material	31	Endlos-CB	31002	31999
Material	32	Endlos-CFB	32005	32999

Alle Formulare in ALMENDRO werden über Belegnummern geführt. Diese Belegnummern können manuell vergeben werden. Sinnvoller ist es jedoch die Belegnummern automatisch und fortlaufend von ALMENDRO vergeben zu lassen.

Für jede Kreisart (ist teilweise gleichbedeutend mit der Belegart, kann jedoch auch für Stammdaten u.s.w. verwendet werden) können mehrere Nummernkreise geführt werden. Diese werden grundsätzlich auch über Texttabellen geführt.

Hier wird dann für jeden Nummernkreis einer Kreisart festgelegt, welches die aktuelle Nummer und die höchste zu vergebende Nummer ist.

Wird auf einen Nummernkreis z. b. bei der Beleganlage zugegriffen, wird nun die nächste Nummer (= aktuelle Nummer + 1) vergeben und in den Nummernkreisen aktualisiert.

Sind für eine Kreisart mehrere Nummernkreise im System angelegt kann der Anwender im entsprechenden Programm einen Nummernkreis für die Ermittlung der Belegnummer auswählen.

Wird nur ein Nummernkreis geführt, kann die Nummer dieses Nummernkreises im Menüsystem für den Programmaufruf hinterlegt werden. ALMENDRO wird dann die nächste Belegnummer automatisch aus diesem Nummernkreis laden.

8 Rahmenvertrag (Materialplan)

EG	von AP	bis AP
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Material	Bezeichnung	Menge	Prozent
p001	plattenwechsel	1,00	0,00
p002	plattenwechsel 4-fbg	1,00	0,00

Die Rahmenverträge werden in den Stammdaten zur den Materialplänen verwaltet.

Über die Daten der Rahmenverträge können immer wiederkehrende Artikel, in die Artikelpositionen der A-Verwaltung eingelesen werden.

Nummer

Die 8-stellige numerische Materialplannummer ist grundsätzlich frei wählbar.

Bezeichnung

Die Bezeichnung dient zum einfacheren Erkennen und zum Suchen der Rahmenverträge und sollte aussagekräftig gewählt werden.

Planart

Durch die Angabe der Planart wird der Verwendungszweck des Materialplans definiert.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Rahmenverträge müssen grundsätzlich die Option „Rahmenvertrag“ haben.

Entscheidungstabelle

EG	von AP	bis AP
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Die Entscheidungstabellen haben bei der Option „Rahmenvertrag“ keine Funktion.

Artikelliste

Material	Bezeichnung	Menge	Prozent
p001	plattenwechsel	1,00	0,00
p002	plattenwechsel 4-fbg	1,00	0,00

In der Artikelliste werden die Artikel aufgeführt, die in die Artikelposition eingestellt werden sollen.

Menge

Die angegebenen Menge wird in die Artikelposition als Bestellmenge übernommen.

Prozent

keine Funktion

10 Terminschlüssel

10.1 Terminschlüssel

Nummer	Bezeichnung	Planungsebene Sammelform	Kz Ohnelist	Sperre manÜberschreiben	Tage	Terminschlüssel	Kopie unterdrücken
11	Angebot-Abgabe	ohne Planung (0) nein (0)	0 nein (0)	nein (0) nein (0)	0 0	0 0	ja (1) ja (1)
12	Angebot-Nachfassen	ohne Planung (0) nein (0)	0 nein (0)	nein (0) nein (0)	0 0	0 0	ja (1) ja (1)
13	Angebot-Status	ohne Planung (0) nein (0)	0 nein (0)	nein (0) nein (0)	0 0	0 0	ja (1) ja (1)

Terminschlüssel können zwar beliebig im System geführt werden, jedoch ist der Schlüssel 99 als "Liefertermin" fest vergeben.

Die meisten der o.g. Optionen werden für die Steuerung von Funktionen in der ALMENDRO-Planung genutzt. Siehe daher Details im Workshop „Planung“ (planung.pdf).

Kopie unterdrücken

Für jeden Terminschlüssel kann angegeben werden, bei welchen Kopierfunktionen der Angebots- und Auftragsverwaltung die Termine nicht mit kopiert werden sollen. Für folgende Kombinationen kann diese Sperre getrennt aktiviert werden:

Angebot → Angebot

Angebot → Auftrag

Auftrag → Angebot

Auftrag → Auftrag

Tage / Termschlüssel

Durch einen Eintrag im Termschlüsselstamm von TS99(Liefertermin), können bei der Änderung der Liefertermins in der Angebots/Auftragsstammmaske bis zu 2 weitere Termine gesetzt bzw. aktualisiert werden.

z.B. TS99 (-2 Tage) = TS902 (Versandfertig)

Nummer	Bezeichnung	Planungsebene Sammelform	Kz OhneIst	Sperre manÜberschreiben	Tage	Termschlüssel
99	Liefertermin	ohne Planung (0)	0	nein (0)	-2	902 Versandfertig
		nein (0)	nein (0)	nein (0)	0	0

Bei der Ermittlung der Termine werden die Angaben im Betriebskalender (Plantag ja/nein) berücksichtigt.

Beispiel

Jahr: 2019
Monat: 6

Tağ	Bez	Tağ	Plantag
12	Mi.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
13	Do.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
14	Fr.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
15	Sa.	1 Arbeitstag normal	nein (0)
16	So.	1 Arbeitstag normal	nein (0)
17	Mo.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
18	Di.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
19	Mi.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
20	Do.	1 Arbeitstag normal	nein (0)
21	Fr.	1 Arbeitstag normal	ja (1)
22	Sa.	1 Arbeitstag normal	nein (0)
23	So.	1 Arbeitstag normal	nein (0)
24	Mo.	1 Arbeitstag normal	ja (1)

Angabe in Angebots-/Auftragsstamm

Liefertermin: 24.06.2019

Ermittelter Termin „Liefertermin (-2) Plantage“

902	Versandfertig				19.06.2019
-----	---------------	--	--	--	------------

11 Textbausteine

11.1 Allgemeines

Die Bezeichnung für die Text-Wahl (z.B. Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift, Bestellung, allg. Textbausteine, Brief, Fax) und den Text-Typ (Vorlauftext, Preisklausel, Nachlauftext) der Textbausteine wird in den Texttabellen kurz hinterlegt.

Die Textbausteine können außerdem in die beschreibenden Texte der Angebots- und Auftragsverwaltung einkopiert werden. Dabei werden standardmäßig Textwahl=10, Texttyp=aktuelle Abteilung voreingestellt. Diese Einstellungen können beim Einkopieren überschrieben werden.

Die Textbausteine können in den unterschiedlichen Programmteilen weiterverwendet werden. In Formularen können sie direkt eingespielt werden oder sie dienen als Basis für Beschreibungen in anderen Bereichen. Hierfür werden die Textbausteine z.B. in die Beschreibung eines Angebotes einkopiert, um sie dort für das entsprechende Angebot zu überarbeiten. Um diese Bearbeitung zu erleichtern, können die Textbausteine auch als Formular aufgebaut werden in das Ersetzungszeichen eingearbeitet werden, die von ALMENDRO angesprungen werden können.

Werden Formulare (Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, ...mit dem PrintClient erstellt und sind diese Formulare mehrsprachig ausgelegt stellt ALMENDRO die Textbausteine automatisch in Abhängigkeit vom Sprachcode des Empfängers ein.

11.2 Formulare mit Ersetzungszeichen

Als Ersetzungszeichen wird in ALMENDRO das ~-Zeichen (Tilde) verwendet. Für ein ~-Zeichen kann beliebig langer Text eingesetzt werden. Mehrere ~-Zeichen werden durch die gleiche Anzahl Zeichen ersetzt. Kommentare, die unmittelbar nach dem ~-Zeichen in <> hinterlegt sind werden nach der Bearbeitung entfernt.

Beispiel-1:

Vorgabe:	Format	~ * ~ mm
Eingabe:	210 297	
Ergebnis:	Format	210 * 297 mm

Beispiel-2:

Vorgabe:	Preise	~~~~~ ~~~~~ ~
Eingabe:	12345,67	555,50 <u>EURO</u>
Ergebnis:	Preise	12345,67 555,50 <u>EU</u>

Beispiel-3:

Vorgabe:	~<Straße>
Eingabe:	Landsberger Straße
Ergebnis:	Landsberger Straße

12 Texttabellen

Stammdaten, die nur aus einem Schlüssel und der zugehörigen Bezeichnung bestehen, werden in ALMENDRO über Texttabellen geführt.

Der Großteil hiervon besteht aus einem 1-4-stelligen Schlüssel und einer 20-stelligen Bezeichnung (Texttabellen kurz).

Einige Ausnahmen bestehen ebenfalls aus einem 1-4-stelligen Schlüssel jedoch aus einer bis zu 50-stelligen Bezeichnung (Texttabellen lang).

Ab Version 10.1 gibt es die Möglichkeit, einzelne Nummern in den Texttabellen kurz und Texttabellen lang zu sperren. Die Daten werden nach der Sperrung nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können nicht mehr neu in den Programmen eingetragen werden.


12.1 Texttabellen kurz



12.2 Texttabellen lang

12.2.1 Versandarten

Programm-Nummer	cmxp101240
Satzart	3



12.2.2 Texte Artikelpositionen


Programm-Nummer	cmxp101240
Satzart	16

In der Auftragsverwaltung, Foldertab Positionen kann ein Text zur Erläuterung der Artikelposition eingetragen werden.

PosNr	Artikel	Termin	Kz	Menge	PE	E-Preis	Rab
1	Nummer a901-01	30.05.2008	Verkauf	bestellt 100,00	Ex. 1000	1.470,00	0,00
	Bez intern wpk01	KW 22	allgemein	Bestand 0,00	Ex.		147,00
	Bez extern Wellpappschachtel Typ01	Jahr 2008		unbezahlt 0,00	Ex.		
	Text	Zeit		bezahlt 0,00	Ex.		


Zum Einspielen von wiederkehrenden Formulierungen können Stammdaten für diesen Datenbereich angelegt werden.

Beispiel



12.3 Zusatzkosten (Artikel)


Programm-Nummer	cmxp101240
Satzart	62



13 Verpackungen

13.1 Verpackungen

Die Verpackungen werden in der Lieferscheinschreibung und der Frachtverteilung verwendet.



Verpackungen

Nr	Bezeichnung	Material	Buchen	Gewicht (gr)	Kennzeichen
	Kartons		nein (0)	300 Karton (1)	
3	A3-Kartons		nein (0)	500 Karton (1)	
4	A4-Kartons		nein (0)	300 Karton (1)	
5	A5-Kartons		nein (0)	200 Karton (1)	
90	Palette(n)		nein (0)	10.000 Palette (2)	
91	Europalette(n)		nein (0)	10.000 Palette (2)	
99	Palette (Versand)		nein (0)	10.000 Palette (2)	
906	A4-Kartons (Lg.ch.p)	918042	Karton A4-ch-p	komplett (2)	300 Karton (1)
991	Europalette(n) (Lg)	918900	Europalette (lg)	komplett (2)	10.000 Palette (2)

Feld	Beschreibung
Nummer	
Bezeichnung	
Material	Angabe der Materialnummer für die Materialbuchung im Lieferschein laut Kennzeichen „Buchen“.
Buchen	Materialbuchung im Lieferschein. Beschreibung der Funktion siehe Workshop „Lieferschein“ nein APos-Lager komplett
Gewicht (gramm)	Angabe des Gewichts der Verpackung für die Ermittlung von Tara und Gesamtgewicht im Lieferscheinprogramm.
Kennzeichen	Karton Palette In den Auswertungen der Lieferscheinpositionen können die Verpackungen über den zu hinterlegenden Schlüssel den Summen über Kartons bzw. Paletten zugeordnet werden.

13.2 Sets

Das Verpackungsset kann in der Angebots- /Auftragsverwaltung oder im Artikelstamm im Feld „Verpackungsvorschrift“ eingetragen werden.

13.2.1 Verwendung in der Angebots- / Auftragsverwaltung

Beim Eintrag einer Position im Frachtverteiler werden die Angabe in „Verpackung-1“ und „Verpackung-2“ automatisch auf der Basis der eingetragenen Menge aus den Daten der Verpackungsvorschrift vorgeschlagen.

13.2.2 Verwendung im Artikelstamm

Beim Eintrag eines Artikels in der Lieferscheinposition werden die Angabe in „Verpackung-1“ und „Verpackung-2“ automatisch auf der Basis der eingetragenen Menge aus den Daten der Verpackungsvorschrift vorgeschlagen.

Hinweis

Alternativ können die Eintragungen unter X-Verpackung im Artikelstamm verwendet werden. Hier können je Artikel Sets zusammengestellt werden. Diese Methode ist grundsätzlich flexibler als die Verwendung der Funktion „Verpackungsvorschrift“.

13.2.3 Daten

The left window 'Verpackungen - 77...' displays a table with two columns: 'Nummer' and 'Bezeichnung'. It contains one entry: '1' in the 'Nummer' column and 'Verpackungsset 1' in the 'Bezeichnung' column.

The right window 'Verpackungen - 778 - comixr1 *' displays a table with five columns: 'bis Menge', 'Verpackungs-Einheit 1', 'Menge', 'Verpackungs-Einheit 2', and 'Menge'. It contains three rows of data:

bis Menge	Verpackungs-Einheit 1	Menge	Verpackungs-Einheit 2	Menge
5000	4 A4-Kartons	1000	0	0
10000	3 A3-Kartons	2000	0	0
999999999	3 A3-Kartons	2000	91 Europalette(n)	20

Interpretation:

bis zu einer Menge von 5.000 Exemplaren werden jeweils 1.000 Exemplare in A4-Kartons verpackt; es werden keine Paletten gepackt.

bis zu einer Menge von 1.0000 Exemplaren werden jeweils 2.000 Exemplare in A3-Kartons verpackt; es werden keine Paletten gepackt.

bis zu einer Menge von 999999999 Exemplaren werden jeweils 2.000 Exemplare in A3-Kartons verpackt; je 20 A3-Kartons werden auf eine Palette gepackt.