
VLAN间路由




部署了VLAN的传统交换机不能实现不同VLAN间的二层报文转发,因此必 须引入路由技术来实现不同VLAN间的通信。VLAN路由可以通过二层交换 机配合路由器来实现,也可以通过三层交换机来实现。

VLAN间通讯限制: 每个 VLAN 都是一个独立的广播域,不同的 VLAN 之间二层就已经 隔离,因此属于不同 VLAN 的节点之间是无法直接互访的。




VLAN间通讯方法(路由):

VLAN路由-每个VLAN一个物理连接




● 在二层交换机上配置VLAN,每一个VLAN使用一条独占的物理链路连接 到路由器的一个接口上。


VLAN路由-单臂路由




● 将交换机和路由器之间的链路配置为Trunk链路,并且在路由器上创建 子接口以支持VLAN路由。



单臂路由配置:






	dot1q termination vid [vlan id]	关联子接口和VLAN
•	arp broadcast enable	开启子接口的ARP广播功能
	PS	必须先配置VLAN封装,否则不能配置IP地址

三层交换配置:

配置三层交换



[SWA]vlan batch 2 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3

[SWA]interface vlanif 2
[SWA-vlanif2]ip address 192.168.2.254 24
[SWA-vlanif2]quit
[SWA]interface vlanif 3
[SWA-vlanif3]ip address 192.168.3.254 24
[SWA-vlanif3]quit

•	interface vlanif 1	创建VLAN接口
	PS	VLAN接口的编号必须对应一个已创建的VLAN