SADROG

Manual de usuario

Grabas. Editas. En un solo lugar.

SADROG 1.7.0 · documentación · 12 de noviembre de 2026
Página del producto: https://gordas.dev/sadrog/es/

Contenido

Qué es SADROG 3
PREPARACIÓN Y GRABACIÓN 4
DE LA GRABACIÓN AL PROYECTO 7
EDICIÓN EN EL VISOR Y LA LÍNEA DE TIEMPO 9
SONIDO 13
PRESENTACIÓN VISUAL 17
MOVIMIENTO Y ESTRUCTURA 22
EXPORTAR Y CONSERVAR EL PROYECTO 24
INSTALACIÓN, PRUEBA Y ACTIVACIÓN 27
Preguntas frecuentes 29
Soporte 30

Qué es SADROG

SADROG captura la pantalla, una ventana, la cámara y el sonido, y los coloca en una línea de tiempo con pistas separadas. Cortas, ordenas, añades títulos y resaltados y exportas, sin salir de la aplicación.

Para quién es

- Tutoriales con pantalla y cámara: Muestras los pasos en pantalla y tu cámara aparece en un círculo encima.
- Demostraciones de aplicaciones: Resaltas botones con marcos y flechas justo donde importa.
- Presentaciones con voz en off: El micrófono queda en su propia pista: lo ajustas, lo silencias o lo apagas sin tocar la pantalla.
- Montaje de varias grabaciones: Añades grabaciones nuevas al mismo proyecto y las pones una tras otra.

PREPARACIÓN Y GRABACIÓN

Cada fuente tiene su fila: un monitor, una ventana o una región; una cámara; el sonido del ordenador; un micrófono. Nada se mezcla en el archivo de captura: cada fuente llega después a su propia pista en el editor.

Qué hace

Prepara una grabación: lista las fuentes, muestra el estado de los permisos y hace una cuenta atrás de 3 segundos antes de empezar.


POR QUÉ ES ÚTIL

Ves de un vistazo qué se va a grabar antes de empezar. Una fuente ausente o un permiso sin conceder no te sorprende al final.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Nueva grabación.
- 2. Añade las fuentes que quieras: pantalla, Ventana, Cámara, Sonido del ordenador o un micrófono desde Añadir fuente.
- 3. Elige la carpeta de destino y pulsa el botón rubí Iniciar grabación.

Resultado: Un proyecto con una pista por fuente, listo para editar.



La pantalla de preparación. En esta captura la fuente de pantalla es simulada para la demostración (etiqueta SIMULACIÓN en la barra inferior); en tu Mac aparecen los monitores, cámaras y fuentes reales.

Monitor, ventana o región

Eliges qué parte de la pantalla se graba. Para una región defines el rectángulo; para una ventana eliges la aplicación.


POR QUÉ IMPORTA

Un tutorial sobre una sola aplicación queda limpio si grabas solo su ventana.

CÓMO SE USA

- 1. Abre los detalles de la fuente con Detalles de resolución.
- 2. En el menú ⋯ de la fuente elige Monitor, Ventana o Región.

Resultado: El archivo de captura contiene exactamente lo que elegiste, a la resolución de la fuente.



Detalles de resolución de una fuente y, en su menú ⋯, los modos Monitor, Ventana o Región.

Permisos de macOS, en contexto

macOS pide tu consentimiento para capturar la pantalla, el micrófono y la cámara. SADROG los pide solo cuando los necesitas y muestra su estado en una página dedicada.


POR QUÉ APARECEN

Son protecciones del sistema, no de la aplicación: sin ellas macOS no deja grabar a ninguna aplicación.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Permisos en la barra lateral.
- 2. Si falta alguno, concédelo en Ajustes del Sistema › Privacidad y seguridad.
- 3. Reinicia SADROG si macOS lo pide.

Resultado: Las fuentes arrancan sin interrupciones, y el micrófono y la cámara no se piden si no los usas.



La página Permisos. Grabación de pantalla está concedida; Micrófono y Cámara se piden solo cuando añades la primera fuente de ese tipo.

DE LA GRABACIÓN AL PROYECTO

Al terminar, la grabación se convierte en un documento de edición con el tamaño y la velocidad de fotogramas que elegiste. También puedes empezar un documento vacío o añadir grabaciones nuevas a un proyecto abierto.

Documento nuevo

Crea un proyecto de edición sin grabación, con el tamaño y la velocidad de fotogramas que quieras, o recibe tus grabaciones como material.


POR QUÉ ES ÚTIL

Puedes preparar la estructura de un montaje (por ejemplo 1080p a 30 fps) antes de tener grabaciones, o combinar material existente.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Documento nuevo.
- 2. Elige un preajuste o un tamaño propio y la velocidad de fotogramas.
- 3. Pulsa Crear documento; importa archivos a la biblioteca.

Resultado: Un proyecto guardado automáticamente, en una carpeta tuya.



Documento nuevo: nombre, preajuste, tamaño, velocidad de fotogramas. Estos valores se aplican a la vista previa y a la exportación; no dependen del zoom ni del tamaño de la ventana.

Añadir a un proyecto existente

Desde el editor, el menú Añadir graba o importa un archivo y lo pone al final de la pista principal, en un solo paso de deshacer.

POR QUÉ ES ÚTIL

Continúas un tutorial sin empezar otro. Si cancelas la grabación, vuelves exactamente adonde estabas.

CÓMO SE USA

- 1. En el editor, abre Añadir › grabación o archivo.
- 2. Graba o elige el archivo.
- 3. La nueva grabación aparece al final de la línea de tiempo.

Resultado: Un solo proyecto con todas las grabaciones, organizadas en la biblioteca y en pistas.

Proyectos recientes y la grabación terminada

En la lista Recientes, cada entrada tiene un menú ⋯: Abrir, Mostrar en el Finder y Quitar de Recientes (no borra ningún archivo). Al terminar una grabación aparece una hoja con Crear documento y abrir o Conservar solo la grabación.

CUANDO FALTA EL ARCHIVO

La entrada indica que falta en el disco. Mostrar en el Finder no finge encontrarlo: solo abre la carpeta superior, si existe, y lo dice. Para un proyecto que falta hay Localizar…, para elegir su nueva ubicación.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Recientes y pulsa ⋯ en una entrada.
- 2. Elige: abrir, Finder o quitarla de la lista.
- 3. Tras una grabación, elige en la hoja si se crea el documento.

Límites: Quitar de Recientes no toca los archivos del disco. La grabación queda guardada aunque no crees el documento.

EDICIÓN EN EL VISOR Y LA LÍNEA DE TIEMPO

Seleccionas un elemento en el visor o en la línea de tiempo. El inspector de la derecha muestra solo las propiedades del elemento elegido, y la línea de tiempo indica a qué clip se aplica cada efecto.

Pistas que controlas

Pistas de vídeo, audio, títulos y resaltados. Puedes renombrarlas, añadirlas, bloquearlas, ocultarlas, redimensionarlas y reordenarlas.

POR QUÉ ES ÚTIL

Un proyecto con varias grabaciones sigue siendo legible. La pista superior entre las de vídeo queda delante de las demás.

CÓMO SE USA

- 1. Arrastra el asa bajo una pista para cambiar su altura.
- 2. Arrastra el asa a la izquierda del nombre para moverla.
- 3. Usa el candado y el ojo para bloquear u ocultar.

Resultado: La altura y el orden de las pistas se conservan al guardar y al reabrir.

Selección directa e inspector contextual

Haces clic en un elemento en el visor o en la línea de tiempo. Con clics repetidos recorres los elementos superpuestos. El inspector cambia según el tipo de elemento.


POR QUÉ ES ÚTIL

No buscas controles en menús: lo que ves es lo que puedes cambiar, para exactamente el elemento elegido.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona un clip, un título o un resaltado.
- 2. Arrastra los tiradores del visor o escribe valores en el inspector.
- 3. Usa la herramienta Tijeras para cortar y arrastra los bordes del clip para recortar.

Resultado: Posición, escala, rotación y opacidad ajustadas en el sitio; cualquier paso se deshace.



El clip de la cámara está seleccionado: el visor muestra los tiradores y el inspector muestra solo sus propiedades.

Duplicar, arrastrar y soltar, deshacer

Los elementos se mueven arrastrándolos, y una vista previa te muestra dónde quedarán antes de soltar. El menú del clip también ofrece Duplicar. Si una colocación no es posible (pista bloqueada o solapamiento), recibes el motivo. Cada acción es un solo paso de deshacer.

Selección con rectángulo y operaciones sobre la selección

Con la herramienta Seleccionar, arrastra desde un espacio libre del timeline: el rectángulo selecciona los clips, títulos, resaltados y sonidos que toca, en todas las pistas. El timeline se desplaza solo al llegar al borde; Esc cancela el gesto y un clic en espacio libre vacía la selección. Con ⇧ o ⌘ añades a la selección existente.

QUÉ PUEDES HACER DESPUÉS

Los elementos seleccionados se mueven juntos, manteniendo las distancias y la sincronía entre ellos. Cortar los elementos seleccionados en el cursor (⇧⌘K) corta solo lo seleccionado que toca el cursor, no todas las pistas. Las pistas bloqueadas se respetan: la operación se rechaza entera, con una explicación, sin cambios parciales. Si la selección incluye también clips de la pista principal, su bloque se reinserta en el límite más cercano entre clips (la pista principal sigue siendo secuencial, sin solapes ocultos) y los demás elementos se mueven la misma distancia, de modo que su relación temporal queda idéntica; el sonido separado de los clips movidos viaja con ellos. Mientras arrastras, un contorno discontinuo muestra dónde cae el bloque; cuando el destino no es posible (pista bloqueada, solape, clips no contiguos, una transición entre ellos) la aplicación explica por

qué y no cambia nada. El movimiento es un solo paso de Deshacer. Con la herramienta Cuchilla, un clic en uno de los elementos de una selección múltiple corta toda la selección exactamente en el mismo instante (V1, cámara, sonido separado, títulos); un clic en un elemento fuera de la selección corta solo ese elemento, y la guía vertical se vuelve amarilla e indica cuántos elementos se cortan. El corte es un solo paso de Deshacer, y una pista bloqueada lo rechaza por completo. Los elementos seleccionados tienen un contorno amarillo con borde oscuro, visible sobre cualquier color de pista, en los temas Oscuro y Claro.

CÓMO SE USA

- 1. Elige Seleccionar y arrastra un rectángulo desde un espacio libre.
- 2. Mueve la selección o usa Cortar los elementos seleccionados en el cursor del menú Timeline.
- 3. Pulsa Esc durante el gesto para renunciar.
- 4. Con Cuchilla activa, un clic en un elemento seleccionado corta toda la selección en el mismo instante.

Resultado: Una operación, un solo paso de Deshacer; tras guardar y reabrir todo sigue en su sitio.

Mover un clip cortado a una pista de vídeo y títulos independientes

Un clip cortado de la pista principal puede moverse a una pista de vídeo superior (Mover a pista de vídeo (V2) en el menú del clip), conservando sus propiedades y vínculos. No es posible para el último clip, ni para los congelados, con disolución o con efectos de cursor — y la aplicación explica por qué. Los títulos que se solapan en el tiempo se colocan solos en filas separadas y siguen siendo independientes.

Inspector con pestañas y deslizadores finos

El inspector agrupa lo que elegiste en pestañas exclusivas: Vídeo, Sonido, Tiempo y Cursor. Solo aparecen las que tienen sentido para la selección y solo una está abierta a la vez. Cada deslizador tiene un campo numérico para valores exactos.

RESTABLECER

Doble clic en un deslizador (o el botón de restablecer junto al valor) lo devuelve a su valor neutro, como un único paso de Deshacer.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona un clip, una superposición o un sonido.
- 2. Elige la pestaña de arriba del inspector (o su atajo).
- 3. Arrastra el deslizador o escribe el valor; doble clic para restablecerlo.

Límites: Un sonido no tiene pestaña Vídeo. La pestaña Cursor tiene efectos solo para una grabación hecha con el guardado del cursor activado.

Atajos de teclado configurables

En Ajustes ▸ Atajos de teclado ves todos los comandos con su combinación. Busca un comando, pulsa su combinación y la tecla que quieras; puedes quitar una combinación, devolverla a la predeterminada o restablecerlo todo. Las combinaciones se conservan y aparecen en los menús y en las explicaciones al pasar el cursor.

CONFLICTOS

Si una combinación ya está en uso, la app indica con qué comando y no la duplica en silencio. Las combinaciones estándar del sistema (como las del menú Edición) no se cambian.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Ajustes ▸ Atajos de teclado.
- 2. Elige el comando, pulsa su combinación y escribe la nueva (Esc cancela).
- 3. Restablecer todo devuelve los valores predeterminados.

Límites: Las teclas simples de edición (por ejemplo A, B, U) funcionan solo cuando no escribes en un campo de texto.

SONIDO

El sonido del ordenador y el micrófono se graban por separado. En el editor los ves como formas de onda, los ajustas de forma independiente y puedes separar el audio de un clip de vídeo en una pieza propia.

Fuentes independientes

Cada fuente de audio grabada queda separada: la ves como forma de onda y la activas o desactivas sin afectar a las demás. El botón de auriculares junto al transporte cambia solo el volumen de escucha del editor, no el nivel de los clips ni la exportación.

POR QUÉ ES ÚTIL

Si el micrófono tiene ruido, lo corriges o lo silencias sin perder el sonido de la aplicación.

CÓMO SE USA

- 1. Mira las fuentes en las filas de audio bajo la línea de tiempo.
- 2. Usa el botón de sonido de la fila para silenciar.
- 3. Selecciona un clip de audio para ajustar nivel y fundidos.

Resultado: Un ejemplo con dos fuentes: tu explicación de voz y el sonido de la aplicación, mezclados al exportar en una sola pista de audio, igual que en la vista previa.

Sonido separado de la imagen

Desde el menú Clip o el inspector separas el sonido de un clip de vídeo en un elemento de audio, en la misma posición y con el mismo desfase respecto a la fuente. Puedes moverlo, cortarlo, borrarlo o volver a vincularlo.


POR QUÉ ES ÚTIL

Puedes dejar que el sonido continúe sobre otra imagen, o borrar solo la imagen.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip de vídeo.
- 2. Elige Separar el sonido en el menú Clip.
- 3. Ajusta volumen y fundidos en el inspector de sonido; Volver a vincular lo devuelve a la imagen.

Resultado: El sonido sigue sincronizado con la imagen mientras no lo muevas; no se duplica. Al volver a vincular, el nivel y el silencio se conservan o se te dice por qué no se puede.



El sonido de un clip, separado en su propia pieza: volumen, fundido de entrada/salida y tiempo de la fuente.

Velocidad del clip

Cualquier clip de la línea de tiempo puede acelerarse o ralentizarse: 0,25×, 0,5×, 1×, 2×, 4×, 6× o un valor propio entre 0,1× y 16×. El inspector muestra la duración de la fuente y la duración resultante en la línea de tiempo (60 s a 6× pasan a 10 s; a 0,5× pasan a 120 s). También funciona en un fragmento obtenido al cortar.

QUÉ PASA CON EL RESTO

En la pista principal los clips siguientes se desplazan (ripple) para no dejar huecos. En las pistas independientes nada se mueve arbitrariamente: si la nueva duración solapara otro elemento, el cambio se rechaza y se explica por qué. El sonido enlazado sigue sincronizado con la imagen y el sonido separado recibe la misma velocidad. Cortes, fundidos, claves y efectos siguen el mismo tiempo local.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip.
- 2. En el grupo Velocidad elige un ajuste o escribe un valor.
- 3. Volver a 1× devuelve el clip a su velocidad original.
- 4. Opcionalmente Conservar el tono del sonido o Sin sonido a esta velocidad (las demás pistas no se tocan).

Límites: La cámara lenta repite fotogramas, sin interpolación de movimiento. No hay inversión ni rampas de velocidad. Un fotograma congelado no tiene velocidad. Los proyectos antiguos se abren a 1×, sin cambios.

Volumen automatizado, fundidos y fundido cruzado

En el grupo Automatización de volumen añades puntos a la curva de volumen de un sonido (valores en dB; «Mudo» significa silencio total), los arrastras en la línea de tiempo o los escribes, saltas de punto en punto y los eliminas. El fundido de entrada y el de salida pueden ser lineales, de entrada lenta, de salida lenta o en curva S, con curvatura ajustable; la curva aplicada se dibuja en el inspector. Entre dos piezas de sonido independientes puedes crear un fundido cruzado, dibujado como una X, con ganancia igual o potencia igual.

ORDEN DE CÁLCULO

Volumen de la fuente y del clip, luego automatización, fundidos, fundido cruzado, efectos y volumen general. Cada uno se aplica una sola vez y el volumen general no entra en los stems. Ganancia igual: los niveles suman 1 — constante para el mismo sonido en ambos lados, con una caída de hasta 3 dB en el centro para sonidos distintos. Potencia igual: la potencia es constante para sonidos distintos; para el mismo sonido en ambos lados el centro sube hasta 3 dB.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el sonido.
- 2. Pulsa Punto en el cursor o arrastra un punto de la curva; escribe nivel y momento para valores exactos.
- 3. Elige la forma del fundido en el grupo Fundido.
- 4. Fundir con la pieza anterior crea el fundido cruzado; su duración es el solapamiento real de las piezas.

Límites: Los puntos de un clip usan el tiempo local del clip; no hay automatización de toda la pista. Un fundido cruzado nunca inventa material: si la fuente no tiene suficiente, se rechaza. Una pista bloqueada no se puede modificar. Esc cancela el arrastre de un punto en curso (también arrastrarlo muy lejos del clip); no se cambia nada ni se añade un paso de deshacer.

Procesamiento de voz

Desde la ventana Efectos de una fuente puedes aplicar un ajuste: Solo filtro de graves, Voz limpia, Voz de pódcast o Solo limitador. Se construyen con los efectos de Apple incluidos en macOS (filtro de graves, procesador de dinámica, limitador de picos) a través del mismo anfitrión que cualquier plugin: SADROG no tiene DSP propio aquí, y cada etapa aparece en la cadena y se puede omitir, mover, abrir o borrar.

QUÉ NO HACE

El expansor de los ajustes baja de forma conservadora solo los pasajes muy débiles entre palabras; no es una eliminación inteligente de ruido ni distingue voz de ruido. El filtro de graves corta retumbos y zumbidos por debajo de 80–90 Hz (unos 11 dB una octava por debajo de la frecuencia de corte), no el ruido dentro de la banda de la voz.

CÓMO SE USA

- 1. Abre Efectos en la fuente del micrófono.
- 2. Elige un ajuste en Procesamiento de voz.
- 3. Restablecer el procesamiento de voz lo quita sin tocar otros plugins.

Límites: Los parámetros no se pueden automatizar en el tiempo. El sonido se procesa fuera de línea y se oye al terminar.

Volumen y fundidos directamente en la pista

Con la herramienta Volumen (barra de herramientas de la línea de tiempo), un doble clic en un elemento con sonido añade un punto de volumen; arrastra los puntos para tiempo y nivel, y Supr los elimina. Los fundidos tienen un tirador de duración y otro de curvatura en la pista, y el fundido cruzado (dibujado como una X) muestra las curvas reales y tiene un tirador para su forma.

PRECISIÓN

⇧ hace el arrastre fino, ⌥ desactiva el imán de 0 dB, Esc cancela el gesto y un doble clic en un tirador de curvatura la endereza. Un gesto es un único paso de Deshacer.

CÓMO SE USA

- 1. Elige la herramienta Volumen y haz doble clic en el sonido.
- 2. Arrastra el punto; los valores exactos están en los campos del inspector.
- 3. Arrastra los tiradores del fundido para duración y curvatura; clic derecho elige la forma.

Límites: Las pistas bloqueadas no se modifican. Un fundido cruzado necesita suficiente material en la fuente; si no, se rechaza.

PRESENTACIÓN VISUAL

La cámara se puede colocar sobre la pantalla, en círculo o rectángulo. Los títulos y las anotaciones se dibujan directamente en el visor y siguen siendo objetos editables en la línea de tiempo.

La cámara superpuesta

Un clip de cámara se puede colocar en cualquier parte sobre la pantalla, escalar, rotar y hacer semitransparente. Presentador en círculo lo recorta circularmente, con encuadre, desplazamiento y contorno.

POR QUÉ ES ÚTIL

El espectador te ve mientras sigue tu pantalla: el estándar de los tutoriales.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip de la cámara.
- 2. En Presentador en círculo elige la posición en la esquina, el encuadre y el contorno.
- 3. Ajusta en Transformación.

Resultado: La fuente no cambia; puedes volver al rectángulo cuando quieras.

Color y fondo de la persona

La sección Color (brillo, contraste, saturación) ajusta cualquier clip de vídeo o superposición, con vuelta a los valores neutros para cada valor o para toda la sección. En un clip de cámara, Fondo (persona) desenfoca o elimina el fondo detrás de la persona grabada; el efecto se calcula en tu Mac al editar, aparece en la vista previa y en la exportación, no en el archivo grabado, y se puede desactivar cuando quieras.


POR QUÉ ES ÚTIL

Corriges una cámara demasiado oscura o apagada sin otra aplicación, y lo que ves en la vista previa es lo que se exporta.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip de vídeo o la superposición.
- 2. En la pestaña Vídeo mueve los deslizadores de Color; un doble clic en un deslizador lo devuelve al valor neutro.
- 3. Para una cámara, elige el desenfoque o la eliminación en Fondo (persona).

Resultado: La fuente no cambia; cada gesto es un solo paso de Deshacer. El fondo de la persona ralentiza la exportación.



La pestaña Vídeo de un clip: la sección Color está debajo de Transformación y Animación. Los deslizadores parten de los valores neutros.

Efectos adjuntos al clip

Un resaltado, un marco o una flecha se adjunta a un clip concreto. Su banda aparece en el clip y el inspector controla el efecto seleccionado.


POR QUÉ IMPORTA EL DESTINO

Un efecto aplicado al clip equivocado no se ve en el momento deseado. El botón, el dibujo y el inspector usan el mismo destino, y la línea de tiempo muestra claramente el clip destino.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip destino.
- 2. Elige una forma en la barra de herramientas (rectángulo, círculo, línea, flecha, dibujo libre) y dibuja en el visor.
- 3. También puedes arrastrar un efecto sobre un clip.

Resultado: Varios efectos pueden funcionar a la vez, en clips distintos.



El efecto de resaltado aparece como una banda sobre el propio clip destino. Otro efecto, en otro clip, tiene su banda.

Títulos y estilos de texto

Los títulos tienen alineación, negrita, cursiva, subrayado, contorno, color, fondo, varias líneas, y efectos de aparición y desaparición.


POR QUÉ ES ÚTIL

Marcas los pasos de un tutorial y los nombres de las funciones sin aplicaciones externas.

CÓMO SE USA

- 1. Pulsa Aa en la barra de herramientas.
- 2. Escribe el texto en el visor.
- 3. Elige el estilo y los efectos en el inspector.

Resultado: Un título editable, que sigue siendo un objeto en la línea de tiempo.



El título «Lanzamiento de la colección» seleccionado: alineación, estilo, entrada/salida, duración y transformación.

Encuadrar la imagen en el círculo

Para Presentador en círculo, el botón Encuadrar la imagen en el círculo muestra todo el fotograma de la cámara atenuado y arrastrable; lo escalas desde las esquinas y Recentrar lo devuelve al centro. El círculo permanece fijo y la imagen nunca deja huecos dentro. Listo confirma, Cancelar renuncia; todo el gesto es un solo paso de Deshacer.

LAS GUÍAS NO SE EXPORTAN

El fotograma atenuado aparece solo en la vista previa, nunca en el archivo exportado. Volver del círculo al rectángulo no pierde las transformaciones hechas.

Lupa

Un resaltado puede tener una Lupa: la zona de origen elegida se muestra ampliada en una zona aparte, con las mismas proporciones. El oscurecimiento, el desenfoque, el contorno y la sombra actúan alrededor de la zona ampliada. La ampliación interpola la imagen: no aparece detalle nuevo.

Efectos de cursor y comandos de teclado en pantalla

En una grabación con el movimiento del cursor guardado, la pestaña Cursor tiene tres secciones. Resaltado del cursor: un Contorno vacío (no tapa lo que hay bajo el cursor), un Halo suave o un Disco discreto, con color, tamaño, opacidad y grosor del contorno; el botón de restablecer devuelve el aspecto predeterminado. Efecto de clic: anillos que salen del cursor, se ensanchan y se apagan: un anillo para el clic izquierdo, un anillo fino con el interior coloreado para el clic derecho y dos anillos para el doble clic; la duración y la

intensidad están en Avanzado. Zoom que sigue al cursor sigue siendo un control aparte. Los ajustes son del clip, se ven al instante en la vista previa y salen igual en la exportación. Además, si activaste Ajustes ▸ Grabación ▸ Guardar los comandos de teclado, puedes mostrar los comandos (por ejemplo ⌘K) como teclas en pantalla, en la parte inferior de la imagen, también en la exportación.


PRIVACIDAD

Todo está desactivado de forma predeterminada y funciona solo mientras dura la grabación. Mientras se graba, el sistema envía a la app todas las pulsaciones; cada una se clasifica al instante y solo se conservan las combinaciones con ⌘, ^ o ⌥ y las teclas de función: el texto escrito y las teclas simples se descartan y nunca llegan a un archivo. Mientras un campo seguro (contraseña) pide Secure Input, el sistema no envía teclas y no se guarda nada. Pide el permiso del sistema Supervisión de entrada.

CÓMO SE USA

- 1. Activa el ajuste que quieras antes de grabar.
- 2. En el editor, selecciona el clip y abre la pestaña Cursor.
- 3. Activa Resaltar el cursor o Anillos al hacer clic, elige la forma y el color; para las teclas, Mostrar los comandos de teclado.

Límites: Una grabación sin estos metadatos no tiene efectos de cursor ni de teclado; los clips importados no los tienen. Las grabaciones hechas antes de la 1.7.0 solo guardaron el botón principal: el clic izquierdo y el doble clic se dibujan, el clic derecho no se puede distinguir.



La pestaña Cursor: el resaltado elegido (aquí Contorno) y los anillos de un doble clic, dibujados sobre la grabación. Material de demostración ficticio.

MOVIMIENTO Y ESTRUCTURA

Los marcadores te ayudan a orientarte, In/Out define qué se exporta, y las animaciones y transiciones dan ritmo al montaje.

Marcadores, In/Out y congelar fotograma

Los marcadores con nombre se ven en la regla. In y Out fijan el intervalo exportado (opción «Solo entre In y Out»). Congelar el fotograma prolonga la imagen desde el cursor.

POR QUÉ ES ÚTIL

Te orientas en un montaje largo y exportas solo un fragmento.

CÓMO SE USA

- 1. Coloca el cursor y usa Fijar In en el cursor (y Out).
- 2. Pulsa la herramienta de congelar para un fotograma fijo.
- 3. Exporta solo el intervalo desde la ventana de exportación.

Resultado: Un fragmento exportado, con duración conocida.

Animaciones y transiciones

Los clips, las superposiciones y los títulos se pueden animar entre dos estados, con movimiento lineal, de entrada o de salida; tienes varias claves y curvas de aceleración. Entre clips puedes poner un fundido encadenado, con límites de duración explícitos. Cortar o congelar conserva exactamente lo que mostraba la animación antes y después.

SOBRE EL CURSOR Y FOREGROUND WINDOW

El zoom que sigue al cursor y los resaltados de clic necesitan metadatos grabados durante la captura: posición y clics del cursor, y la ventana en primer plano. Son opcionales y están desactivados por defecto; no se lee el teclado. No se pueden deducir después de un vídeo cualquiera.

Claves de animación

La posición (X/Y), la escala, la rotación y la opacidad se animan con claves. Clave en el cursor añade una clave; cada clave tiene su propia interpolación hasta la siguiente: predeterminada, lineal, escalón (el valor se mantiene y salta en la clave siguiente), entrada lenta, salida lenta o suave. Puedes mover una clave en el tiempo, saltar entre claves y editar una sola propiedad sin cambiar las demás.

CORTE, RECORTE, DUPLICADO, VELOCIDAD

Un corte o un recorte no cambia lo que se ve: cada trozo muestra exactamente lo que mostraba el original en ese momento, incluida la interpolación del segmento donde cayó el corte. Al cambiar la velocidad, las claves conservan su lugar relativo en el clip. Ninguna clave se pierde en silencio.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip, la superposición o el título.
- 2. Mueve el cursor dentro y pulsa Clave en el cursor.
- 3. Elige la clave en la lista, cambia una propiedad y elige la interpolación en Desde esta clave.

Qué se puede animar: Se anima la transformación de clips, superposiciones de vídeo y títulos, además de los fundidos. Los resaltados, el puntero, el recorte y la lupa no tienen claves (los resaltados enlazados a un clip se mueven con él); los parámetros de los efectos Audio Unit no se animan.

Claves de animación en la pista

Bajo el clip de vídeo seleccionado aparece una banda de claves, con un rombo por cada clave (todas, o solo las que cambian la propiedad elegida en el inspector). Un clic en el rombo selecciona la clave y mueve el cursor allí, arrastrarlo lo mueve en el tiempo y un doble clic en la banda añade una clave.

PRECISIÓN

⇧ hace el arrastre fino, Esc lo cancela, Supr elimina la clave elegida y el clic derecho ofrece la interpolación o eliminarla. Los valores exactos siguen en el inspector.

CÓMO SE USA

- 1. Selecciona el clip de vídeo.
- 2. Haz doble clic en la banda de claves para añadir una clave.
- 3. Arrastra el rombo para el tiempo; cambia los valores en el inspector.

Límites: Una clave conserva juntas las cinco propiedades de colocación; «cambia la propiedad» significa que su valor difiere del de la clave anterior.

EXPORTAR Y CONSERVAR EL PROYECTO

La exportación tiene un modo simple, con preajustes, y uno avanzado, con controles de tamaño, velocidad de fotogramas, códec y calidad. El resumen de la ventana describe exactamente el archivo que obtendrás.

Exportación simple

Eliges el preajuste, la resolución (Original, 720p, 1080p, 1440p, 4K o valores propios), la calidad (Compacta, Equilibrada, Alta, Máxima), el intervalo (todo el proyecto o solo entre In y Out) y el nombre. Los preajustes para web escriben archivos MP4. El resumen muestra el tamaño, la velocidad de fotogramas, el códec, una estimación de tamaño y el sonido resultantes.


POR QUÉ ES ÚTIL

Obtienes un buen archivo sin saber términos técnicos. El nombre por defecto contiene el nombre del proyecto y la fecha.

CÓMO SE USA

- 1. Pulsa Exportar.
- 2. Elige el preajuste y el destino.
- 3. Pulsa Exportar en la ventana.

Resultado: Un archivo de vídeo en la carpeta elegida. El destino está protegido, y una exportación cancelada no deja archivos parciales.



Exportación en modo Simple: preajuste, Resolución, Calidad, intervalo y un resumen del resultado con el tamaño estimado. Sin activación, la ventana dice explícitamente que exportar requiere activación.

Exportación avanzada

Controles de resolución (incluido 4K y valores propios), velocidad de fotogramas, formato (MP4 o QuickTime), códec (H.264, HEVC), fotogramas clave, tasa de audio y canales (estéreo o mono). La fila Codificación indica si la exportación usa el codificador por hardware del Mac (comprobado antes de exportar); la codificación en varias pasadas no existe en el codificador del sistema, así que no se ofrece. Control decide cómo se fija el tamaño del vídeo: Calidad (calidad constante, la opción por defecto: aspecto estable con el menor tamaño que permite el contenido), Tasa media en Mb/s o Tamaño objetivo en MB (una estimación en una sola pasada: el archivo suele quedar unos puntos porcentuales por debajo del objetivo, no es una garantía). El preajuste Tutorial / grabación de pantalla (H.264, calidad Alta, fotogramas clave cada 5 s) mantiene legible el texto pequeño en un archivo pequeño. Los preajustes se pueden guardar.


COPIA SIN PROCESAR O RECODIFICACIÓN

Copiar sin recodificar conserva la calidad de la fuente, pero se rechaza cuando el proyecto requiere procesamiento (por ejemplo títulos, efectos o mezcla): no degrada en silencio. Procesado y comprimido recodifica con pérdida. También existen ProRes máster y secuencia de fotogramas sin pérdida + WAV.

CÓMO SE USA

- 1. Cambia a Avanzado.
- 2. Elige el modo, luego el tamaño, la velocidad de fotogramas y el códec.
- 3. Revisa el resumen de abajo antes de exportar.

Resultado: El archivo tiene el tamaño, la velocidad de fotogramas y el códec del resumen; en modo Calidad el resumen indica un intervalo de tamaño (una estimación que depende del contenido), no un valor exacto. El tamaño y el intervalo se verifican tras la exportación.



Modo Avanzado: modo, resolución, fotogramas, formato (MP4 o QuickTime), códec, Control (Calidad / Tasa media / Tamaño objetivo), fotogramas clave, tasa de audio, canales y la línea Codificación.

Archivar el proyecto y moverlo

Archivo: proyecto + medios hace una copia autónoma, con rutas relativas, así que se abre en cualquier sitio y encuentra sus medios aunque se mueva la carpeta. Los originales no cambian. Si faltan medios, archivar se rechaza e indica qué falta; un clip desaparecido se puede revincular con Revincular archivo…. Un archivado detenido no deja un archivo parcial.

INSTALACIÓN, PRUEBA Y ACTIVACIÓN


SADROG se instala como cualquier aplicación de Mac. Editar y guardar funcionan al instante, sin activación; grabar de nuevo y exportar requieren activación.

Requisitos

- macOS 15 o posterior
- Mac con Apple Silicon
- Distribución firmada con Developer ID y notarizada por Apple
- Unos 5 MB de descarga

Pasos

- 1. Descarga el archivo SADROG-1.7.0.dmg y ábrelo.
- 2. Arrastra SADROG a Aplicaciones e inícialo.
- 3. Abre Activación en la barra lateral, elige Prueba Full · 5 días, rellena tu nombre y correo y envía la solicitud.
- 4. La solicitud la aprueba manualmente el desarrollador. Cuando se aprueba, SADROG recoge el derecho por sí mismo.



La página Activación (fragmento): la solicitud de prueba. Los campos de nombre y correo están vacíos en la captura.

Condiciones

- Sin activación: abres, editas y guardas proyectos.
- Con activación: grabación nueva y exportación.
- Prueba Full de 5 días, que empieza en la primera activación efectiva, tras la aprobación manual. Una sola prueba por Mac; reinstalar no da otra.
- Activación permanente: las condiciones de la activación permanente están disponibles en la aplicación.
- La solicitud envía tu nombre y correo (solo para responder), el nombre del ordenador, la opción elegida, el idioma, la versión y el identificador de este Mac. No envía grabaciones, proyectos ni archivos.

Detalles: términos · privacidad. SADROG es software libre (GPL-3.0-or-later), ofrecido «tal cual». Las actualizaciones se comprueban desde la aplicación, al iniciar o manualmente (Buscar actualizaciones…), desde un archivo público. No se envían datos sobre ti.

Preguntas frecuentes

¿QUÉ PERMISOS PIDE SADROG Y POR QUÉ?

Grabación de pantalla para capturar, Micrófono para el sonido del micrófono y Cámara para la cámara. Los dos últimos se piden solo cuando añades una fuente de ese tipo. No se lee el teclado.

FALTA UNA FUENTE (CÁMARA, MICRÓFONO, MONITOR). ¿QUÉ HAGO?

Comprueba en Permisos que el acceso está concedido y que el dispositivo está conectado. Luego añádela desde el menú Añadir fuente. Las fuentes de prueba marcadas SIMULACIÓN solo aparecen en la versión de verificación.

HE MOVIDO LOS MEDIOS DEL PROYECTO. ¿QUÉ PASA?

El proyecto marca sus archivos ausentes; usa Revincular archivo… para indicarlos de nuevo. Para un proyecto que debe viajar, crea un archivo con medios: se abre en cualquier sitio.

¿POR QUÉ NO PUEDO COPIAR SIN PROCESAR?

Copiar sin recodificar exige que el proyecto no necesite procesamiento. Los títulos, los efectos o la mezcla lo impiden, y SADROG lo rechaza en lugar de degradar la calidad en silencio. Elige «Procesado y comprimido» o ProRes.

¿CÓMO SE ACTUALIZA SADROG?

Desde la aplicación: Buscar actualizaciones…, o descarga el último archivo de esta página. Las actualizaciones se instalan sin borrar tus proyectos.

¿QUÉ DATOS SE ENVÍAN AL ACTIVAR?

Nombre y correo para responder, el nombre del ordenador (opcional), la opción elegida, el idioma, la versión y el identificador del Mac. No se envían grabaciones, proyectos ni capturas.

¿DÓNDE ENCUENTRO EL REGISTRO DE DIAGNÓSTICO?

SADROG escribe un registro local en ~/Library/Logs/SADROG.log (sin contraseñas ni contenido de archivos). Puedes adjuntar el archivo al pedir soporte.

¿QUÉ LÍMITES TIENE ACTUALMENTE?

Funciona solo en Apple Silicon y macOS 15+. El cursor y la ventana en primer plano se graban solo si activas la opción antes de la captura. La biblioteca de plugins Audio Unit depende de los plugins que hayas instalado. Las funciones anunciadas para el futuro no se presentan aquí como existentes.

¿DÓNDE PIDO SOPORTE?

En la página del proyecto: github.com/gordasgdc/sadrog/issues. Para la activación, desde la aplicación (botones de WhatsApp o correo).

Soporte

Problemas e ideas: https://github.com/gordasgdc/sadrog/issues · registro local: ~/Library/Logs/SADROG.log · manual en otros idiomas: https://gordas.dev/sadrog/