

DataMover

Guía de uso

Offload verificado para producción de vídeo: origen → verificación → copias independientes

Para DataMover 2.19.0 · macOS y Windows

gordas.dev/datamover

Índice

1 Qué hace DataMover 3
2 Instalación en macOS 3
3 Instalación en Windows 3
4 Actualizaciones 4
5 Preparar un offload 4
6 Comprobaciones antes de empezar 5
7 Transferencia y verificación 6
8 El resultado 7
9 Informes de entrega 8
10 Reanudar una transferencia 9
11 Ajustes e idioma 10
12 Diagnóstico 10
13 Diferencias entre macOS y Windows 11
14 Demo y licencia 11
15 Límites conocidos 12

1 Qué hace DataMover

DataMover copia el material de una tarjeta o carpeta a varios discos independientes al mismo tiempo. El origen se lee **una sola vez**, y cada copia se compara con el origen por checksum antes de recibir su nombre final.

- **Origen** — la tarjeta de la cámara o una carpeta.
- **Verificación** — el checksum de cada copia debe coincidir con el del origen.
- **Copias independientes** — dos o más discos, cada uno con su resultado y sus informes.

> ! No formatees la tarjeta hasta que todos los destinos muestren **Verificado**. DataMover reduce el riesgo al copiar; no lo elimina.

2 Instalación en macOS

Requisitos: macOS 14 o posterior, en un Mac con Apple Silicon. El paquete está firmado con Developer ID y notarizado por Apple, así que Gatekeeper lo abre sin pasos adicionales.

1. Descarga **DataMover.dmg** desde gordas.dev/datamover.
2. Abre el DMG. En la ventana están el paquete **DataMover-x.y.z.pkg** y esta guía.
3. Haz doble clic en el paquete y sigue los pasos. Acepta el acuerdo de licencia.
4. Cuando se te pida, introduce la contraseña de administrador del Mac (los caracteres no se ven — es normal) y pulsa Intro.
5. Abre DataMover desde la carpeta **Aplicaciones**.

3 Instalación en Windows

Requisitos: Windows 11, 64 bits (x64). En equipos ARM64, la aplicación funciona mediante la emulación x64 del sistema.

1. Descarga **DataMover-WPF-Windows.zip** y extrae el archivo.
2. Ejecuta **DataMoverSetup.exe** y acepta el acuerdo de licencia.
3. La aplicación se instala en Archivos de programa, con acceso directo en el menú Inicio. El acceso directo en el Escritorio es opcional; lo marcas en el asistente.

> ! El instalador de Windows tiene una firma **autofirmada**, no un certificado comercial. Windows SmartScreen puede mostrar “Windows protegió su PC” o “Editor desconocido”. Si descargaste el archivo desde gordas.dev, pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.

Se desinstala desde **Configuración → Aplicaciones**. El desinstalador te pregunta si quieres conservar la licencia y la clave del ordenador para una reinstalación; si eliges borrarlas, también elimina los ajustes de DataMover y los registros de diagnóstico (los datos de otras aplicaciones GDC no se tocan), y tras reinstalar solicitas una licencia nueva para el ordenador.

4 Actualizaciones


Al iniciarse, DataMover comprueba si hay una versión nueva y te muestra el número de versión y las novedades. También puedes comprobarlo manualmente desde la aplicación.

- **macOS** — **Descargar e instalar** descarga el paquete, comprueba su versión y su firma, pide la contraseña de administrador y reinicia la aplicación. **Más tarde** pospone esa versión.
- **Windows** — en la ventana “Actualizare disponibilă” (actualización disponible), **Sí** descarga el instalador, comprueba su firma y su integridad y abre el asistente; la aplicación se cierra y vuelve a abrirse tras la instalación. **No** pospone la actualización.
- Una actualización nunca se instala en segundo plano sin tu consentimiento.
- Un paquete cuya firma o integridad no se puede confirmar se rechaza y la versión instalada no cambia. Una actualización nunca empieza durante una transferencia.

5 Preparar un offload

Rellena **Proyecto** y **Tarjeta** en la barra superior. Con ellos se forma el nombre de la carpeta creada en cada destino (por ejemplo 2026-09-26_PROYECTO_A001).

- **Origen** — arrastra la tarjeta o carpeta a la zona Origen, usa el botón de añadir o elígela en la lista de dispositivos.
- **Destinos** — añade al menos una copia; por seguridad, usa dos discos distintos. En macOS, arrastra un disco a “+ otra copia” o elige su función en el menú del dispositivo; en Windows, pulsa **Copia** bajo el dispositivo.
- **Verificación** — xxHash64 por defecto (rápido). En Ajustes puedes elegir MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 o “solo tamaño”.



macOS, preparación: el origen, las dos copias y los avisos antes de empezar (interfaz en rumano).

6 Comprobaciones antes de empezar


Antes de empezar, la aplicación revisa la ruta. Los problemas **bloqueantes** desactivan el botón de inicio; los **avisos** no bloquean, pero conviene leerlos antes de formatear la tarjeta.

Situación	Tipo
El destino está dentro del origen (o al revés)	Bloqueante
El mismo destino elegido dos veces, destinos anidados	Bloqueante
Ruta inexistente o sin permiso de escritura, colisiones de nombres	Bloqueante
Una copia quedaría en el mismo disco que el origen	Aviso
Espacio insuficiente en un destino	Aviso, con confirmación
Estructura inusual de la tarjeta (p. ej. archivos de 0 bytes)	Aviso


7 Transferencia y verificación

Pulsa **Iniciar transferencia**. El origen se lee una sola vez y se escribe en paralelo en todas las copias. Cada archivo se escribe primero con la extensión temporal **.dmpart** y recibe su nombre final solo tras el flush a disco y cuando el checksum de la copia coincide con el origen.

- El progreso se muestra para cada destino; las cifras son medidas, no estimadas.
- Puedes **Pausar** o **Cancelar** la transferencia.
- Si un disco se desconecta, el problema aparece solo en su destino; las demás copias continúan.
- Un archivo que cambia en la tarjeta durante la copia se marca como no confirmado.



macOS, transferencia en curso: progreso medido en cada copia.




Windows, transferencia en curso: la misma lógica en una interfaz nativa de Windows.

8 El resultado

Al terminar ves un único veredicto, sin ambigüedad, y un resultado para cada destino.

Veredicto	Significado
Verificado	Cada archivo superó la verificación elegida en cada destino.
Verificado, con avisos	Todo está confirmado, pero algunos archivos solo tras reintentar. Revisa el cable, la tarjeta y los discos.
Fallo parcial	Al menos un destino tiene archivos sin confirmar. No formatees la tarjeta.
Fallo	Ningún destino tiene una copia completa confirmada.
Cancelado	La transferencia se detuvo; los archivos confirmados se conservan.




macOS, resultado: cada copia confirmada por separado, con sus informes.

> ¡ La expulsión automática de la tarjeta (opcional, en Ajustes) solo ocurre cuando todos los destinos tienen una copia confirmada.

9 Informes de entrega

En la carpeta creada en cada destino, DataMover escribe:

- **PDF y HTML** — el informe de entrega: el veredicto del destino, un resumen (archivos, datos confirmados, duración, verificación), proyecto, tarjeta, operador y la lista de archivos con checksum y estado. El HTML se abre en cualquier navegador y se imprime en A4.
- **CSV** — la lista completa, una fila por archivo (columnas: archivo, tamaño, verificación de origen, verificación de destino, estado, error). Está en UTF-8 con marca, para que los acentos se lean bien.
- **MHL** — la lista de hashes para la cadena de custodia de postproducción. Solo se genera con xxHash64, MD5 o SHA-1, los algoritmos que admite el estándar MHL.
- **offload_checkpoint.json** — se usa al reanudar.



DataMover RAPORT DE LIVRARE

Raport de livrare — 2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001

Destinație: /Volumes/SHUTTLE-01/2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001

VERIFICAT

Toate fișierele (10) au fost confirmate prin verificarea aleasă la această destinație.

FIȘIERE CONFIRMATE	DATE CONFIRMATE	NECONFIRMATE
10 / 10	10,2 MB (10.225.445 B)	0

Proiect	Soare de iarnă
Card	A001
Sursă	A001
Operator	DIT — Ana Pérez Núñez
Cameră	ARRI Alexa 35
Început	2026-09-21 15:56:40 +02:00
Terminat	2026-09-21 16:09:14 +02:00
Durată	00:12:34
Verificare	xxHash64 — checksum în flux
Copii în acest transfer	2
Fișier MHL	2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001.mhl
Listă completă (CSV)	offload_report_2026-09-26_10-00-00.csv
ID job (suport)	1d861b6f

Fișiere (10)

#	FIȘIER	MĂRIME	CHECKSUM	STATUS
1	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0001.MP4	1,0 MB	9e3779b97f4a7c15 sursă = copie	✓ Confirmat
2	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0002.MP4	1,0 MB	3c6ef372fe94f82a sursă = copie	✓ Confirmat
3	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0003.MP4	1,0 MB	daa66d2c7ddf743f sursă = copie	✓ Confirmat
4	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0004.MP4	1,0 MB	78dde6e5fd29f054 sursă = copie	✓ Confirmat
5	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0005.MP4	1,0 MB	1715609f7c746c69 sursă = copie	✓ Confirmat

Primera página del informe PDF (datos de prueba, en rumano).

> ¡ En transferencias muy grandes, el PDF y el HTML muestran todos los problemas y una muestra; la lista completa está en el CSV.

10 Reanudar una transferencia


Si una transferencia se interrumpió, iníciala de nuevo con el mismo origen y los mismos destinos. Con **Reanudar automáticamente desde un punto de control** (activado por defecto), DataMover vuelve a leer el origen y la copia de cada archivo ya confirmado: deben coincidir con el checksum guardado al confirmar; si no, el archivo se copia otra vez.

- El nombre, el tamaño o la fecha nunca bastan para saltar un archivo.
- Un checkpoint hecho con otro algoritmo o para otra carpeta se ignora.
- En modo “solo tamaño”, la reanudación vuelve a copiarlo todo.

> ! La reanudación se ha probado tras interrupciones simuladas. El comportamiento tras un corte de corriente real o un disco extraído físicamente aún no se ha verificado — después de un incidente así, revisa el resultado final.

11 Ajustes e idioma

macOS — menú DataMover → Ajustes, con las pestañas General, Verificación, Informes, Rendimiento, Nube, Cuenta y Diagnóstico. En General eliges el idioma (rumano, inglés, español) y el aspecto (Sistema, Claro, Oscuro), además de abrir el destino, expulsar la tarjeta e iniciar automáticamente al insertar una tarjeta.



macOS, Ajustes → General (interfaz en rumano).

Windows — el botón **Setări** (Ajustes) de la barra superior: verificación, MHL, reintento automático, perfil de rendimiento, logotipo de los informes y tema. La interfaz de Windows está en rumano.

12 Diagnóstico

DataMover guarda un registro técnico local. No se envía nada automáticamente. Si tienes un problema, exporta el diagnóstico y envíanos el archivo ZIP.

- **macOS** — Ayuda → Exportar diagnóstico… (o Ajustes → Diagnóstico).
- **Windows** — el botón **Diagnostic** de la parte inferior → Exportar diagnóstico.
- La exportación contiene los registros, la versión y un resumen de la última transferencia. Las rutas y los nombres de archivo se sustituyen por códigos; no contiene archivos multimedia, contraseñas ni códigos de licencia.

13 Diferencias entre macOS y Windows

Las dos aplicaciones siguen las mismas reglas de copia y generan los mismos tipos de informes con la misma información. Las interfaces son nativas y difieren:

	macOS	Windows
Idioma de la interfaz	Rumano, inglés, español	Rumano
Idioma de los informes	El de la aplicación	El de Windows (ro/en/es); si no, rumano
Firma	Developer ID, notarizado por Apple	Autofirmada (SmartScreen puede avisar)
Actualización	Instalación automática, con contraseña	El asistente de instalación de Windows
Guía en la aplicación	Ayuda, en el idioma de la aplicación	Botón Ghid, en rumano

14 Demo y licencia

- **Demo** es gratuito y permanente: todas las funciones están disponibles, pero cada transferencia nueva puede tener como máximo **1 GB** (1.000.000.000 de bytes). No hay periodo de prueba ni límite de tiempo.
- Una transferencia de exactamente 1 GB está permitida; una mayor se detiene **antes de copiar nada**, con un mensaje. Puedes dividir la transferencia o solicitar una licencia.

Cómo obtener una licencia, paso a paso

1. Abre **Licencia y activación**: en macOS desde la barra Demo de arriba (botón **Licencia y activación**) o desde **Ajustes**; en Windows desde la barra Demo de abajo o desde **Perfil → Licencia y activación**.
2. Elige una oferta de la lista firmada, escribe tu nombre y tu dirección de correo y pulsa **Enviar la solicitud**. Solo entonces la solicitud nos llega, con la oferta elegida y los datos técnicos del ordenador (su identificador y la clave pública del dispositivo); no contiene archivos, rutas ni proyectos. La dirección no se verifica con un código.
3. Opcionalmente, pulsa **Abrir WhatsApp** o **Abrir correo** (o **Copiar solicitud**): el mensaje lleva el identificador de la misma solicitud y la oferta elegida. Tú decides si lo envías. Si la lista de ofertas no se puede cargar, puedes pedir la licencia solo por mensaje (**Preparar solicitud**).
4. Te respondemos. Si la licencia se obtiene mediante **donación**, te indicamos cómo puedes donar; tras confirmar manualmente la donación emitimos la licencia. La solicitud no es prueba de una donación. Las licencias también pueden concederse **gratuitamente** (premios, concursos, eventos, colaboraciones, pruebas, educación).

5. Pulsa **Comprobar la aprobación** (o vuelve a abrir la ventana): la licencia aprobada se recoge y se activa sola, sin código que copiar. Si te la enviamos por mensaje (texto que empieza por **GDC3-** o archivo **.dmlicense**), pégala en la casilla «He recibido la licencia» o impórtala y pulsa **Activar**. **Retirar la solicitud** elimina solo la copia de este ordenador; la solicitud ya enviada se queda con nosotros y, para anularla o borrar sus datos, nos escribes.
6. La aplicación verifica la licencia en tu ordenador y la confirma en línea. Si no tienes internet en ese momento, la licencia funciona dentro de la ventana sin conexión fijada al emitirla, y la confirmación se hace sola en la primera conexión.

Qué significan los mensajes de la ventana de licencia

- **Licencia activa hasta …** — tienes acceso completo. «Activación confirmada en línea» significa que el servidor la confirmó; «verificada en este ordenador» significa que espera una conexión.
- **Se necesita confirmación en línea** — la licencia es válida, pero la ventana sin conexión ha terminado. Conéctate a internet; hasta entonces sigues en Demo (1 GB por transferencia).
- **La licencia ha caducado** o **ya no está activa en este ordenador** — vuelves a Demo. La aplicación sigue abierta y **no se borra nada**: archivos, ajustes, historial y puntos de control permanecen.
- Una transferencia que **ya está en curso** termina. Una transferencia grande **interrumpida** tras la caducidad no puede reanudarse sin una licencia válida; cuando actives una, continúas desde donde quedó.

Más ordenadores, cambios, reinstalación

- La licencia está vinculada al ordenador para el que se emitió (y a la clave de la aplicación en él). El número de ordenadores es el de tu licencia.
- **Quitar de este ordenador** libera la plaza (si tienes internet) y te devuelve a Demo; la licencia queda guardada y puedes importarla de nuevo.
- Si cambias de ordenador o reinstalas la aplicación, envía una solicitud nueva desde ese ordenador: emitimos la licencia para la nueva instalación.
- La duración de la licencia (horas, días, meses, un año o lifetime) viene de tu oferta o concesión. «Lifetime» significa sin fecha de caducidad, no una promesa de desarrollo para siempre.
- Los términos completos y la lista de componentes de código abierto: **Ayuda → Términos de uso / Open Source Notices** (macOS) o **Perfil → Términos de uso / Open Source Notices** (Windows).

15 Límites conocidos

Los escenarios siguientes aún no se han verificado. No los consideres cubiertos hasta probarlos en tu entorno:

- un corte de corriente o apagado brusco real durante la copia;

- una tarjeta o disco extraído físicamente durante la transferencia;
- destinos de red (SMB) y discos exFAT en Windows;
- un disco lleno real en Windows;
- navegación solo con teclado y lectores de pantalla en Windows.