パケットトレーサで学ぶNW構築 (基礎編)

③ NATを使用してインターネットに接続してみよう!



お品書き


- 1 構成の確認
- 2 (おさらい)ルータによるルーティングの基礎
- 3 NAT(IPマスカレート)の概要
- 4 NATを使用してインターネットに接続してみよう!
- 5 参考: DNSサーバの設定
- 参考サイト ネットワークエンジニアとして (NAT/PATをはじめから) https://www.infraexpert.com/study/study34.html

使用する実習ファイルはNO.3.pktになります!

1 構成の確認

1 構成の確認

構成図




インターネットのアドレス は架空のものです

【ルータの役割】

- ・ 異なるネットワークアドレスを持つネットワークの接続することが役割です 【接続されたネットワークアドレスの情報をルーティングテーブルとして作成管理】
- データの宛先プロトコルアドレスを使用してルーティングテーブルを用いてルーティングする

イメージ



- *ルータはブロードキャストドメインを分割
- * 異なるネットワークを結ぶにはルータが必要

【ルーティングテーブルとは?】

通信可能なネットワークへの経路情報を管理(ルータがデータ転送の際の判断基準)


(例 CISCOルータでの場合)

テーブル上にある宛て先ネットワークをど のような方法で取得したか

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route
                                                        デフォルトルートの設定
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
                                                            出力インタフェース
   192.168.30.0/24 is directly connected, Serial0
              [1/0] via 192.168.20.1
                                                                ネクストホップ
    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0
    192.168.20.0/24 is directly connected, Serial0
   0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0
```

【スタテックルーティング】

〇ルータの管理者が明示的にルーティングの情報を設定します!!



利点:経路が固定されているため、管理者の意図した経路を選択可能

ルーティング情報の交換によるネットワーク上の帯域の使用がない


欠点:通信させたいネットワークへの経路情報を全て登録する必要がある。

各ルータに整合性のある経路情報を設定する必要がある。

経路に障害が発生した場合に自動的に経路を変更したり、追加したりできない。。

【スタテックルーティング:デフォルトルート】

- ・ルーティングテーブルにないネットワーク宛のデータを転送する経路
- 一般に「0.0.0.0」に対する経路がデフォルトルートになります。



インターネットに接続される家庭用ルータなどでよく使用します! (インターネットの経路は一杯あるので、全部全部設定していたら大変。。)


→ 1行で済むので楽ちん!!

NAT(IPマスカレート)とは??

NAT (Network Address Translation) はIPアドレスを変換する技術です。

一般的には、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する技術とされています。インターネットでは、グローバルIPアドレスを使用して構築したネットワークですが、企業ネットワークでは、プライベートIPアドレスを使用して構築されたネットワークなので、企業LANネットワークのクライアントPCがインターネット接続する場合、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換(NAT)をする必要があります。


送信元IPアドレスと宛先IPアドレスが グローバルIP同士なので通信できる。



出典 ネットワークエンジニアとして https://www.infraexpert.com/study/ip10.html

NATの方式

NATには「スタテックNAT」、「ダイナミックNAT」、「PAT」の3つの方式があります。 パケットの送信元アドレスを変換するのはいずれも同じです!



今回はPAT (port address translation)を使用してインターネットに接続します!

CISCOルータにおけるNATの設定手順

① ACLによるアドレス変換対象ネットワークの指定 変換対象のネットワークを正しく設定しましょう!

② NAT設定今回はPAT(port address translation)を設定しています!

③ 該当のインタフェースにNAT設定を適用 WAN側とLAN側にそれぞれ適用しましょう!




ACLとは??

ACLは指定した内容のパケットを操作するための条件文のリストです。


インタフェースにACLを適用するとパケットを通過させたり廃棄したりするフィルタとして 利用できる。 パケットの内容と ACL: 100番 条件文を比較 条件文を1行目 1行目:Telnetアクセスは拒否 から順番に参照 2行目:Webアクセスは許可 どの条件にも 合致しなかったら拒否 最終行:すべて拒否(暗黙の拒否) (自動的に挿入される) サーバ クライアント Telnetパケット ACL ルータ

今回のACL使用イメージ

ACLで指定した条件を「パケットのフィルタリング」と「NATにおける変換対象の指定」



```
今回のNAT(PAT)ルータの設定例
                                                             NAT設定(外向け)
 interface FastEthernet0/0
  description WAN-segment
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
  ip nat outside
  duplex auto
  speed auto
 interface FastEthernet0/1
                                                             NAT設定(内向け)
  description LAN-segment
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  ip access-group 100 in
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
                                                      PAT設定
 interface Vlanl
                                                      (ACL100をFa0/0向けに有効)
  no ip address
  shutdown
 ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload
                                                                      デフォルトルート
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
                                                                      設定
 ip flow-export version 9
 access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
                                                                     ACL設定
```



実施内容

事前準備

- ・NATルータにログインして以下のコマンドを実施しましょう!
 "clear ip nat translation *" → アドレス変換テーブルをクリア
- •NATルータにログインして以下のコマンドを実施しましょう!
 "clear access-list counters" → アクセスリストカウンタをクリア
- ① クライアントからDNSサーバ及びWebサーバにpingを実施します。
- ② NATルータで "show ip nat translation"を実施し、アドレス変換状況を確認します。
- ③ クライアントからWebサーバ(www.google.com)にWebアクセスを実施します。
- ④ NATルータで "show ip nat translation"を実施し、アドレス変換状況を確認します。
- ⑤ NATルータで "show access-list"を実施して、カウンタ増加を確認します

④ NATルータで "show ip nat translation"を実施し、アドレス変換状況を確認します。

"show ip nat translations" の結果

NAT-R#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local

udp 10.10.10.1:1053 192.168.1.1:1053


udp 10.10.10.1:1054 192.168.1.1:1054

tcp 10.10.10.1:1067 192.168.1.1:1067

宛先のIPアドレス (DNS/Web)

Outside local Outside global 8.8.8.8:53 8.8.8:53 8.8.8.8:53 8.8.8:53 8.8.8.10:80 8.8.8.10:80

変換後のIPアドレス (WAN) 変換前のIPアドレス (クライアント)



名前解決後、Webサーバ にアクセスしているな!!


⑤ NATルータで "show access-list"を実施して、カウンタ増加を確認します

"show access-lists" の結果

```
NAT-R#
NAT-R#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any (10 match(es))
NAT-R#
```

該当のNWからパケットが 来ているな~

○ 名前(ドメイン名)によりWebサーバにアクセス



○ Nslookupコマンドによる名前解決の確認

```
C:\>nslookup
Server: [8.8.8.8]
Address: 8.8.8.8
                       問い合わせたいドメイン名
>www.google.com
Server: [8.8.8.8]
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Name: www.google.com
Address: 8.8.8.10
                              DNSサーバからの回答
>exit
```

5 (参考) DNSサーバの設定

5 (参考) DNSサーバの設定

〇 DNSサービスをONにしてAレコードに "www.google.com" を追加

