# multiview-capturer - 多视角点云渲染数据集生成工具

# 项目简介

multiview-capturer 是一个基于 Unity 的自动化工具,用于从二进制 PLY 点云文件序列中生成多视角图像数据集。该系统能够:

- 1. 加载并解析二进制 PLY 点云数据
- 2. 在 3D 场景中进行渲染
- 3. 围绕每个点云帧从多个预设相机视角捕获图像
- 4. 按照配置的命名规则保存图像数据集

# 核心模块说明

## 点云控制模块

点云处理系统是本项目的核心数据处理组件,负责在 Unity 环境中加载、解析和管理来自二进制 PLY 文件的点云数据。主要功能包括:

- 将外部点云数据集转换为 Unity 兼容的网格对象
- 为多视图捕获流程提供可渲染和操作的点云数据

#### 系统由两个主要组件构成:

• PtCl:数据容器类

• PtClController: Unity MonoBehaviour,负责协调处理工作流程

### 二进制 PLY 文件处理规范

#### 头部解析流程

- 1. 逐行读取文件,直到找到 "element vertex" 声明
- 2. 从分隔的标记中提取点数信息
- 3. 继续读取直到遇到 "end\_header" 或 "end header" 标记

#### 数据格式规范

数据类型	字节数	存储内容	备注
Int16	2	X 坐标	
Int16	2	Y 坐标	
Int16	2	Z 坐标	
Byte	1	红色分量	0-255
Byte	1	绿色分量	0-255

数据类型	字节数	存储内容	备注
Byte	1	蓝色分量	0-255

注意: Alpha 通道被固定为 255 (完全不透明)

## 格式转换工具

我们提供了一个 Python 转换脚本,用于将其他格式的点云数据转换为本系统支持的二进制 PLY 格式:


```
import os
import numpy as np
import open3d as o3d
import struct
def write_binary_ply_with_int16_coords(output_path, points, colors=None):
   将点云数据写入为二进制PLY格式(使用int16存储坐标)
    参数:
       output_path: 输出文件路径
       points: (N,3) numpy数组,点坐标
       colors: (N,3) numpy数组,颜色值(0-1范围),可选
   num_points = points.shape[0]
    has_colors = colors is not None and colors.shape[0] == num_points
   with open(output_path, 'wb') as f:
       # 写入PLY头部信息
       f.write(b'ply\n')
       f.write(b'format binary_little_endian 1.0\n')
       f.write(b'comment Generated by manual PLY writer (int16 coords)\n')
       f.write(b'element vertex %d\n' % num_points)
       f.write(b'property short x\n') # int16在PLY中对应'short'
       f.write(b'property short y\n')
       f.write(b'property short z\n')
       if has_colors:
           f.write(b'property uchar red\n')
           f.write(b'property uchar green\n')
           f.write(b'property uchar blue\n')
       f.write(b'end_header\n')
       # 写入点数据
       for i in range(num_points):
           # 写入坐标(int16)
           f.write(struct.pack('<hhh',</pre>
                              np.int16(points[i, 0]),
                              np.int16(points[i, 1]),
                              np.int16(points[i, 2])))
           # 写入颜色(uchar)
           if has_colors:
               f.write(struct.pack('<BBB',</pre>
```

```
int(colors[i, 0] * 255),
                                  int(colors[i, 1] * 255),
                                  int(colors[i, 2] * 255)))
def convert_ply_to_binary_int16_manual(input_dir, output_dir):
   # 确保输出目录存在
   if not os.path.exists(output_dir):
       os.makedirs(output_dir)
    # 遍历输入目录中的所有PLY文件
    for filename in os.listdir(input_dir):
       if filename.endswith('.ply'):
           input_path = os.path.join(input_dir, filename)
           output_path = os.path.join(output_dir, filename)
           print(f"Processing: {input_path}")
           try:
               # 读取点云文件
               pcd = o3d.io.read_point_cloud(input_path)
               # 获取点坐标并转换为int16
               points = np.asarray(pcd.points).astype(np.int16)
               # 检查坐标范围是否适合int16
               if np.any(np.abs(points) > 32767):
                   print(f"Warning: Coordinates in {filename} exceed int16 range (-32768 to
32767)")
               # 获取颜色信息(如果有)
               colors = None
               if pcd.has_colors():
                   colors = np.asarray(pcd.colors)
               # 手动写入二进制PLY文件
               write_binary_ply_with_int16_coords(output_path, points, colors)
               print(f"Saved binary PLY (int16 coordinates) to: {output_path}")
           except Exception as e:
               print(f"Error processing {filename}: {str(e)}")
if __name__ == "__main__":
    input_directory = r"D:\code\datasets\8iVFBv2\longdress\Ply"
    output_directory = r"D:\code\datasets\8iVFBv2\longdress\BinaryPly"
    convert_ply_to_binary_int16_manual(input_directory, output_directory)
    print("Conversion completed!")
```

## 点云序列配置

在 Unity 编辑器中,通过配置 PtClController 脚本的参数来指定点云序列:

- 1. 将 PtClController 脚本绑定到游戏对象
- 2. 在 Inspector 面板中设置点云目录路径
- 3. 系统会自动按照文件名的自然排序顺序读取 PLY 文件



# 多视点拍摄模块

MultiViewCameraSystem模块负责创建围绕目标物体运行的虚拟相机,从水平圆周上均匀分布的位置拍摄图像。

### 相机参数配置

参数名	类型	默认值	说明
cameraCount	int	8	圆周上相机位置的数量
radius	float	8.0f	目标物体到相机位置的距离
height	float	8.0f	目标物体上方的垂直偏移量
pitchAngle	float	0.0f	相机俯仰角度(向下/向上)
fieldofView	float	60.0f	相机视场角

### 输出配置

#### 文件保存参数

参数名	类型	默认值	说明
savePath	string	"D:/code/datasets/pngs"	图像保存目录
filePrefix	string	"longdress"	文件名前缀

#### 文件名格式

生成的图像文件名遵循以下模式:

{filePrefix}\_{frameIndex:D4}\_{viewIndex:D2}.png

• frameIndex: 当前帧序号(4位数字,前导零填充)

• viewIndex: 当前视角编号(2位数字,前导零填充)

## 参数配置方法

在 Unity 编辑器中配置 MultiViewCameraSystem 脚本:

1. 将脚本绑定到游戏对象

2. 在 Inspector 面板中设置各项参数

3. 指定目标物体(这里使用静止的平面对象)

设计说明:目标物体选择静止平面而非动态点云的原因:

- 1. 点云序列的位置可能动态变化
- 2. 解耦多视点拍摄模块和点云模块
- 3. 简化系统设计,提高稳定性
- 4. 更符合用户直觉和操作习惯

