

Servicio de Outsourcing para la Plataforma SAP R/3



YBLO 008 PASE A CONTINGENCIA

SERVICIO:	SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LA PLATAFORMA SAP R/3
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACION
NOMBRE:	PASE A CONTINGENCIA
CÓDIGO:	YBLO – 008
VERSIÓN	V.1.0
FECHA:	06 de MAYO del 2009

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
Historia del Documento	3
Ubicación del Documento	3
Historia de Revisiones	3
Aprobaciones	3
Distribución	
Objetivo	
Ambito	
Requisitos	
Roles	
Escalamiento	
Descripción	
CONTINGENCIA SAP SCM	5
Servidores	
Scripts desarrollados	
1. Pre Condiciones	
2. Procedimiento	10
Escenario 1: Procedimiento de Ejecución de Contingencia Planificado para SAP SC	
Mover el SAP SCM Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingen	
En el servidor Principal: yanbalAP1	
En el servidor donador de recursos: yanbalAD1	
En el servidor de Contingencia: yanbalAQ1	
Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Pro	
En el servidor de contingencia: yanbalAQ1	13 13
En el servidor de contingericia. <i>yaribaiA</i> Q1	
En el servidor donador de recursos: yanbalAD1	20
Escenario 2: Procedimiento de Ejecución de Contingencia no-Planificado para SAP	
Mover el SAP SCM Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingen	ncia) 20
En el servidor Contingencia: yanbalAQ1	
Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Pro	
En el servidor de contingencia: yanbalAQ1	
En el servidor principal: yanbalAP1	
CONTINGENCIA SAP ECC	
Servidores	
3. Pre Condiciones	
4. Procedimiento	
Procedimiento de Ejecución de Contingencia no Planificado para SAP ECC	
Mover el SAP ECC Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Continger	
Mover el SAP ECC del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Pro-	aucción28

Historia del Documento

Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
04/05/2009	Rocío Peralta	Creaccion de procedimiento.	

Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Henry Portilla	Gerente Proyecto Yanbal
Jorge Peña	Gerente Proyecto IBM

Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Gerente Proyecto Yanbal
Sub-gerente de Operaciones Yanbal
Gerente Proyecto IBM
Administrador SAP Basis IBM
Coordinador Operaciones IBM

Objetivo

 Documentar entre IBM y YANBAL el procedimiento de operación para la toma de backups (respaldos) de los servidores de YANBAL en el transcurso del servicio de Servicio de Outsourcing para la Plataforma SAP R/3 de YANBAL.

Ambito

- 1. yanbalRP1 (principal)
- 2. yanbalRQ1 (contingencia)
- 3. yanbalRD1 (donador de recursos)

Requisitos

Ver Pre-Condiciones.

Roles

- Team de especialistas de la plataforma pSeries de IBM.
- Team de especialistas de SAP BASIS de IBM.
- Team de especialistas de BD DB2

Escalamiento

• En caso de presentarce algun problema, revisar el documento:

YBLO 002 Escalamiento de Problemas v.1.0.doc

Este procedimiento se encuentra colgado en la BD.

Descripción

CONTINGENCIA SAP SCM

Servidores

yanbalAP1 (principal)
yanbalAQ1 (contingencia)
yanbalAD1 (donador de recursos)

Scripts desarrollados

Existen los siguientes scripts en el home del usuario db2ap1.

Scripts	Comandos
db2hadrsnpt	db2 get snapshot for db on AP1
db2hadtk	db2 takeover hadr on database AP1 by force
move_interfaces.csh back	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><p< td=""></p<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
db2hadrstd	db2 start hadr on database AP1 as standby

Existen los siguientes scripts en el home del usuario lp1adm.

Scripts	Comandos
mgtostdby.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre>programa para respaldar liveCache de producción y</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	restaurarlo en contingencia>
mgtoprimary.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	restaurarlo en producción>
lvccli.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
lvccliSTDBY.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
DB_BACKUP.max	<plantilla backup="" para=""></plantilla>
DB_FULL_RECOVER_SHADOW.max	<plantilla para="" recover="" remoto=""></plantilla>
LOG_RECOVER_REPLACE.max	<plantilla de="" livecache="" logs="" para="" restore=""></plantilla>
lvcstart.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
lvcbackdata.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
lvcrecovinit.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre>programa</pre> <pre>para</pre> <pre>recuperar</pre> el liveCache</pre> con</pre></pre></pre></pre></pre>

	inicialization>
lvcrecovlog.sh	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>

1. Pre Condiciones

- 1. El nivel de Kernel es el mismo en el servidor principal y servidor contingencia
- 2. El perfil de instancia del servidor principal y servidor contingencia contienen los mismos parámetros.
- 3. El archivo /etc/hosts del servidor contingencia mantiene la siguiente línea comentada

```
#IPs para trabajo normal
10.28.3.202 yanbalAQ1
10.28.3.194 yanbalAP1

#IPs para failover
#10.28.3.202 yanbalAP1 yanbalAQ1
```

4. El archivo /etc/hosts del servidor principal mantiene la siguiente línea comentada

```
#IPs Funcionamiento Normal
10.28.3.202 yanbalAQ1
10.28.3.194 yanbalAP1 yanbalAQ1
#IPs Funcionamiento Failover
#10.28.3.202 yanbalAP1 yanbalAQ1
```

5. El archivo /etc/hosts del servidor principal y contingencia mantienen los alias:

```
10.28.3.209 ap1PRIMARY
10.28.3.210 ap1STANDBY
```

- 6. La configuración del HADR mantiene alias para identificar a servidor primario y servidor contingencia.
- 7. TSM esta configurado para instancia AP1 en servidor principal y contingencia.
- 8. Estrategia de Backups de LiveCache funcionan correctamente.
- 9. Perfiles LPAR en HMC respectivo (10.7.1.122) para traslado de recursos está configurado.

10. HADR se encuentra funcionando correctamente. Para validar se ejecuta lo siguiente:

En yanbalAP1

- \$ sudo su db2ap1
- \$ db2hadrsnpt

```
Role = Primary
State = Peer
Synchronization mode = Sync
Connection status = Connected, 04/27/2009 18:21:17.527656
Heartbeats missed = 0
Local host = ap1PRIMARY
Local service = SVT_HADR_1
Remote host = ap1STANDBY
Remote service = SVT_HADR_2
Remote instance = db2ap1
timeout(seconds) = 120
Primary log position(file, page, LSN) = S0010578.LOG, 4, 000000A766C34575
Standby log position(file, page, LSN) = S0010578.LOG, 4, 000000A766C34181
Log gap running average(bytes) = 943
```

El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Primary

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

En yanbalAQ1

- \$ sudo su db2ap1
- \$ db2hadrsnpt

```
Role = Standby
State = Peer
Synchronization mode = Sync
Connection status = Connected, 04/27/2009 18:19:18.499447
Heartbeats missed = 0
Local host = ap1STANDBY
Local service = SVT_HADR_2
Remote host = ap1PRIMARY
Remote service = SVT_HADR_1
Remote instance = db2ap1
timeout(seconds) = 120
Primary log position(file, page, LSN) = S0010577.LOG, 7196, 000000A7648508E4
Standby log position(file, page, LSN) = S0010577.LOG, 7196, 000000A7648508E4
Log gap running average(bytes) = 635
```

El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Standby

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

11. El servidor de comunicación de liveCache en servidor de contingencia esta operativo.

En yanbalAP1

- \$ sudo su lp1adm
- \$ x_ping -n yanbalAQ1 -d LP1

```
yanbalAP1:lp1adm> x ping -n yanbalAQ1 -d LP1
Pinging LP1 on yanbalAQ1 with 512 bytes of data over a maximum of 10
hops.
Hop Server
     XServer
     LP1
LP1: reply time=580us
LP1: reply time=573us
LP1: reply time=587us
LP1: reply time=589us
LP1: reply time=574us
LP1: 'KERNEL
                7.6.04
                         BUILD 009-123-182-193'
Approximate round trip times:
Minimum = 573us, Maximum = 589us, Average = 580us
```

Nota: Si la ejecución da error se debe levantar el servicio de la siguiente manera:

En yanbalAQ1

- \$ sudo su lp1adm
- \$ x_server start

2. Procedimiento

Escenario 1: Procedimiento de Ejecución de Contingencia Planificado para SAP SCM

Mover el SAP SCM Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia)

En el servidor Principal: yanbalAP1

- 1. Bajar servicios SAP con el usuario administrador.
 - \$ sudo su ap1adm
 - \$ stopsap all

Nota: DB2 UDB debe estar completamente fuera de servicio.

- 2. Respaldar liveCache, copiarlo y restaurarlo en el servidor de contingencia.
 - \$ sudo su lp1adm
 - \$ *sh mgtostdby.sh*

<u>Nota</u>: El mensaje de finalización muestra la cantidad de páginas transferidas, estado de la BD (Debe ser consistente), resultado de la restauración (Installation successfully finished)

- 3. Asignar IP temporal.
 - \$ sudo smit mktcpip
- 4. Asignar IP de contingencia (entrar por la IP asignada en el alias)
 - \$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de yanbalAQ1 (10.28.3.202)

Nota: Antes de hacer el cambio, yanbalAQ1 debe tener asignada la IP 10.28.3.194

- 5. Actualizar /etc/hosts (Ver Pre-Requisitos Punto 3 y 4)
 - \$ sudo vi /etc/hosts

10.28.3.194 yanbalAQ1

10.28.3.202 yanbalAP1

En el servidor donador de recursos: yanbalAD1

- 6. Bajar servicios SAP y DB2.
 - \$ sudo su ad1adm
 - \$ stopsap all
- 7. Apagar servidor.

En el servidor de Contingencia: yanbalAQ1

- 8. Bajar servicios SAP y DB2.
 - \$ sudo su aq1adm
 - \$ stopsap all
- 9. Asignar recursos a servidor de contingencia.
- 10. Actualizar /etc/hosts. (Descomentar según Prerrequisitos)
 - \$ sudo vi /etc/hosts

10.28.3.194 yanbalAQ1

10.28.3.202 yanbalAP1

- 11. Invocar el comando db2hadtk para realizar el cambio de rol de la BD.
 - \$ sudo su db2ap1
 - \$ db2hadrtk

- 12. Comprobar cambio de rol.
 - \$ sudo su db2ap1
 - \$ db2hadrsnpt

Nota: El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Primary

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

- 13. Guardar todo el contenido de /interfaces de yanbalAQ1 ejecutando el script:
 - \$ sudo su –ap1adm
 - \$./move interfaces.csh back (ojo con el parámetro 'back')

Nota: Guarda el contenido en el otro directorio: /backup/interfaces. Para recuperar el respaldo de interface de Calidad es invocando el script: ./move_interfaces.csh (sin parámetro)

- 14. Levantar liveCache
 - \$ sudo su -lp1adm
 - \$ sh lvcstart.sh
- 15. Levantar SAP
 - \$ sudo su -ap1adm
 - **\$** startsap
- 16. Validar funcionamiento del sistema
 - a. *SM21* Verificar el log de sistema que la levantada fue normal.
 - b. *LC10* Verificar el estado operativo de liveCache
 - c. *LCA03* Verificar el estado de todos los puntos de liveCache

- d. /SAPAPO/OM17 Verificar consistencia interna entre DB2 y liveCache
- 17. Ejecutar un respaldo de liveCache
 - \$ sudo su -lp1adm
 - \$ sh lvcbackdata.sh
- 18. Activar el log automático con el siguiente comando
 - \$ sudo su -lp1adm
 - \$ lvc autolog_on LOGLP1 INTERVAL 300

Nota: Para validar si esta activo se ejecuta el comando: lvc autolog_show

El resultado debe ser: AUTOSAVE IS ON

Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Producción

En el servidor de contingencia: yanbalAQ1

- 1. Validar rol de DB2.
 - \$ sudo su dbdap1
 - \$ db2hadrsnpt

Nota: El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Primary

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

2. Bajar servicios SAP con el usuario administrador.

- \$ sudo su -ap1adm
- \$ stopsap all

Nota: DB2 UDB debe estar completamente fuera de servicio.

- 3. Apagar servidor.
- 4. Regresar recursos a servidor donador.
- 5. Reiniciar servidor.
- 6. Recuperar contenido de /interfaces de AQ1.
 - \$ sudo su –ap1adm
 - \$./move_interfaces.csh

Nota: El contenido guardado en el directorio: /backup/interfaces se recupera en /interfaces.

- 7. Asignar IP temporal.
 - \$ sudo smit mktcpip

Cambiar IP Address por una temporal

- 8. Asignar IP de contingencia (entrar por la IP asignada en el alias)
 - \$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de AQ1 (10.28.3.202)

Nota: Antes de hacer el cambio, yanbalAP1 debe tener asignada la IP de 10.28.3.194

9. Actualizar /etc/hosts (Ver Pre-Requisitos – Punto 3 y 4)

\$ sudo vi /etc/hosts

```
10.28.3.194 yanbalAP1
10.28.3.202 yanbalAQ1
```

- 10. Validar servidor de comunicación de liveCache. (Ver Pre-Requisitos Punto 11)
- 11. Respaldar liveCache, copiarlo y restaurarlo en el servidor principal.
 - \$ sudo su lp1adm
 - \$ sh mgtoprimary.sh

<u>Nota</u>: El mensaje de finalización muestra la cantidad de páginas transferidas, estado de la BD (Debe ser consistente), resultado de la restauración (Installation successfully finished)

En el servidor Principal: yanbalAP1

- 12. Levantar liveCache
 - \$ sudo su -lp1adm
 - \$ sh lvcstart.sh
- 13. Invocar el comando db2hadrstd para asignar rol "StandBy".
 - sudo su db2ap1
 - \$ db2start
 - \$ db2hadrstd
- 14. Comprobar cambio de rol.
 - \$ sudo su db2ap1
 - \$ db2hadrsnpt

Nota: El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = StandBy

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

- 15. Invocar el comando db2hadtk para realizar el cambio de rol de la BD.
 - \$ sudo su db2ap1
 - \$ db2hadrtk
- 16. Comprobar cambio de rol.
 - \$ sudo su db2ap1
 - \$ db2hadrsnpt
- **Nota:** El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Primary

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

- 17. Levantar SAP
 - \$ sudo su –ap1adm
 - \$ startsap
- 18. Validar funcionamiento del sistema
 - a. *SM21* Verificar el log de sistema que la levantada fue normal.
 - b. LC10 Verificar el estado operativo de liveCache
 - c. LCA03 Verificar el estado de todos los puntos de liveCache
 - d. /SAPAPO/OM17 Verificar consistencia interna entre DB2 y liveCache

- 19. Verificar consistencia interna entre liveCache y DB2:
 - a. Ejecutar el reporte de consistencia de planeamiento de demanda:


Se38 → /SAPAPO/TS_LCM_CONS_CHECK_ALL.

b. Transacción: /sapapo/OM17 (usuario DDIC)

Ejecutar secuencialmente de arriba a abajo dando el click a los botones:

- i. Lock/unlock users (Bloquear todos los usuarios menos DDIC)
- ii. Overview of active users/tasks/jobs
 - 1. No usuarios (eliminar)
 - 2. No tareas (eliminar)
 - 3. No jobs com Release y cambiarlo a Planned.
- iii. Stop CIF

RFC TEST: stop Inbound Queues



- iv. Consistency Check liveCache SAP SCM DB
 - 1. Check: Product-location combination
 - 2. Check: Simulation version
 - 3. Check: DP Time series
 - 4. Enter Planning version: 000 to 002
 - 5. Clic reloj-Ok
- v. Start CIF


RFC TEST: Restart Inbound Queue



vi. Release job again


Mark all planned job as Release

Schedule Jobs Again



vii. CIF Queue Overview


qRFC Monitor (Inbound Queue)



c. Ejecutar el programa de consistencia.

Se38 → /SAPAPO/OM_TS_LCCONS

DP LCAPPS: Consistency Check for Time Series liveCache



Chequear las cajitas de Activate Consistency Check para los sectores

- Master Data Network
- MD Logic

- Transaction Data
- Select the range PV for General Parameters: 000 to 002

Ejecutarlo con dar click al reloj OK.

En el servidor donador de recursos: yanbalAD1

- 20. Reiniciar servidor.
- 21. Levantar SAP
 - \$ sudo su ad1adm
 - **\$** startsap

Escenario 2: Procedimiento de Ejecución de Contingencia no-Planificado para SAP SCM

Mover el SAP SCM Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia)

En el servidor Contingencia: yanbalAQ1

- 1. Tomar nota de los logs guardados.
 - \$ sudo su ap1adm
 - \$ cd/sapdb/data/yanbalAP1/LP1_Log.DISK.*
- 2. Comprobar la fecha del último respaldo de la BD liveCache sea de ayer o de hoy.
 - \$ sudo su ap1adm
 - \$ cd/sapdb/data/yaanbalAP1/SAVE.DAT.gz
- 3. Desempaquetarlo con el comando:

- \$ sudo su ap1adm
- \$ gzip -d /sapdb/data/yaanbalAP1/SAVE.DAT.gz
- 4. Recuperar liveCache con inicialización.
 - \$ sudo su lp1adm
 - \$ sh lvcrecovinit.sh

<u>Nota</u>: Anotar todos los detalles de la salida de este proceso que es necesario para planificar la recuperación de archivos de log.

- 5. Chequear el estado de la base de datos invocando el script:
 - \$ sudo su lp1adm
 - \$ lvc backup_history_open
 - \$ lvc backup_history_list -c LABEL,FIRSTLOG,LASTLOG,STAMP1 -e -Inverted

<u>Nota</u>: Anotar el archive mas reciente, es el primer DAT_0000XXX que aparece. Entonces se deben tener los logs a partir de la fecha de este registro.

\$ lvc db_restartinfo

Nota: Fijar por los mensajes: Used LOG Pages xxxxx, First LOG Pages xxxxx.

- 6. Editar plantilla para restore de logs: *LOG_RECOVER_REPLACE.max* para ingresar todos los logs desde el comienzo (con la fecha posterior al archivo de respaldo de liveCache: *SAVE.DAT*) hasta el último número de secuencia de archivo de log.
- 7. Aplicar logs a BD liveCache
 - \$ sudo su lp1adm
 - \$ sh lvcrecovlog.sh
- 8. Realizar del paso 3 al 18 del Escenario 1 (Mover el SAP SCM Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia))

Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Producción

En el servidor de contingencia: yanbalAQ1

 Realizar los pasos del Escenario1 (1 – 11) - Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Producción.

En el servidor principal: yanbalAP1

- 2. Reiniciar servidor.
- 3. Realizar la instalación de SAP y/o DB2 si es necesario.
- 4. Reconfigurar el HADR en DB2.
- Realizar los pasos del Escenario1 (12 21) Mover el SAP SCM del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Producción.

CONTINGENCIA SAP ECC

Servidores

```
yanbalRP1 (principal)
yanbalRQ1 (contingencia)
yanbalRD1 (donador de recursos)
```

3. Pre Condiciones

- 1. El nivel de Kernel es el mismo en el servidor principal y servidor contingencia
- 2. El perfil de instancia del servidor principal y servidor contingencia contienen los mismos parámetros.
- El archivo /etc/hosts del servidor contingencia mantiene la siguiente línea comentada # 10.28.3.195 yanbalrq1

```
10.28.3.200 yanbalRQ1

#Failover - Comentar 1 lineas arriba y descomentar 2 abajo

#10.28.3.195 yanbalRQ1

#10.28.3.200 yanbalRP1 yanbalRQ1
```

 El archivo /etc/hosts del servidor principal mantiene la siguiente línea comentada # 10.28.3.200 yanbalrp1

```
10.28.3.195 yanbalRP1

#PruebaFailover - comentar linea de arriba y descomentar la de abajo
#10.28.3.200 yanbalRP1

10.28.3.200 yanbalRQ1

#PruebaFailover - comentar linea de arriba y descomentar la de abajo
#10.28.3.195 yanbalRQ1 yanbalRP1
```

5. El archivo /etc/hosts del servidor principal y contingencia mantienen los alias:

```
10.28.3.207 rp1PRIMARY
10.28.3.208 rp1STANDBY
```

- 6. La configuración del HADR mantiene alias para identificar a servidor primario y servidor contingencia.
- 7. TSM esta configurado para instancia RP1 en servidor principal y contingencia.

- 8. Perfiles LPAR en HMC respectivo (10.7.1.122) para traslado de recursos está configurado.
- 9. HADR se encuentra funcionando correctamente. Para validar se ejecuta lo siguiente:

En yanbalRP1

- sudo su db2rp1
- \$ db2 get snapshot for db on RP1

```
HADR Status
 Role
                          = Primary
 State
                         = Peer
 Synchronization mode = Sync
 Connection status = Connected, 04/25/2009 18:44:49.194418
 Heartbeats missed
                        = 0
 Local host
                         = rp1PRIMARY
 Local service
Remote host
Remote service
                         = SVT_HADR_1
                         = rp1STANDBY
                        = SVT HADR 2
 Remote instance = db2rp1
timeout(seconds) = 180
 Primary log position(file, page, LSN) = S0005129.LOG, 11058, 00000056168BAE91
 Standby log position(file, page, LSN) = S0005129.LOG, 11058, 00000056168BA44D
 Log gap running average(bytes) = 33863
```

Nota: El HADR esta funcionando correctamente cuando se cumple:

Role = Primary

State = Peer

Synchronization mone = Sync

Connection status = Connected

Primary log position = Second log position (ó máximo una página de diferencia)

4. Procedimiento

Procedimiento de Ejecución de Contingencia no Planificado para SAP ECC

Mover el SAP ECC Productivo al servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia)

1. Bajar servicios SAP y DB2 en servidor de contingencia y servidor donador de recursos.

En yanbalRD1

- \$ sudo su rd1adm
- \$ stopsap all

En yanbalRQ1

- \$ sudo su rq1adm
- \$ stopsap all
- 2. Apagar servidor yanbalRD1.
- 3. Ejecutar el cambio de perfil para que contingencia pase a ser principal.

En yanbalRQ1

- \$ sudo su db2rp1
- \$ db2 db2 takeover hadr on database RP1 by force
- 4. Bajar DB2 con los siguientes comandos.
 - sudo su db2rp1
 - \$ db2 deactivate db RP1
 - \$ db2 stop hadr on db RP1

- \$ db2 stop
- 5. Asignar recursos a servidor de contingencia.
- 6. Cambiar IP a servidor principal y contingencia.

En yanbalRP1

\$ sudo smit mktcpip

Cambiar IP Address por una temporal

En yanbalRQ1

\$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de RP1 (10.28.3.195)

En yanbalRP1 (entrar por la IP asignada en el Alias)

\$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de RQ1 (10.28.3.200)

7. Actualizar /etc/hosts.

En yanbalRP1:

\$ sudo vi /etc/hosts

10.28.3.195 yanbalrq1

10.28.3.200 yanbalrp1

En yanbalRQ1:

\$ sudo vi /etc/hosts

10.28.3.195 yanbalrq1

10.28.3.200 yanbalrp1

8. Levantar DB2 con los siguientes comandos.

En yanbalRQ1

- \$ sudo su db2rp1
- \$ db2start
- \$ db2 start hadr on db RP1 as primary by force
- 9. Levantar RP1 en servidor de contingencia.

En yanbalRQ1

- \$ sudo su rp1adm
- **\$** startsap
- 10. Montar yanbalRP1/sapmnt en servidores de dialogo.

En yanbalPP1 y yanbalPP2:

- \$ sudo mount yanbalRQ1: /sapmnt/RP1 /sapmnt/RP1
- 11. Levantar APPs disponibles.
- 12. Verificar Sistema
 - A) Licencias
 - B) Impresoras
 - C) RFCs
 - D) Log del Sistema
 - E) Backups
 - F) Dumps del Sistema
 - G) Grupo de Logon

Mover el SAP ECC del servidor de Recuperación de Fallos (Contingencia) a Producción

1. Bajar servicios SAP con el usuario administrador.

En yanbalPP1 y yanbalPP2

- \$ sudo su rp1adm
- \$ stopsap
- 2. Bajar servicios SAP con el usuario administrador.

En yanbalRQ1

- \$ sudo su rp1adm
- \$ stopsap all
- 3. Apagar servidor yanbalRQ1.
- 4. Regresar recursos a servidor donador de recursos.
- 5. Reiniciar servidor yanbalRQ1.
- 6. Cambiar IP a servidor principal y contingencia.

En yanbalRQ1

\$ sudo smit mktcpip

Cambiar IP Address por una temporal

En yanbalRQ1

\$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de RP1 (10.28.3.200)

En yanbalRP1 (entrar por la IP asignada en el Alias)

\$ sudo smit mktcpip

Asignar IP Address de RQ1 (10.28.3.195)

7. Actualizar /etc/hosts.

En yanbalRP1:

\$ sudo vi /etc/hosts

```
10.28.3.195 yanbalrp1
10.28.3.200 yanbalrq1
```

En yanbalRQ1:

\$ sudo vi /etc/hosts

```
10.28.3.195 yanbalrp1
10.28.3.200 yanbalrq1
```

- 8. Reiniciar servidor.
- 9. Realizar la instalación de SAP y/o DB2 si es necesario.
- 10. Reconfigurar HADR en DB2
- 11. Levantar DB2 en principal como StandBy
 - \$ sudo su db2rp1
 - \$ db2 start hadr on database RP1 as standby
- 12. Levantar DB2 en contingencia como Primary
 - \$ sudo su db2rp1
 - \$ db2 start hadr on database RP1 as primary
- 13. Ejecutar takeover

En yanbalRP1:

- \$ sudo su db2rp1
- \$ db2 start hadr on database RP1 as primary

14. Validar snapshot

En yanbalRP1:

- \$ sudo su db2rp1
- \$ db2 get snapshot for db on RP1
- 15. Levantar RD1 y RQ1 (startsap)
- 16. Verificar Sistemas.
 - a. Licencias
 - b. Impresoras
 - c. RFCs
 - d. Log del Sistema
 - e. Backups
 - f. Dumps del Sistema
 - g. Grupo de Logon