

Despliegue Ubuntu y publicacion de APK

Inventario Modular - guia PuTTY, GitLab, permisos y actualizacion Android

Criterio general

- El servidor web/backend se actualiza en Ubuntu desde GitLab.
- La APK se genera primero en Windows, se firma y despues se copia a Ubuntu.
- Ubuntu ejecuta el JAR de Spring Boot y publica la APK como descarga autentificada.
- Las credenciales reales, tokens, claves LDAP y firma Android no se suben a GitLab.

1. Actualizar Ubuntu via PuTTY

```
hostname
cd /opt/inventario-modular
systemctl status inventario-modular.service --no-pager -l
git remote -v
git branch --show-current
git status --short
git fetch origin
git checkout primeros-pasos
git pull --ff-only origin primeros-pasos
sh ./mvnw --batch-mode test
sh ./mvnw --batch-mode -DskipTests package
sudo systemctl restart inventario-modular.service
systemctl status inventario-modular.service --no-pager -l
sudo journalctl -u inventario-modular.service -n 120 --no-pager
```

Si git status muestra cambios locales no esperados, detenerse y revisarlos antes de actualizar. Este procedimiento no toca el inventario viejo ni inventario.service.

2. Verificaciones HTTP

```
curl -I http://127.0.0.1:8081/movil/login
curl -s http://127.0.0.1:8081/api/v1/sistema/estado
```

Desde PC o celular se prueba con `http://IP_DEL_SERVIDOR:8081/movil/login`. Si Ubuntu responde y el celular no, revisar firewall, Wi-Fi, VLAN o permisos LAN.

3. Generar APK en Windows

```
cd C:\Users\Gustavo\Documents\ChatGPT\Inventario-Modular\android
.\gradlew.bat :app:assembleLanRelease
```

Salida esperada:

```
C:\Users\Gustavo\Documents\ChatGPT\Inventario-Modular\android\app\build\outputs\apk\lanRelease\
app-lanRelease.apk
```

Antes de cada nueva version incrementar versionCode en android/app/build.gradle. versionName es la version visible; lanRelease agrega el sufijo -lan.

4. Copiar APK a Ubuntu

```
sudo mkdir -p /opt/inventario-modular/distribucion
# Si se copio con WinSCP al home:
sudo cp /home/TU_USUARIO/tareas-lan.apk /opt/inventario-modular/distribucion/tareas-lan.apk
```

La ruta estable recomendada es `/opt/inventario-modular/distribucion/tareas-lan.apk`. No es necesario guardar la APK operativa en GitLab.

5. Permisos de descarga

```
sudo systemctl show inventario-modular.service -p User -p Group
sudo chown root:root /opt/inventario-modular/distribucion/tareas-lan.apk
sudo chmod 644 /opt/inventario-modular/distribucion/tareas-lan.apk
```

```
sudo chmod 755 /opt/inventario-modular/distribucion
```

El archivo queda legible para el servicio. La descarga sigue protegida por login y permiso de tareas.

6. Configurar EnvironmentFile

```
sudo nano /etc/inventario-modular/inventario-modular.env
```

```
INVENTARIO_MOVIL_APK_PATH=/opt/inventario-modular/distribucion/tareas-lan.apk
```

```
sudo chown root:root /etc/inventario-modular/inventario-modular.env
```

```
sudo chmod 600 /etc/inventario-modular/inventario-modular.env
```

```
sudo systemctl restart inventario-modular.service
```

Verificar endpoint de APK:

```
curl -I http://127.0.0.1:8081/api/v1/movil/apk
```

```
curl -s http://127.0.0.1:8081/api/v1/movil/apk/info
```

7. Checklist celular

- Abrir /movil/login o entrar desde la APK.
- Ingresar con usuario tecnico autorizado.
- Abrir Ajustes y confirmar version instalada y publicada.
- Descargar o actualizar APK desde Ajustes cuando corresponda.
- Activar avisos, probar sonido y crear una tarea desde otra cuenta.
- Probar con pantalla bloqueada, reposo, reconexion Wi-Fi y reinicio del servidor.

8. Regla de continuidad

GitLab conserva codigo y documentacion.

Windows genera la APK.

Ubuntu ejecuta el servidor y publica la APK generada.