pxjahyper パッケージ

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. "ZR") v1.0 [2022/04/01]

目次

4	hyperref の "unicode モード"での動作	5
3.4	PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化	5
3.3	PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義	4
3.2	japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応	3
3.1	Unicode 符号値による入力	3
3	機能	3
2	パッケージの読込	1
1	概要	1

1 概要

(u)pIFT_EX + hyperref + dvipdfmx の組み合わせで日本語を含む PDF **文字列**("しおり"などの文書情報の文字列)をもつ PDF 文書を作成する場合に必要となる機能を提供する。

- dvipdfmx 用の「tounicode special」について、内部漢字コードに応じて適切なものを出力する。
- PDF 文字列の中で LICR (\"a や \textsection 等の文字出力の命令) が正しく機能するようにする。 ただし、エンジンが pTeX の場合は、out2uni/convbkmk (および試験的機能の "force-unicode") を 利用する場合を除き、JIS X 0208 にない文字は出力できない (hyperref の警告が出る)。
- T_EX の版面拡大機能が使われている(\mag が 1000 でない;典型的には jsclasses の文書クラスで基底 フォントサイズが 10 pt 以外である)場合に、hyperref が出力する papersize special の紙面サイズの値 が不正になるが、この場合に \mag 値を考慮して求めた正しいサイズによる papersize special を改め て出力する。

2 パッケージの読込

\usepackage で読み込む。

\usepackage[オプション,...] {pxjahyper}

使用可能なオプションは以下の通り。

- **ドライバオプション**: dvipdfmx、dvips、および nodvidriver(ドライバ依存動作の無効化を明示 的に指示、現状ではほとんどの動作が無効になる)が指定できる。
 - % 1.0 版において nodvidriver の別名の none は廃止された。(0.5 版から非推奨だった。)
- autodvidriver (既定): ドライバオプションを hyperref のドライバ指定から自動的に判定する。 ※ 1.0 版において名前を auto から autodvidriver に変更した。旧名の auto は**非推奨**とする。
- tounicode (既定): 以下の2つの設定を行う。
 - 1. ドライバが dvipdfmx である場合は「tounicode special」を発行する。 ※この設定は notounicode オプションにより打ち消される。
- notounicode: dvipdfmx 用の「tounicode special」を発行しない。
- out2uni: out2uni フィルタを使うことを前提にした出力を行う。
- convbkmk: convbkmk フィルタを使うことを前提にした出力を行う。
 ※ドライバが dvips の場合は既定で convbkmk が有効になる。これにより元の既定値 tounicode は
 (1 は効果がなく 2 は上書きされるため)実質的に無効化される。
- otfutf(既定): japanese-otf パッケージの \UTF 命令を PDF 文字列中で使えるようにする。 ※詳細は 3.2 節を参照。
- nootfutf: otfutf の否定。
- otfcid (既定): japanese-otf パッケージの \CID 命令を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。
 - **エンジンの ε -TeX 拡張および etoolbox と bxjatoucs パッケージのインストールが必要。 **詳細は 3.2 節を参照。
- nootfcid: otfcid の否定。
- disablecmds (既定): 「PDF 文字列中のテキスト装飾命令の無効化」を有効にする。 ※詳細は 3.4 節を参照。
- nodisablecmds: disablecmdsの否定。
- otfmacros (既定): japanese-otf 付属の ajmacros パッケージが提供する文字入力命令(\ajMaru、 \ajLig等)を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。
 - ※詳細は 3.2 節を参照。
 - ※ otfmacros を有効にする場合は otfcid も有効にする必要がある。
- nootfmacros: otfmacrosの否定。
 ※ 0.6 版より既定を otfmacros に変更した。
- bigcode (既定): upT_EX での ToUnicode CMap として UTF8-UTF16 を用いる。
- nobigcode: bigcode の否定。upTpX での ToUnicode CMap として UTF8-UCS2 を用いる。
- papersize (既定): papersize special の補正を有効にする。
- nopapersize: papersize の否定。
- force-unicode: hyperref の unicode オプションが有効でかつエンジンが pTrX である状況 (0.9

版よりサポートが追加されたが**試験的**である)において出る警告を抑止する。

3 機能

「概要」で述べた機能は(オプション設定に応じて)自動的に実施される。

3.1 Unicode 符号値による入力

PDF 文字列入力中で、\Ux が以下の意味になる。PDF 文字列以外では \Ux は以前の定義(または未定義)に戻る。 *1

- \Ux{Unicode 符号値 16 進}: その符号値の文字を出力する。具体的な動作は以下の通り:
 - エンジンが upIAT_FX のときは、当該の文字自体を書いたのと同等になる。
 - エンジンが pIFT_EX で out2uni または convbkmk が有効の場合は、エスケープ表記(\0xUUUU)を出力する。
- それ以外の場合は、\Ux は定義されない。

3.2 japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応

- ■\UTF 命令 \UTF 命令は、PDF 文字列中では out2uni 用の出力を行うように設計されている。本パッケージで otfutf オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中の動作が以下のように変更される。
 - \Ux 命令(3.1節参照)が有効の場合は、\Ux と同じ動作になる。
 - それ以外の場合(エンジンが pIATEX で tounicode を前提にする場合)は、警告を出した上でゲタ記号を出力する。
 - ※ pIATeX では tounicode の機能で Unicode 文字を出力できないため。

※\UTF 命令の多言語版、すなわち \UTFC・\UTFM・\UTFT 命令も \UTF と同じ扱いになる。

- ■\CID 命令 japanese-otf パッケージの仕様では \CID 命令は、PDF 文字列中ではサポートされない(未定義動作となる)。本パッケージで otfcid オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中で \CID が"可能な限り"使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。
 - 当該の AJ1 のグリフに "対応" する**単独の** Unicode 文字があればそれを出力し、なければ(警告を出した上で)ゲタ記号を出力する。 *2
 - ただし \Ux 命令(3.1節参照)が無効になる場合は、そもそも Unicode 文字も出力できないため、常に (警告を出した上で)ゲタ記号を出力する。結局情報は欠落するが、それでも未定義動作(エラーになりえる)よりは好ましいであろう。

^{*1 \}Ux という命令名は bxbase パッケージの Unicode 符号値入力用の命令が使っているものである。従って、bxbase パッケージを 読み込んでいれば、「PDF 文字列と版面出力の両方に使われる」ようなテキストにおいて、\Ux で Unicode 符号値入力が可能に なる。ただし、Unicode 符号値入力用の命令としては「japanese-otf パッケージの \UTF 命令」の方が有名であり、pxjahyper は \UTF もサポートするので、こちらを使う方が無難かもしれない。

^{*2} 旧版では削除していたが、他の同様の場合と合わせるため 1.0 版よりゲタ記号を出力する仕様を変更した。

% otfcid の利用には、エンジンの ε -T_EX 拡張および etoolbox と bxjatoucs パッケージが必要。 %\CID 命令の多言語版はサポートされない。

■ajmacros パッケージの命令 本パッケージで otfmacros オプションを有効にした場合は、japanese-otf 付属の ajmacros パッケージが提供する文字入力命令(\ajMaru、\ajLig 等)を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。

- 現状では、\Ux 命令が有効になる場合のみがサポートされる。 ※それ以外の場合は otfmacros オプションは無効になる。
- Unicode 文字で表現可能であればそれを出力し、なければ代替表現を出力する。
- Unicode 文字を出力する場合の仕様は \CID と同じ。代替表現の場合は「普通の文字の出力に置き換えられる」可能性がある。

※例えば、\ajLig{**ドル**} ("ドル"の組文字) は Unicode 文字の U+3326 に "対応" するので \Ux{3326} と同等になるが、\ajLig{**ウルシ**} ("ウルシ" の組文字) は Unicode に "対応" する文字がないため単に "**ウルシ**" と書いたのと同等になる。

※ otfmacros を有効にする場合は otfcid も有効にする必要がある。(従って otfcid と同じ前提条件が課される。) otfcid が無効な場合は otfmacros も無効になる。

※ ajmacros パッケージの多くの命令は"脆弱 (fragile)"である。そのため、節見出し (\section 等の引数)で \ajMaru 等の命令を使いたい場合は、命令の前に \protect 付ける必要がある。*3

3.3 PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義

以下の命令が提供される。(プリアンブルでのみ使用可能。)

- \pxDeclarePdfTextCommand{\制御綴}{\JIS 符号値}}{\Unicode 符号値}}: PDF 文字列中の \制 御綴 の動作として、指定した符号値の文字を出力することを指定する。
- \pxDeclarePdfTextComposite{\制御綴}{〈引数〉}{〈JIS 符号値〉}{〈Unicode 符号値〉}: PDF 文字 列中の「\制御綴(アクセント命令)+〈引数〉」の動作として、指定した符号値の文字を出力すること を指定する。

これらの命令において、符号値は 16 進数で指定する。「JIS 符号値」は up[ET_EX では使われないので省略して(空にして)もよい(或いはそもそも JIS X 0208 にない文字の場合は省略する)。逆に「Unicode 符号値」は ET_EX の動作でかつ「JIS 符号値」が指定されている場合は省略してよい。

例えば、以下のように定義しておくと、PDF 文字列中で \textschwa (schwa 記号) や \d{t} (ț) が使えるようになる。

\pxDeclarePdfTextCommand{\textschwa}{}{0259}
\pxDeclarePdfTextComposite{\d}{t}{}{1E6D}

^{*3} ちなみに、引数が PDF 文字列として解釈される場合には、\protect は全く結果に影響しない。

3.4 PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化

PDF 文字列は単なる Unicode 文字列として扱われるものなので、\textit や \large 等のテキスト装飾用の命令は意味をなさず、またそれらの命令の実装は PDF 文字列の解釈中は正常に処理できない。 PDF 文字列と版面出力の両方に使われるテキスト(節見出し等)についてテキスト装飾命令が支障なく使えるように、hyperref では基本的なテキスト装飾命令(多くは IPTEX カーネルが提供するもの)について、「PDF 文字列として扱う場合は自動的に無力化する」機構を実装している。これにより、例えば節見出しのテキストに"\textit{text}"が含まれていたとすると、版面に出力する場合には"text"のように装飾が施され、一方で、PDF 文字列としては"text"と解釈されることになる。

0.5 版以降の pxjahyper では、この無効化の対象に「和文用のテキスト装飾命令(およびそれに準じるもの)」を追加するようになった。以下の命令が対象になる。

- hyperref での無効化の対象である「フォント選択命令」の和文版に相当するもの。例えば、\textmc \gtfamily \kanjifamily \romanshape \usekanji \useroman \userelfont 等が該当する。
- pLATeX カーネル命令: \<
- pT_FX プリミティブ: \(dis)inhibitglue \(no)autospacing \(no)autospacing
- plext の命令: \bou \kasen \rensuji
- japanese-otf の命令: \textmg \mgfamily \ltseries \ebseries \propshape
- jsclasses のクラスの命令: \maybeblue \HUGE
- jlreq クラスの命令: \jafontsize \tatechuyoko \jidori

4 hyperref の "unicode モード" での動作

hyperref パッケージの unicode オプションが有効である場合(これを"unicode モード"と呼ぶことにする *4)で動作している場合は、PDF 文字列の Unicode への変換は(DVI ドライバ等でなく)hyperref 自身により行われる。hyperref が"unicode モード"である場合には、pxjahyper はそれを自動的に検知してそれに適応した動作に切り替える。

- \Ux 命令は hyperref の \unichar 命令を利用して出力する。このため、plěTeX でも Unicode 文字の 出力が可能になる。
- PDF 文字列中の和文文字や LICR 命令の処理は hyperref の側に任せられる。 ※ただし現状では「tounicode special」の発行は(特に害はないため)無効化されない。

ただし、現状での"unicode モード"対応動作には以下の制限がある。

- hyperref の (pdftitle 等の) パッケージオプション中での和文文字の処理は失敗する。このため、文書情報は \hypersetup 命令で指定する必要がある。
- pIATEX における "unicode モード" 対応動作は試験的機能の扱いであるため、その旨の警告が表示される。この警告は force-unicode オプションを指定すれば抑止できる。

^{*4 &}quot;unicode モード"を有効にする方法は unicode(=true) の指定以外にも存在する。また、hyperref の 7.00g 版 [2021-02-04] より、plATpX 以外のエンジン(uplATpX も含む)について "unicode モード" は既定で有効になっていることに注意。