pxjahyper パッケージ

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. "ZR") v0.9d [2022/03/15]

目次

1	概要	1
2	パッケージの読込	1
3	機能 機能	3
3.1	Unicode 符号値による入力	3
3.2	japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応	3
3.3	PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義	4
3.4	PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化	4

1 概要

(u)pIFT_EX + hyperref + dvipdfmx の組み合わせで日本語を含む「しおり」をもつ PDF 文書を作成する場合に必要となる機能を提供する。

- dvipdfmx 用の「tounicode special」について、内部漢字コードに応じて適切なものを出力する。
- PDF 文字列の中で LICR(\"a や \textsection 等の文字出力の命令)が正しく機能するようにする。ただし、エンジンが pT_EX の場合は、out2uni/convbkmk を利用する場合を除き、JIS X 0208 にない文字は出力できない(hyperref の警告が出る)。
- TeX の版面拡大機能が使われている(\mag が 1000 でない; 典型的には jsclasses の文書クラスで基底 フォントサイズが 10 pt 以外である)場合に、hyperref が出力する papersize special の紙面サイズの値 が不正になるが、この場合に \mag 値を考慮して求めた正しいサイズによる papersize special を改め て出力する。

2 パッケージの読込

\usepackage で読み込む。

\usepackage[オプション,...] {pxjahyper}

使用可能なオプションは以下の通り。

• **ドライバオプション**: dvipdfmx、dvips、および nodvidriver (ドライバ依存動作の無効化を明示 的に指示、現状ではほとんどの動作が無効になる)が指定できる。

※ 0.5 版より、nodvidriver の別名の none は**非推奨**の扱いとする。

- auto (既定): ドライバオプションを hyperref のドライバ指定から自動的に判定する。
- tounicode (既定): 以下の2つの設定を行う。
 - 1. ドライバが dvipdfmx である場合は「tounicode special」を発行する。 ※この設定は notounicode オプションにより打ち消される。
 - 2.「tounicode special」を前提にした出力を行う。

※この設定は out2uni・convbkmk オプションと排他である。

- notounicode: dvipdfmx 用の「tounicode special」を発行しない。
- out2uni: out2uni フィルタを使うことを前提にした出力を行う。
- convbkmk: convbkmk フィルタを使うことを前提にした出力を行う。 ※ドライバが dvips の場合は既定で convbkmk が有効になる。これにより元の既定値 tounicode は (1 は効果がなく 2 は上書きされるため) 実質的に無効化される。
- otfutf(既定): japanese-otf パッケージの \UTF 命令を PDF 文字列中で使えるようにする。 ※詳細は 3.2 節を参照。
- nootfutf: otfutf の否定。
- otfcid (既定): japanese-otf パッケージの \CID 命令を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。

**エンジンの ε -TeX 拡張および etoolbox と bxjatoucs パッケージのインストールが必要。

※詳細は 3.2 節を参照。

- nootfcid: otfcid の否定。
- disablecmds (既定): 「PDF 文字列中のテキスト装飾命令の無効化」を有効にする。 ※詳細は 3.4 節を参照。
- nodisablecmds: disablecmds の否定。
- otfmacros (既定): japanese-otf 付属の ajmacros パッケージが提供する文字入力命令(\ajMaru、 \ajLig等)を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。

※詳細は 3.2 節を参照。

※ otfmacros を有効にする場合は otfcid も有効にする必要がある。

- nootfmacros: otfmacrosの否定。
 - ※ 0.6 版より既定を otfmacros に変更した。
- bigcode (既定): upTFX での ToUnicode CMap として UTF8-UTF16 を用いる。
- nobigcode: bigcode の否定。upT_EX での ToUnicode CMap として UTF8-UCS2 を用いる。
- papersize (既定): papersize special の補正を有効にする。
- nopapersize: papersize の否定。

3 機能

「概要」で述べた機能は(オプション設定に応じて)自動的に実施される。

3.1 Unicode 符号値による入力

PDF 文字列入力中で、\Ux が以下の意味になる。PDF 文字列以外では \Ux は以前の定義(または未定義)に戻る。 *1

- \Ux{Unicode 符号値 16 進}: その符号値の文字を出力する。具体的な動作は以下の通り:
 - エンジンが upIFTFX のときは、当該の文字自体を書いたのと同等になる。
 - エンジンが pIFT_EX で out2uni または convbkmk が有効の場合は、エスケープ表記(\0xUUUU)を出力する。
- それ以外の場合は、\Ux は定義されない。

3.2 japanese-otf パッケージの文字入力命令への対応

- ■\UTF 命令 \UTF 命令は、PDF 文字列中では out2uni 用の出力を行うように設計されている。本パッケージで otfutf オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中の動作が以下のように変更される。
 - \Ux 命令(3.1節参照)が有効の場合は、\Ux と同じ動作になる。
 - それ以外の場合(エンジンが pLFTEX で tounicode を前提にする場合)は、警告を出した上でゲタ記号を出力する。
 - ※ pIATeX では tounicode の機能で Unicode 文字を出力できないため。
- ※\UTF 命令の多言語版、すなわち \UTFC・\UTFM・\UTFT 命令も \UTF と同じ扱いになる。
- CID 命令 japanese-otf パッケージの仕様では \CID 命令は、PDF 文字列中ではサポートされない(未定義動作となる)。本パッケージで otfcid オプションを有効にした場合は、PDF 文字列中で \CID が"可能な限り"使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。
 - 当該の AJ1 のグリフに "対応" する**単独の** Unicode 文字があればそれを出力し、なければ(警告を出した上で)削除する。 *2
 - ただし \Ux 命令(3.1節参照)が無効になる場合は、そもそも Unicode 文字も出力できないため、常に (警告を出した上で)ゲタ記号を出力する。結局情報は欠落するが、それでも未定義動作(エラーになりえる)よりは好ましいであろう。
- ※ otfcid の利用には、エンジンの ε-Tr-X 拡張および etoolbox と bxjatoucs パッケージが必要。

^{*1 \}Ux という命令名は bxbase パッケージの Unicode 符号値入力用の命令が使っているものである。従って、bxbase パッケージを 読み込んでいれば、「PDF 文字列と版面出力の両方に使われる」ようなテキストにおいて、\Ux で Unicode 符号値入力が可能に なる。ただし、Unicode 符号値入力用の命令としては「japanese-otf パッケージの \UTF 命令」の方が有名であり、pxjahyper は \UTF もサポートするので、こちらを使う方が無難かもしれない。

^{*2} 他の同様の場合と合わせてゲタ記号を出力するようにしたい。1.0 版において仕様を変更する予定。

※\CID 命令の多言語版はサポートされない。

■ajmacros パッケージの命令 本パッケージで otfmacros オプションを有効にした場合は、japanese-otf 付属の ajmacros パッケージが提供する文字入力命令(\ajMaru、\ajLig 等)を PDF 文字列中で"可能な限り"使えるようにする。具体的な仕様は以下の通り。

- 現状では、\Ux 命令が有効になる場合のみがサポートされる。 ※それ以外の場合は otfmacros オプションは無効になる。
- Unicode 文字で表現可能であればそれを出力し、なければ代替表現を出力する。
- Unicode 文字を出力する場合の仕様は \CID と同じ。代替表現の場合は文字自体が出力されうる。

※ otfmacros を有効にする場合は otfcid も有効にする必要がある。(従って otfcid と同じ前提条件が課される。) nootfcid を指定した場合は otfmacros も無効になる。

※ ajmacros パッケージの多くの命令は"脆弱 (fragile)"である。そのため、節見出し (\section 等の引数)で \ajMaru 等の命令を使いたい場合は、命令の前に \protect 付ける必要がある。*3

3.3 PDF 文字列用の文字命令のユーザ定義

以下の命令が提供される。(プリアンブルでのみ使用可能。)

- \pxDeclarePdfTextCommand{\制御綴}{\JIS 符号値}}{\Unicode 符号値}}: PDF 文字列中の \制 御綴 の動作として、指定した符号値の文字を出力することを指定する。
- \pxDeclarePdfTextComposite{\制御綴}{(引数⟩}{(JIS 符号値⟩}{(Unicode 符号値⟩}: PDF 文字 列中の「\制御綴(アクセント命令) + (引数)」の動作として、指定した符号値の文字を出力すること を指定する。

これらの命令において、符号値は 16 進数で指定する。「JIS 符号値」は upI Δ TEX では使われないので省略して(空にして)もよい(或いはそもそも JIS X 0208 にない文字の場合は省略する)。逆に「Unicode 符号値」は pI Δ TEX の動作でかつ「JIS 符号値」が指定されている場合は省略してよい。

例えば、以下のように定義しておくと、PDF 文字列中で \textschwa (schwa 記号) や \d{t} (t) が使えるようになる。

\pxDeclarePdfTextCommand{\textschwa}{}{0259}
\pxDeclarePdfTextComposite{\d}{t}{}{1E6D}

3.4 PDF 文字列用中のテキスト装飾命令の無効化

PDF 文字列は単なる Unicode 文字列として扱われるものなので、\textit や \large 等のテキスト装飾用の命令は意味をなさず、またそれらの命令の実装は PDF 文字列の解釈中は正常に処理できない。 PDF 文字列と版面出力の両方に使われるテキスト(節見出し等)についてテキスト装飾命令が支障なく使えるように、 hyperref では基本的なテキスト装飾命令(多くは \LaTeX カーネルが提供するもの)について、「PDF 文字

^{*3} ちなみに、引数が PDF 文字列として解釈される場合には、\protect は全く結果に影響しない。

列として扱う場合は自動的に無力化 *4 する」機構を実装している。これにより、例えば節見出しのテキストに "\textit{text}" が含まれていたとすると、版面に出力する場合には "text" のように装飾が施され、一方 で、PDF 文字列としては "text" と解釈されることになる。

0.5 版以降の pxjahyper では、この無効化の対象に「和文用のテキスト装飾命令(およびそれに準じるもの)」を追加するようになった。以下の命令が対象になる。

- 和文のフォント選択命令: \textmc \gtfamily \kanjifamily \useroman \userelfont など
- 次の pIAT_FX カーネル命令: \
- 次の pT_EX プリミティブ: \inhibitglue \(no)autospacing \(no)autoxspacing
- 次の plext の命令: \bou \kasen \rensuji
- 次の japanese-off の命令: \textmg \mgfamily \ltseries \ebseries \propshape

^{*4} 例えば、"\textit{text}" や "{\large text}" は単に "text" と書いたものと見なされる。